



安装和配置指南

SAP Sybase IQ 16.0 SP03

Windows

文档 ID: DC00950-01-1603-01

最后修订日期: 2013 年 12 月

© 2013 SAP 股份公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份公司明确许可，不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文包含的信息如有更改，恕不另行事先通知。

由 SAP 股份公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

上述资料由 SAP 股份公司及其关联公司（统称“SAP 集团”）提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 集团概不负责。与 SAP 集团产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出之保证。本文中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份公司在德国和其它国家的商标或注册商标。如欲了解更多商标信息和声明，请访问: <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark>。

目录

准备安装	1
关于 SAP Sybase IQ	1
支持的服务器平台	1
支持的客户端平台	1
许可要求	1
安装介质	2
规划安装	2
首次安装	2
从早期版本升级	2
避免环境问题	3
更改硬件平台	3
规划分布式查询处理或高可用性	3
预安装任务	3
检查操作系统补丁	4
增加交换空间	4
许可证服务器要求	4
Windows 支持问题	4
检验网络功能	5
Windows 安装程序需要 Microsoft Visual C++	5
2005 SP1 Redistributable Package	6
软件许可	7
可用许可证	7
Enterprise Edition (EE)	7
Small Business Edition (SE)	8
Evaluation Edition	8
Express Edition	9
Single Application Edition (SA)	9
生成许可证之前	9
阅读 SySAM 文档	9
确定要使用的许可证模型	10
获取主机 ID	10

确定主机名	10
选择端口号	10
生成 SySAM 许可证	11
安装新的许可证服务器	11
启动许可证服务器	12
服务器安装	15
服务器组件	15
服务器安装进行的操作	16
SAP Control Center	18
SCC 安装方案	19
SCC 安装选项	20
其它 SAP Sybase IQ 安装选项	21
安装服务器软件	22
在 GUI 模式下进行安装	22
通过命令行进行安装	22
在无人值守（无提示）模式下安装	23
安装日志	24
常见安装问题的解决办法	25
卸载 SAP Sybase IQ	25
测试已安装的产品	27
演示数据库	27
启动演示数据库	27
表名	27
运行 SAP Sybase IQ 服务器	28
启动和停止 SAP Sybase Control Center 代理	30
运行 Interactive SQL	30
安装后任务	31
检验许可证	31
更改缺省连接参数	35
删除示例应用程序文件	35
客户端安装	37
客户端组件	37
客户端安装进行的操作	37
安装客户端软件	39

在 GUI 模式下进行安装	39
通过命令行进行安装	39
在无人值守 (无提示) 模式下安装	40
配置	43
使用配置文件	43
将 SAP Sybase IQ 作为 Windows 服务运行	44
创建新 Windows 服务	44
取消 Windows 事件日志消息	44
向 SAP Sybase IQ 服务授予管理员特权	45
配置客户端连接	45
使用 ODBC 连接	45
使用 JDBC 连接	47
使用 OLE DB 连接	48
使用 Open Client 连接	48
在同一系统中运行客户端和服务器	49
SAP Sybase IQ 服务器的网络问题	49
穿过防火墙进行连接	49
索引	51

准备安装

安装 SAP® Sybase® IQ 之前, 请先阅读此部分。

关于 SAP Sybase IQ

SAP® Sybase® IQ 是面向关键任务商务智能、分析和数据仓库而设计的高性能决策支持服务器。SAP Sybase IQ 中的组件集成服务提供对主机、UNIX 或 Windows 服务器上关系型和非关系型数据库的直接访问。

支持的服务器平台

SAP Sybase IQ 与以下平台和操作系统兼容。

- 适用于 64 位系统的 Microsoft Windows 2008 R2 - Service Pack 1
- 适用于 64 位系统的 Microsoft Windows 7 - Service Pack 1

支持的客户端平台

SAP Sybase IQ 包括一个适用于所有受支持服务器平台的网络客户端。

所有 SAP Sybase IQ UNIX 和 Linux 安装都包含客户端和 Interactive SQL 所需的 ODBC 驱动程序。适用于 Windows 的 SAP Sybase IQ 网络客户端包括 32 位 ODBC Windows 驱动程序, 通过这些驱动程序可从第三方 64 位 Windows 应用程序和用 C++ 编写的 64 位 Windows 应用程序连接到 SAP Sybase IQ。Windows 网络客户端的平台支持包括 Windows 2008 R2 SP1 和 Windows 7 SP1。

许可要求

除 Evaluation Edition 之外, 所有产品版本均需要许可证。可选功能是单独销售和许可的。

无论安装的是许可版还是评测版, 您都可以在 30 天内访问所有功能和选项。30 天的评测期一过, 您必须购买并安装相应的 SAP Sybase 软件资产管理 (SySAM) 许可证才能使用相应选项。

购买 SAP Sybase 产品后收到的电子邮件消息或 Web 密钥会提供特定产品和许可信息。在安装和配置任何产品版本之前, 需要了解自己有权使用哪些功能。

安装介质

SAP Sybase IQ 安装介质包括用于服务器和客户端安装的软件。

表 1. SAP Sybase IQ 安装介质

介质	描述
SAP Sybase IQ Server Suite	安装服务器组件和其它支持工具。
SAP Sybase IQ Client Suite	安装与 SAP Sybase IQ 服务器建立客户端连接所需的组件。

规划安装

安装过程要视您是首次安装、从以前的版本升级还是将数据库迁移到新的硬件平台而定。

首次安装

在首次安装 SAP Sybase IQ 时，请执行下列步骤。

- 阅读发行公告，了解最新信息。有关本文档中未包括的任何安装说明，请参见特殊安装说明部分。
- 完成所有安装前任务。应用所有必需的操作系统补丁、查看是否有足够的磁盘空间和内存，并更新所有必要的配置更改。
- 确定要使用的许可证模型。SySAM 同时支持由服务器提供服务的许可证模型和非服务器提供服务的许可证模型。要确定最适合所处环境的模型，请参见《Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2 用户指南》。
- 使用 SAP Sybase 提供的产品和许可信息登录到 SAP Sybase 产品下载中心（网址为：<https://sybase.subscribenet.com>）或 SAP Service Marketplace（网址为：<http://service.sap.com/licensekeys>），并为软件生成许可证密钥。
- 安装 SAP Sybase IQ 服务器组件，激活许可证，然后启动并测试服务器。
- 安装并配置 SAP Sybase IQ 客户端组件。

从早期版本升级

在安装新版本的 SAP Sybase IQ 时，请遵循以下一般准则。

- 卸载当前安装在系统上的版本。按首次安装的方法安装新版本。
- 升级客户端工具。虽然使用客户端工具的当前版本仍能连接到早期服务器版本，但有些选项、工具和对象可能无法使用。

其它信息

《迁移》> “数据库升级”

避免环境问题

在不同计算机上安装 SQL Anywhere 和 SAP Sybase IQ 可避免潜在的启动问题。

在不同主机上安装 SQL Anywhere 和 SAP Sybase IQ。在同一计算机上安装这两种产品时，后安装产品的环境变量会覆盖先安装产品的环境变量，从而导致第一种产品出现启动问题。

更改硬件平台

虽然 SAP Sybase IQ Server Suite 不再适用于 32 位平台，但仍可将 32 位数据库移动到 64 位平台。

其它信息

- 迁移 > 硬件更改 > 将 32 位数据库移动至 64 位平台
- 迁移 > 硬件更改 > 转换为新硬件平台

规划分布式查询处理或高可用性

分布式查询处理可以从可选的高速互连中受益。请使用可扩展的互连技术来连接 Multiplex 节点。

为实现最佳性能，请使用：

- 用于提供连接所有 Multiplex 节点的区域网的高速网络互连。使用具有 1Gb 或更高带宽的互连，或者使用可用的带宽最高、延迟最低的互连。
- 每个 Multiplex 节点使用两个在物理上独立的网络接口：
 - 一个公共网络，用于 Multiplex 互连通信流量和客户端通信流量。
 - 一个专用网络，仅用于 Multiplex 互连通信流量，不用于外部客户端通信流量。
当前，Multiplex 互连仅支持 TCP/IP 标准。
- 这两个网络可以提高安全性、容错能力和性能。
- 用于实现节点之间高速通信的开关。
- 驻留在不同网络结构上的网卡，以便 Multiplex 不受网络故障影响。以物理方式将公共网络和专用网络分开。
- 仅包含与参与 Multiplex 的计算机之间链接的专用互连网络结构。所有 Multiplex 节点的专用互连都应连接到同一个开关，该开关未连接到任何其它公共开关或路由器。
- 添加到专用网络或公共网络的冗余网络接口卡（如果需要）。专用和公共连接信息允许每个连接上具有多个 IP 地址。

预安装任务

安装 SAP Sybase IQ 之前，请先执行以下任务。

检查操作系统补丁

与供应商进行联系，应用最新的操作系统补丁。所用补丁的版本不得低于针对您的操作系统的建议版本。

增加交换空间

建议的最小交换空间至少为 **1GB**。某些操作可能会导致内存使用量动态增长。改变 SAP Sybase IQ 使用缓冲区的方式可以显著改变它使用内存的方式。

根据负载，需要的交换空间可能会超出分配的空间。交换空间不足可能会导致系统支持较少的用户，并且操作系统可能会过早地停止无法获取足够交换空间的大型进程。

有关扩展交换空间的信息，请参见操作系统文档。

许可证服务器要求

SAP Sybase IQ 需要 SySAM 许可证服务器 v11.6.1 或更高版本，该服务器位于 SAP Sybase IQ Server Suite 安装介质上。使用早期版本的 SySAM 服务器会导致服务器无响应。安装 SAP Sybase IQ 前，请先安装许可证服务器。

将 SySAM 许可证服务器作为自定义安装的一部分进行安装。要检查当前 SySAM 许可证服务器的版本，请打开控制台或命令提示符，切换至 %SYBASE%\SYSAM-2_0\bin，然后输入：

```
lmutil lmver lmgrd
```

如果您当前使用许可证服务器托管其它 Sybase 产品的 SySAM 许可证，请执行以下操作：

- 卸载当前的许可证服务器
- 安装 SAP Sybase IQ Server Suite DVD 中的许可证服务器
- 重新托管许可证

在安装新的许可证服务器后重新托管您的 SySAM 许可证。

其它信息

Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2 用户指南

Windows 支持问题

查看以下与在 Windows 2008 上运行 SAP Sybase IQ 相关的问题。

Windows 安全性

Windows 2008 并入了新安全模型。用户帐户控制 (User Account Control，简称 UAC) 将在缺省条件下启用，它可能会影响预期能够写入文件的程序的行为，尤其是在计算机支持多个用户的情况下。一位用户创建的某个文件可能具有禁止其他用户对该文件进行读写的权限，这取决于创建文件和目录的位置和方式。如果在缺省目录中安装 SAP Sybase IQ，则会相应建立需要多个用户的读/写访问权限的文件和目录。

SAP Sybase IQ 已提升的操作代理

某些操作需要提升权限才能在用户帐户控制下运行时执行。程序 `dbelevate11.exe` 和 `iqdsn.exe` 在 SAP Sybase IQ 中可能需要提升。以下 dll 文件在注册或注销时需要提升: `dbodbc16.dll` 和 `dboledb16.dll`。

某些操作需要提升权限才能在用户帐户控制下运行时执行。以下程序在 SAP Sybase IQ 中可能需要提升: `SybaseIQservice16.exe`、`dbelevate11.exe` 和 `iqdsn.exe`。以下 dll 在注册或注销时需要提升: `dbodbc16.dll` 和 `dboledb16.dll`。

在激活了用户帐户控制的系统上, 可能会收到 SAP Sybase IQ 已提升操作代理的提升提示。此提示由用户帐户控制系统发出, 以确认是否要继续运行已标识的程序 (如果以管理员身份登录) 或提供管理员证书 (如果以非管理员身份登录)。

配置更改

`dbelevate16.exe` 程序由 SAP Sybase IQ 组件在内部使用, 以执行需要提升特权的操作。此可执行文件必须包含在 SAP Sybase IQ 部署中。运行 `dbelevate` 需要管理员特权。

SAP Sybase IQ 可执行文件已签名

SAP Sybase IQ 可执行文件由 Sybase, Inc. 签名。

使用 AWE 高速缓存

要在 Windows 2008 上使用 AWE (Address Windowing Extensions) 高速缓存, 必须以管理员身份运行数据库服务器。启动具有 AWE 高速缓存的未提升数据库服务器将会出现警告, 提醒您必须以管理员身份运行数据库服务器才能使用 AWE。

示例

现在, 示例可正确处理包含一个或多个空格的 SAP Sybase IQ 安装路径名。

Windows 服务

对于与 Windows 2008 兼容的服务, 不允许它们与台式机进行交互。SAP Sybase IQ 服务不与台式机交互 (即使在服务定义中启用了“允许与台式机交互”)。SAP Sybase IQ 数据库服务器可通过 `dbconsole` 实用程序或 SAP Sybase IQ Control Center 进行监控。

检验网络功能

安装 SAP Sybase IQ 前, 请确保网络设备可进行通信。

只要客户端和服务器组件安装在不同的系统上, SAP Sybase IQ 就会使用联网软件。与另一台计算机间彼此发出 `ping` 命令, 以检验打算安装 SAP Sybase IQ 的服务器是否可以使用 TCP/IP 与您网络中的其它设备进行通信。

Windows 安装程序需要 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package

启动该安装程序可能返回以下异常：装载 Java VM 时发生 Windows 错误 14001。

如果发生此错误，请安装 Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC 安全更新，然后再重新启动该安装程序。此服务包是安装程序包的一部分。

1. 打开 Windows 资源管理器。
2. 在可安装的映像上导航至 \archives\ms-redist-2005。
3. 应执行的操作：
 - 在 32 位计算机上，运行 vcredist_x86.exe
 - 在 64 位计算机上，运行 vcredist_x86.exe 和 vcredist_x64.exe

Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC 安全更新还可从 Microsoft 下载中心免费下载，网址为：<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347>。

软件许可

购买 SAP Sybase 产品时，您将收到一封电子邮件或一个 Web 密钥，它会告诉您如何在 Web 上生成 SAP Sybase IQ 许可证密钥。该电子邮件或 Web 密钥还将提供具体的产品和许可信息。在生成许可证时将会用到这些信息。

可用许可证

可用许可证由产品版本和购买的选件决定。

Enterprise Edition (EE)

SAP Sybase IQ Enterprise Edition 需要 CPU 许可证并支持多个许可选项。

表 2. Enterprise Edition

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	描述
CPU	IQ_CORE	•		对服务器能使用的核心（而非 CPU）的数量进行限制
LOMO	IQ_LOB		•	<p>允许您创建和使用 CLOB 或 LOB 列。LOB 许可证的数量必须与核心的数量匹配。</p> <p>购买 IQ_UNDA 许可证的客户会得到 IQ_LOB 许可证。IQ_LOB 许可证也可作为单独的购买选件提供。</p>
VLDB MO	IQ_VLDBMGMT		•	<p>允许您创建多个表空间，并且除了缺省 dbspace 外，还允许您创建更多 dbspace：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以创建一个 IQ_SYSTEM_TEMP dbspace、一个 IQ_SYSTEM_MAIN dbspace、一个 IQ_SHARED_TEMP dbspace 和一个用户定义的附加主存储 dbspace。 附加 dbspace 需要 IQ_VLDBMGMT 许可证，此许可证可限制创建表分区的功能。当 SAP Sybase IQ 服务器创建两个或更多 IQ 用户 dbspace 或者使用两个或更多 IQ 用户 dbspace 来启动时，需要使用 IQ_VLDBMGMT。 <p>每个 VLDB 许可证允许 1 TB 的存储。主存储每增加 1 TB，您便需要购买一个许可证。</p>
ASO	IQ_SECURITY		•	允许您使用列加密、ECC Kerberos 和 FIPS。ASO 许可证的数量必须与核心的数量匹配。

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	描述
MPXO	IQ_MPXNODE		•	允许启动辅助 Multiplex 节点 (读取程序/写入程序)。节点的数量必须始终少于核心的数量，这是因为每个 Multiplex 服务器必须具有至少一个核心。
IDBA-PSO	IQ_UDF		•	允许定义和运行高性能标量以及集合用户定义的函数。此许可证仅可用于经认可的第三方库。
	IQ_IDA		•	允许您构建、部署及运行您自己的 C/C++ V4 用户定义的函数 (UDF)。IQ_IDA 许可证兼具 InDatabase 分析选件和合作伙伴解决方案许可证的作用。
UDA	IQ_UDA		•	允许您使用 IQ 文本搜索功能，这样，SAP Sybase IQ 便可以搜索非结构化和半结构化数据。IQ_UDA 还包括 IQ_LOB 许可证。此许可证用于 TEXT 索引。

Small Business Edition (SE)

SAP Sybase IQ Small Business Edition 需要 CPU 许可证。

表 3. Small Business Edition

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	描述
CPU	IQ_CORE	•		对 IQ 服务器能够使用的套接字 (而非 CPU) 的数量进行授权。

注意:

- 服务器签出与套接字数量相等的许可证。一个许可证允许有一个套接字，您最多可以有四个许可证。核心总数不应超过 4 (MAXCP)。
- 并发 IP 连接总数 ≤ 25 (MC)。
- 主存储总大小 $\leq 250\text{GB}$ (MS)。

Evaluation Edition

Evaluation Edition 不需要许可证。Evaluation Edition 是未经许可的服务器，可让用户完全访问 Enterprise Edition 中提供的所有功能和选项。不过，为了在超过 30 天评测期后仍能运行未授权的数据库，您必须购买并安装相应的许可证。

Express Edition

与 Evaluation Edition 有所不同，Express Edition 不会过期，但其对服务器的部署方式有所限制。

SAP Sybase IQ Express Edition 是免费提供的，支持 Evaluation Edition 中提供的所有选项和功能。该 Express Edition 包含了新的 IQ_XE SySAM 许可证，该许可证作为 Express Edition 服务器包的一部分进行安装。

对于 Evaluation Edition，只能在 30 天的评估期限内访问服务器，而 Express Edition 则不同，IQ_XE SySAM 许可证不过期。但是，IQ_XE 许可证将所有 IQ 主 dbspace 的总大小限制为 5GB 或更小，且不允许添加其它任何增量许可证选项。SAP Sybase IQ Express Edition 不可用于生产部署，并且不在 SAP Sybase 客户服务和支持 (CS&S) 的范围内。

Single Application Edition (SA)

SAP Sybase IQ Single Application Edition 需要 CPU 许可证。

表 4. Single Application Edition

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	描述
CPU	IQ_CORE	•		对 IQ 服务器能够使用的核心 (而非 CPU) 的数量进行授权。

注意： SA 许可证设置的其它限制

- 每台服务器的总核心数 ≤ 64 (MAXCP)
- 用户表总数 ≤ 25 (MT)
- 列总数 ≤ 100 (MV)
- mpx 节点总数 ≤ 1 (MSN)

生成许可证之前

在生成许可证之前，请按照以下步骤操作。

阅读 SySAM 文档

有关 SySAM 许可、许可证模型和过程的具体信息，请参见 SySAM 文档。

- 《Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2 用户指南》引入资产管理概念，并提供有关建立和管理 SySAM 2 许可证的说明。
- 《SySAM 2 快速入门指南》介绍了如何快速启动和运行已启用 SySAM 的 SAP Sybase 产品。

- 《FLEXnet Licensing 最终用户指南》介绍了针对管理员和最终用户的 FLEXnet Licensing，并介绍了如何使用 SAP Sybase 开发的标准 FLEXnet Licensing 分发工具包中的工具。

确定要使用的许可证模型

许可证模型给出了为授权的程序设置许可文件的方法。在服务器提供服务的许可证模型中，许可文件可以驻留在中央联网许可证服务器上；在非服务器提供服务的许可证模型中，许可文件可以驻留在运行许可程序的计算机上。

在生成许可文件之前，先决定要使用的许可证模型。有关服务器提供服务的许可证和非服务器提供服务的许可证以及哪个模型最适合您的环境的信息，请参见 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2 用户指南。

获取主机 ID

要安装或使用许可证服务器，您需要知道许可证服务器主机 ID。

对于不同的计算机体系结构，FLEXnet Licensing 将使用不同的计算机标识。如果安装了 FLEXnet Licensing 实用程序的副本，可使用 `1mhostid` 实用程序打印 FLEXnet Licensing 期望在任意给定计算机上使用的确切主机 ID。`1mutil` 已被纳入产品分发范畴，也可从 FLEXnet Publisher 下载页面下载副本，网址为：http://www.globes.com/support/fnp_utilities_download.htm#unixdownload

您也可以使用系统级命令查找主机 ID。有关特定于平台的命令和示例，请参见“FLEXnet Licensing 支持的平台的主机 ID”，网址为：<http://www.flexerasoftware.com/products/flexnet-publisher/requirements.htm>。

注意：某些平台从网络适配器地址派生主机 ID。如果计算机有多个网络适配器，则用来获取主机 ID 的命令可能会针对每个网络适配器返回一个主机 ID。如果出现这种情况，请从主机 ID 列表中仅选择一个 ID。请使用与主有线以太网适配器相关联的值。不要使用与内部回送适配器相关联的值。

确定主机名

您必须为服务器提供服务的许可证指定许可证服务器的主机名。虽然对于非服务器提供服务的许可证模型而言主机名是可选的，但是为所有许可证类型指定主机名可以简化将来的许可证管理任务。

选择端口号

如果您计划安装许可证服务器或者使用现有的许可证服务器，则需要知道许可证服务器用来为许可证提供服务的 TCP/IP 端口号。

如果未指定端口号，则许可证服务器使用 27000 到 27009 范围中的第一个可用端口。如果使用了三服务器冗余，则请指定此范围外的端口号。

生成 SySAM 许可证

登录到 SAP Sybase 产品下载中心或 SAP Service Marketplace。有关您的帐户的信息，请参见您收到的 Web 密钥或电子邮件。

如果购买了启用 SySAM 2 的 SAP Sybase 产品，必须生成、下载及部署 SySAM 产品许可证。

- 生成许可证之前，需要知道计划安装 SAP Sybase IQ 的服务器的主机 ID 和主机名。
- 服务器提供服务的许可证需要许可证服务器。如果不打算使用现有许可证服务器，则必须先安装一个许可证服务器，然后才能安装 SAP Sybase IQ。

1. 启动浏览器，然后执行以下操作之一：

- 如果从 SAP Sybase 或经过授权的 SAP Sybase 转售商处购买了产品：请登录到 SAP Sybase 产品下载中心（网址为：<https://sybase.subscribenet.com>），为使用基于 SySAM 2 的许可证的 SAP Sybase 产品生成许可证密钥。
- 如果依据 SAP 合同订购了产品并被告知从 SAP Service Marketplace 进行下载：请登录到 SAP Service Marketplace（网址为：<http://service.sap.com/licensekeys>），为使用基于 SySAM 2 的许可证的 SAP Sybase 产品生成许可证密钥。

2. 按照联机说明进行操作。

3. 将许可证保存至本地文件系统的一个临时位置。必须以 .lic 扩展名保存许可文件。

注意：在 Sybase 产品下载中心（网址为：<https://sybase.subscribenet.com>）上生成许可证密钥时所使用的过程取决于您是直接从 Sybase 购买的产品还是从 Sybase 转售商处购买的产品。

安装新的许可证服务器

SAP Sybase IQ Server Suite 安装介质包括了可用来安装新许可证服务器的 SySAM 网络许可证服务器实用程序。

前提条件

- 使用具有管理员特权的帐户登录到 Windows。
- 在运行安装之前，停止并关闭所有程序。

过程

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器、切换到 DVD 驱动器，并选择：

`setup.exe`

2. 在“欢迎”屏幕上，单击“下一步”。
3. 选择安装目录，然后单击“下一步”。
4. 选择“自定义”作为要执行的安装类型，然后单击“下一步”。
5. 取消选择“SySAM 许可证实用程序”之外的所有安装选项。
6. 选择“SySAM 许可证服务器”，然后单击“下一步”。
7. 阅读安装摘要，然后单击“安装”。

启动许可证服务器

将许可证复制到许可证目录，然后从主控台或命令行启动许可证服务器。

前提条件

如果许可证服务器安装在 Windows 7 上，则必须使用 **Run as Administrator** 命令来启动和停止许可证服务器。

过程

1. 将生成的许可文件从控制台或命令行复制到网络许可证服务器上的 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\licenses` 目录中。
2. 切换至 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\bin`，然后刷新或重新启动许可证服务器：

sysam start	启动许可证服务器。 如果许可证服务器未运行，请执行此步骤。执行此步骤后，重复步骤 2 以检验服务器是否正在运行。
sysam reread	让许可证服务器读取新的许可文件。 如果许可证服务器已启动，请执行此步骤。

3. 要检验许可证服务器是否正在运行，请输入 `sysam status`。

注意： SySAM 许可证服务器安装程序在安装过程中既安装仅应用 IPv4 的二进制文件，也安装 IPv4/IPv6 双堆栈许可证服务器二进制文件，并配置仅应用 IPv4 二进制文件的使用。

可以使用 **sysam configure**[IPv6 | IPv4] 配置许可证服务器的相应版本。例如，**sysam configure IPv6** 将配置 IPv4/IPv6 双堆栈二进制文件的使用。有关详细信息，请参见《SySAM 用户指南》。

服务器安装

有关服务器安装的分步说明，请阅读本节。

服务器组件

服务器组件按功能进行分组。标记为缺省值的项目将在典型安装中进行安装。可选项将再自定义安装中进行安装。

表 5. SAP Sybase IQ 服务器组件

要素	组件	缺省值	注释
SAP Sybase IQ	SAP Sybase IQ 服务器	•	安装服务器软件、客户端工具、ODBC 驱动程序和 Web 应用程序开发工具。
	SAP Sybase IQ 客户端	•	附加的连接语言模块支持东欧、土耳其和希腊的字符集。
	SAP Sybase IQ Web 驱动程序	•	
	SAP Sybase IQ ODBC 驱动程序	•	
SAP Control Center	SAP Sybase IQ 的管理用户界面	•	SAP Control Center (SCC) 是针对 Sybase 产品的基于 Web 的管理控制台。至少需要使用一台 SCC 服务器来部署 SAP Control Center。
	SAP Sybase IQ 的远程命令和控制代理	•	需要使用 SAP Control Center 代理管理 SAP Control Center 中的 SAP Sybase IQ 服务器。
jConnect	jConnect for JDBC 7.0	•	jConnect 是完全基于 Java 的 Type 4 JDBC 驱动程序。jConnect 7.0 与 JDBC 4.0 兼容
SySAM	SySAM 许可证服务器		安装 FLEXnet Licensing 实用程序以支持许可模型。
	SySAM 许可证实用程序	•	

服务器安装进行的操作

典型安装将服务器及其它组件安装到主机上的父目录中。

目录变量

SAP Sybase IQ 使用指向不同安装目录的环境变量。

表 6. 目录变量。

变量	描述
<code>%SYBASE%</code>	指向父安装目录。此变量由安装程序设置。
<code>%IQDIR16</code>	指向产品安装目录。此变量由安装程序进行设置。
<code>%ALLUSERSPROFILE%</code>	指向 Windows 本地资源目录。这些资源的位置取决于 Windows 版本。在 Windows 7 上，这些资源位于 <code>C:\ProgramData\SybaseIQ</code> 目录中。

注意：不要将 SAP Sybase IQ 安装到包含空格的目标目录或路径中。如果您试图安装到无效路径中，GUI 安装程序会发出警告；其它安装方法不显示此警告。

父安装目录

`%SYBASE%` 目录包含支持服务器所需的文件、脚本和其它对象。

表 7. 父安装目录。

目录	内容
charsets	为与 Adaptive Server Enterprise 兼容而提供的字符集。
collate	为与 Adaptive Server Enterprise 兼容而提供的归类序列。
ini	各种配置文件。
IQ-16_0	运行服务器所需的子目录、脚本和属性文件。
jConnect-7_0	适用于 SAP Sybase IQ 的与 JDBC 4.0 兼容的驱动程序。
jre	Java 运行时环境。
jutils-3_0	基于 3.0 版 Java 的实用程序，包括 Ribo（一款 Tabular Data Stream 实用程序）。
locales	用于系统消息和日期/时间格式的语言模块。
log	安装日志文件。

目录	内容
OCS-15_0	Open Client 工具和实用程序。
SCC-3_3	SAP Control Center 启动和配置文件。
Shared	由其它组件共享的对象和库，其中包括 Java 运行时环境 (JRE)。
Sybase_Install_Registry	用于保存已安装产品相关信息的服务器注册表文件。不要修改。
sybuninstall	用于卸载 SAP Sybase IQ 和 SySAM 的脚本的子目录。
SYSAM-2_0	SySAM 许可证和实用程序。此目录包含三个子目录：bin、licenses 和 log。
ThirdPartyLegal	第三方许可条款和协议。

产品安装目录

%IQDIR16% 是 %SYBASE% 子目录，其中包含运行服务器所需的文件、脚本和其它对象。

表 8. 产品安装目录

目录	内容
Assembly	ADO.NET 和 .NET 程序集文件。
Bin32	为实现 32 位兼容性所需的库。
Bin64	用于启动和管理服务器的实用程序。
demo	用于标识演示数据库和其它本地资源所在位置的自述文件。
install	安装历史记录文件。
java	不同的 JAR 文件。
logfiles	SAP Sybase IQ 会向此目录中写入日志文件。
lsunload	本地存储卸载实用程序。
Scripts	示例脚本和存储过程。
SDK	各种语言实用程序的子目录。
SNMP	不受 SAP Sybase IQ 支持。
support	含有指向联机资源的链接的 Web 页。
Sysam	本地 SySAM 配置信息。

目录	内容
unload	各种卸载脚本、文件和实用程序。

本地资源目录

%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ 目录包含本地资源，其中包括演示数据库、服务器日志和实用程序。

目录	内容
demo	演示数据库的示例数据和脚本。
logfiles	服务器日志文件。
Samples	示例脚本、驱动程序和实用程序。

SAP Control Center

SAP Control Center 是基于 Web 的管理控制台，用于在图形环境中管理和监控 SAP Sybase IQ。

SAP Control Center (SCC) 包含管理用户界面、远程命令和控制代理以及 Web 客户端。管理用户界面或 SCC 服务器用于管理 SCC 代理与客户端之间的通信。SCC 代理与 SAP Sybase IQ 服务器一起安装，并通过 SCC 服务器向预定客户端持续广播有关服务器的信息。来自 SCC 客户端的消息经由 SCC 服务器传送到代理，继而由代理处理 SAP Sybase IQ 服务器中的请求。

从简单的资源监控到全面的数据库管理，这些均属于 SCC 的活动。对于发起请求的用户，其特定活动由为其分配的角色决定。

服务器部署

一台 SCC 服务器最多可监控 250 个资源。（一台 SCC 服务器可有效监控的资源数取决于所监控资源的复杂程度、数据收集频率、并发 SCC 用户数量以及运行 SCC 的主机的硬件配置。）要监控 100 个以上的资源，请另外安装一些 SCC 服务器并在这些服务器之间分配资源。不管是在托管服务器所在的计算机上还是在专用计算机上安装 SCC，监控限制都适用。

安装位置

SCC 可为其所监控的每一台服务器收集和存储性能数据。由于数据收集可能会占用大量的 CPU 周期、磁盘空间和网络资源，因此 SCC 会影响同一主机上的其它服务器的性能。在生产环境中将 SCC 服务器安装在托管服务器所在的主机上之前，请仔细选择安装位置。

表 9. SCC 安装位置。

位置	说明
SCC 专用主机	通过在专用主机上安装 SCC 服务器，您可以在单个位置管理所有 SAP Sybase 服务器。建议将此方法用于生产环境。
共享 SCC 和 SAP Sybase IQ 主机	在同一主机上安装 SCC 和 SAP Sybase IQ 服务器。此部署方法适用于测试环境，建议不要用于生产环境。
现有 SCC 服务器	除非当前 SCC 服务器即将达到资源限制或需要升级，否则不需要单独安装 SCC 服务器。

如果在 SAP Sybase IQ 服务器所在的计算机上安装 SCC，请参见 SCC 和 SAP Sybase IQ 服务器的系统要求，并确保主机能够为这两种产品提供充足的 CPU、RAM、磁盘和网络资源。SAP Sybase IQ 服务器所需的资源因服务器配置不同有很大差异，SCC 所需的资源也是如此。通常情况下，SCC 管理的服务器越复杂，需要的资源就越多。此外，SCC 配置的数据收集次数越多，使用的资源也就越多。

注意：有关其它 SCC 安装选项，请参见：

- SAP Control Center 安装指南 – 提供完整的安装、配置和疑难解答过程。此文档可在 Web 上获取，路径为：<http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter.dc01002.0327/doc/html/title.html>。
- SAP Sybase IQ SAP Control Center – 包括 SAP Sybase IQ 配置过程、用户帮助和疑难解答信息。

SCC 安装方案

查看这些 SCC 部署方案来确定要使用的 SAP Sybase IQ 安装方法和何时使用。

SCC 专用主机

在生产环境中，分别在不同的主机上安装 SCC 和 SAP Sybase IQ 服务器。

1. 在 SAP Sybase IQ 主机上以 GUI 或控制台模式启动 SAP Sybase IQ 安装程序。
2. 运行“自定义安装”。
3. 取消选中“**Sybase IQ 的管理用户界面**”选项，然后完成安装。
4. 在 SCC 主机上以 GUI 或控制台模式启动 SAP Sybase IQ 安装程序。
5. 运行“自定义安装”。
6. 取消选中除“**Sybase IQ 的管理用户界面**”选项之外的所有安装选项，然后完成安装。

共享 SCC 和 SAP Sybase IQ 主机

在测试环境中，可将 SAP Sybase IQ 和 SCC 安装在同一主机上。

1. 以 GUI 或控制台模式启动 SAP Sybase IQ 安装程序。

2. 运行“典型安装”。
3. 按照屏幕上的说明进行操作。

共用 SCC 服务器

将现有 SCC 服务器用于 SAP Sybase IQ。

1. 以 GUI 或控制台模式启动 SAP Sybase IQ 安装程序。
2. 运行“自定义安装”。
3. 取消选中“**Sybase IQ 的管理用户界面**”。
4. 单击“下一步”，然后按照屏幕上的说明进行操作。

SCC 安装选项

在安装 SCC 之前，请查看这些设置和选项。

SAP Control Center (SCC) 验证

SCC 管理员和 SCC 代理的初始口令在 SAP Sybase IQ 安装程序中进行设置。SCC 口令必须至少包含 6 个字符。

角色	要求
SCC 管理员	SCC 管理员是一个预配置的登录名，可以访问所有 SCC 管理功能。缺省 SCC 管理员用户名为 <i>sccadmin</i> 。
SCC 代理用户	代理验证的 SCC 代理用户名。缺省 SCC 代理用户名为 <i>uafadmin</i> 。

网络端口

SCC 使用 TCP 端口提供各种服务。如果缺省端口不可用，则可以在安装程序中选择新 RMI、HTTP 或 HTTPS 端口号。

表 10. SAP Control Center 端口号。

端口名称	缺省端口号	是否必需?	说明
RMI	9999	是	用于 RMI 协议访问的 SCC 服务器端口。
HTTP	8282	是	用于对服务器进行 HTTP Web 访问的 SCC 服务器端口。所有 HTTP 流量均重定向至安全 HTTPS 通道。
HTTPS	8283	是	用于对服务器进行安全 HTTPS Web 访问的 SCC 服务器端口。所有 HTTP 流量均重定向至安全 HTTPS 通道。
数据库	3638	是	SCC 服务器存储库数据库端口；由多个服务使用。
消息传递服务	2000	是	SCC 服务器消息传递端口。

端口名称	缺省端口号	是否必需?	说明
Tds	9998	否	用于 Tabular Data Stream™ (TDS) 协议访问的 SCC 服务器端口。
Jini Http	9092	否	Jini 发现服务的 Jini HTTP 端口。
Jini Rmid	9095	否	Jini 发现服务的 Jini RMID 服务器。
Ldap	389	否	LDAP 发现服务适配器端口。

SCC 服务器启动选项

如果安装 SCC 服务器，则 SAP Sybase IQ 安装程序会包含一个在安装程序内启动服务器的选项。

其它信息

- SAP Control Center 安装指南 > 计划安装 > 系统要求
- SAP Control Center 安装指南 > 计划安装 > SCC 网络端口

其它 SAP Sybase IQ 安装选项

安装 SAP Sybase IQ Server Suite 的许可副本会获得评测版中不包含的配置选项。

许可证密钥

从 SAP Sybase 产品下载中心或 SAP Service Marketplace Web 站点下载的许可包含软件的许可证密钥。

选项	操作
指定许可证密钥	浏览到许可文件所在位置并选择许可文件。
使用许可证服务器	标识许可证服务器 Host Name 和 Port Number 。
在没有许可证密钥的情况下安装	单击 “在没有许可证密钥的情况下继续安装”。 如果未指定许可，则可以在没有许可的情况下继续安装，但必须在 30 天内获取所需的许可证密钥，否则服务器将停止工作。

电子邮件警告

要配置电子邮件警告，必须提供：

- SMTP 服务器主机名
- SMTP 服务器端口号
- 发送者电子邮件

- 接收者电子邮件（如果有多个接收者，需要用逗号分隔每个电子邮件地址）
- 电子邮件警告的消息严重级（信息、警告、错误）

安装服务器软件

服务器安装介质支持 GUI 安装、控制台安装和无人值守（无提示）安装。

在 **GUI** 模式下进行安装

此选项用于在图形用户界面 (GUI) 环境中安装软件。GUI 安装程序由向导驱动，支持所有产品版本和安装类型。

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器、切换到您的驱动器，并选择：

```
setup.exe
```

2. 按照屏幕上的说明操作。

3. 从驱动器中取出安装介质。

通过命令行进行安装

如果喜欢非 GUI 界面或要开发自定义安装脚本，请选择命令行安装。在控制台模式下安装组件类似于在 GUI 模式下安装，不同之处在于此时是从命令行运行安装程序并通过输入文本来选择安装选项。

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序自动启动，请单击“取消”来停止安装程序。

2. 在命令行中转到安装目录。

安装目录是指包含 `setupConsole.exe`、`installer.properties` 和其它安装文件的目录。

3. 输入：

```
setupConsole.exe -i console
```

4. 按照屏幕上的说明操作。

注意：选择或取消选择通常随 SAP Sybase IQ 一起安装的产品功能时，会同时选择或取消选择与该功能关联的所有子组件。要选择单个组件，请忽略主产品功能数，然后选择要安装的子组件。

在无人值守（无提示）模式下安装

无人值守或无提示安装通常用于更新多个系统。除缺少 GUI 屏幕外，InstallAnywhere 的所有操作都相同，而且以无提示模式安装的结果与以 GUI 模式安装（使用相同的响应）的结果完全相同。

前提条件

响应文件是一个包含安装选项的文本文件。您可以覆盖或编辑缺省响应文件 `installer.properties` 以在后续安装中使用。要覆盖缺省安装选项，请使用 `-f` 参数来指向自定义响应文件。

创建响应文件：

1. 在命令行中输入：

```
setup.exe -r <responseFileName>
```

其中，`<responseFileName>` 包括响应文件的绝对路径和文件名。

2. 在 GUI 模式下运行安装程序，以将操作记录到响应文件中。如有必要，请使用编辑器来为后续安装更改任何响应。

过程

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序自动启动，请单击“取消”来停止安装程序。

2. 在命令行中转到安装目录。

安装目录包含 `setupConsole.exe`、`installer.properties` 和其它安装文件。

3. 输入：

```
setupConsole.exe -f <responseFileName> -i silent
-DAGREE_TO_SYBASE_LICENSE=true
-DSYBASE_PRODUCT_LICENSE_TYPE=license
```

表 11. 响应文件参数。

参数	说明
<code>-f <responseFileName></code>	包括响应文件的绝对路径和文件名的可选参数。如果忽略此参数，安装程序将缺省使用 <code>installer.properties</code> 或同一安装目录中的其它 <code>.properties</code> 文件。
<code>-i silent</code>	启动无提示安装程序的开关。
<code>-DAGREE_TO_SYBASE_LICENSE=true</code>	表示接受 Sybase 最终用户许可协议的参数。

参数	说明
-DSYBASE_PRODUCT_LICENSE_TYPE=license	要求安装软件的授权版。
- DUNINSTALL_DELETE_DATA_FILES=true	安装后删除不需要的文件。

安装日志

安装程序会写入一条概括日志，以记录所有安装活动以及安装的每个组件的单个日志。如果出现安装问题，则从 `IQ_Suite.log` 入手，然后参考组件日志了解特定详细信息。

安装程序还分别为每个组件的 `.log` 文件创建一组对应的 `.out` 文件。这些文件用于捕获不同的组件安装活动。如果安装程序运行正常，则这些文件可能处于空白状态。

表 12. SAP Sybase IQ 日志文件。

文件名	内容
<code>conn_add_lang.log</code>	其它连接语言模块
<code>conn_lang.log</code>	连接语言模块
<code>iq_agent.log</code>	SAP Sybase IQ 代理插件
<code>iq_client_common.log</code>	客户端组件
<code>iq_client_ms.log</code>	Windows 客户端组件
<code>iq_client_web.log</code>	Web 驱动程序
<code>iq_odbc.log</code>	ODBC 驱动程序
<code>iq_server.log</code>	服务器组件
<code>iq_shared.log</code>	共享的 SAP Sybase IQ 配置文件
<code>IQ_Suite.log</code>	SAP Sybase IQ Server Suite 安装摘要
<code>IQ_Suite_Variable_Reference.log</code>	InstallAnywhere 安装变量
<code>jconnect7.log</code>	jConnect7 安装摘要
<code>jre7.log</code>	Java 运行时环境 v7 安装
<code>lang.log</code>	语言模块
<code>open_client.log</code>	Open Client 安装摘要
<code>scc_server.log</code>	SAP Control Center 安装摘要

文件名	内容
sysam_util.log	SySAM 许可实用程序安装摘要

常见安装问题的解决办法

请查看本节来了解常见安装问题的解决方法。

表 13. 安装问题故障排除

问题	可能原因和解决方法
安装失败	请查看安装程序日志: %SYBASE%\log\IQ_Suite.log 安装日志可以帮助您跟踪安装进度以及对失败的安装进行故障排除。安装程序还会将安装所随附组件的各个日志写入到此目录。

卸载 SAP Sybase IQ

说明适用于服务器和网络客户端软件。

GUI 模式

1. 在“控制面板”中，选择“添加或删除程序”。
2. 从程序列表中选择 SAP Sybase IQ。
3. 单击“删除”。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。

无提示模式

1. 从命令行中转到 %SYBASE%\sybuninstall\IQSuite。
2. 请输入:

```
uninstall -i silent
```

注意: 无提示卸载程序不显示状态消息。

缺省情况下，不删除用户文件。要删除用户文件，请将 -DUNINSTALL_DELETE_DATA_FILES=true 标记作为 uninstall -i silent 命令的一部分传递。

测试已安装的产品

本节介绍如何启动 SAP Sybase IQ 以及如何使用演示数据库测试安装。

演示数据库

整个文档中的许多示例都使用演示数据库 (`iqdemo.db`) 作为数据源。演示数据库作为 SAP Sybase IQ Server Suite 的一部分安装并驻留在服务器上。客户端访问由作为 SAP Sybase IQ Client Suite 一部分安装的工具提供。

启动演示数据库

使用演示数据库测试安装。

从 SAP Sybase IQ 程序组中, 选择 “**SAP Sybase IQ 16.0**” > “**启动 SAP Sybase IQ 演示数据库**”。

首次使用该选项时, SAP Sybase IQ 可能会提示您输入一些其它信息。用于创建和装载演示数据库的脚本位于 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo` 目录中。

表名

演示数据库表名和所有者。

表 14. 演示数据库表名

表名	所有者
Contacts	GROUPO
Customers	GROUPO
Departments	GROUPO
Employees	GROUPO
FinancialCodes	GROUPO
FinancialData	GROUPO
Products	GROUPO
SalesOrderItems	GROUPO
SalesOrders	GROUPO
emp1	DBA

表名	所有者
iq_dummy	DBA
sale	DBA

运行 SAP Sybase IQ 服务器

使用启动实用程序 **start_iq** 启动服务器。**start_iq** 是可在所有平台上运行且可确保正确设置所有所需参数的命令行实用程序。

启动服务器或数据库

若要在命令行中使用 **start_iq** 启动服务器或数据库，请更改到配置文件和数据库文件所在的目录，然后使用以下命令格式：

```
start_iq [ server-options ] [ database-file  
[ database-options ], ... ]
```

- *server-options* 包含数据库服务器名称，以及用于针对该服务器上运行的所有数据库控制该服务器行为的其它选项。
- *database-file* 是目录存储的文件名。您可以忽略此选项，或者在命令行中输入一个或多个数据库文件名。将装载所有数据库供应用程序使用。如果启动目录包含数据库文件，则无需指定路径；否则，必须指定路径。不必指定 .db 文件扩展名。
- *database-options* 是您可以为您启动的每个数据库文件指定的选项，用于控制数据库文件行为的某些方面。

缺省启动参数

start_iq 使用缺省配置文件 (%IQDIR16%\scripts\default.cfg) 来设置缺省启动参数。

表 15. **start_iq** 设置的参数

参数	值	描述
-c	48MB	目录存储高速缓存大小。
-gc	20	检查点时间间隔。
-gd	all	允许所有用户通过连接启动数据库。
-gl	all	允许所有用户装载或卸载表。
-gm	10	缺省连接数。
-gp	4096	目录存储页大小。

参数	值	描述
-ti	4400	客户端超时设置为 72 小时。防止进行长查询操作的用户在周末长假中被注销。

注意：如果 SQL Anywhere 与 SAP Sybase IQ 安装在同一子网上，则该服务器必须具有唯一的名称。SQL Anywhere 和 SAP Sybase IQ 服务器在缺省情况下均使用端口 **2638**。

分别对每台服务器使用新端口号。在 %IQDIR16%\scripts\default.cfg 文件中设置各个新端口号。通过更改每个 IQ 数据库配置文件（例如，%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo\iqdemo.cfg）中的以下行来更新端口号：

```
-x tcpip{port=2638}
```

配置文件

若要覆盖缺省启动参数，可将选项存储在一个配置文件中。

要通过配置文件启动服务器，请使用以下语法：

```
start_iq @configuration_filename.cfg dbname.db
```

此命令启动数据库并设置在（可选）配置 (.cfg) 文件中指定的参数。

在 **start_iq** 命令行中，指定的最后一个选项优先，因此如果要覆盖配置文件，可在配置文件名之后列出要更改的选项。例如：

```
start_iq @iqdemo.cfg -x 'tcpip{port=1870}' iqdemo.db
```

此处的 **-x** 参数将覆盖 iqdemo.cfg 文件中的连接信息。

例如，演示数据库的配置文件 (iqdemo.cfg) 安装在 %ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo 目录中。

缺省服务器目录

服务器启动目录将成为 SAP Sybase IQ 创建的所有服务器文件的缺省目录。

启动日志和服务器日志

SAP Sybase IQ 会在 %ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles 目录中写入启动日志和服务器日志：

- 启动信息保存在 iq_startup_nt.log 文件中。
- 服务器状态记录在 servername.nnnn.srvlog 文件中。

文件名中的 *nnnn* 变量表示服务器启动次数。例如，localhost.0004.srvloglocalhost_iqdemo.0006.srvlog。

其它信息

《实用程序指南》> “start_iq 数据库服务器启动实用程序”> “start_iq 服务器选项”

启动和停止 SAP Sybase Control Center 代理

(可选) 启动或关闭 SAP Sybase IQ 附带的 SAP Sybase Control Center 代理。

SAP Control Center 是一款基于 Web 的工具，用于管理和监控 SAP Sybase 服务器，包括 SAP Sybase IQ 单节点服务器和 Multiplex 服务器。一台 SCC 服务器能够管理并监控企业内的所有 SAP Sybase IQ 服务器。SCC 使用随每台 SAP Sybase IQ 服务器一起安装的 SCC 代理执行管理任务。

有关安装 SCC 的说明，请参见 SAP Sybase Control Center 安装指南。有关启动和停止 SCC 代理服务以及从命令行启动和停止 SCC 代理的说明，请参见 SAP Control Center 联机帮助。以下网址提供了 SAP Control Center 文档（包括安装指南和联机帮助）：<http://sybooks.sybase.com/nav/summary.do?prod=10680>。

1. 使用 **scc** 脚本来启动 SCC 代理。

```
%SYBASE%\SCC-3_3\bin\scc.bat
```

2. 连接到 SAP Control Center 服务器。在 Web 浏览器中，输入：`https://scc-
hostname:8283/scc`。
3. 登录。

登录到新安装的、尚未配置安全验证的 SAP Control Center 时，请使用 `sccadmin` 帐户（其口令已在安装期间设置）。有关详细信息，请参见 SAP Sybase Control Center 安装指南。

提示：如果您使用 Windows 帐户登录到 SCC，请以 `username@domain` 格式输入用户名。请省略 `.com` 或 `.net` 之类的顶级域扩展名，例如，输入 `fred@sap`，而不是 `fred@sap.com`。

4. 在 SCC 中，注册并验证 SAP Sybase IQ SCC 代理。
5. (可选) 停止 SCC 代理。要通过 `scc-console>` 提示符进行关闭，请输入：
`shutdown`。

如果使用 SCC 管理 SAP Sybase IQ 服务器，请在运行 SAP Sybase IQ 时保持 SCC 代理运行。实现此目的的最简单方法是将 SCC 代理作为自动重新启动的服务来运行。

运行 Interactive SQL

Interactive SQL 是 SAP Sybase IQ 附带的一个实用程序，利用该实用程序可以执行 SQL 语句、创建脚本及显示数据库数据。

要使用 Interactive SQL 运行示例查询，演示数据库必须已启动并处于运行状态。此过程中的连接参数使用缺省登录证书，并认为 `iqdemo` 正在本地运行。如果将 `iqdemo` 安装在了其它位置或更改了缺省登录，则改用相应的值。

1. 从 Sybase 程序组中, 选择 “**Sybase IQ 16.0**” > “**Interactive SQL**”。
2. 在 “**连接**” 对话框中输入:

标记名称	字段	值	
“ 标识 ”	“验证”	“数据库”	
	“ 用户 ID ”	DBA 或 dba (不区分大小写)	
	“ 口令 ”	sql (区分大小写)	
	“ 操作 ”	“连接到此计算机上正在运行的数据库”	
	“ 服务器名 ”	<localhost>_iqdemo	
	“ 数据库名 ”	iqdemo	
“ 网络 ”	“ TCP/IP 协议选项 ”	“ 主机 ”	<localhost>
		“ 端口 ”	2638

3. 在 “**SQL 语句**” 窗口中, 输入:

```
SELECT * FROM Employees
```

4. 按 “**F9**” 运行查询。

注意: Interactive SQL 使用不建议使用的 iAnywhere JDBC 驱动程序。

安装后任务

安装并测试 SAP Sybase IQ 之后, 请执行这些任务。

检验许可证

连接到服务器并运行 **sp_iqlmconfig**, 以检验您的许可证。

要验证许可, 请连接到服务器, 并在 Interactive SQL (**dbisql**) 中运行 **sp_iqlmconfig** 存储过程。 **sp_iqlmconfig** 将返回一组表示许可状态的属性:

Property

Value

Licence
Notice

Testing Use

For Sybase Inc. Internal

测试已安装的产品

Only

Edition

EE

License
Type

DT

Application
Type

IQ

IQ_CORE License Count in
use

2 (CPU core
based)

Optional license in use :
IQ_UDA

No

Optional license in use :
IQ_LOB

No

```
Optional license in use:  
IQ_SECURITY
```

No

```
Optional license in use:  
IQ_MPXNODE
```

No

```
Optional license in use:  
IQ_VLDBMGMT
```

No

```
IQ_VLDBMGMT License Count in  
use
```

0

```
Optional license in use:  
IQ_UDF
```

No

```
Optional license in use:  
IQ_IDA
```

No

```
Optional license in use:
```

测试已安装的产品

IQ_URIDA

No

Optional license in use:
IQ_TS_FSF

No

Email
Severity

NONE

SMTP
Host

smtp

SMTP
Port

25

Email
Sender

I825198@sap.corp

Email Recipients

所有许可证服务器状态和错误消息将写入到 `log` 目录中的 `SYBASE.log`。要诊断许可证服务器的问题，请查看 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\log\SYBASE.log` 文件。可使用 `iqdemo.db` 来执行此任务。

以“`Checked out license...`”开头的行表示许可配置成功。如果看到“`Sysam: FLEXnet Licensing error:`”消息，请咨询 SAP Sybase 代表以解决此问题。

其它信息

- 《SySAM 2 用户指南》>“管理许可证服务器”>“管理许可证服务器调试日志”
- “**SySAM 疑难解答**”一节和《SySAM 2 用户指南》

更改缺省连接参数

更改缺省连接参数，以保护系统免遭未经授权的访问。

请勿依靠缺省连接参数来确保数据库免遭未经授权的访问。更改这些参数以保护您的数据。

表 16. 缺省连接参数

参数	缺省值
用户 ID	DBA 或 dba (不区分大小写)
口令	sql (区分大小写)
端口号	2638

其它信息

《管理：数据库》>“安全概述”

删除示例应用程序文件

在生产环境中部署服务器之前，请删除示例客户端应用程序。

SAP Sybase IQ Server Suite 安装的一些目录下提供了仅用于培训目的的示例客户端应用程序。在生产环境中部署服务器之前，请先删除 `$IQDIR16\SybaseIQ\Samples` 目录。

客户端安装

安装客户端组件，可以将客户端连接到网络服务器。

客户端组件

客户端组件按功能分组。标记为缺省的项目将在典型安装中进行安装。可选项目可在自定义安装中进行安装。

表 17. SAP Sybase IQ 客户端组件。

功能	组件	缺省值	注释
SAP Sybase IQ	SAP Sybase IQ 客户端	•	安装客户端软件、Web 应用程序开发工具和 ODBC 驱动程序。
	SAP Sybase IQ Web 驱动程序	•	
	SAP Sybase IQ ODBC 驱动程序	•	
jConnect	jConnect for JDBC 7.0	•	jConnect 是完全基于 Java 的 Type 4 JDBC 驱动程序。jConnect 7.0 与 JDBC 4.0 兼容

客户端安装进行的操作

典型的客户端安装将网络客户端组件安装到客户端计算机上的父目录中。

目录变量

SAP Sybase IQ 使用指向不同安装目录的环境变量。

表 18. 目录变量

变量	内容
%SYBASE%	指向父安装目录。此变量由安装程序设置。
%IQDIR16%	指向 SAP Sybase IQ 安装目录
%ALLUSERSPRO-FILE%	指向 Windows 本地资源目录。本地资源的位置取决于 Windows 版本。在 Windows 7 上，这些资源位于 C:\ProgramData\SybaseIQ 目录中。

父安装目录

%SYBASE% 目录包含支持客户端所需的文件、脚本和其它对象。缺省 %SYBASE% 目录为 C:\Sybase。

表 19. 父安装目录

目录	内容
IQ-16_0	SAP Sybase IQ 客户端组件。
jConnect-7_0	适用于 SAP Sybase IQ 的与 JDBC 4.0 兼容的驱动程序。
Shared	共享软件组件。
Sybase_Install_Registry	客户端组件注册表文件。
jre	Java 运行时环境目录。
jutils-3_0	基于 3.0 版 Java 的实用程序，包括 Ribo（一款 Tabular Data Stream 实用程序）。
log	客户端日志文件目录。
ThirdPartyLegal	第三方许可协议。
sybuninstall	用于卸载 SAP Sybase IQ 和 SySAM 的脚本的子目录。

产品安装目录

%IQDIR16% 是 %SYBASE% 子目录，其中包含运行客户端所需的文件、脚本和其它对象。

表 20. 产品安装目录

目录	内容
Assembly	SQL Anywhere 支持文件。
bin<platform>	用于启动和管理服务器的实用程序。<platform> 值为 64 或 32，具体取决于您的安装。
install	安装历史记录文件。
Java	不同的 JAR 文件。
support	含有指向联机资源的链接的 Web 页。

本地资源目录

%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ 目录包含本地资源，其中包括演示数据库、服务器日志和实用程序。

表 21. 本地资源目录

目录	内容
Samples	示例脚本、驱动程序和实用程序。

安装客户端软件

客户端安装介质支持 GUI 安装、控制台安装和无人值守安装。使用具有管理员特权的帐户安装软件。开始安装前请关闭所有程序。

在 **GUI** 模式下进行安装

此选项用于在图形用户界面 (GUI) 环境中安装软件。GUI 安装程序由向导驱动，支持所有产品版本和安装类型。

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器、切换到 DVD 驱动器，并选择：

`setup.exe`

2. 按照屏幕上的说明操作。
3. 从驱动器中取出安装介质。

通过命令行进行安装

如果喜欢非窗口化界面或要开发自定义安装脚本，请选择命令行安装。在主控台模式下安装组件类似于在 GUI 模式下安装，不同之处在于此时是从命令行运行安装程序并通过输入文本来选择安装选项。

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序自动启动，请单击“取消”来停止安装程序。

2. 在命令行中转到安装目录。

安装目录是指包含 `setupConsole.exe`、`installer.properties` 和其它安装文件的目录。

3. 输入：

`setupConsole.exe -i console`

4. 按照屏幕上的说明操作。

在无人值守 (无提示) 模式下安装

无人值守或无提示安装通常用于更新多个系统。除缺少 GUI 屏幕外，InstallAnywhere 的所有操作都相同，而且以无提示模式安装的结果与以 GUI 模式安装（使用相同的响应）的结果完全相同。

前提条件

响应文件是一个包含安装选项的文本文件。您可以覆盖或编辑缺省响应文件 `installer.properties` 以在后续安装中使用。要覆盖缺省安装选项，请使用 `-f` 参数来指向自定义响应文件。

创建响应文件：

1. 在命令行中输入：

```
setup.exe -r <responseFileName>
```

其中，`<responseFileName>` 包括响应文件的绝对路径和文件名。

2. 在 GUI 模式下运行安装程序，以将操作记录到响应文件中。如有必要，请使用编辑器来为后续安装更改任何响应。

过程

1. 将安装介质插入驱动器。

如果安装程序自动启动，请单击“取消”来停止安装程序。

2. 在命令行中转到安装目录。

安装目录包含 `setupConsole.exe`、`installer.properties` 和其它安装文件。

3. 输入：

```
setupConsole.exe -f <responseFileName> -i silent  
-DAGREE_TO_SYBASE_LICENSE=true  
-DSYBASE_PRODUCT_LICENSE_TYPE=license
```

表 22. 响应文件参数。

参数	说明
<code>-f <responseFileName></code>	包括响应文件的绝对路径和文件名的可选参数。如果忽略此参数，安装程序将缺省使用 <code>installer.properties</code> 或同一安装目录中的其它 <code>.properties</code> 文件。
<code>-i silent</code>	启动无提示安装程序的开关。
<code>-DAGREE_TO_SYBASE_LICENSE=true</code>	表示接受 Sybase 最终用户许可协议的参数。

参数	说明
-DSYBASE_PRODUCT_LICENSE_TYPE=license	要求安装软件的授权版。
- DUNINSTALL_DELETE_DATA_FILES=true	安装后删除不需要的文件。

配置

本节概述基本配置概念和过程。

使用配置文件

使用配置文件存储服务器启动选项。

`@data` 选项用于在命令行中指定环境变量和配置文件。要指定配置文件，请将 `data` 替换为配置文件的路径和名称：

```
start_iq @configuration_filename.cfg dbname.db
```

如果从命令行传递启动参数且 `.cfg` 文件中存在相同参数，则命令行中的值将覆盖 `.cfg` 文件中的值。

配置文件可以包含换行符，还可以包含任何选项集，其中包括 `@data` 选项。使用井号 (#) 可将行指定为注释。在行尾单独出现的和号 (&) 字符表示在下一行继续前一个标识。有关启动参数的完整列表，请参见《实用程序指南》。

缺省配置文件

如果启动服务器时不设置任何命令行参数或指定配置文件，IQ 将从 `%IQDIR16%\scripts` 目录中的缺省配置文件 `default.cfg` 中检索启动参数。该 `default.cfg` 文件还是服务管理器和 Multiplex 配置的参数来源。可以在 `default.cfg` 中编辑参数以保持一致性。

要增加虚拟内存量，请更改 `default.cfg` 中的参数。要减少其它程序使用的虚拟内存，可为计算机添加交换空间或者降低 IQ 内存需求（高速缓存大小、线程计数、堆栈大小等）。

安全性和配置文件

可以使用 **dbfhide**（文件隐藏）实用程序对配置文件进行加密。如果在加密的文件中指定日志文件参数 (`-o logfile`)，则该日志对于 **start_iq** 实用程序将不可用。您可以在命令行或单独配置文件中添加不需要加密的参数。例如：

```
start_iq @encrypt_params @other_params
```

或

```
start_iq @encrypt_params -n myserv -c 400 -o %IQDIR16%\logfile
\myserv.log
```

将 SAP Sybase IQ 作为 Windows 服务运行

如果将 SAP Sybase IQ 作为 Windows 服务运行，则只要重新启动计算机，就会启动服务器。只要 Windows 运行，Windows 服务就会在后台运行。

创建新 Windows 服务

如果将 SAP Sybase IQ 作为 Windows 服务运行，则只要重新启动计算机，就会启动服务器。只要 Windows 运行，服务就会在后台运行。

1. 启动“**Sybase IQ 服务管理器**”。
2. 选择“**创建新服务**”。
3. 指定新服务的名称。
4. 添加适当的启动参数。

添加数据库文件的完整路径。服务器在没有有效数据库路径名称的情况下无法启动。

5. 单击“**应用**”。
6. 重新启动 Windows。

由于 Window 服务管理器只在系统启动时读取环境变量，因此在将 SAP Sybase IQ 配置为 Windows 服务后，您必须重新启动 Windows。

注意：

- 将用于装载数据库的任何输入文件复制到服务启动目录，而不是数据库文件所在目录。在大多数系统中，服务启动缺省为 %SYSTEMROOT%\system32 目录。
 - 要在需要原始设备访问时将 SAP Sybase IQ 作为 Windows 服务使用，必须授予服务管理员特权。
 - 使用“**修改现有服务**”或“**删除现有服务**”更改或删除 SAP Sybase IQ 服务。
-

取消 Windows 事件日志消息

如果将数据库服务器作为 Windows 服务运行，您可以设置 SQL Anywhere 注册表条目来取消事件日志条目。

要控制事件日志条目，可设置 EventLogMask 项，它属于 REG_DWORD 类型。

该值是一个位掩码，其中包含不同类型事件消息的内部位值：

```
errors EVENTLOG_ERROR_TYPE 0x0001
warnings EVENTLOG_WARNING_TYPE 0x0002
information EVENTLOG_INFORMATION_TYPE 0x0004
```

例如，如果将 EventLogMask 设置为 0，则根本不显示任何消息。将 EventLogMask 设置为 1 将记录所有错误消息，但将取消信息性消息和警告消息。缺省设置（没有输入项）记录所有消息类型。

向 SAP Sybase IQ 服务授予管理员特权

需要原始设备访问时向 SAP Sybase IQ 服务分配管理员特权。

1. 在“控制面板”上，单击“管理工具”>“服务”。
2. 在“服务”对话框中，右键单击“Sybase IQ”，然后选择“属性”。
3. 在“属性”中，选择“自动”作为“启动类型”。
4. 单击“登录”选项卡，然后单击“此帐户”。
5. 将帐户分配给具有管理特权的用户。在“此帐户”中，键入管理员的用户 ID，然后输入并确认用户口令。
6. 单击“确定”关闭“属性”。
7. 单击“文件”>“关闭”。

配置客户端连接

SAP Sybase IQ 支持 ODBC 和 JDBC 连接。

使用 ODBC 连接

开放式数据库互连 (ODBC) 是一种标准 API，它允许单个应用程序通过符合 ODBC 的驱动程序访问各种数据源。

ODBC 一致性

不同供应商生产的 ODBC 驱动程序在所提供的功能方面可能有很大区别。SAP Sybase IQ 支持 ODBC 3.5.2。

表 23. ODBC 一致性级别

符合性级别	Sybase IQ 支持
核心符合性	所有核心功能。
级别 1 符合性	所有级别 1 的功能，但 ODBC 函数的异步执行除外。 SAP Sybase IQ 不支持多个线程共享一个连接。SAP Sybase IQ 对来自不同线程的请求进行序列化。
级别 2 符合性	所有级别 2 的功能，但以下功能除外： <ul style="list-style-type: none"> 表和视图的由三个部分构成的名称。这种情况不适用于 SAP Sybase IQ。 指定的个别语句的 ODBC 函数异步执行。 使登录请求和查询超时的能力。

注意：

- 虽然可在 ODBC 应用程序中使用新的 ODBC 3.5.x 功能（如描述符），但是 ODBC 2.x 应用程序仍可以和 SAP Sybase IQ 搭配使用。
 - 有关 ODBC 的详细信息，请参见《ODBC 程序员参考》，该文档作为 ODBC 软件开发工具包的一部分由 Microsoft Corporation 提供，也可以从 Microsoft Web 站点获得：[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms714177\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms714177(v=vs.85).aspx)。
-

安装 ODBC 驱动程序

服务器和客户端安装均包括 ODBC 驱动程序。平台特定的驱动程序可从 SAP Sybase 产品下载中心和 SAP Service Marketplace 获得。

通过 ODBC 使用基于 UNIX 或 Linux 的查询工具

可通过以下几种方法使用 ODBC 来连接基于 UNIX 或 Linux 的查询工具。

类似 UNIX 的操作系统不提供标准 ODBC 驱动程序管理器，但您可以使用由 SAP Sybase IQ ODBC 驱动程序提供的驱动程序管理器模拟功能连接到驱动程序。

不需要大量驱动程序管理器服务的工具可使用符号链接直接连接到驱动程序。需要驱动程序管理器的工具可能附带驱动程序管理器。

有关可供特定应用程序使用的兼容驱动程序管理器的信息和建议，请参见应用程序的文档。

创建 ODBC 数据源

在类似 UNIX 的操作系统中，ODBC 数据源存储在 `.odbc.ini` 中。使用文本编辑器来手动更新此文件，或使用跨平台的 `iqdsn` 实用程序来创建 ODBC 数据源。在 Windows 上，使用“**ODBC 管理器**”来添加新的 ODBC 数据源。

1. 单击“开始” > “程序” > “**Sybase**” > “**SAP Sybase IQ 16.0**”。
2. 选择适用于操作系统的选项：
 - ODBC 数据源管理器 (32 位)
 - ODBC 数据源管理器 (64 位)
3. 在“**ODBC 数据源管理器**”对话框中，单击“添加”。
4. 在“**创建新数据源**”对话框中，选择服务器 IQ 驱动程序，然后单击“完成”。
5. 返回到“**ODBC 配置**”对话框时，在“**数据源名称**”框中键入数据源名称。
6. 单击“**登录**”选项卡，然后在相应文本框中键入数据库用户 ID 和口令。
7. 单击“**数据库**”选项卡。下一步操作取决于数据源位置：
 - 如果数据源位于远程计算机上，请键入 *server name* 和 *database file name*。（仅当在服务器启动时未自动启动数据库的情况下才会使用数据库文件。）
 - 如果数据源位于本地计算机上，则键入启动行和数据库名称（不带 `.db` 扩展名）。

- 如果数据源位于远程系统上，请单击“网络”选项卡，然后选择相应的协议和选项。
8. 单击“确定”返回到“**ODBC 数据源管理器**”。

创建数据源后，使用“**ODBC 数据源管理器**”测试新数据源。有关详细信息，请参见联机帮助。

与 32 位应用程序的命令行连接

从命令行使用 **dbisql** 连接到 32 位应用程序。

要在不使用数据源的情况下连接 32 位应用程序，请从命令行使用 **dbisql** 进行连接。要连接到 `iqdemo.db`，请使用如下命令：

```
dbisql -c "UID=DBA;PWD=sql;AUTOSTOP=no;
ENG=<engine name>;DBF=%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo\iqdemo.db"
```

在 64 位 Windows 系统上添加 ODBC 数据源名称

在 64 位 Windows 系统上，SAP Sybase IQ 安装 32 位 ODBC 驱动程序。使用 ODBC 管理器来添加新 ODBC 数据源名称。

1. 单击“开始”>“程序”>“Sybase”>“**Sybase IQ 16.0**”>“**ODBC 管理器 64 位**”。
2. 运行 `C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe`。

不要从控制面板或运行框启动 ODBC 管理器。在启动 ODBC 管理器时错误地尝试添加 DSN 可能会返回下列错误：

- The setup routines for the Adaptive Server IQ ODBC driver could not be loaded due to system error code 126.
- Driver's ConfigDSN, ConfigDriver, or ConfigTranslator failed: Could not load the setup or translator library.
- The setup routines for the Adaptive Server IQ ODBC driver could not be found. Please reinstall the driver.

使用 JDBC 连接

基于 Java 的应用程序可通过 JDBC 和 jConnect 访问 SAP Sybase IQ。

Java 数据库连接 (JDBC) 是一个 Java 应用程序编程接口 (API)，通过其可对 SAP Sybase IQ 进行程序访问。jConnect 是 SAP Sybase 的一款实用程序，同时也是标准安装选项，用于提供对 SAP Sybase 产品的高性能本地访问。

Interactive SQL (**dbisql**) 可以使用 JDBC 或 ODBC 连接。

iAnywhere JDBC 驱动程序是 Interactive SQL 的缺省驱动程序。

注意：不建议使用 iAnywhere JDBC 驱动程序。

使用 **OLE DB** 连接

SAP Sybase IQ 提供了 OLE DB 提供程序作为 ODBC 的备选项。OLE DB 是 Microsoft 的数据访问模型，其采用组件对象模型 (COM) 接口。与 ODBC 不同的是，OLE DB 假定数据源不使用 SQL 查询处理器。虽然 OLE DB 需要 Windows 客户端，但可以使用 OLE DB 来访问 Windows 和 UNIX 服务器。

SAP Sybase IQ OLE DB 支持与 SQL Anywhere 支持不同。SAP Sybase IQ 支持动态 (动态滚动)、静态 (不敏感) 和只进 (无滚动) 游标，但不支持键集 (滚动) 游标。在 SAP Sybase IQ 中，无论如何指定，隔离级别始终为 3。

SAP Sybase IQ 支持动态 (动态滚动)、静态 (不敏感) 和只进 (无滚动) 游标，但不支持键集 (滚动) 游标。在 SAP Sybase IQ 中，无论如何指定，隔离级别始终为 3。

SAP Sybase IQ 不支持 Windows CE 或通过游标进行远程更新。

其它信息

«编程» > “OLE DB 和 ADO 开发” > “OLE DB 连接参数”

使用 **Open Client** 连接

客户端需要在接口文件中添加服务器对象才能访问服务器属性和方法。使用 SAP Sybase IQ 目录服务编辑器 (**dsedit**) 创建接口文件条目。这些说明仅适用于服务器安装。

前提条件

- 您必须是 SAP Sybase IQ 主目录 (%SYBASE%) 的所有者才能运行 **dsedit**
- 在进行任何更改之前，请制作一份接口文件的副本

过程

1. 从命令行转到 %SYBASE%\OCS-15_0\bin
2. 启动 **dsedit**。
3. 在“目录服务”对话框中，选择要打开的目录服务（接口文件或接口驱动程序为缺省设置），然后单击“确定”。
4. 从“服务器对象”菜单中选择“添加”，然后输入服务器名。
5. 在“InterfacesDriver”窗口中，双击“服务器地址”行。
6. 在“网络地址属性”对话框中，单击“添加”。
7. 选择“TCP”作为“协议”，输入“网络地址”，然后单击“确定”。
8. 在“网络地址属性”对话框中，单击“确定”，然后单击“确定”返回到主“InterfacesDriver”窗口。

在同一系统中运行客户端和服务器

SAP Sybase IQ 使用共享内存段和多个信号在同一台计算机上的客户端与服务器之间进行通信。

当客户端与服务器位于同一系统上时，共享内存为缺省通信机制。共享内存自动配置，自动启动。

其它信息

管理：数据库 > 连接和通信参数

SAP Sybase IQ 服务器的网络问题

正确配置的 UNIX 服务器在 TCP/IP 协议下运行，这使得非 UNIX 客户端能够与该服务器进行通信。

检验 TCP/IP 协议堆栈

为使 SAP Sybase IQ 正常运行，客户端和服务器计算机上的协议堆栈必须在每一层都兼容。许多供应商都提供了 TCP/IP 协议堆栈和关联的软件。SAP Sybase IQ 通信已通过以下 TCP/IP 实现得到明确验证：

- TCP/IP For NetWare
- Microsoft Winsock 版本 2.0

与 Windows 一起使用 TCP/IP

Windows 附带有使用 NDIS 网络驱动程序的 TCP/IP 软件。本软件允许适用于 Windows 的 SAP Sybase IQ 服务器或 SAP Sybase IQ 客户端应用程序使用 Windows TCP/IP。通过“控制面板”中的“网络设置”选项安装 TCP/IP 协议。

用户数据报协议

TCP/IP 协议栈中有多个条目。SAP Sybase IQ 使用用户数据报协议 (UDP)。UDP 一般被称为传输协议，但其功能相当于为网络层 IP 提供一个用户界面。需要特别指出的是，UDP 不是有保障的传输协议。

优化采用 TCP/IP 的性能

虽然 TCP/IP 的缺省包大小为 1460 字节，但使用较大的包大小可以缩短查询响应时间，尤其是对于在客户端与服务器进程之间传输大量数据的查询。您可以使用数据库服务器命令行或客户端连接字符串中的 **CommBufferSize (CBSIZE)** 设置最大包大小。此选项可与 **start_iq** 命令一起使用。

穿过防火墙进行连接

在应用程序的连接字符串中设置 **CommLinks** 连接参数来穿过防火墙进行连接。

当客户端应用程序在防火墙的一边，而服务器在另一边时，连接会受到限制。防火墙软件会根据网络端口过滤网络数据包。而且，通常不允许 UDP 数据包穿过防火墙。

在穿过防火墙进行连接时，您必须在应用程序连接字符串的 **CommLinks** 连接参数中使用一组通信参数。

- 将 **UseUDP** 参数设置为关可以防止使用 UDP 包定位服务器。可以使用简写形式 **UDP**。
- 将 **ClientPort** 参数设置为允许客户端应用程序使用的一系列值。随后可以配置防火墙以允许这些包通过。可以使用简写形式 **CPort**。
- 将 **HOST** 参数设置为数据库服务器运行所在的主机名。可以使用简写形式 **IP**。
- 如果数据库服务器未使用缺省端口 **2638**，则必须在 **ServerPort** 参数中指定其所使用的端口。可以使用其简写形式 **Port**。

在本示例中，连接字符串片段如下：

- 将客户端应用程序的端口号限制为 **5050** 到 **5060**
- 禁用 UDP 包
- 使用服务器端口 **2020** 连接到运行在地址为 **myhost** 的计算机上名为 **myiq** 的服务器

```
CommLinks=tcpip(UseUDP=OFF;ClientPort=5050-5060;Host=myhost;Port=20  
20;Eng=myiq)
```

其它信息

«管理：数据库» > “连接和通信参数”

索引

符号

%ALLUSERSPROFILE% 16
 %IQDIR15% 16
 %SYBASE% 16

A

AWE 高速缓存, 使用 (Windows) 4
 安装 2
 GUI 模式 22, 39
 安装后 31
 常见安装问题 25
 服务器 15, 22
 规划 2
 命令行 22, 39
 首次 2
 无提示 23
 无提示 (客户端) 40
 预安装步骤 39
 组件 15
 安装, 准备 1
 安装程序
 运行 11
 安装后
 服务器 31
 更改连接参数 35
 正在删除示例应用程序 35
 安装介质
 Client Suite 2
 Server Suite 2
 安装目录
 SAP Sybase IQ 服务器 16
 产品 16
 父 16
 安装前任务 3

B

变量
 %ALLUSERSPROFILE% 16
 %IQDIR16% 16
 %SYBASE% 16
 环境 16, 37
 目录 16, 37

表名

所有者 27
 演示数据库 27

C

操作系统补丁
 请参见 预安装任务

D

dbisql
 正在运行 30
 另请参见 Interactive SQL
 Demo/Evaluation Edition
 许可证 8
 DQP 分布式查询处理 3
 DSN
 64 位 47
 DVD, 安装
 Client Suite 2
 Server Suite 2
 代理, Sybase Control Center 30
 代码示例 (Windows) 4
 端口号 (授权) 10

E

Express Edition
 许可证 9

F

防火墙, 连接 49
 分布式查询处理
 规划 3
 容错 3
 网络要求 3
 硬件要求 3
 服务, Windows 4
 服务器
 GUI 安装 22
 安装 15
 安装后步骤 31

安装组件 15
变量 16
常见安装问题 25
典型安装 16
命令行安装 22
目录 16
平台支持 1
同一系统上的客户端和服务器 49
无提示安装 23
服务器安装
 安装 22

G

GUI 安装 22, 39
高可用性
 规划 3
工作流程
 安装和迁移 2
 升级安装 2
共享内存 49
管理员特权
 作为 Windows 服务授予 IQ 45
规划
 安装 2
 平台更改 3
规划安装 2

H

后安装
 验证许可 31
环境问题 3

I

Interactive SQL 30
 正在运行 30
interfaces 文件
 创建条目 48
IQ 服务器
 网络连接 49

J

JDBC 47
计划
 环境问题 3

交换空间
 增加 4

K

可执行文件, 已签名 (Windows) 4
客户端
 GUI 安装 39
 ODBC 连接 45
 安装 37
 变量 37
 典型安装 37
 命令行安装 39
 目录 37
 平台支持 1
 同一系统上的客户端和服务器 49
 无提示安装 40
 预安装步骤 39
 组件 37
客户端连接
 JDBC 47
 OLE DB 48
客户端连接 Open Client 48
口令
 保护 43

L

连接
 JDBC 47
 ODBC 45
 OLE DB 48
 Open Client 48
 穿过防火墙 49
连接参数 47
 正在更改 35

M

Multiplex 分布式查询处理
 高可用性 3
 网络要求 3
命令行
 安装 22, 39
目录
 产品 16, 37
 父 16
 父目录 37

目录服务编辑器
interfaces 文件 48

N

内存
共享 49

O

ODBC 45
32 位命令行连接 47
64 位 DSN 47
odbc.ini 47
UNIX 驱动程序管理器 46
安装驱动程序 46
连接 45
数据源, 创建 46
一致性 45
OLE DB 48
Open Client
interfaces 文件 48
连接 48

P

配置
start_asiq 设置的参数 28
安全性 43
文件 43
配置更改, Windows 4
平台更改
规划 3
平台支持
客户端 1

Q

启动服务器
在命令提示符下 28
缺省连接参数
正在更改 35

R

任务, 预安装 3
Windows 支持问题 4
操作系统补丁 4

检验网络功能 5
交换空间 4
许可证服务器升级 4

S

SAP Service Marketplace 11
SAP Sybase IQ
关于 1
卸载 25
SAP Sybase IQ IQ
客户端平台 1
SCC 30
Single Application Edition (SA) 9
Small Business Edition (SE) 8
SQL Anywhere
环境问题 3
Sybase Control Center 30
Sybase IQ
服务器平台 1
启动 28
Sybase IQ 服务
授予管理员特权 45
SySAM
SySAM 文档 9
SySAM 许可证
Enterprise Edition (EE) 7
Evaluation Edition 8
Express Edition 9
SAP Service Marketplace 11
Single Application Edition (SA) 9
Small Business Edition (SE) 8
Sybase 产品下载中心 (SPDC) 11
Web 密钥 7
端口号 10
可用许可证 7
生成许可证之前的步骤 9
许可证模型 10
主机 ID (获取) 10
主机名 10
升级
规划 2
生成许可证
SAP Service Marketplace 11
Sybase 产品下载中心 (SPDC) 11
实用程序
start_asiq 28
示例代码 (Windows) 4

索引

示例应用程序

正在删除 35

事件日志

取消条目 44

数据访问

JDBC 47

ODBC 45

OLE DB 48

Open Client 48

T

特权

管理员 45

添加 IQ 作为 Windows 服务

添加服务实用程序

W

Windows

支持问题 4

Windows 服务

添加 IQ 作为 44

Windows 支持问题

AWE 高速缓存, 使用 4

安全性 4

服务 4

配置更改 4

示例代码 4

已签名可执行文件 4

网络功能

检验 5

无提示安装

23, 40

X

卸载

SAP Sybase IQ 25

许可

SAP Service Marketplace 11

Sybase 产品下载中心 (SPDC) 11

SySAM 文档 9

Web 密钥 7

端口号 10

可用许可证 7

评测期 1

生成许可证之前的步骤 9

许可版本 1

许可要求 1

许可证模型

10

主机 ID (获取) 10

主机名 10

许可证

Enterprise Edition 7

Evaluation Edition 8

Express Edition 9

Single Application Edition (SA) 9

Small Business Edition (SE) 8

许可证服务器

安装 11

启动 12

升级 4

要求 4

许可证模型

非服务器提供服务的许可证 10

服务器提供服务的许可证 10

许可证生成

SAP Service Marketplace 11

SySAM 文档 9

端口号 10

许可证模型 10

主机 ID 10

主机名 10

Y

演示数据库

27

表名 27

表所有者 27

已签名可执行文件 (Windows)

4

已提升的操作代理

4

硬件平台

更改 3

预安装任务

Windows 支持问题 4

操作系统补丁 4

检验网络功能 5

许可证服务器升级 4

增加交换空间 4

Z

支持问题, Windows

AWE 高速缓存, 使用 4

安全性 4

服务 4

配置更改 4

示例代码 4

已签名可执行文件 4
主机 ID (授权) 10
主机名 (许可) 10

组件
客户端 37

