

SYBASE®

安装和配置指南

**Sybase IQ**

15.1

[ WINDOWS ]

文档 ID: DC00950-01-1510-01

最后修订日期: 2009 年 7 月

版权所有 © 2009 Sybase, Inc. 保留所有权利。

除非新版本或技术声明中另有说明, 否则本出版物适用于 Sybase 软件及所有后续版本。本文档中的信息如有更改, 恕不另行通知。本出版物中描述的软件按许可协议提供, 其使用或复制必须符合许可条款。

要订购其它文档, 美国和加拿大的客户请拨打客户服务部门电话 (800) 685-8225 或发传真至 (617) 229-9845。

持有美国许可协议的其它国家/地区的客户可通过上述传真号码与客户服务部门联系。所有其他国际客户请与 Sybase 子公司或当地分销商联系。仅在软件的定期发布日期提供升级内容。未经 Sybase, Inc. 的事先书面许可, 不得以任何形式、任何手段(电子的、机械的、手工的、光学的或其它手段)复制、传播或翻译本手册的任何部分。

可在位于 <http://www.sybase.com/detail?id=1011207> 上的“Sybase 商标页面”查看 Sybase 商标。Sybase 和所列标记均为 Sybase, Inc. 的商标。® 表示已在美国注册。

Java 和基于 Java 的所有标记都是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。

Unicode 和 Unicode 徽标是 Unicode, Inc. 的注册商标。

本书中提到的所有其它公司和产品名均可能是与之相关的相应公司的商标。

美国政府使用、复制或公开本软件受 DFARS 52.227-7013 中的附属条款 (c)(1)(ii) (针对美国国防部) 和 FAR 52.227-19(a)-(d) (针对美国非军事机构) 条款的限制。

Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568.

# 目录

关于本手册.....	vii
<b>第 1 章</b>	<b>准备安装</b> ..... <b>1</b>
	概述..... 2
	产品版本..... 2
	平台和操作系统..... 2
	网络客户端支持平台..... 3
	已更新的软件组件..... 3
	授权要求..... 3
	安装介质..... 3
	规划安装..... 4
	首次安装 Sybase IQ..... 4
	从早期版本升级..... 4
	更改硬件平台..... 5
	磁盘空间和内存要求..... 5
	预安装任务..... 7
	检查操作系统修补程序..... 7
	检查可用磁盘空间和内存..... 7
	增加交换空间..... 7
	启用 4GT..... 8
	Windows 支持问题..... 8
	验证网络功能..... 9
	安装软件..... 10
<b>第 2 章</b>	<b>软件授权</b> ..... <b>11</b>
	概述..... 12
	Sybase 产品下载中心..... 12
	可用许可证..... 12
	生成许可证之前..... 14
	阅读 SySAM 文档..... 14
	确定要使用的许可证模型..... 15
	获取主机 ID..... 15

	确定主机名 .....	16
	选择端口号 .....	16
	生成 SySAM 许可证 .....	16
	非服务器提供服务的许可证 .....	16
	服务器提供服务的许可证 .....	17
	安装新的许可证服务器 .....	18
<b>第 3 章</b>	<b>安装 Sybase IQ 服务器 .....</b>	<b>21</b>
	概述 .....	22
	安装 Sybase IQ 服务器之前 .....	22
	服务器组件 .....	22
	插件兼容性 .....	23
	服务器安装所涉及的内容 .....	23
	安装服务器组件 .....	25
	安装后任务 .....	26
	卸载 Sybase IQ 服务器 .....	27
<b>第 4 章</b>	<b>测试已安装的产品 .....</b>	<b>29</b>
	演示数据库 .....	30
	运行 Interactive SQL 查询 .....	31
<b>第 5 章</b>	<b>安装 Sybase IQ 客户端组件 .....</b>	<b>35</b>
	概述 .....	35
	安装 Sybase IQ 客户端工具之前 .....	35
	客户端组件 .....	36
	客户端安装进行的操作 .....	36
	在 Windows 上安装客户端组件 .....	36
	卸载 Sybase IQ 客户端 .....	37
<b>第 6 章</b>	<b>迁移数据 .....</b>	<b>39</b>
	概述 .....	40
	从早期版本升级 .....	40
	转换为新硬件平台 .....	41
	迁移实用程序 .....	42
	Sybase IQ 15.1 卸载实用程序 (iqunload) .....	42
	Sybase 12.7 本地存储卸载实用程序 (iqsunload) .....	53
	避免潜在的迁移问题 .....	56
	处理不支持的对象 .....	56
	更正无效的 SQL 语法 .....	57
	迁移 Simplex 数据库 .....	59
	任务摘要 .....	59
	验证数据库 .....	59

关闭 12.x 服务器.....	60
迁移 Simplex 数据库.....	60
启动 15.1 迁移的数据库.....	61
验证迁移的数据库.....	62
迁移 Multiplex 数据库.....	62
任务摘要.....	63
同步并关闭 Multiplex 查询节点.....	63
迁移本地存储.....	65
在迁移前验证 12.x 数据库.....	70
以单节点模式启动 Multiplex 写入服务器.....	71
关闭 12.x 服务器.....	72
使用 iqunload 迁移数据库.....	72
启动 15.1 迁移的数据库.....	74
验证迁移的数据库.....	74
启动和验证协调器.....	75
手动同步辅助节点.....	75
启动辅助节点.....	76
设置故障切换节点.....	77
迁移后任务.....	77
为 EUC_TAIWAN 数据重新创建索引.....	77
更新配置文件.....	77
保留数据库选项.....	78
迁移后备份数据库.....	78
<b>第 7 章</b>	
<b>配置 Sybase IQ .....</b>	<b>79</b>
使用配置文件.....	80
安装 Sybase IQ 以用作服务.....	80
配置备份设备.....	82
配置客户端连接.....	83
使用 JDBC 连接.....	83
使用 ODBC 连接.....	84
使用 OLE DB 连接.....	88
使用 Open Client 连接.....	88
在同一系统中运行客户端和服务端.....	88
IQ 服务器的网络问题.....	89
<b>附录 A</b>	
<b>无提示安装 .....</b>	<b>91</b>
概述.....	92
无提示安装 IQ .....	92
任务摘要.....	92
编辑安装参数.....	93
运行无提示安装.....	93
完成安装.....	95

	以无提示方式卸载 IQ.....	95
	编辑卸载参数.....	95
	卸载 IQ 组件.....	96
	示例配置文件.....	96
	SilentInstall.txt.....	96
	SilentUninstall.txt.....	101
<b>附录 B</b>	<b>SySAM 故障排除 .....</b>	<b>103</b>
	在哪里查找与 SySAM 相关的错误.....	104
	SySAM 宽限模式.....	104
	SySAM 宽限期.....	104
	启用和更改电子邮件通知.....	105
	就与 SySAM 相关的问题致电 Sybase 技术支持.....	105
	许可证签出和验证.....	106
	诊断 SySAM 问题.....	107
	在 Sybase IQ 安装期间找不到许可证类型.....	107
	安装程序生成有关不查找合适的许可证的警告.....	107
	未安装许可证服务器的可执行文件和脚本.....	108
	许可证服务器未启动.....	108
	许可证服务器不识别许可文件.....	109
	Sybase IQ 未启动并生成许可证签出故障错误.....	109
	Sybase IQ 无法签出许可证和代之以宽限的许可证启动.....	110
	Sybase IQ 显示宽限的许可证，即使问题得到 解决后也是如此.....	111
	Sybase IQ 找不到可选功能的许可证 （即使该许可证存在）.....	111
	Sybase IQ 不以期望的版本或许可证类型启动.....	111
	Sybase IQ 不选择正确的许可证.....	112
<b>索引 .....</b>		<b>113</b>

# 关于本手册

- 主题** 《适用于 Windows 的 Sybase® IQ 15.1 安装和配置指南》提供了安装 Sybase IQ 所需的信息。本手册包含以下内容：
- Sybase IQ 服务器和客户端组件的安装过程。
  - 有关如何安装带有 SySAM 2 的 Sybase IQ 的说明。
  - 旧数据库的迁移过程。
- 读者** 本手册的目标读者是 Sybase 系统管理员和其他一些熟悉其系统环境、网络、磁盘资源和介质设备的合格人员。
- 相关文档** Sybase IQ 15.1 文档集包括：
- 《发行公告》提供了有关产品和文档的最新更改的信息。
  - 《Sybase IQ 中的高级安全性》涉及如何在 Sybase IQ 数据存储库中使用用户加密列。需要有单独的许可证才能安装此产品选项。
  - 《Sybase IQ 错误消息》列出了由 Sybase 错误代码、SQLCode 和 SQLState 引用的 Sybase IQ 错误消息以及 SQL 预处理器错误和警告。
  - 《IMSL 数字库用户指南：C Stat 库第二卷（共二卷）》包含 IMSL C Stat Library 时序 C 函数的简要说明。本手册仅适用于 RAP — Trading Edition™ Enterprise 用户。
  - 《Sybase IQ 简介》包括针对不熟悉 Sybase IQ 或 Sybase Central™ 数据库管理工具的用户 的实践练习。
  - 《大对象管理》说明如何在 Sybase IQ 数据存储库中存储和检索二进制大对象 (BLOB) 和字符大对象 (CLOB)。需要有单独的许可证才能安装此产品选项。
  - 《Sybase IQ 15.0 的新增功能》说明了 15.0 版的新增功能和行为更改。
  - 《Sybase IQ 15.1 的新增功能》总结了当前版本的新增功能和行为更改。
  - 《性能和调优指南》— 介绍了有关非常大的数据库的查询优化、设计和调优问题。

- 
- 《快速入门》列出了生成并查询 Sybase IQ 提供的演示数据库以验证 Sybase IQ 软件安装的步骤。其中包括有关将演示数据库转换为 Multiplex 数据库的信息。
  - 《参考手册》— 包括 Sybase IQ 的两个参考指南：
    - 《参考：构件块、表和过程》介绍了 Sybase IQ 支持的 SQL、存储过程、数据类型和系统表。
    - 《参考：语句和选项》介绍了 Sybase IQ 支持的 SQL 语句和选项。
  - 《系统管理指南》— 包括两卷：
    - 《系统管理指南：第一卷》介绍了启动、连接、数据库创建、填充和编制索引、版本控制、归类、系统备份和恢复、故障排除和数据库修复。
    - 《系统管理指南：第二卷》介绍了编写和运行过程和批处理、使用 OLAP 编程、访问远程数据、将 IQ 设置为 Open Server、调度和事件处理、使用 XML 编程以及调试。
  - 《用户定义的函数指南》提供有关用户定义的函数、这些函数的参数以及可能的使用情形的信息。
  - 《使用 Sybase IQ Multiplex》说明了如何使用用于管理跨多个节点的大量查询负载的 multiplex 功能。
  - 《实用程序指南》提供了 Sybase IQ 实用程序参考资料，如可用的语法、参数和选项。

---

### **Sybase IQ 和 SQL Anywhere**

因为 Sybase IQ 是 SQL Anywhere Server 的扩展（即 SQL Anywhere® 软件包的一个组件），所以 Sybase IQ 支持许多与 SQL Anywhere Server 相同的功能。IQ 文档集会提示您参考相应的 SQL Anywhere 文档。

---

SQL Anywhere 的文档包括：

- 《SQL Anywhere Server — 数据库管理》介绍如何运行、管理和配置 SQL Anywhere 数据库。它介绍数据库连接、数据库服务器、数据库文件、备份过程、安全性、高可用性和使用 Replication Server® 复制以及管理实用程序和选项。
- 《SQL Anywhere Server — 编程》介绍如何使用 C、C++、Java、PHP、Perl、Python 和 .NET 编程语言（如 Visual Basic 和 Visual C#）生成和部署数据库应用程序。本手册还介绍诸如 ADO.NET 和 ODBC 之类的各种编程接口。



- 《SQL Anywhere Server — SQL 参考》提供系统过程的参考信息和目录（系统表和视图）。它还提供 SQL 语言的 SQL Anywhere 实现的说明（搜索条件、语法、数据类型和函数）。
- 《SQL Anywhere Server — SQL 用法》介绍如何设计和创建数据库；如何导入、导出和修改数据；如何检索数据以及如何生成存储过程和触发器。

此外，您还可以参见位于 <http://www.sybase.com/support/manuals/> 上的“Product Manuals”（产品手册）的 SQL Anywhere 11.0.1 集合中以及位于 [http://dcx.sybase.com/dcx\\_home.php](http://dcx.sybase.com/dcx_home.php) 上的“DocCommentXchange”中的 SQL Anywhere 文档。

Sybase 软件资产管理 (SySAM) 的文档包括：

- 《Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2》介绍资产管理概念，并提供有关建立和管理 SySAM 2 许可证的说明。
- 《SySAM 2 Quick Start Guide》（SySAM 2 快速入门指南）介绍如何启动和运行已启用 SySAM 的 Sybase 产品。
- 《FLEXnet Licensing 最终用户指南》介绍针对管理员和最终用户的 FLEXnet Licensing，并介绍如何从 Sybase 中使用属于标准 FLEXnet Licensing 分发工具包的工具。

## 其它信息来源

使用 Sybase Getting Started CD、SyBooks™ CD 和 Sybase Product Manuals Web 站点可以了解有关产品的详细信息：

- Getting Started CD 包含 PDF 格式的发行公告和安装指南，也可能包含 SyBooks CD 中未收纳的其它文档或更新信息。Getting Started CD 随软件一起提供。要阅读或打印 Getting Started CD 上的文档，需要使用 Adobe Acrobat Reader，该软件可以通过 CD 上提供的链接从 Adobe Web 站点免费下载。
- SyBooks CD 含有产品手册，随软件提供。基于 Eclipse 的 SyBooks 浏览器使您能够阅读以基于 HTML 的简单易用格式编写的手册。

有些文档可能是以 PDF 格式提供的，您可以通过 SyBooks CD 上的 PDF 目录访问这些文档。要阅读或打印 PDF 文件，需要使用 Adobe Acrobat Reader。

有关安装和启动 SyBooks 的说明，请参见 Getting Started CD 上的《SyBooks 安装指南》或 SyBooks CD 上的 *README.txt* 文件。

- 
- Sybase Product Manuals Web 站点是 SyBooks CD 的联机版本，您可以使用标准 Web 浏览器进行访问。除产品手册外，您还可以找到“EBFs/Maintenance”（EBF/维护）、“Technical Documents”（技术文档）、“Case Management”（案例管理）、“Solved Cases”（解决的案例）、“Newsgroups”（新闻组）和“Sybase Developer Network”（Sybase 开发人员网络）的链接。

若要访问 Sybase Product Manuals Web 站点，请转至位于 <http://www.sybase.com/support/manuals/> 上的“Product Manuals”（产品手册）。

## Web 上的 Sybase 认证

Sybase Web 站点上的技术文档经常更新。

### ❖ 查找有关产品认证的最新信息

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://certification.sybase.com/ucr/search.do> 上的“Technical Documents”（技术文档）。
- 2 在“Search by Base Product”（按基本产品搜索）下选择产品系列和产品，或在“Search by Platform”（按平台搜索）下选择平台和产品。
- 3 选择“Search”（搜索）以显示所选项目的可用性和认证报告。

### ❖ 查找有关组件认证的最新信息

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://certification.sybase.com/> 上的“Availability and Certification Reports”（可用性和认证报告）。
- 2 在“Search by Base Product”（按基本产品搜索）下选择产品系列和产品，或在“Search by Platform”（按平台搜索）下选择平台和产品。
- 3 选择“Search”（搜索）以显示所选项目的可用性和认证报告。

### ❖ 创建 Sybase Web 站点（包括支持页）的个性化视图

设置 MySybase 配置文件。MySybase 是一项免费服务，它允许您创建 Sybase Web 页的个性化视图。

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support/techdocs/> 上的“Technical Documents”（技术文档）。
- 2 单击“MySybase”并创建 MySybase 配置文件。

## Sybase EBF 和 软件维护

### ❖ 查找有关 EBF 和软件维护的最新信息

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support> 上的“Sybase Support”（Sybase 支持）页面。

- 2 选择“EBFs/Maintenance”（EBF/维护）。如果出现提示，请输入您的 MySybase 用户名和口令。
- 3 选择产品。
- 4 指定时间范围并单击“Go”（执行）。随即显示一个 EBF/维护版本的列表。  
挂锁图标表示您没有注册为“Technical Support Contact”（技术支持联系人），因此您没有某些 EBF/维护版本的下载授权。如果您尚未注册，但拥有 Sybase 代表提供的或通过支持合同获得的有效信息，请单击“Edit Roles”（编辑角色）将“Technical Support Contact”（技术支持联系人）角色添加到 MySybase 配置文件中。
- 5 单击“Info”（信息）图标显示“EBF/Maintenance”（EBF/维护）报告，或者单击产品说明下载软件。

## 语法约定

本文档在语法说明中使用以下约定：

- **关键字** SQL 关键字以大写字母显示。但 SQL 关键字不区分大小写，所以您在输入时可以不考虑大小写问题；输入 SELECT、Select 和 select 的效果完全相同。
- **占位符** 必须以相应的标识符或表达式替代的项显示为 *斜体*。
- **续行符** 以省略号 (...) 开头的行为上一行语句的继续。
- **重复项** 重复项列表以相应列表元素后跟省略号 (...) 的形式表示。允许指定一个或多个列表元素。如果指定了多个元素，则必须用逗号将它们隔开。
- **可选部分** 语句的可选部分以中括号括起。例如：

```
RELEASE SAVEPOINT [ savepoint-name ]
```

中括号表示 *savepoint-name* 是可选的。不要键入括号。

- **选项** 如果在一个项列表中只能选择其中的一项或者都不选择，这些项会以竖线分隔，且整个列表以中括号括起。例如：

```
[ ASC | DESC ]
```

中括号表示可以选择 ASC 或 DESC，或两者都不选。不要键入括号。

- **替代方法** 如果必须选择多个选项中的一个选项，则将备选选项以大括号括起。例如：

```
QUOTES { ON | OFF }
```

大括号表示必须包括 ON 或 OFF。不要键入括号。

---

## 排版约定

表 1 列出了本文档中采用的排版约定。

**表 1: 排版约定**

项	说明
代码	SQL 和程序代码以 monospaced（固定宽度）字体显示。
用户输入	用户输入的文本将以 monospaced（固定宽度）字体显示。
<i>强调</i>	强调字以斜体显示。
<i>文件名</i>	文件名以斜体显示。
数据库对象	数据库对象（如表和过程）名在印刷版本中以粗体 sans serif 字型显示，在联机版本中以斜体显示。

## 演示数据库

Sybase IQ 包括用于创建演示数据库 (*iqdemo.db*) 的脚本。本文档中的许多查询和代码示例都将该演示数据库用作数据源。

该演示数据库包含一家小型公司的内部信息（职员、部门和财务数据）、产品信息（产品）以及销售信息（销售订单、客户和联系人）。

请查看适用于所用平台的 Sybase IQ 安装指南或向您的系统管理员了解有关该演示数据库的详细信息。

## 易用特点

此文档提供专门针对易用性编写的 HTML 版本。可以利用适应性技术（如屏幕阅读器）浏览 HTML，也可以用屏幕放大器查看。

Sybase IQ 15.1 和 HTML 文档已经过测试，符合美国政府“第 508 节易用性”的要求。符合“第 508 节”的文档一般也符合非美国的易用性原则，如针对 Web 站点的 World Wide Web 协会 (W3C) 原则。

---

## 配置辅助工具

您可能需要对辅助工具进行配置以实现最优化。某些屏幕阅读器按照大小写来辨别文本，例如将“ALL UPPERCASE TEXT”看作首字母的缩写，而将“MixedCase Text”看作单词。您可能会发现按语约定来配置工具更为方便实用。有关使用屏幕阅读器的信息，请参考您的工具的文档。

有关 Sybase 如何支持易用性的信息，请参见位于 <http://www.sybase.com/accessibility> 上的“Sybase Accessibility”（Sybase 易用性）。Sybase 可访问站点包括有关“第 508 节”和 W3C 标准的信息的链接。

## 如果需要帮助

对于购买了支持合同的每项 Sybase 安装，均指定了一位或多位人员负责与 Sybase 技术支持部门联系。如果您通过手册或联机帮助不能解决问题，请让指定的人员与您所在区域的 Sybase 技术支持部门或 Sybase 子公司联系。

# 准备安装

关于本章

本章说明预安装要求和考虑事项。

目录

主题	页码
<a href="#">概述</a>	2
<a href="#">规划安装</a>	4
<a href="#">磁盘空间和内存要求</a>	5
<a href="#">预安装任务</a>	7
<a href="#">安装软件</a>	10

## 概述

Sybase IQ 是专为数据仓库设计的高性能决策支持服务器。

Sybase IQ 是 Adaptive Server® 产品系列的一部分，该系列包括 Adaptive Server Enterprise 和 SQL Anywhere。Sybase IQ 中嵌入的组件集成服务提供了对主机、UNIX 或 Windows 服务器上的关系数据库和非关系数据库的直接访问。

## 产品版本

提供下列版本的 Sybase IQ:

- 企业版
- 小型商业版
- 单应用服务器版
- 评测版

## 平台和操作系统

Sybase IQ 分析服务器与下列平台和操作系统兼容:

- 适用于 32 位系统的 Microsoft Windows 2003 (x86) — 最低修补程序级别 Service Pack 2
- 适用于 64 位系统的 Microsoft Windows 2003 (x64) — 最低修补程序级别 Service Pack 2
- 适用于 32 位系统的 Microsoft Windows XP Professional (x86) — 最低修补程序级别 Service Pack 2
- 适用于 32 位和 64 位系统的 Microsoft Windows Vista — 最低修补程序级别 Service Pack 1
- 适用于 32 位和 64 位系统的 Microsoft Windows 2008 — 最低修补程序级别 Service Pack 1

## 网络客户端支持平台

Sybase IQ 15.1 为所有支持的服务器平台提供了网络客户端，并为购买的每个服务器提供了特定于平台的网络客户端。

Sybase IQ Network Client for Windows 包括 32 位 ODBC Windows 驱动程序。Windows 64 位 ODBC 驱动程序允许您从第三方打包的 64 位 Windows 应用程序和以 C++ 编写的 64 位 Windows 应用程序连接到 Sybase IQ。

## 已更新的软件组件

Sybase IQ Server 15.1 安装下列软件组件，并将其更新为发行时的最新可用版本：

- Sybase jConnect™ JDBC 驱动程序 6.0 版。该组件为可选组件，但强烈建议安装该组件。如果安装 jConnect 驱动程序，安装到数据库中的 Java 类则可以执行 JDBC 调用，以便访问和修改数据。
- Java 运行环境 (JRE) 6.0 版将最新的 Sybase Central 插件用于 Sybase IQ。

## 授权要求

提供评测版和授权版本的 Sybase IQ。

安装未授权评测版的 Sybase IQ 将可完全访问企业版中提供的所有功能和选项。不过，为了在超过 30 天评测期后仍能使用未授权的数据库，您必须购买并安装相应的 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 许可证。

若要安装和配置任何产品版本和任何可选功能，您应当知道您有权使用哪些功能。有关获取和安装许可证的信息，请参见第 11 页的“[软件授权](#)”。

## 安装介质

Sybase IQ 包括用于服务器和客户端安装的安装介质。

介质	说明
Sybase IQ 产品 DVD	安装 Sybase IQ 服务器组件和其它支持工具。
Sybase IQ 网络客户端 CD	安装客户端与 Sybase IQ 网络服务器的连接所需的组件。

## 规划安装

安装 Sybase IQ 的方式取决于您是首次安装 Sybase IQ、从以前的版本升级，还是将数据库迁移到新的硬件平台。

### 首次安装 Sybase IQ

如果是首次安装 Sybase IQ，而不是从以前的版本升级，请按照下列步骤操作：

- 阅读《发行公告》以获取最新信息。有关未收纳到本文档中的任何安装说明，请参见该发行公告中的特殊安装说明部分。
- 完成所有预安装任务。应用所有必需的操作系统修补程序，查看是否有足够的磁盘空间和内存，并更新所有必要的配置更改。有关具体信息，请参见第 7 页的“预安装任务”。
- 确定要使用的许可证模型。SySAM 支持服务器提供服务的和非服务器提供服务的许可证模型。请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》第 2 章“选择许可证模型”，以确定最适合您的环境的模型。
- 使用从 Sybase 收到的电子邮件或 Web 密钥中的产品和授权信息，登录到 Sybase 产品下载中心，为您的软件生成许可密钥。
- 安装 Sybase IQ 服务器组件，激活许可证，然后启动并测试服务器。有关其它信息，请参见第 21 页的“安装 Sybase IQ 服务器”和第 29 页的“测试已安装的产品”。
- 安装和配置 Sybase IQ 客户端组件。有关详细信息，请参见第 35 页的“安装 Sybase IQ 客户端组件”和第 79 页的“配置 Sybase IQ”。

### 从早期版本升级

具体操作取决于系统中当前安装的 Sybase IQ 版本。

#### Sybase IQ 15.0

- 需要先卸载 Sybase IQ 15.0，然后才能安装 Sybase IQ 15.1。使用控制面板删除 Sybase IQ 15.0，然后像首次安装 Sybase IQ 那样进行操作。
- 升级客户端工具。虽然可以使用 15.0 客户端工具连接到 15.1 服务器，但是 Sybase IQ 15.1 特定的某些选项、工具和对象可能不可用。

#### Sybase IQ 12.x

- 如有必要，请升级 Sybase IQ。所有数据库迁移路径均假设您从 Sybase IQ 12.6 ESD 11 或 Sybase 12.7 ESD 5 迁移。如果从 12.6 之前的版本迁移，则必须先升级软件，然后才能迁移数据库。



- 请参阅迁移一章，对迁移进行规划。Sybase 提供可用来将 12.x 数据迁移至 Sybase IQ 15.1 的实用程序。了解这些实用程序如何工作有助于更高效地规划迁移。有关详细信息，请参见第 42 页的“迁移实用程序”。
- 按照适用于您要迁移的数据库类型的工作流程进行操作。Simplex 数据库和 Multiplex 数据库都有各自的迁移途径。有关其它信息，请参见第 59 页的“迁移 Simplex 数据库”和第 62 页的“迁移 Multiplex 数据库”。

## 更改硬件平台

如果要从早期版本升级并且要将 Sybase IQ 数据库移动至其它受支持的硬件平台，请在将数据升级到 Sybase IQ 15.1 之前执行转换。

- 有关将数据库从一个平台迁移到另一个具有相同 endian 结构的平台的信息，请参见第 41 页的“转换为新硬件平台”以了解具体步骤。
- 在更改升级硬件平台后，按照第 39 页的“迁移数据”中的相应工作流程迁移数据库。

---

### 注释

- 如果 Sybase IQ 数据库是在 Sybase IQ 12.6 ESD #2 之前的 Linux 32 位版本上创建的，则必须首先安装适用于 Linux 32 位的 IQ 12.6 ESD #2 并创建新的数据备份，然后才能转换到另一个平台。
  - Sybase IQ 12.6 ESD #2 及更高版本支持在 Windows 和 Linux 之间进行迁移。
- 

## 磁盘空间和内存要求

使用下表可规划磁盘空间和内存要求。服务器组件和客户端组件单独列出。典型安装会共享某些通用组件，所需的磁盘空间通常比指示的总空间小。

服务器

**表 1-1: Sybase IQ Windows 64 位服务器要求**

组件	功能	磁盘空间	RAM
服务器	Sybase IQ	474 MB	-- --
	Sybase Central Java Edition	223 MB	-- --
	jConnect	89 MB	-- --
	SySAM 许可证服务器	153 MB	-- --
	Sybase 软件资产管理实用程序	142 MB	-- --
	总空间	1081 MB	1 GB

**表 1-2: Sybase IQ Windows 32 位服务器要求**

组件	功能	磁盘空间	RAM
服务器	Sybase IQ	485 MB	-- --
	Sybase Central Java Edition	279 MB	-- --
	jConnect	108 MB	-- --
	SySAM 许可证服务器	150 MB	-- --
	Sybase 软件资产管理实用程序	142 MB	-- --
	总空间	1164 MB	1 GB

客户端

**表 1-3: Sybase IQ 64 位客户端要求**

组件	功能	磁盘空间	RAM
客户端	Sybase IQ	270 MB	-- --
	Sybase Central Java Edition	223 MB	-- --
	jConnect	89 MB	-- --
	总空间	582 MB	1 GB

**表 1-4: Sybase IQ 32 位客户端要求**

组件	功能	磁盘空间	RAM
客户端	Sybase IQ	311 MB	-- --
	Sybase Central Java Edition	279 MB	-- --
	jConnect	108 MB	-- --
	总空间	698 MB	1 GB

**注意** 服务器需要额外的磁盘空间来进行数据存储。有关估算 IQ 数据所需的磁盘空间的信息，请参见《系统管理指南》中的第 3 章“使用数据库对象”。

## 预安装任务

安装 Sybase IQ 之前执行下列任务。可能需要参考操作系统文档以获取具体命令。

### 检查操作系统修补程序

在安装 Sybase IQ 之前应用所有操作系统修补程序。咨询操作系统供应商，获取有关最新操作系统修补程序的信息。

---

**注意** 所使用的修补程序的版本不要早于建议用于您的操作系统的版本。如果操作系统供应商推荐的修补程序取代了第 2 页的“平台和操作系统”列出的修补程序，则使用供应商推荐的修补程序。

---

### 检查可用磁盘空间和内存

按照第 5 页的“磁盘空间和内存要求”检查可用磁盘空间和 RAM，以确保有足够的资源安装和运行 Sybase IQ。

### 增加交换空间

用于运行 Sybase IQ 的最小建议交换空间至少为 1GB。某些操作可能会导致 Sybase IQ 使用的内存动态增长。改变 Sybase IQ 使用缓冲区的方式可以显著改变它使用内存的方式。有关缓冲区的详细信息，请参见《性能和调优指南》中的“管理系统资源”。

根据运行 Sybase IQ 可执行文件的系统上的负载，需要的交换空间可能会超出分配的空间。交换空间不足可能会导致系统支持较少的用户，并且操作系统可能会过早地停止无法获取足够交换空间的大型进程。

有关扩展交换空间的信息，请参见操作系统文档。

## 启用 4GT

启用 4 千兆字节调优 (4GT) 可增加 Windows Server 2003 企业版或 Windows Server 2003 Datacenter Edition 上运行的耗费内存较大的应用程序的可用物理内存量。

若要启用 4GT，请在 *boot.ini* 文件的启动行中添加 /3GB 参数。例如：

```
[boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)
partition(1)\WINNT
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)
partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000
Professional"
/fastdetect /3GB
```

---

### 注释

- 将 Sybase IQ 高速缓存大小设置为支持 4GT 可使 main 高速缓存和临时高速缓存的总计大小最大增至 2GB。
  - 在支持 4GT 的 Windows 平台上，Sybase IQ 进程可以扩展到超出 2GB 的地址空间限制，最大达到 3GB 的总大小。但是，两个 IQ 缓冲区高速缓存的总大小不能超过 2GB。这是由于 Windows 禁止单个内存分配超过 2GB。
- 

## Windows 支持问题

下面列出了一些在 Windows Vista 和 Windows 2008 上运行 Sybase IQ 软件的相关问题：

### Windows 安全性

Windows Vista 和 Windows 2008 集成了新的安全模型。缺省情况下，将启用用户帐户控制 (UAC)，对于预期能够写入文件的程序，它可能会影响这些程序的行为，特别是当计算机支持多个用户时。根据文件和目录的创建位置和方式，一个用户创建的文件可能会具有禁止其他用户读取或写入该文件的权限。如果在缺省目录中安装 Sybase IQ，则会相应地设置需要多个用户的读/写访问权限的文件和目录。

### Sybase IQ 提升 操作代理

某些操作需要提升特权，以便在用户帐户控制下运行时执行。*dbelevate11.exe* 和 *iqdsn.exe* 程序可能需要在 Sybase IQ 中进行提升。当注册或取消注册下列 dll 文件时，这些文件需要进行相应提升：*dbodbc11.dll* 和 *dboledb11.dll*。

某些操作需要提升特权，以便在用户帐户控制下运行时执行。下列程序可能需要在 Sybase IQ 中进行提升：*SybaseIQservice15.exe*、*dbelevat11.exe* 和 *iqdsn.exe*。

当注册或取消注册下列 dll 时，这些文件需要进行相应提升：*dbodbc11.dll* 和 *dboledb11.dll*。

在激活了用户帐户控制的系统上，您可能收到 Sybase IQ 提升操作代理的提升提示。该提示由用户帐户控制系统发出，用于确认您是要继续运行标识的程序（如果以管理员身份登录）还是要提供管理员凭据（如果以非管理员身份登录）。

#### 配置更改

*dbelevat11.exe* 程序由 Sybase IQ 组件在内部使用，用来执行需要提升特权的操作。此可执行文件必须包含在 Sybase IQ 配置中。运行 *dbelevat* 需要管理员特权。

#### Sybase IQ 可执行文件 (已签名)

Sybase IQ 可执行文件由 Sybase, Inc. 签名。

#### 使用 AWE 高速缓存

若要在 Windows Vista 或 Windows 2008 上使用 AWE（地址窗口化扩展插件）高速缓存，必须以管理员身份运行数据库服务器。启动带有 AWE 高速缓存的非提升数据库服务器将生成必须以管理员身份运行数据库服务器才能使用 AWE 这一警告。请参见《实用程序指南》第 1 章“运行数据库服务器”中的“-cw 服务器选项”。

#### 示例

现在，示例可正确处理包含一个或多个空格的 Sybase IQ 安装路径名。

#### Windows 服务

不允许 Vista 和 Windows 2008 兼容服务与桌面交互。Sybase IQ 服务不与桌面交互（即使服务定义中启用了“允许与桌面进行交互”也是如此）。可以使用 *dbconsole* 实用程序或 Sybase Central 监控 Sybase IQ 数据库服务器。当在 Windows Vista 或 Windows 2008 上运行时，Sybase Central 将禁用该选项以允许服务与桌面进行交互。

## 验证网络功能

只要客户端和服务器组件安装在不同的系统上，Sybase IQ 就会使用网络软件。与另一台计算机传输 ping 命令，以验证打算安装 Sybase IQ 的服务器是否可以使用 TCP/IP 与您的网络中的其它设备进行通信。

## 安装软件

Sybase IQ 安装介质包括安装软件所需的所有组件。提供了交互安装选项和无提示安装选项。

### 交互安装

交互安装程序是一个标准安装向导，使您可以在基于图形的环境中设置软件。交互安装程序支持所有产品版本和安装类型。

### 无提示安装

无提示安装脚本执行标准 IQ 安装，不需要与产品进行交互。这些脚本配置为缺省情况下执行典型服务器安装；自定义安装则需要额外配置。有关详细信息，请参见第 91 页的“无提示安装”。

### 安装类型

提供了典型和自定义安装类型。典型安装用于安装适合于大多数生产环境的功能。自定义安装允许您选择要安装的组件。您可以选择软件包组、单独的项目，或者二者的组合。

# 软件授权

关于本章

本章提供有关为 Sybase IQ 15.1 服务器生成 SySAM 许可证的信息。

目录

主题	页码
<a href="#">概述</a>	12
<a href="#">生成许可证之前</a>	14
<a href="#">生成 SySAM 许可证</a>	16
<a href="#">安装新的许可证服务器</a>	18

## 概述

在安装服务器或客户端组件之前生成 SySAM 许可证。SySAM 是一种授权机制，它为系统管理员提供了启用和监控其站点的 Sybase 产品使用情况的方法。

Sybase IQ 包含分别与每个产品版本相对应的 SySAM 许可证，以及分别与该版本可用的所有可选功能相对应的许可证。例如，所有 Sybase IQ 产品版本都需要 CPU 许可证，但是 MPXO 许可证仅可用于企业版和单应用版，在这两个版本中，Multiplex 作为单独购买选件提供。

## Sybase 产品下载中心

购买 Sybase 产品后，您会收到一个电子邮件或 Web 密钥，告知您如何登录 Sybase 产品下载中心 (SPDC)。SPDC 是一个在线 Web 门户，您可以在这里下载和授权软件。必须使用 SPDC 才能为 Sybase IQ 动态生成许可证。

您得到的电子邮件或 Web 密钥还提供了具体的产品和授权信息。当生成许可证时需要使用此信息。

## 可用许可证

可用许可证由产品版本和购买的该产品版本的选件决定。

### 企业版 (EE)

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	说明
CPU	IQ_CORE	•		许可证限制了 IQ 服务器可使用的核（而非 CPU）的数量。
LOMO	IQ_LOB		•	允许您创建和使用 CLOB 或 LOB 列。LOB 许可证数量必须与核的数量匹配。 对于已经拥有 LOB 许可证 (IQ_LOB) 的 12.6 或 12.7 客户，此许可证是必需的。



可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	说明
VLDB MO	IQ_VLDBMGMT		•	允许您创建多个表空间和多个用户 dbspace。还限制了创建表分区的功能。当 IQ 服务器创建或使用三个或更多用户 dbspace 启动时，需要使用 IQ_VLDBMGMT。 每个 VLDB 许可证允许 1 TB 的存储。Main 存储每增加 1 TB，您便需要购买一个许可证。
ASO	IQ_SECURITY		•	允许您使用列加密、ECC Kerberos 和 FIPS。ASO 许可证的数量必须与核的数量匹配。 对于已经拥有加密 (IQ_ENC) 的 12.6 或 12.7 客户，此许可证是必需的。
MPXO	IQ_MPXNODE		•	允许启动辅助 Multiplex 节点（读取程序/写入程序）。节点的数量必须始终少于核的数量，这是因为每个 Multiplex 服务器必须至少有一个核。 对于已经运行 Multiplex 的 12.6 或 12.7 客户，此许可证是必需的。这是一个新的许可证要求。
IDBA-PSO	IQ_UDF		•	允许定义和运行高性能标量以及聚合用户定义的函数。

### Small Businesss Edition (SE)

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	说明
CPU	IQ_CORE	•		对 IQ 服务器可使用的套接字（而非 CPU）的数量进行授权。

#### SE 许可证设置的其它限制

- 服务器检查许可证数量是否与套接字数量相等。但是，核的组合总数不应超过 4 个套接字 (MAXCP)
- 并发 IP 连接总数  $\leq 25$  (MC)
- Main 存储总大小  $\leq 250\text{GB}$  (MS)

## 单应用版 (SA)

可订购的许可证	实际许可证	必需	可选	说明
CPU	IQ_CORE	•		对 IQ 服务器可使用的核（而非 CPU）的数量进行授权。

---

### SA 许可证设置的其它限制

- 每个服务器的核的总数  $\leq 32$  (MAXCP)
  - 用户表的总数  $\leq 25$  (MT)
  - 列的总数  $\leq 100$  (MV)
  - mpx 节点的总数  $\leq 1$  (MSN)
- 

## 演示版/评测版

评测版不需要许可证。评测版是未授权的服务器，它提供对企业版中所有可用功能和选项的完全访问。不过，为了在超过 30 天评测期后仍能运行未授权的数据库，您必须购买并安装相应的许可证。

## 生成许可证之前

在生成许可证之前，请按照以下步骤操作。

## 阅读 SySAM 文档

参阅 SySAM 文档，以获取有关 SySAM 授权、许可证模型和过程的具体信息：

- 《Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2 用户指南》介绍了资产管理概念，并提供了建立和管理 SySAM 2 许可证的说明。
- 《SySAM 2 快速入门指南》介绍如何快速启动和运行已启用 SySAM 的 Sybase 产品。
- 《FLEXnet Licensing 最终用户指南》介绍针对管理员和最终用户的 FLEXnet Licensing，并介绍如何从 Sybase 中使用属于标准 FLEXnet Licensing 分发工具包的工具。

---

*Getting Started* CD 和 Web（位于 <http://sybooks.sybase.com> 上的“Product Manuals”）上提供了这些文档。

## 确定要使用的许可证模型

在生成许可文件之前，先决定要使用的许可证模型。许可证模型给出了为授权的程序设置许可文件的方法。在服务器提供服务的许可证模型中，许可文件可以驻留在中央联网许可证服务器上；在非服务器提供服务的许可证模型中，许可文件可以驻留在运行授权程序的计算机上。

有关服务器提供服务的和非服务器提供服务的许可证以及哪个模型最适合您的环境的信息，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》第 2 章“选择许可证模型”。

## 获取主机 ID

如果计划安装新的许可证服务器，或者使用现有许可证服务器，则需要许可证服务器主机 ID。FLEXnet Licensing 针对不同的计算机体系结构使用不同的计算机标识。如果已安装了 FLEXnet Licensing 实用程序的副本，则可以使用 `lmhostid` 实用程序打印 FLEXnet Licensing 期望在任何给定计算机上使用的确切主机 ID。`lmutil` 已被纳入产品分发范畴，您也可以从位于

[http://www.globes.com/support/fnp\\_utilities\\_download.htm#unixdownload](http://www.globes.com/support/fnp_utilities_download.htm#unixdownload) 上的“FLEXnet Publisher 下载页面”下载副本。

您还可以使用系统级命令来查找主机 ID。有关特定于平台的命令和示例，请参见位于 <http://www.ece.uci.edu/eceware/flexlm/chap9.htm> 上的“Hostids for FLEXnet Licensing-Supported Platforms”（FLEXnet Licensing 支持平台的 HostID）。有关其它信息，请登录 Sybase 产品下载中心 (SPDC) 查看常见问题。

---

### 注意

某些平台从网络适配器地址获得主机 ID。如果计算机有多个网络适配器，则用来获取主机 ID 的命令可能针对每个网络适配器返回一个主机 ID。如果出现这种情况，请从主机 ID 列表中仅选择一个 ID。Sybase 建议您使用与主连线以太网适配器关联的值。不要使用与内部循环适配器关联的值。

---

## 确定主机名

虽然对于非服务器提供服务的许可证模型而言主机名是可选的，但是您必须指定为服务器提供服务的许可证指定许可证服务器的主机名。为所有许可证类型指定主机名可以简化将来的许可证管理任务。

## 选择端口号

如果您计划安装许可证服务器或者使用现有的许可证服务器，则需要知道许可证服务器用来为许可证提供服务的 TCP/IP 端口号。如果未指定端口号，则许可证服务器使用 27000 到 27009 范围中的第一个可用端口。如果使用了三服务器冗余，则必须指定此范围外的端口。

## 生成 SySAM 许可证

用来生成许可证的过程取决于计划使用的许可证模型。本节分别介绍第 16 页的“非服务器提供服务的许可证”和第 17 页的“服务器提供服务的许可证”的过程。

## 非服务器提供服务的许可证

生成许可证之前，需要知道计划安装 Sybase IQ 的服务器的主机 ID 和主机名。有关详细信息，请参见第 15 页的“获取主机 ID”和第 16 页的“确定主机名”。

### ❖ 生成非服务器提供服务的许可证

- 1 启动浏览器，登录位于 <https://sybase.subscribenet.com> 上的“Sybase Product Download Center (SPDC)”（Sybase 产品下载中心）。
- 2 在“产品列表”（Product List）页上，选择“Sybase IQ”。
- 3 在“产品信息”（Product Information）页上，选择适合于您的平台的产品版本。
- 4 如有必要，在“许可证信息”（License Information）页上，选择相应的位置，然后阅读并接受许可协议。
- 5 在“产品下载”（Product Download）页上，单击“许可密钥”（License Keys）链接。

- 6 在“许可证信息” (License Information) 页上, 选择相应的许可证, 滚动到页的底部, 然后单击“选择以生成” (Select to Generate)。
- 7 在“生成许可证” (Generate Licenses) 页上, 执行下列操作:
  - 选择非服务器提供服务的许可证, 然后单击“下一步” (Next)。
  - 指定要生成的许可证的数量, 然后单击“下一步” (Next)。
  - 标识要安装 Sybase IQ 的主机。必须标识主机 ID 和许可证数量。主机名是可选的。单击“生成” (Generate)。
- 8 单击“下载许可文件” (Download License File), 将许可证保存到本地文件系统上的临时位置。必须使用 *.lic* 扩展名保存许可文件, 否则 SySAM 将无法识别许可证。

---

**注意** 如果选择了非服务器提供服务的许可证模型, 则现在便可以安装 Sybase IQ 服务器组件。在安装期间, 安装程序将提示您输入许可证信息。

---

## 服务器提供服务的许可证

生成许可证之前, 需要知道许可证服务器的主机 ID。您还要指定主机名以简化将来的许可证管理。有关详细信息, 请参见第 15 页的“获取主机 ID”和第 16 页的“确定主机名”。

### ❖ 生成服务器提供服务的许可证

- 1 启动浏览器, 登录位于 <https://sybase.subscribenet.com> 上的“Sybase Product Download Center (SPDC)” (Sybase 产品下载中心)。
- 2 在“产品列表” (Product List) 页上, 选择“Sybase IQ”。
- 3 在“产品信息” (Product Information) 页上, 选择适合于您的平台的产品版本。
- 4 如有必要, 在“许可证信息” (License Information) 页上, 选择相应的位置, 然后阅读并接受许可协议。
- 5 在“产品下载” (Product Download) 页上, 单击“许可密钥” (License Keys) 链接。
- 6 在“许可证信息” (License Information) 页上, 选择相应的许可证, 滚动到页的底部, 然后单击“选择以生成” (Select to Generate)。

- 7 在“生成许可证” (Generate Licenses) 页上，执行下列操作：
  - 选择服务器提供服务的许可证，然后单击“下一步” (Next)。
  - 指定要生成的许可证的数量，然后单击“下一步” (Next)。
  - 标识许可证服务器的主机 ID、主机名和端口号。主机名和端口号是可选的。单击“生成” (Generate)。
- 8 单击“下载许可文件” (Download License File)，将许可证保存到本地文件系统上的临时位置。必须使用 *.lic* 扩展名保存许可文件，否则 SySAM 将无法识别许可证。

---

### 注释

服务器提供服务的许可证需要许可证服务器。如果不打算使用现有许可证服务器，则必须先安装一个许可证服务器，然后才能安装 Sybase IQ。有关其它信息，请参见第 18 页的“安装新的许可证服务器”。

---

## 安装新的许可证服务器

如果选择了服务器提供服务的许可证模型，并且不打算使用现有许可证服务器，则需要安装一个新的许可证服务器。

Sybase IQ 服务器安装 DVD 包括了可用来安装新许可证服务器的 SySAM 网络许可证服务器实用程序。必须运行自定义服务器安装才能安装新的许可证服务器。不需要在安装 Sybase IQ 服务器组件的同一计算机上运行许可证服务器。

### ❖ 安装新的许可证服务器

- 1 使用具有管理员权限的帐户登录到 Windows。在运行安装程序之前，停止并关闭所有程序。
- 2 将 Sybase IQ 产品 DVD 插入驱动器。

如果 Sybase IQ 安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器，转到 DVD 驱动器，然后选择相应的安装文件：*setup32.bat* 或 *setup64.bat*。
- 3 在欢迎屏幕上，单击“下一步”。
- 4 选择安装目录，单击“下一步”。
- 5 选择“Evaluation”作为要配置的产品版本，然后单击“下一步”。

- 6 在下一个屏幕上，选择一个位置，然后阅读并接受许可协议。单击“下一步”。

必须接受相应许可协议才能安装 Sybase IQ。可以在位于 <http://www.sybase.com/softwarelicenses> 上的“Sybase Web 站点”上查看所有可用许可协议。

- 7 选择“自定义”作为要执行的安装类型，然后单击“下一步”。
- 8 取消选择除“Sybase 软件资产管理”之外的所有安装功能。
- 9 选择全部两个 Sybase 软件资产管理功能：“网络许可证服务器”和“网络许可证实用程序”，然后单击“下一步”。
- 10 阅读安装摘要，然后单击“安装”。

#### ❖ 启动许可证服务器

- 1 从命令提示符处，将从 SPDC 保存的许可文件复制到网络许可证服务器上的 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\licenses` 目录。
- 2 切换到 `%SYBASE%\%SYSAM-2_0%\bin`，然后刷新或者重新启动许可证服务器：

使用以下命令...	执行以下操作 ...
<code>sysam start</code>	启动许可证服务器。 如果许可证服务器未运行，请执行此步骤。 执行此步骤后，重复步骤 2 以验证服务器是否正在运行。
<code>sysam reread</code>	让许可证服务器读取新的许可文件。 如果许可证服务器已启动，请执行此步骤。

- 3 使用 `sysam status` 命令验证许可证服务器是否正在运行。如果服务器正在运行，您会看到类似如下的输出：

```
Starting the SYSAM service
The SYSAM service is starting.
The SYSAM service was started successfully.
lmutil - Copyright (c) 1989-2006 Macrovision Europe
Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights
Reserved. Flexible License Manager status on Wed
5/24/2006 15:04
License server status: 27000@mysysamserver
License file(s) on <server name>:
/opt/sybase/SYSAM_0/licenses/mysysamserver_60302031
5.lic
```

**注释**

- 若要验证许可证，可以在 Interactive SQL (iqlsql) 中运行 `sp_iqlmconfig` 存储过程或检查 Sybase IQ 错误日志和 `<dbname>.iqmsg` 文件。

在错误日志中，以 “Checked out license...” 开头的行表示许可证配置成功。如果看到 “Sysam: FLEXnet Licensing error:” 消息，请咨询 Sybase 代表以解决此问题。

- SySAM 许可证服务器安装程序在安装过程中既安装仅应用 IPv4 的二进制文件，也安装 IPv4/IPv6 双堆栈许可证服务器二进制文件，并配置仅应用 IPv4 二进制文件的使用。可以使用 SySAM 脚本配置许可证服务器的相应版本：`sysam configure [IPv6|IPv4]`。

例如：`sysam configure IPv6` 将配置 IPv4/IPv6 双堆栈二进制文件的使用。有关详细信息，请参见《SySAM 用户指南》。

- 如果在激活许可证时遇到问题，请参见第 103 页的“[SySAM 故障排除](#)”。
-



# 安装 Sybase IQ 服务器

关于本章

本章提供安装 Sybase IQ 以用作网络服务器的说明。

目录

主题	页码
<a href="#">概述</a>	22
<a href="#">安装服务器组件</a>	25
<a href="#">安装后任务</a>	26
<a href="#">卸载 Sybase IQ 服务器</a>	27

## 概述

安装 Sybase IQ 服务器是计划安装过程的一部分。安装路径为您在[第 4 页](#)的“[规划安装](#)”中选择的安装路径。在开始服务器安装之前，请先阅读本节了解相关信息：

### 安装 Sybase IQ 服务器之前

- 阅读 Sybase IQ 发行公告了解最新信息。有关本文档中未包括的任何安装说明，请参见特殊安装说明部分。
- 完成所有预安装任务。应用所有必需的操作系统修补程序，查看是否有足够的磁盘空间和内存，进行一切必要的配置更改。有关具体信息，请参见[第 7 页](#)的“[预安装任务](#)”。
- 生成许可密钥并将许可证下载到本地文件系统中的某个临时位置。如果您选择服务器提供服务的许可证模型，请安装并启动新的许可证服务器或了解要使用的许可证服务器。有关详细信息，请参见[第 11 页](#)的“[软件授权](#)”。
- 了解要安装的产品版本和要使用的许可证。如果计划使用一个许可证服务器，则需要了解该许可证服务器的主机 ID、主机名和端口号。
- 确定目标安装目录。缺省安装目录为 `C:\Sybase`。安装时您可以选择一个替代位置。

---

**注意** 本章中的说明特定于基于图形的交互式安装程序，有关无提示安装设置说明，请参见[第 91 页](#)的“[无提示安装](#)”。

---

### 服务器组件

服务器组件按功能进行分组。在此表中，标记为缺省值的项目将在典型安装中进行安装。

功能	组件	缺省	注释
Sybase IQ	Sybase IQ 服务器	•	安装服务器软件、客户端工具和 ODBC 驱动程序。
	Sybase IQ 客户端	•	
	Sybase IQ ODBC	•	
Sybase Central	Sybase Central 查看器	•	查看器和插件是 Sybase Central 的必需组件。
	Sybase Central 插件	•	

功能	组件	缺省	注释
jConnect		•	是 JDBC 连接所必需的。
Sybase 软件资产管理	网络许可证服务器		网络许可证服务器实用程序和
	许可实用程序	•	FLEXnet Licensing 实用程序

## 插件兼容性

Sybase Central 是用于 Sybase 产品的基于图形的管理控制台。用于 Sybase Central 的 Sybase IQ 服务器 15.1 插件与 12.x 服务器不兼容。您只能将 15.x 插件用于 15.x 服务器；无法使用它连接到 12.x 服务器。

IQ 插件	Sybase IQ	Sybase Central 工具包	代理	JRE
15.x	仅与 15.x 服务器兼容。无法使用 15.x 插件连接到 12.x 服务器。	需要 6.0 或更高版本	代理 — 需要 15.x 代理	JRE — 需要 6.0
12.7	完全支持 12.5 和更高版本。最低限度地支持早期版本的 IQ。	需要 4.3 或更高版本	需要 12.7 代理	需要 1.4.2
12.6	完全支持 12.6 或 12.5。最低限度地支持早期版本的 IQ。	需要 4.3 或更高版本	需要 12.6 代理	需要 1.4.2
12.5	12.5 或早期版本	需要 3.2	需要 12.5 代理	需要 1.2.2 (在 Linux 上则需要 1.3.1)

## 服务器安装所涉及的内容

典型的服务器安装将在主机上的父目录中安装 Sybase IQ 服务器和支持组件。

### 父安装目录

父目录包含支持 Sybase IQ 服务器所需的文件、脚本以及其它对象。

缺省安装目录为 `C:\Sybase`。但是，如果您使用交互式 GUI 安装程序，则可以在安装时指定其它目标目录；如果执行的是无提示安装，则可以通过更改无提示安装脚本指定其它目标目录。本文档使用变量 `%SYBASE%` 表示父目录。

下面显示了父目录中主要子目录的列表。

目录	目录
charsets	提供可与 Adaptive Server 一起使用的字符集。
collate	提供可与 Adaptive Server 一起使用的归类序列。
ini	包含各种配置文件。
IQ-15_1	包含运行 Sybase IQ 服务器所需的子目录、脚本和属性文件。
jConnect-6_0	为 Sybase IQ 提供 Java 数据库连接 (JDBC) 驱动程序。
locales	为系统消息和日期/时间格式提供语言模块。
shared	包含由多个其它组件共享的组件和库，其中包括 Sybase Central 60 和 Java 运行环境 (JRE)。
SYSAM-2_0	SySAM 许可证和实用程序的位置。本目录包含两个子目录：bin 和 licenses。
uninstall	包含用于卸载 IQ 和 SySAM 的脚本的子目录。

**Sybase IQ 安装目录** Sybase IQ 安装目录是名为 *IQ-15\_1* 的 %SYBASE% 目录的子目录。

本目录包含运行 Sybase IQ 服务器所需的文件、脚本以及其它对象。本文档使用变量 %IQDIR151% 表示 Sybase IQ 安装目录。下表中显示了安装期间您可能在此目录中使用的主要子目录的列表。

目录	目录
Assembly	ADO.NET 和 .NET 程序集文件。
bin<platform>	用于启动和管理服务器的实用程序。<platform> 值为 64 或 32，具体取决于您的安装。
charsets	字符编码文件。
demo	包含用于标识演示数据库脚本和采样数据所在位置的自述文件：C:\Documents and Settings\All Users\SybaseIQ\demo 目录。
install	安装历史记录文件。
java	其它 jar 文件。
logfile	各种日志文件。Sybase IQ 将日志文件写入本目录。
lsunload	本地存储卸载实用程序。
scripts	示例脚本和存储过程。
SDK	各种语言实用程序的子目录。
snmp	简单网络管理协议服务器的定义。
sun	在数据库中支持 Java 的 JRE 的本地副本。
Sysam	本地 SySAM 配置信息。
support	包含带有指向在线资源的链接的网页。
unload	各种卸载脚本、文件和实用程序。

## 安装服务器组件

Sybase IQ 服务器安装介质包括安装 IQ 服务器所需的所有组件。

### ❖ 运行 Sybase IQ 安装程序

- 1 使用具有管理员权限的帐户登录到 Windows。在运行安装程序之前，停止并关闭所有程序。
- 2 将 Sybase IQ Product DVD 插入驱动器。  
如果 Sybase IQ 安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器，转到 DVD 驱动器，然后选择相应的安装文件：*setup32.bat* 或 *setup64.bat*。
- 3 在欢迎屏幕上，单击“下一步”。
- 4 选择安装目录，单击“下一步”。
- 5 选择“授权版本”作为要配置的产品版本，单击“下一步”。
- 6 在下一个屏幕上，选择一个位置，然后阅读并接受许可协议。  
必须接受相应许可协议才能安装 Sybase IQ。可以在[位于 <http://www.sybase.com/softwarelicenses> 上的“Sybase Web 站点”](http://www.sybase.com/softwarelicenses)上查看所有可用许可协议。
- 7 当安装程序提示您输入 Sybase IQ 许可密钥时，请执行下列操作之一：
  - 使用编辑器打开从 SPDC 站点下载的许可证，然后将该许可证粘贴在许可密钥文本框中。
  - 单击“浏览”，浏览到许可证位置，然后选择您的许可证。
  - 单击“使用以前部署的许可证服务器”，然后指定服务器的 *Host Name* 和 *Port Number*。如果要使用以前部署的许可证服务器，请使用此选项。
  - 单击“在没有许可密钥的情况下继续安装”。使用此选项以宽限模式安装 Sybase IQ。
- 8 单击“下一步”，然后选择相应的“产品版本”和“许可证类型”。
- 9 单击“下一步”，然后按照屏幕上的说明完成安装。

**注释**

- 如果您决定以宽限期模式安装 Sybase IQ，则可以在没有许可证的情况下安装产品并激活为期 30 天的宽限期。必须在宽限期结束前从 Sybase 获得相应许可证。
  - 若要验证许可证，可以在 Interactive SQL (iqlsql) 中运行 `sp_iqlmconfig` 存储过程或检查 Sybase IQ 错误日志和 `<dbname>.iqmsg` 文件。
  - 在服务器日志中，以 “Checked out license...” 开头的行表示许可证配置成功。如果看到 “Sysam: FLEXnet Licensing error:” 消息，请咨询 Sybase 代表以解决此问题。
- 

## 安装后任务

- 检查位于 <http://www.sybase.com/support> 上的 “Sybase Support” (Sybase 支持) 页面上是否有软件更新。该站点提供对产品更新和大量下载内容的访问以帮助您获得有关 Sybase 产品和解决方案的大量信息。
- 如果您从 15.0 升级，请使用具有 DBA 特权的帐户通过 `dbisql` 连接到服务器和数据库。运行 `ALTER DATABASE UPGRADE` 命令。有关此命令的其它信息，请参见《参考：语句和选项》中的 `ALTER DATABASE` 语句。
- 如果您从 12.x 版的 Sybase IQ 升级，请参见第 39 页的 “迁移数据” 以获取有关将 12.x 数据库迁移到 Sybase IQ 15.1 的信息。
- 有关启动服务器、使用 Interactive SQL 运行查询以及使用演示数据库的信息，请参见第 29 页的 “测试已安装的产品”。
- 有关安装 Sybase IQ 客户端工具的信息，请参见第 35 页的 “安装 Sybase IQ 客户端组件”。
- 如果您不熟悉 Sybase IQ 和 Sybase Central 管理控制台，请参见《Sybase IQ 简介》了解实践练习。

## 卸载 Sybase IQ 服务器

按照以下说明卸载 Sybase IQ 服务器。

### ❖ 卸载 Sybase IQ Server Windows 组件

- 1 单击“开始”，指向“设置”，选择“控制面板”|“添加或删除程序”。
- 2 从程序列表中选择 Sybase IQ 15.1。
- 3 单击“更改/删除”。
- 4 按照屏幕上的说明操作。





# 测试已安装的产品

关于本章

本节介绍如何启动 Sybase IQ 以及如何使用演示数据库测试安装。

目录

主题	页码
<a href="#">演示数据库</a>	30
<a href="#">运行 Interactive SQL 查询</a>	31

## 演示数据库

Sybase IQ 包括用于创建演示数据库的脚本。在 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo` 目录中，您会看到脚本 `mkiqdemo.bat`。此脚本通过修改脚本 `mkiqdemo.sql` 然后运行该脚本来创建演示数据库，这将从子目录 `\adata` 中装载数据。

采样数据支持虚拟体育用品公司。样本数据库已针对 15.1 版进行了更新。如果要从上一版本升级，请参见第 30 页的“表名”以查看演示数据库表名。

### 表名

此表包括样本表以前的名称和新名称，以便您可以更新脚本或应用程序。

12.7 名称	15.0 名称	15.0 所有者
contact	Contacts	GROUPO
customer	Customers	GROUPO
department	Departments	GROUPO
empl	empl	DBA
employee	Employees	GROUPO
fin_code	FinancialCodes	GROUPO
fin_data	FinancialData	GROUPO
iq_dummy	iq_dummy	DBA
product	Products	GROUPO
sale	sale	DBA
sales_order_items	SalesOrderItems	GROUPO
sales_order	SalesOrders	GROUPO
SYSOPTIONDEFAULTS		DBA

**注意** 上一演示数据库 Megaphone Telco 未包括在 Sybase IQ 15.1 中。

### ❖ 启动演示数据库

按照这些说明启动随产品一起安装的演示数据库。

- 单击“开始”，指向“程序” | “Sybase” | “Sybase IQ 15.1” | “启动 Sybase IQ 演示数据库” (Start Sybase IQ Demo Database)。此步骤还将创建 `iqdemo`（如果它不存在）。

**注意** 对于使用较早版本 `asiqdemo` 数据库的客户，您仍可以通过将标志 `-old` 传送至 `mkiqdemo.bat` 脚本来创建该数据库。

## 运行 Interactive SQL 查询

Interactive SQL 是 Sybase IQ 附带的一个实用程序，利用该实用程序可以执行 SQL 语句、生成脚本并显示数据库数据。

启动 Interactive SQL 时，将显示一个“连接”窗口，提示您为服务器或数据库定义连接参数。“连接”窗口还带有一个“连接助手”，它可帮助您连接到数据库。若要显示或隐藏“连接助手”，请单击该窗口右上角的箭头。

### ❖ 启动 Interactive SQL 并运行查询

假定您要对名为 *localhost-xp* 的本地主机上运行的 *iqdemo* 执行查询。如果在使用 Interactive SQL 时需要连接帮助，请单击

- 1 单击“开始”，指向“程序”|“Sybase”|“Sybase IQ 15.1”|“Interactive SQL Java”。
- 2 在“标识”选项卡上的“用户”框中，键入 **DBA**，在“口令”框中键入 **sql**。**DBA** 不区分大小写；**sql** 区分大小写且必须均以小写字母形式显示。
- 3 在“数据库”选项卡上的“服务器名”框中，选择一个服务器。如果未列出任何服务器，请单击“查找”搜索正在运行的服务器。  
服务器名将以 *<hostname>\_dbname* 格式显示。如果主机名为 *localhost-xp* 且您正在运行 *iqdemo* 样本数据库，则服务器名应为 *localhost-xp\_iqdemo*
- 4 从“数据库名”框中选择 *iqdemo* 作为数据库。如果只有一个数据库在运行，此框可以保留为空。
- 5 下一步操作取决于服务器位置：
  - 如果对同一台计算机上安装的服务器运行 *dbisql*，则还必须选择一个适当的数据库文件。
  - 如果对网络服务器运行 *dbisql*，请依次单击“网络”选项卡、“TCP/IP”框，然后指定“主机名”和“端口号”。
- 6 单击“确定”以打开 Interactive SQL。

Interactive SQL 窗口划分为 3 个子窗口。在顶部窗口（“SQL 语句”）中，键入：

```
SELECT * FROM employees
```

7 单击向右的三角按钮以执行该查询。

---

**注释**

- Sybase Central 和 Interactive SQL 不再支持 jConnect。Sybase Central 和 Interactive SQL 使用 SQL Anywhere JDBC 驱动程序。jConnect 是与 Sybase IQ 15.1 一起提供的，以便实现客户应用程序向后兼容。
  - 一般来讲，jConnect 驱动程序无法使用 ODBC 数据源。但是，Sybase Central 和 Interactive SQL 是特殊情况。当在其中的任一产品中使用 jConnect 驱动程序时，您可以指定用于建立连接的 ODBC 数据源。
- 

**创建数据库**

若要创建您自己的数据库，请启动实用程序数据库并连接到该数据库，如《Sybase IQ 系统管理指南》中所述。

**启动您自己的数据库**

若要启动您自己的数据库，请使用 `start_iq` 实用程序。

若要在命令提示符处运行 `start_iq`，请转到配置文件和数据库文件所在的目录，然后使用以下命令格式：

```
start_iq @configuration_filename.cfg dbname.db
```

此命令启动数据库，设置（可选）配置 `(.cfg)` 文件中指定的参数。

您可以使用配置文件指定每次启动服务器时要设置的选项。例如，演示数据库的配置文件安装在 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo` 目录中。有关配置文件的详细信息，请参见第 80 页的“使用配置文件”。

---

**注意** 服务器启动目录将成为 Sybase IQ 创建的所有服务器文件的缺省目录。

---

例如，若要启动演示数据库，请使用下列命令：

```
C:\> cd %ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo
start_iq @iqdemo.cfg iqdemo.db
```

如果使用 `%IQDIR15%\scripts\default.cfg` 中的缺省值，`start_iq` 实用程序会设置所有尚未设置的必需环境变量并将用于管理 Sybase IQ 的参数设置为建议的缺省值。（您可以使用配置文件覆盖这些缺省值。）如果您使用 `start_iq` 之外的任何其它命令启动服务器，或者您的配置文件已加密，强烈建议您指定以下参数：

表 4-1: `start_iq` 设置的参数

参数	值	说明
-c	在所有平台上都是 48MB	Catalog 存储高速缓存大小
-gc	20	检查点时间间隔
-gd	all	允许所有用户通过连接启动数据库
-gl	all	允许所有用户装载或卸载表
-gm	10	缺省连接数
-gp	4096	Catalog 存储页大小
-ti	4400	客户端超时设置为 72 小时。防止进行长查询操作的用户在周末长假中被注销。

**注意** 安装 Sybase IQ 后不要丢弃此文档。以后您可能需要这些必要参数。

有关启动参数的完整列表和说明，请参见《Sybase IQ 实用程序指南》第 1 章中的“数据库服务器”。

如果有 Sybase Central，则可以使用启动数据库服务器向导（如《Sybase IQ 简介》中所述）代替 `start_iq`。

服务器进程在后台运行。它将输出发送到一个服务器日志文件 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles\servername.NNNN.srvlog`，其中 `NNN` 表示服务器已启动的次数。例如，`%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles\localhost_iqdemo.0006.srvlog`。

#### 停止服务器

若要停止服务器，请单击 Sybase IQ 图标打开服务器窗口，然后单击“关闭”。还可以使用 `STOP ENGINE` 命令从 `DBISQL` 或任何前端客户端停止服务器，或者使用 `Stop` 实用程序，如《Sybase IQ 参考手册》第 4 章“数据库管理实用程序”中所述。

**注意** 当使用 `DBSTOP` 命令停止服务器时，您需要指定启动该服务器时所使用的相同参数。



# 安装 Sybase IQ 客户端组件

## 关于本章

本章介绍如何安装 Sybase IQ 客户端组件。这些组件需要连接到网络服务器。有关安装 Sybase IQ 服务器组件的信息，请参见第 3 章的“安装 Sybase IQ 服务器”。

## 目录

主题	页码
<a href="#">概述</a>	35
<a href="#">在 Windows 上安装客户端组件</a>	36
<a href="#">卸载 Sybase IQ 客户端</a>	37

## 概述

Sybase IQ Client Tools Installation CD 包括将客户端计算机连接到网络上的 Sybase IQ 服务器所需的所有客户端工具。

## 安装 Sybase IQ 客户端工具之前

- 阅读《发行公告》以获取最新信息。有关本文档中未包括的任何安装说明，请参见特殊安装说明部分。
- 完成所有预安装任务。应用所有必需的操作系统修补程序，查看是否有足够的磁盘空间和内存，进行一切必要的配置更改。有关具体信息，请参见第 7 页的“预安装任务”。

---

**注意** 本章中的说明特定于基于图形的交互式安装程序，有关无提示安装设置说明，请参见第 91 页的“无提示安装”。

---

## 客户端组件

客户端组件按功能分组。标为缺省的项目在典型安装中安装。

功能	组件	缺省	注释
Sybase IQ	Sybase IQ 客户端	•	安装客户端工具和 ODBC 驱动程序。
	Sybase IQ ODBC	•	
Sybase Central	Sybase Central 查看器	•	查看器和插件是 Sybase Central 的必需组件。
	Sybase Central 插件	•	
jConnect		•	是 JDBC 连接所必需的。

## 客户端安装进行的操作

典型的客户端安装将网络客户端组件安装到客户端计算机上的父目录。

### 父安装目录

父目录包含支持 Sybase IQ 客户端所需的文件、脚本和其它对象。本文档使用 `%SYBASE%` 变量引用客户端父目录。

缺省安装目录是 `C:\Sybase`。不过，如果您使用交互式 GUI 安装程序，则可以在安装期间指定另一个目标目录；如果执行无提示安装，则可以通过更改无提示安装脚本来指定另一个目标目录。本文档使用变量 `%SYBASE%` 表示父目录。

### Sybase IQ 安装目录

Sybase IQ 客户端安装目录 `IQ-15_1` 是 `%SYBASE%` 父目录的子目录。

该目录包含运行 Sybase IQ 客户端所需的子目录、脚本和属性文件。本文档使用 `%IQDIR151%` 变量引用客户端上的 Sybase IQ 安装目录。

### 演示数据库和示例目录

`C:\Documents and Settings\All Users\SybaseIQ` 包含随 Sybase IQ 安装的演示数据库和代码示例的子目录。本文档使用 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo` 和 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\samples` 变量引用这些目录。

## 在 Windows 上安装客户端组件

Sybase IQ Windows 客户端安装 CD 包括在 Windows 上安装 Sybase IQ 客户端所需的所有组件。客户端安装程序包括一个适用于所有产品版本的安装向导。



**❖ 在 Windows 上安装 Sybase IQ 客户端工具**

- 1 使用具有管理员权限的帐户登录到 Windows。在运行安装程序之前，停止并关闭所有程序。
- 2 将 Sybase IQ Client Installation DVD 插入驱动器。  
如果 Sybase IQ 安装程序没有自动启动，请启动 Windows 资源管理器，切换到 DVD 驱动器，选择适用于您的平台的相应安装文件（*setup32.bat* 或 *setup64.bat*）。
- 3 在欢迎屏幕上单击“下一步”。
- 4 选择要配置的产品版本，然后单击“下一步”。
- 5 选择一个位置，然后阅读并接受许可协议。单击“下一步”。  
必须接受相应的许可协议，才能安装 Sybase IQ。可以在位于 <http://www.sybase.com/softwarelicenses> 上的“Sybase Web 站点”上查看所有可用许可协议。
- 6 按照屏幕上的说明操作。

## 卸载 Sybase IQ 客户端

按照以下说明卸载 Sybase IQ 客户端组件。

**❖ 卸载 Windows 客户端组件**

- 1 单击“开始”，指向“设置”，选择“控制面板” | “添加或删除程序”。
- 2 从程序列表中选择 Sybase IQ-15\_1。
- 3 单击“更改/删除”。
- 4 按照屏幕上的说明操作。



# 迁移数据

关于本章  
目录

本章介绍如何将数据从 Sybase IQ 早期版本迁移至 Sybase IQ 15.1。

主题	页码
<a href="#">概述</a>	40
<a href="#">迁移实用程序</a>	42
<a href="#">避免潜在的迁移问题</a>	56
<a href="#">迁移 Simplex 数据库</a>	59
<a href="#">迁移 Multiplex 数据库</a>	62
<a href="#">迁移后任务</a>	77

## 概述

所有 Sybase IQ 数据库均遵循同一基本迁移过程。平台迁移和 Multiplex 迁移包括一些额外的步骤。Sybase 强烈建议您在执行任何迁移之前先通读本章。

请在迁移 12.x 数据库之前先安装 Sybase IQ 15.1。Sybase IQ 15.1 包括可用来迁移数据库的工具。有关所有安装任务的摘要，请参见第 4 页的“首次安装 Sybase IQ”。

## 从早期版本升级

- 阅读 Sybase IQ 发行公告了解最新信息。有关未收纳到本文档中的任何安装说明，请参见该发行公告中的特殊安装说明部分。
- 升级 Sybase IQ。如果要从 12.6 之前的版本迁移，则必须升级到 Sybase IQ 12.6 或更高版本。所有迁移途径均假定要从 Sybase IQ 12.6 ESD 11 或 Sybase IQ 12.7 ESD 5 迁移。
- Sybase IQ 12.6 和更高版本不支持使用 Sybase IQ 12.5 ESD8 之前的任何版本创建的现有 LONG BINARY 列。必须先显式删除 LONG BINARY 列，然后再进行迁移 15.1，并在安装之后重新创建这些列。有关详细信息，请参见《Sybase IQ 中大对象管理》中的“Upgrading existing LONG BINARY columns”（升级现有 LONG BINARY 列）。
- SORTKEY 函数现在使用用于 Unicode 的国际化组件 (ICU) 库，而不是 Sybase Unicode Infrastructure Library (Unilib<sup>®</sup>)。使用 15.0 之前版本的 Sybase IQ 创建的排序键值不包含使用 15.0 及更高版本创建的同值。应该在数据库中重新生成使用 15.0 之前版本的 Sybase IQ 生成的任何排序键值。
- Sybase IQ 15.1 不再支持创建自定义归类。如果要使用自定义归类重建数据库，则在一个步骤中重建数据库的情况下系统会保留该自定义归类。如果选择卸载数据库，然后将模式和数据加载到所创建的数据库中，则必须使用提供的归类之一。
- 备份当前安装并保存对缺省登录和登录后脚本所做的任何更改的副本。在可移动介质（如磁带、DVD 或 CD）上创建备份。确保在继续操作之前备份可读。
- 查看并了解数据库迁移实用程序。Sybase IQ 15.1 附带了 iqunload 实用程序，通过该实用程序可重新创建数据库的模式或仅将数据库从 12.x 迁移至 15.1。iqsunload 实用程序可供需要移动本地存储的 12.7 Multiplex 用户使用。在开始迁移之前先了解这些实用程序可帮助您更加高效地计划迁移。

- 在迁移之前首先解决潜在迁移错误。Sybase IQ 15.1 不再支持某些 12.x 功能和对象。必须在开始迁移之前更新这些对象，才能使迁移实用程序正常工作。
- 对于要执行的迁移，按照工作流程进行操作。Simplex 数据库和 Multiplex 数据库都有各自的迁移途径。有关其它信息，请参见第 59 页的“迁移 Simplex 数据库”和第 62 页的“迁移 Multiplex 数据库”。

## 转换为新硬件平台

Sybase IQ 支持将数据库从一个平台迁移到另一个平台，但前提条件是这两个平台具有相同的 ENDIAN 结构。如果要从早期版本升级并且要将 Sybase IQ 数据库移动至其它受支持的硬件平台，请在将数据升级到 Sybase IQ 15.1 之前执行转换。

---

### 注释

- 如果 Sybase IQ 数据库是在 Sybase IQ 12.6 ESD #2 之前的 Linux 32 位版本上创建的，则必须首先安装适用于 Linux 32 位的 IQ 12.6 ESD #2 并创建新的数据备份，然后才能转换到另一个平台。
  - Sybase IQ 12.6 ESD #2 及更高版本支持在 Windows 和 Linux 之间进行迁移。
- 

### ❖ 在具有相同 ENDIAN 结构的各平台之间迁移数据库

- 1 备份数据库。
- 2 关闭 Sybase IQ 服务器。
- 3 在新平台上安装 Sybase IQ 12.x 服务器。可在相同或不同计算机上进行迁移。
- 4 在新硬件平台上启动 Sybase IQ 服务器。
- 5 连接实用程序数据库 *utility\_db*。
- 6 从在第 1 步创建的备份中恢复数据库。

7 关闭服务器，并针对恢复后的数据库重新启动该服务器。如果 Sybase IQ 当前版本高于先前运行所在的版本，则需要升级数据库，并进而以限制用户连接的方式重新启动服务器。Sybase 建议您使用下面两个服务器启动选项：

- 使用 `-gd DBA` 可以使只有拥有 DBA 授权的用户才能启动和停止数据库。
- 使用 `-gm 1` 可以按照超出限值的方式启用一个连接和一个 DBA 连接，以使 DBA 可在紧急情况下采用其中一个连接并中断另一个连接。

限制连接的备用方法是：对打算进行升级的连接指定

```
sa_server_option 'disable_connections', 'ON'
```

并在升级后对同一连接指定

```
sa_server_option 'disable_connections', 'OFF'
```

*其缺点在于，此方法排除了从其它 DBA 连接执行的紧急访问。*

8 启动 Interactive SQL，并执行数据库升级语句。例如：

```
ALTER DATABASE UPGRADE
```

如果在禁用 Java 选项的情况下创建数据库，请向上述命令追加 `JAVA OFF JCONNECT OFF` 关键字。

---

**注意** 既然数据库已转换到新平台，那么就可以继续将 12.x 数据库迁移到 Sybase IQ 15.1。

---

## 迁移实用程序

Sybase 提供可用来将 12.x 数据迁移至 Sybase IQ 15.1 的实用程序。

### Sybase IQ 15.1 卸载实用程序 (iqunload)

iqunload 是 Sybase IQ 15.1 附带的迁移实用程序，可执行下面两项主要功能：

- 卸载 12.x 数据库的模式。
- 将 12.x 数据库迁移至 Sybase IQ 15.1。

命令行参数决定操作模式。可以在 schema 卸载模式或数据库迁移模式下运行 iqunload。

## Schema 卸载模式

如果在 schema 卸载模式下运行 iqunload (iqunload -n)，则您可以连接到现有 IQ 12.x 服务器，并生成包含 12.x 数据库的整个模式的 *reload.sql* 脚本。可以对新的 Sybase IQ 15.1 数据库运行此脚本，以重新创建旧数据库的模式。在 schema 卸载模式下运行 iqunload 有以下两个主要优势。您可以：

- 通过将模式应用于新的 Sybase IQ 15.1 数据库来验证模式的正确性。
- 估计实际迁移过程将花费的时间。

---

**注意** Sybase IQ 12.6 不支持 schema 卸载模式。*必须*使用 Sybase IQ 12.7 ESD 5 或更高版本才能使用此选项。

---

## 数据库迁移模式

在数据库迁移模式下运行 iqunload (iqunload -au) 可以真正地将数据库从 IQ 12.x 迁移到 Sybase IQ 15.1。此模式不使用现有 IQ 12.x 服务器。而数据库迁移模式使用一种称为 iqunlspt 的特殊捆绑式 IQ 12.7 ESD 5+ 服务器。

运行 iqunload -au 可执行以下任务：

- 1 通过 iqunlspt 数据库引擎启动旧数据库
- 2 执行数据库内部检查
- 3 确定数据库是否为 MPX 写入服务器
- 4 生成模式（与 schema 卸载模式类似）
- 5 启动 Sybase IQ 15.1 服务器
- 6 创建新数据库
- 7 应用生成的模式
- 8 备份操作系统文件。（执行此操作时不使用 SQL BACKUP 语句。）

有关在两种模式下使用 iqunload 实用程序的前提条件、语法和示例的信息，请参见第 46 页的“了解 iqunload”。

## 了解数据存储更改和模式重装

迁移到 Sybase IQ 15.1 时会创建新 Catalog 存储。迁移时会创建和修改系统表、系统过程以及新 Catalog 存储中用于启用 15.1 功能的选项，并会删除 15.1 版本中已清除的先前存在的选项。有关这些选项和功能的列表，请参见《新增功能指南》。

**注意** 与早期版本不同，Sybase IQ 15.1 保留以前的数据库选项设置，并在创建新的 Sybase IQ 15.1 数据库后重新应用这些设置。在升级之前不再需要运行 `SELECT * from SYS.SYSOPTIONS`。

在 Sybase IQ 15.1 中，所有用户数据都应位于由一个或多个文件组成的用户 `dbspace` 中。对于 IQ main 存储，迁移时会将主 `dbspace` 转换为一个用户 `dbspace IQ_MAIN` 下的文件；对于单个 IQ 临时存储，迁移时会将临时 `dbspace` 转换为单个临时 `dbspace IQ_SYSTEM_TEMP` 下的文件。现有 Catalog 存储 `dbspace` 保留为含有一个文件的 `dbspace`。所有旧的主 `dbspace` 都将成为新的 `iq_main` 用户主 `dbspace` 中的文件。迁移时会将选项 `PUBLIC.default_dbspace` 设置为值 `"iq_main"`。

从转换的 `dbspace` 中创建的文件逻辑名由 `dbspace` 名称后跟下划线和文件 ID 构成。例如，从主 `dbspace` 创建的 ID 为 16384 的文件的逻辑名为 `IQ_SYSTEM_MAIN_16384`。

有关在迁移后创建新 `dbspace` 以及如何将对象从一个 `dbspace` 移动至另一个 `dbspace` 的详细信息，请参见《新增功能指南》中第一章“Sybase IQ 15.0 的新增功能”中的“`Dbpace` 管理和分区的 SQL 语法”。

迁移时会为不包含表的 `IQ_SYSTEM_MAIN dbspace` 创建新系统文件。缺省情况下，此文件的名称为 `new_main_store.iq`，但可以使用 `ms_filename` 参数指定其它文件名。`iqunload` 实用程序基于现有数据库的大小计算新 `IQ_SYSTEM_MAIN` 的大小。

如果接受 `iqunload -au -c` 的缺省设置，则标记为“MAIN”的新存储的 `DBSpaceName` 为“`IQ_SYSTEM_MAIN`”、`DBFileName` 为“`IQ_SYSTEM_MAIN`”、路径为“`new_main_store.iq`”。对于 MPX 迁移，新 main 存储的位置必须对 Multiplex 上的所有节点可见，需要使用 `-ms_filename` 参数来指定路径，而不是指定 `new_main_store.iq` 的缺省值。

迁移数据库时，可以指定用于新 `IQ_SYSTEM_MAIN dbspace` 的文件、文件名称，是否使用原始设备，以及 main 存储及其保留空间的大小。有关决定这些说明及其缺省值的 `iqunload` 参数，请参见第 46 页的“[了解 iqunload](#)”。有关 main 存储大小的准则，请参见《新增功能指南》。



示例

**示例 1** 模式卸载允许您验证模式正确性并估计迁移可能花费的时间。

例如：

- 确保已将所需的脚本复制到 IQ 12.x 服务器。有关详细信息，请参见第 57 页的“更正无效的 SQL 语法”。
- 运行 `iqunload -n` 可创建空模式。这会在当前目录中创建具有名为 `reload.sql` 的整个模式的 SQL 文件。`reload.sql` 文件还包含已被注释掉的模板 `CREATE DATABASE` 命令。

---

**注意** 生成的 `reload.sql` 将不包含任何检查点。如果模式非常大，则可能希望经常编辑 `reload.sql` 并添加一些检查点。如果您不这样做，则 IQ 将以许多对象元数据对象需要大量 (`-iqmc`) `main` 高速缓存告终。

---

- 利用 Interactive SQL 或 Sybase Central，可通过 IQ SIZE 和 TEMPORARY SIZE 子句创建新的 Sybase IQ 15.1 数据库，以创建 10 GB 的 IQ\_SYSTEM\_MAIN 和 5 GB 的 IQ\_SYSTEM\_TEMP。

例如：

```
CREATE DATABASE 'test.db'
IQ PATH 'test.iq'
IQ SIZE 10240
TEMPORARY PATH 'test.iqtmp'
TEMPORARY SIZE 5120
```

- 启动该新数据库，连接到它，并对它执行 `iqunload -n` 生成的 `reload.sql` 文件。执行时间大致上接近允许数据库迁移（不包括验证检查）经历的实际时间。

**示例 2** 可以在数据库迁移命令中指定 IQ\_SYSTEM\_MAIN 大小。`-ms_size` 参数要求值以 MB 为单位而不是以 GB 为单位。如果指定原始设备，则省略 `-ms_size` 和 `-ms_reserve`。对于原始设备，必须指定未使用的原始分区。

例如，下面的语句可在原始设备上创建 IQ\_SYSTEM\_MAIN：

```
iqunload -au -ms_filename \\.\PhysicalDrive1 -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=latest.db"
```

**示例 3** 在 `CREATE DATABASE` 语法中，大小单位是 MB，而不是 GB。下面的语句可创建具有 100 GB IQ\_SYSTEM\_MAIN 及 100 GB 保留空间的数据库：

```
CREATE DATABASE 'test.db'
IQ PATH 'test.iq'
IQ SIZE 102400
IQ RESERVE 102400
TEMPORARY PATH 'test.iqtmp'
TEMPORARY SIZE 5120
```

## 迁移前后的文件

假定在迁移之前，目录 *W:\iq-i5\unload\127\db\\** 中包含下列文件：

- *iq127db.db*
- *iq127db.iq*
- *iq127db.iqmsg*
- *iq127db.iqtmp*
- *iq127db.log*

迁移之后，目录 *W:\iq-15\unload\127\db\\** 中包含下列文件：

- *iq127db.db* — 新 IQ Catalog 存储
- *iq127db.db.before\_schema\_reload* — 原始 12.6 或 12.7 数据库。如果需要返回到 Sybase IQ 12.6 或 12.7，但尚未在可写模式下启动 Sybase IQ 15.1，则可以按原始 Catalog 存储名称（在本示例中为 *iq127db.db*）复制此文件。
- *iq127db.iq* — 原始 IQ main 存储。该文件及其数据在迁移期间保持不变。在可写模式下启动 Sybase IQ 15.1 会将该文件标记为已升级，此后便无法在早期版本中使用该文件了。
- *iq127db.iqmsg.before\_schema\_reload* — 原始 12.6 或 12.7 消息文件。在使用 Sybase IQ 15.1 中嵌入的 12.7 卸载实用程序时，您可能需要参考迁移期间发出的消息，此文件将原封不动地处于其预迁移状态。
- *iq127db.iqtmp* — Sybase IQ 15.1 临时存储。
- *iq127db.lmp* — Sybase IQ 15.1 许可证管理器属性文件。
- *iq127db.db.out* — 输出日志文件。
- *new\_main\_store.iq* — 新 Sybase IQ 15.1 IQ\_SYSTEM\_MAIN。

除了列出的文件外，系统还会对任何其它 SA Catalog 存储进行重命名，以使其包含 *.before\_schema\_reload* 扩展名和创建的新版本。

## 了解 iqunload

*iqunload* 是一个命令行实用程序。有关语法、参数、用法、示例和权限的信息，请参见本节。

语法

```
iqunload [ options ]  
data:[ environment variable |file ]
```

参数

iqunload 实用程序采用一个或多个参数。

表 6-1: iqunload 参数

选项	说明
-ap <size>	(可选) 设置新 Catalog 存储的页大小。
-au	(必需, 指定 -n 时除外) 迁移数据库。 可以指定 -au 或 -n 作为参数, 但不能同时指定这两者。
-c "keyword=value;..."	(必需) 提供数据库连接参数。必须指定 DBF 参数才能指定要迁移的数据库文件的名称。该文件路径是服务器启动目录的绝对路径或相对路径。
-dc	(可选) 重新计算数据库中的计算列。
-ms_filename	为数据库迁移期间创建的新的空 IQ_SYSTEM_MAIN 存储指定文件名。如果不为其指定文件名, 则缺省的新 main 存储将是名为 new_main_store.iq 的文件系统文件。  -ms_filename 对 Simplex 迁移是可选的, 但对 Multiplex 迁移是必需的
-ms_reserve	(可选) 新 IQ_SYSTEM_MAIN 保留空间的大小 (以 MB 为单位)。如果不指定该大小, 则缺省值为零。
-ms_size	(可选) 新 IQ_SYSTEM_MAIN 存储的大小 (以 MB 为单位), 由 Sybase IQ 基于数据库大小进行计算。最小值 (假定采用缺省页大小) 为 200MB。如果用户指定的 -ms_size 值小于计算值, 则 IQ 将使用计算值; 否则使用用户指定的值。
-n	(可选, 模式卸载除外。) 仅卸载模式定义。可以指定 -au 或 -n 作为参数, 但不能同时指定这两者。  <b>注意</b> Sybase IQ 12.6 不支持此参数。必须使用 Sybase IQ 12.7 ESD 5 或更高版本才能使用此选项。
-new_startline	(可选) 为作为迁移目标的新 Sybase IQ 15.1 服务器指定启动开关。有关服务器启动开关的完整列表, 请参见《实用程序指南》。
-o <file>	(可选) 将输出消息记录到文件。
-q	(可选) 安静地运行。不显示消息和窗口。
-r <file>	(可选) 为生成的 reload.sql 命令文件指定名称。
-t <list>	(可选) 仅输出列出的表。可以指定 OwnerName.TableName, 也可以仅指定 TableName。
-v	(可选) 返回详细消息。
-y	(可选) 将现有重装模式 SQL 脚本替换为新输出而无需确认。

示例

**示例 1** 将 Simplex 数据库迁移至 15.x 服务器:

```
iqunload -au -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=W:\\mydevice\\test_dir\\test2.db"
```

**示例 2** 卸载数据库的模式并将 reload.sql 文件重命名为 test2\_reload.sql:

```
iqunload -n -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=D:\\test_dir\\test2\\test2.db;
ENG=myserver_test2" -r
"D:\\test\\unload_dir\\test2_reload.sql"
```

**示例 3** 迁移数据库 test3.db。START 连接参数指定用于启动正在重装的数据库的开关。-new\_startline 参数指定用于启动 utility\_db 以创建新 Catalog 存储的开关。

```
iqunload -au -c "
UID=DBA;PWD=SQL;DBF=D:\\test\\test3\\test3.db;START=
-ch 128M -iqmc 50" -new_startline "-ch 256M -iqtc 400"
```

**注意** 新启动行中不要包含 -iqnotemp XYZ，否则迁移将会失败。在迁移过程中，会将临时文件添加到 IQ\_SYSTEM\_TEMP 中。如果已通过 iqnotemp 启动服务器，则 iqunload 将无法添加这些临时文件。

**示例 4** 通过对新 IQ\_SYSTEM\_MAIN 存储使用原始设备来迁移 iq\_demo.db 数据库。

如果有另一个物理驱动器 2，则语法示例如下:

```
iqunload -au -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=asiqdemo.db" -ms_filename
\\.\PhysicalDrive2
```

如果有逻辑分区 K，则语法示例如下:

```
iqunload -au -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=asiqdemo.db" -ms_filename
\\.\K:
```

可以选择指定 IQ\_SYSTEM\_MAIN 存储的大小和保留大小，例如:

```
-ms_size 10000 -ms_reserve 1000
```

**示例 5** 迁移数据库并使用配置文件指定启动参数。

```
iqunload -au -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=asiqdemo.db;start=@params.cfg"
```

请注意，用户 ID 和口令必须是旧数据库的用户 ID 和口令。(12.6 和 12.7 的缺省口令是大写字母“SQL”。)

## 用法

指定的用户 ID 必须具有 DBA 授权。

要卸载模式，`iqunload` 实用程序需要以下最低服务器版本：

- Sybase IQ 12.6 ESD #11 版。
- Sybase IQ 12.7 ESD #5 版。

要卸载模式，请启动现有 12.6 或 12.7 服务器，并在 `iqunload` 命令中指定 `-n` 参数。卸载模式时会在当前目录中创建模式加载脚本及输出文件。

迁移数据库时，请指定 `-au` 参数。

**确定用于迁移的开关** `iqunload` 实用程序启动特殊 IQ 12.7 服务器和 Sybase IQ 15.1 服务器并与这两个服务器进行通信。本节介绍发送到这些服务器的缺省开关，便于您了解高速缓存设置。可以使用此信息确定现有 IQ 12.7/12.6 服务器在迁移期间是否需要设置开关。

在大多数情况下，可以跳到第 50 页的“[iqunload 的结果](#)”。

`-au` 参数可使该实用程序启动以下两个服务器：

- `iqunlspt` — 一个基于 Sybase IQ 12.7 ESD 5 的特殊卸载引擎。
- `iqsrv15` — 新的 Sybase IQ 15.1 服务器。

---

**注意** 确保在 IQ 12.6 或 12.7 中干净地启动服务器，从而最大限度地减少启动时间。

---

使用以下命令行参数对 Sybase IQ 12.6 或 12.7 数据库启动 `iqunlspt`：

```
iqunlspt.exe -iqnotemp 100 -iqro 1 -c 48MB -gc 20 -gd
all -gk all -gl all -gm 1 -gu all -ti 4400 -x shmem
```

`iqunlspt` 还包含 `-n` 参数，后跟随机生成的特殊服务器名。

尽管您可能需要增加这些值，但这些高速缓存设置足以满足大多数迁移情况。迁移时，将对系统目录而不是 IQ 数据执行数据查询，因此 `iqunlspt` 引擎所需的高速缓存级别较之复杂的 IQ 查询或多个并发用户要低。请注意，启动现有 Sybase IQ 12.6 或 12.7 数据库所需的时间也是启动 `iqunlspt.exe` 进程所需的时间。此时间包含在 `iqunload.exe` 的启动时间之内。

使用下列命令行参数启动 `iqsrv15`：

```
iqsrv15 -gp 4096 -c 40p -gc 20 -gd all -gk all -gl all
-gm 1 -gu all -qi -qs -ti 4400
```

iqsrv15 还包含 `-n` 参数，后跟随机生成的特殊服务器名。`-c 40p` 设置为 Catalog 存储提供较大的高速缓存，从而允许 Sybase IQ 15.1 引擎执行许多模式 DDL 语句。

上述两个服务器启动命令均对 `-iqmc` 和 `-iqtc` 使用缺省值。如果 Sybase IQ 12.6/12.7 服务器需要较大的值以提高启动性能，请考虑将这些值添加到 `START=` 参数（参见下面的文档）。

**iqunload 的结果** iqunload 实用程序在 `%IQTMP15%` 目录中生成脚本和输出文件并在完成后删除它们。

缺省情况下，Sybase IQ 为 Catalog 存储高速缓存大小的上限分配 256MB 和 40% 物理内存中的较小者。高速缓存不足可导致 iqunload 错误，如 `Tried to allocate 4167598080 bytes, failed`。必要时，可以控制 Catalog 存储高速缓存大小的上限和下限，方法是通过 `StartLine [START]` 连接参数设置 `-ch` 和 `-cl` 启动开关。有关 `-ch` 和 `-cl` 的详细信息，请参见《实用程序指南》。

具有宽表（大量列值/空值）的用户不应该为进行数据库迁移而减小 Catalog 存储页大小。

如果所迁移的数据库包含无效的视图，则 Sybase IQ 将完成迁移但会发出用户警告。例如，如果视图中包含的表已被删除，则可能会发生这种情况。

如果设置 `IQTMP15` 环境变量，则必须将其设置为有效的目录名。

如果所迁移的数据库已加密，则必须指定 `DBKEY` 连接参数才能提供该数据库的加密密钥。迁移的数据库使用相同的加密密钥。

iqunload 实用程序会自动启动旧版服务器（12.6 或 12.7）以升级目录 `.db` 文件，并在卸载完成后关闭旧版服务器。该实用程序使用各种高速缓存（Catalog 高速缓存、Main 高速缓存、高速缓存）大小的缺省值。如果所迁移的数据库通常是借助更大的高速缓存值运行的，请作为 `START` 连接参数的一部分指定这些值，以确保服务器有足够的高速缓存用于所卸载的数据库。

Catalog 高速缓存大小的当前缺省值为 48MB，Main 高速缓存大小的当前缺省值为 32MB，高速缓存大小的当前缺省值为 24MB。

## 记录和更正错误

**额外的记录** 若要在启动 Sybase IQ 15.1 服务器时同时提供额外的记录，请在 iqunload 命令中使用 `-new_startline` 参数来指定诊断参数 `-z` 和 `-zr all`。

例如：

```
iqunload -au -c "UID=DBA;PWD=SQL;DBF=W:\\iq-  
15\\unload\\127\\db\\iq127db.db" -new_startline "-z -zr  
all" -o d:\\iq15db.out
```

此语句可使新的 iqsrv15 数据库引擎将更详细的记录输出到 *d:\iq15db.out* 文件。

有关 **-z** 诊断参数的详细信息，请参见《实用程序指南》。有关请求记录 (**-zr**，已针对 15.1 进行了更新) 的信息，请参见《SQL Anywhere Server — SQL 用法》> “Monitoring and Improving Database Performance” (监控和提高数据库性能) > “Improving database performance” (提高数据库性能) > “Other diagnostic tools and techniques” (其它诊断工具和技术) 中的 “Request logging” (请求记录)。

若要在启动捆绑式 Sybase IQ 12.7 引擎时同时提供额外的记录，请使用 **START=** 连接属性来指定 **-z** 和 **-zr all** 参数。例如：

```
iqunload -v -au -c "UID=DBA;PWD=SQL;DBF=W:\\iq-
15\\unload\\127\\db\\iq127db.db;START=-z -zr all -o
d:\\iq127db.out"
```

此语句可使捆绑式 Sybase IQ 12.7 引擎将更详细的记录输出到 *d:\iq127db.out* 文件。

检查输出文件 *iq15db.out* 或 *iq127db.out* 中是否存在服务器错误消息。

**无法启动数据库** 如果 **iqunload** 实用程序无法启动数据库，则它会返回错误并回写命令行，以便您可以更正错误。

**找不到服务器** 如果看到如下所示的消息，则表示 **iqunload** 启动了数据库但无法连接该数据库：

```
SQL 错误：未找到数据库服务器
```

查看 *iqunlspt* 进程是否正在运行，如果正在运行，则停止该进程，然后重试 **iqunload**。

打开“任务管理器”并单击“进程”选项卡。找到映像名称 *iqunlspt*。右键单击 *iqunlspt*，然后选择“结束进程”。

如果尝试运行 **iqunload** 而不终止孤立的 *iqunlspt* 进程，则可能会看到下面的错误：

```
SQL 错误：无法启动指定的数据库：自动启动数据库失败。
```

**记录的已过时的存储过程** 迁移时将替换 12.7 登录过程以支持新的 Sybase IQ 15.1 登录管理功能。过程 **sp\_login\_environment** 替换 12.7 缺省登录过程 **DBA.sp\_iq\_process\_login**，登录后过程 **dbo.sa\_post\_login\_procedure** 替换 12.7 缺省登录后过程 **DBA.sp\_iq\_process\_post\_login**。**iqunload** 实用程序通常会将会过时的选项替换为它们的新缺省值，但如果对特定用户而不是 **PUBLIC** (缺省值) 设置 12.7 选项，则日志文件可能会报告如下所示的错误：

```
E. 10/31 16:53:40. 登录过程
'DBA.sp_iq_process_login' 导致了 SQLSTATE '52W09'
E. 10/31 16:53:40. 未找到过程 'sp_iq_process_login'
```

**注意** 有关登录管理功能的概述，请参见位于 [http://dcx.sybase.com/index.php#http%3A%2F%2Fdcx.sybase.com%2F1100en%2Fdbadmin\\_en11%2Fda-permissi-s-4686947.html](http://dcx.sybase.com/index.php#http%3A%2F%2Fdcx.sybase.com%2F1100en%2Fdbadmin_en11%2Fda-permissi-s-4686947.html) 上的“Managing login policies overview”（管理登录策略概述）。

---

## 使用大模式

使用大模式时，缺省高速缓存设置可能会太小，Sybase IQ 15.1 服务器可能会耗尽动态内存。若要增加 15.1 服务器的高速缓存，请使用 `-c` 服务器开关。使用 `-new_startline` 可将此开关传递给 15.1 服务器。

诊断示例将包含以下开关：

```
-ca 1
-c 1000m
-o d:\iq15console.out
```

**注意** 针对 `-c` 显示的值是任意的。应该为系统适当地设置开关。`-c` 的值以字节为单位。若要指定兆字节，请使用 `m` 后缀，如下所示。

---

该示例中的开关按如下所示执行操作：

- `ca 1` — 启用动态 Catalog 高速缓存大小调整。这还会将内存高速缓存统计信息记录到控制台中。
- `c 1000m` — 将初始 Catalog 高速缓存设置为 1GB。
- `-o d:\iq15console.out` — 指定控制台输出的日志文件。

现在即可将 `d:\iqconsole.out` 装载到编辑器中并检查日志条目。可以查看 Catalog 存储调整高速缓存的方式，并确定 1000m 和 2000m 的设置是否合适。

## 使用极大的模式

生成重装模式 (`iqunload -n`) 可将整个模式放在一个 `reload.sql` 文件中。在极端情况下，可能需要将非常大的 `reload.sql` 文件分成可按顺序执行的若干部分。这样还有助于服务器管理高速缓存。

如果迁移因动态内存耗尽而失败 (`iqunload -au`)，并且已将高速缓存设置为硬件和操作系统限制的上限，请与 Sybase 联系以寻求帮助。



## Sybase 12.7 本地存储卸载实用程序 (iqlsunload)

Sybase IQ 15.1 不支持本地存储。多个节点现在可以写入 main 存储。这一新功能替换了本地存储功能。利用 iqlsunload 实用程序，可以卸载 IQ 12.7 本地存储的内容以及卸载 IQ 12.7 本地存储中用户表的模式和数据。

iqlsunload 随 Sybase IQ 的所有版本（从 12.7 ESD5 开始）一起提供。对于 Sybase IQ 15.1，可以在 %IQDIR151%\lsunload 目录中找到该实用程序。

### 运行 iqlsunload

iqlsunload 是一个命令行实用程序。有关语法、参数、用法、示例和权限的信息，请参见本节。

语法

```
iqlsunload [ options ] directory [ @data ]
```

data: [ environment variable | file

参数

**directory** 是一个必需参数，包含相对于数据库服务器上数据库的路径，而不包含相对于执行 iqlsunload 的位置的路径。此说明是生成 *extract\_data.sql* 所必需的。目录必须存在。在服务器端执行卸载时不会创建它。当使用 Interactive SQL 运行 *extract\_data.sql* 时，iqlsunload 实用程序会将实际数据文件卸载到此目标目录中。例如，*extract\_data.sql* 引用该目录，如下所示：

```
CREATE VARIABLE @extract_directory varchar(2048);

SET @extract_directory = '
'C:\testIQ15\database\IQ127_beta2_mpx_test\demo_r1
\';

SET TEMPORARY OPTION temp_extract_directory =
'C:\\testIQ15\database\IQ127_beta2_mpx_test\demo_r1\
';
```

iqlsunload 应用程序采用一个或多个可选参数。使用相应的参数可实现所需的行为；不能在同一个命令中执行两个函数。

**表 6-2: iqlsunload 命令行开关**

参数	说明
-al	卸载 IQ 本地存储模式和数据。（不能使用 -t 指定）
-c “keyword=value;...”	提供数据库连接参数。
-h	输出该实用程序的语法（帮助）。
-o <file>	将输出消息（包括错误）记录到文件。
-q	安静地运行。不显示消息和窗口。

参数	说明
-r <directory>	指定在其中生成 SQL 脚本的目录。缺省重装命令文件是当前目录中的 <i>reload.sql</i> 。该目录相对于客户端应用程序（而非服务器）的当前目录。
-t <list>	仅输出列出的表。可以指定 OwnerName.TableName，也可以仅指定 TableName。（不能使用 -al 指定）。
-v	输出详细消息。
-y	替换现有重装模式 SQL 脚本而无需确认。

## 用法

iqlsunload 实用程序需要最低服务器版本 Sybase IQ 12.7 ESD #5。

在运行 iqlsunload 之前数据库必须处于运行状态。

指定的目录是相对于数据库服务器上数据库的路径，而不是相对于执行 iqlsunload 的位置的路径。

iqlsunload 工具使用连接参数 -c 以与《Sybase IQ 实用程序指南》中描述的有关工具（如，dbping 和 dbisql）一致的方式连接到数据库。

在 Windows 上，必须在所有路径和文件名中指定双斜线而不是单斜线。

必须从 %IQDIR15%\sunload 目录内运行 iqlsunload 工具，以便在解析任何 IQ 12.7 库之前获取更新的库。

**卸载的对象** 卸载本地存储时不会卸载不属于本地存储的数据库对象。

-al 参数卸载以下永久对象：

- 基表
- 全局临时表
- 索引
- 域（用户定义的数据类型）
- 约束（列检查约束、表约束、主键、外键、唯一、缺省值、IQ 唯一、不为空）
- 视图
- 存储过程和函数
- 消息
- 远程服务器和外部登录名
- 事件

Sybase IQ 15.1 不再允许用户名为空的用户。以前可使用类似如下的语句创建此类用户：

```
GRANT CONNECT TO "" IDENTIFIED BY 'sql'
```

用户名为空的用户不能使用 12.6 或 12.7 服务器删除，也不能迁移。模式重装操作会警告遇到空用户名并且将不重新创建该用户。重装操作会忽略此类用户以及任何关联的对象。

在卸载表时，请注意：

- 仅当用户为一系列表 (-t) 指定卸载模式和数据时，才会卸载本地存储中不存在的连接索引。索引所涉及的所有表都必须用 -t 参数指定。
- 在仅抽取表模式和数据时，请确保要对其运行重装脚本的数据库的归类与初始 iqlsunload 命令指定的数据库的归类相匹配。
- 如果未用所有者名称限定表名，iqlsunload 将从所有名称为该表名的表提取表数据。

iqlsunload 实用程序忽略任何系统表或指定不存在的表。

示例

**示例** 从名为 mpctest2 的数据库中卸载本地存储，将任何表数据抽取至目录 W:\mydevice\test\_dir\unload\_dir:

```
iqlsunload -o iqunload_624.out -al -c
"UID=DBA;PWD=SQL;ENG=myserver_mpctest02"
W:\mydevice\test_dir\unload_dir
```

上述命令在当前目录中创建三个脚本：

- *reload\_schema.sql* — 为卸载对象（本地存储中的对象或由用户选定的表）重新创建模式。针对将写入 Multiplex 的节点执行此脚本。此节点可为现有的写入程序节点，或者迁移后 Multiplex 的写入程序或协调器，具体取决于您计划重新创建模式的位置。
- *extract\_data.sql* — 从本地存储抽取卸载表的表数据。连接到生成此脚本的查询节点时在 Interactive SQL 中执行此脚本。此脚本执行时，会在目录数据中生成数据文件。此脚本的内容遵循《系统管理指南》第 7 章“将数据移入和移出数据库”中制定的准则。
- *reload\_data.sql* — 装载所抽取的表数据。此脚本在运行 *reload\_schema.sql* 的节点上执行，并将重装从 *extract\_data.sql* 文件抽取的数据。

权限

您必须具有 DBA 权限才可运行此实用程序。

## 避免潜在的迁移问题

Sybase IQ 15.1 不再支持 12.x 的部分功能和对象。迁移数据库前必须先更正这些项目。第 56 页的“处理不支持的对象”告诉您如何识别和更新不支持的对象和元数据，第 57 页的“更正无效的 SQL 语法”说明迁移前必须做的语法更改。

### 处理不支持的对象

对现有的 12.x 服务器以 schema 卸载模式运行 `iqunload (iqunload -n)` 可生成一个包含 12.x 数据库完整模式的 `reload.sql` 脚本。可将此脚本的内容与下表进行比较，以识别不支持的对象和元数据。

**表 6-3：对不支持的元数据进行故障排除**

对象	详细信息	操作
无效的数据库名、表名或用户名	表名不可再包含双引号字符。 用户名和数据库名不可再包含双引号、单引号和分号字符。用户名和数据库名也不能再以空格开头或结尾。	更改这些名称。
连接索引	如果要迁移的数据库包含连接索引，则 <code>iqunload</code> 实用程序将无法运行。	使用 Sybase Central 查看连接索引定义，将它们复制到文件。迁移数据前删除连接索引，迁移数据后再重新创建连接索引。
具有 BLANK PADDING OFF 的数据库	<code>iqunload</code> 实用程序在 BLANK PADDING OFF 数据库中搜索任何在迁移后将变为无效的索引。 <code>iqunload</code> 实用程序失败，并列出必须删除的索引和约束以及以何种顺序删除。	模式重装前删除这些索引和约束，模式重装完成后重新创建索引和约束。
非强制约束	<code>iqunload</code> 实用程序工具失败，并列出必须删除的非强制约束。	继续迁移前删除非强制约束。
旧的单字节 FP 或旧的双字节 FP 索引	使用 IQ 12.4.2 或较低版本创建的数据库可能有这些索引。由于这些索引是 Sybase IQ 自动创建的，因此您无法删除并重新创建它们；您需要重建这些索引。	允许 <code>iqunload</code> 检查并列出这些索引。在迁移前使用 <code>sp_iqrebuildindex</code> 重建这些索引。有关重建索引的详细信息，请参见《新增功能指南》中的“配置 FP(3) 索引”。重建的索引将会升级。

## 更正无效的 SQL 语法

有关处理导致 iqunload 故障的元素的步骤，请参见下表。

**表 6-4: 解决模式问题**

问题	解决方案
如果表名以所有者名称为前缀，过程或触发器中的 DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 语句会导致语法错误。	删除所有者名称。
如果 CREATE TRIGGER 语句不包含对其定义触发器的表的所有者名称，并且该表在由执行 reload.sql 文件的用户引用时必须用所有者限定，则该语句会失败并给出“找不到表'表名'”错误。	将所有者名称作为表名的前缀。
如果对象名（例如表、列、变量或参数的名称）与较高版本的 Sybase IQ 或 SQL Anywhere（如 NCHAR）中引入的保留字相对应，则重装会失败。（有关保留字，请参见《参考手册》和《SQL Anywhere Server SQL 参考》。）例如： <pre>CREATE PROCEDURE p ( ) BEGIN DECLARE NCHAR INT; SET NCHAR = 1; END</pre>	将所有对保留字的引用更改为不同的名称。对于变量名，为名称加上 @ 前缀是防止命名冲突的常用约定。
使用 Transact-SQL™ 外部连接（通过指定 *= 或 =*）的视图在重装时可能无法正确创建。	将以下行添加到重装脚本中： <pre>SET TEMPORARY OPTION tsql_outer_joins='on'</pre> 并且同时为您的数据库设置此选项。之后，您应当重写任何使用 Transact-SQL 外部连接的视图或存储过程。
使用 Transact-SQL 外部连接的存储过程可能无法正常运行。	重写视图和存储过程。
无法重装具有 OUT 或 INOUT 参数的函数。	不再支持 OUT 和 INOUT 参数。进行重装前必须删除这些函数。

**注意** 如果以上两个表中的示例对您不适用，请跳过下一节，直接前往第 59 页的“迁移 Simplex 数据库”或第 62 页的“迁移 Multiplex 数据库”。

#### ❖ 更正无效的 SQL

Sybase 建议使用此过程来避免导致故障的 SQL 语法问题。

1 将下列脚本从 `%IQDIR15%\unload` 复制到 `%ASDIR%\scripts`

- `unloadold.sql`
- `unload.sql`
- `optdeflt.sql`
- `opttemp.sql`

2 使用 12.x 服务器启动要迁移的数据库。

3 使用 `iqunload` 实用程序运行模式卸载。例如：

```
iqunload -n -c
"UID=DBA;PWD=SQL;ENG=my_eng;DBN=my_dbname".
```

模式卸载会生成一个 `reload.sql` 脚本，它包含要在从中运行卸载的目录中迁移的数据库的模式。

作为对用户的帮助，生成的 `reload.sql` 文件包含 CREATE DATABASE 语句示例，例如：

```
-- CREATE DATABASE 命令: CREATE DATABASE 'W:\\iq-
15\\unload\\127\\db\\iq127db.db' LOG ON 'W:\\iq-
15\\unload\\127\\db\\iq127db.log' CASE IGNORE
ACCENT IGNORE PAGE SIZE 4096 COLLATION 'ISO_BINENG'
BLANK PADDING ON JCONNECT OFF CHECKSUM OFF IQ PATH
'iq127db.iq' IQ SIZE 50 TEMPORARY PATH
'iq127db.iqtmp' TEMPORARY SIZE 25 MESSAGE PATH
'iq127db.iqmsg' IQ PAGE SIZE 131072 BLOCK SIZE 8192
```

运行 `reload.sql` 脚本不会执行此语句示例，但您可以在用 Sybase IQ 15.1 创建数据库时将此生成的语句用作模板。如果要创建全新的 Sybase IQ 数据库，请参见《新增功能指南》第 1 章“Sybase IQ 15.x 版的新增功能”以获得大小调整准则。

4 使用 Sybase IQ 15.1 服务器启动实用程序数据库，并创建一个新的 Sybase IQ 15.1 空数据库。

5 使用 Interactive SQL 对新的 Sybase IQ 15.1 数据库运行包含卸载模式的 `reload.sql` 脚本。这会将旧数据库的模式装载到 Sybase IQ 15.1 数据库中。如果有任何 SQL 语法错误，您会在运行该 SQL 脚本时收到警告。忽略找到的错误，以获取问题的完整列表。修改要迁移的数据库，以消除找到的错误。请参见第 57 页的“更正无效的 SQL 语法”来确定如何修复这些问题。

6 对空的 15.1 数据库重复执行此过程（如果必要），直到您可以彻底地重载从要迁移的数据库中卸载的模式。

## 迁移 Simplex 数据库

按照此工作流程迁移 Simplex 数据库。查看任务摘要并按顺序执行所有步骤。

### 任务摘要

- 查看第 40 页的“从早期版本升级”以获得对所有数据库迁移都通用的步骤。
- 运行 `sp_iqcheckdb` 以检查您当前数据库的有效性。修复任何索引和分配问题。有关详细信息，请参见第 59 页的“验证数据库”。
- 关闭您的 12.x 服务器。有关详细信息，请参见第 60 页的“关闭 12.x 服务器”。
- 使用相应的参数运行 `iqunload` 来迁移您的数据库。有关详细信息，请参见第 60 页的“迁移 Simplex 数据库”。
- 以只读模式启动迁移的数据库。更新相应的配置设置和数据库选项。有关详细信息，请参见第 61 页的“启动 15.1 迁移的数据库”。
- 使用 `sp_iqcheckdb` 验证迁移的数据库。有关详细信息，请参见第 62 页的“验证迁移的数据库”。
- 完成任何必要的迁移后任务。有关详细信息，请参见第 77 页的“迁移后任务”。

### 验证数据库

运行 12.x 版的 `sp_iqcheckdb` 以检查您当前数据库的有效性。确保数据库处于有效状态，并且无需恢复就可启动。

12.x 版的 `sp_iqcheckdb` 使用输入参数（而不是数据库选项）指定数据库一致性检查的类型。

#### ❖ 运行 `sp_iqcheckdb`

- 1 启动 12.6 或 12.7 版，并连接到您的数据库。
- 2 发出 CHECKPOINT 命令。
- 3 以验证模式运行 `sp_iqcheckdb`。

```
sp_iqcheckdb 'verify database'
```

如果从 Interactive SQL 运行此过程，请通过键入以下命令将输出重定向到某一文件中：

```
sp_iqcheckdb 'verify database' >& filename
```

4 发出 COMMIT 语句。

检查 sp\_iqcheckdb 报告是否存在错误。修复任何索引和分配问题。

---

**注意** 有关 sp\_iqcheckdb 结果的解释以及更正操作的信息，请参见《系统管理指南：第一卷》第 13 章“系统恢复和数据库修复”。如果您需要与 Sybase 技术支持部门联系，则必须提供 sp\_iqcheckdb 输出。

---

## 关闭 12.x 服务器

在命令提示符处，发出 stop\_asiq 命令以关闭 12.x 服务器。还可使用 STOP ENGINE 命令从 Interactive SQL 或任何前端客户端停止服务器。

## 迁移 Simplex 数据库

确保数据库文件未在使用，再使用 -au（迁移数据库）和 -c（连接参数）参数运行 iqunload 实用程序来迁移数据库。有关其它选项，请参见第 42 页的“Sybase IQ 15.1 卸载实用程序 (iqunload)”。

例如，以下命令可迁移 Simplex 数据库 mytest 并将输出保存到当前目录中的 unload.out：

```
iqunload -au -c "uid=DBA;pwd=SQL;dbf=d:\\mytest" -o  
unload.out
```

数据库和 iqunload 实用程序必须位于要迁移数据库的相同计算机上，否则 iqunload 会返回错误。-o 为可选开关，它将控制台输出的一个副本发送到指定的日志文件，此处该文件名为 unload.out。

由于本示例指定了 DBF=mytest.db，因此 iqunload 实用程序将尝试连接到当前目录中的这个数据库。您也可指定指向数据库的完整路径，如下示例中所示：

```
iqunload -au -c "dbf=W:\\iq-  
15\\unload\\iq127db.db;uid=DBA;pwd=SQL"
```

输出：

```
Sybase IQ 卸载实用程序 15.0.0.5120 版  
正在连接并初始化
```



```

正在卸载用户和组定义
正在卸载表定义
正在卸载索引定义
正在卸载函数
正在卸载视图定义
正在卸载过程
正在卸载触发器
正在卸载 SQL 远程定义
正在创建新数据库
创建索引用于 (1/14)
"DBA"."sales_order"
创建索引用于 (2/14)
"DBA"."sales_order_items"
创建索引用于 (3/14) "DBA"."contact"
创建索引用于 (4/14) "DBA"."customer"
创建索引用于 (5/14) "DBA"."fin_code"
创建索引用于 (6/14) "DBA"."fin_data"
创建索引用于 (7/14) "DBA"."product"
创建索引用于 (8/14) "DBA"."department"
创建索引用于 (9/14) "DBA"."employee"
创建索引用于 (10/14) "DBA"."alt_sales_order"
创建索引用于 (11/14) "DBA"."alt_sales_order_items"
创建索引用于 (12/14) "DBA"."iq_dummy"
创建索引用于 (13/14) "DBA"."empl"
创建索引用于 (14/14) "DBA"."sale"
Successfully backed up file
"W:\iq-15\unload\iq127db.db"
by renaming it to
"W:\iq-15\unload\iq127db.db.before_schema_reload".
Successfully backed up file "W:\iq-
15\unload\iq127db.iqmsg" by renaming it to
"W:\iq-15\unload\iq127db.iqmsg.before_schema_reload"
Successfully reloaded schema of database
"W:\iq-15\unload\iq127db.db".

```

## 启动 15.1 迁移的数据库

使用以下命令以只读模式启动 Sybase IQ 15.1 迁移的数据库：

```
start_iq -iqro 1
```

更新数据库的相应配置设置和数据库选项。有关对旧功能和选项的更改，请参见《新增功能指南》和发行公告。

## 验证迁移的数据库

运行 `sp_iqcheckdb` 以验证数据库的一致性。

---

**注意** 在此步骤中，应运行 IQ 15.1 版的 `sp_iqcheckdb`，它使用输入参数（而不是数据库选项）指定数据库一致性检查的类型。

---

### ❖ 运行 `sp_iqcheckdb`

1 使用只读开关 `-iqro 1` 启动数据库。

在 15.1 中启动协调器时，请使用与 12.6 或 12.7 写入程序服务器相同的端口。

2 发出 `CHECKPOINT` 命令。

3 以验证模式运行 `sp_iqcheckdb`。

```
sp_iqcheckdb ('verify database')
```

如果从 Interactive SQL 运行此过程，请通过键入以下命令将输出重定向到某一文件中：

```
dbisql -c "... " "sp_iqcheckdb ('verify database')"  
>& filename
```

其中 “...” 代表数据库的启动参数。

4 发出 `COMMIT` 语句。

---

**注意** 有关 `sp_iqcheckdb` 结果的解释以及更正操作的信息，请参见《系统管理指南：第一卷》第 13 章“系统恢复和数据库修复”。如果您需要与 Sybase 技术支持部门联系，则必须提供 `sp_iqcheckdb` 输出。

---

## 迁移 Multiplex 数据库

按照以下工作流迁移 Multiplex 数据库。查看任务摘要并按顺序执行所有步骤。

## 任务摘要

- 查看第 40 页的“从早期版本升级”以获得对所有数据库迁移都通用的步骤。
- 同步并关闭 Multiplex 的所有查询节点。有关详细信息，请参见第 63 页的“同步并关闭 Multiplex 查询节点”。
- 迁移本地存储（如有必要）。仅在为 12.x Multiplex 查询节点创建了本地存储时，才需要此步骤。有关详细信息，请参见第 65 页的“迁移本地存储”。
- 运行 `sp_iqcheckdb` 以检查您的 12.x 数据库的有效性。修复任何索引和分配问题。有关详细信息，请参见第 70 页的“在迁移前验证 12.x 数据库”。
- 以单节点模式启动 Multiplex 写入服务器。有关详细信息，请参见第 71 页的“以单节点模式启动 Multiplex 写入服务器”。
- 关闭 12.x 服务器并备份数据库。有关详细信息，请参见第 72 页的“关闭 12.x 服务器”。
- 使用相应的参数运行 `iqunload` 来迁移您的数据库。有关详细信息，请参见第 72 页的“使用 `iqunload` 迁移数据库”。
- 使用 `-iqro 1 -iqmpx_sn 1` 开关以只读模式启动写入程序。请参见第 74 页的“启动 15.1 迁移的数据库”。
- 运行 `sp_iqcheckdb` 验证您的迁移数据库，并备份数据库。有关详细信息，请参见第 74 页的“验证迁移的数据库”。
- 从协调节点同步辅助节点。有关详细信息，请参见第 75 页的“手动同步辅助节点”。
- 启动辅助节点，然后将本地存储的模式和数据导入到协调器中。有关详细信息，请参见第 76 页的“启动辅助节点”。
- 为故障切换节点设置故障切换模式。有关详细信息，请参见第 77 页的“设置故障切换节点”。
- 完成任何必要的迁移后任务。有关详细信息，请参见第 77 页的“迁移后任务”。

## 同步并关闭 Multiplex 查询节点

在迁移 Multiplex 时，Sybase 建议您检查 SQL Remote 和 Multiplex 服务器日志文件是否有同步问题。

❖ 更正同步问题

- 1 启动 Multiplex 服务器。
- 2 在 Multiplex 中的所有节点上启动 SQL Remote（若尚未启动）。它们通常在启动服务器时由 Sybase Central 启动。
- 3 给出 Multiplex 时间，以在整个 Multiplex 中传播任何更改。若要执行此操作，请查看写入服务器控制台日志文件，并检查以“ev\_iqmpx”开头的事件是否已成功执行。注意：缺省情况下，会在 %ASDIR%/logfiles 中创建服务器控制台日志文件。

例如：

立即接受请求

```

可用 OS: 933096K, 工作集: 83988K, 高速缓存目标: 11483K
可用 OS: 860680K, 工作集: 83996K, 高速缓存目标: 11483K
Next time for 'ev_iqmpxq2w' is 2008/11/23
22:03:00.000
Next time for 'ev_iqmpxstatus' is 2008/11/23
22:03:00.000
可用 OS: 859232K, 工作集: 84112K, 高速缓存目标: 11489K
可用 OS: 861052K, 工作集: 84424K, 高速缓存目标: 11489K
可用 OS: 860972K, 工作集: 84428K, 高速缓存目标: 11489K
可用 OS: 850248K, 工作集: 85540K, 高速缓存目标: 11579K
可用 OS: 850104K, 工作集: 85568K, 高速缓存目标: 11579K
Next time for 'ev_iqmpxq2w' is 2008/11/23
22:04:00.000
Next time for 'ev_iqmpxstatus' is 2008/11/23
22:04:00.000
可用 OS: 850120K, 工作集: 85600K, 高速缓存目标: 11579K
Next time for 'ev_iqmpxq2w' is 2008/11/23
22:05:00.000
Next time for 'ev_iqmpxstatus' is 2008/11/23
22:05:00.000
可用 OS: 852668K, 工作集: 85604K, 高速缓存目标: 11579K
    
```

- 4 等待 SQL Remote 对其日志文件执行几次扫描，再查看日志。若要从 Sybase Central 查看这些日志文件，请右键单击 Multiplex 服务器，再选择“SQL Remote”|“查看 SQL Remote 日志” (View SQL Remote Log)。

控制台指示 SQL Remote 正停留在活动日志的结尾。等待睡眠停止，以便让 SQL Remote 有机会处理任何消息。SQL Remote 完成处理后即会返回睡眠状态。例如：

```

I. 11/23 22:06:10. 扫描日志开始于偏移 0001787252
I. 11/23 22:06:10. 在活动日志结尾停留
    
```

- 5 请关闭 SQL Remote 服务器和 Multiplex 服务器。如果仅关闭了 Multiplex 服务器，SQL Remote 服务器将会停留，接着会检测到 Multiplex 服务器不再运行，并自行关闭。缺省情况下，SQL Remote 服务器应该在 60 秒内自行关闭。
- 6 关闭 Multiplex 中的查询服务器，不再需要它们。
- 7 如果日志没有报告错误，请验证数据库。有关详细信息，请参见第 70 页的“在迁移前验证 12.x 数据库”。

## 迁移本地存储

如果为 12.x Multiplex 查询节点创建了本地存储，则需要将数据迁移到 Sybase IQ 15.1 前移动这些存储。iqsunload 工具连接到具有 IQ 本地存储的 Sybase IQ 12.7 数据库，并创建用于卸载其模式和数据的脚本。

本地存储迁移是指将特定于节点的信息合并到现有的 12.7 写入程序或新的 Sybase IQ 15.1 main 存储中。可以对过程中的步骤进行自定义以满足您的数据要求。

如果现有的查询节点具有特定于节点或部门的信息，则可以使用表空间和分区来得到同样的结果。有关详细信息，请参见《新增功能指南》第 3 章“Multiplex 概述”中的“数据存储”。

如果信息在查询节点间重复，则可能仅需迁移单个查询服务器的本地存储。其它查询服务器上的重复信息将变为冗余，并可在 Multiplex 迁移中忽略。

### 查询服务器数据分区

如果多个查询节点上存在相同的表，并且每个节点有自己的数据子集，则必须手动编辑本地存储迁移脚本。

#### ❖ 对查询服务器数据进行分区

对于每个查询服务器上特定于部门的 employee 表，您可遵循下列基本步骤：

- 1 从查询节点卸载模式和数据。  
为每个查询节点生成的 *reload\_schema.sql* 脚本将包含 employee 的相同模式定义。
- 2 从其中一个查询节点对现有的 12.7 写入程序或新的 Sybase IQ 15.1 main 存储执行 *reload\_schema.sql*。
- 3 从每个查询节点对上一步骤中所用的同一服务器执行 *reload\_data.sql* 脚本。

此过程只创建一次 employee 表，但会装载每个查询节点数据集。

## 查询服务器数据重叠

如果每个具有重叠数据集的查询节点上存在相同的表，则必须解决这个问题。可以编辑抽取数据文件来确保数据集的唯一性，也可以决定将表重命名再重装所有的唯一表。

## ❖ 处理重叠的查询服务器数据

- 1 对具有本地存储（内有您要合并的数据）的所有查询服务器运行 `iqsunload`。
- 2 修改 `reload_schema.sql` 和 `reload_data.sql` 文件，以拥有新的表名。将 `extract_data.sql` 文件放在一边，就像引用在查询服务器本地存储中找到的表一样。
- 3 从每个节点运行 `extract_data.sql`。

以下示例显示了执行第 2 步时对 `iqsunload` 输出的修改。

假设 `reload_schema.sql` 脚本包含以下内容：

```
CREATE TABLE "DBA"."sales_order"

    "id"          unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE (648),
    "cust_id"     unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE
(111),
    "order_date"  "datetime" NOT NULL  IQ UNIQUE
(376),
    "fin_code_id" char(2) NULL  IQ UNIQUE (1),
    "region"     char(7) NULL  IQ UNIQUE (5),
    "sales_rep"  unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE
(75),
PRIMARY KEY ("id"),
```

编辑 `reload_schema.sql` 并按如下更改：

```
CREATE TABLE "DBA"."q1_sales_order"

    "id"          unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE (648),
    "cust_id"     unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE
(111),
    "order_date"  "datetime" NOT NULL  IQ UNIQUE
(376),
    "fin_code_id" char(2) NULL  IQ UNIQUE (1),
    "region"     char(7) NULL  IQ UNIQUE (5),
    "sales_rep"  unsigned int NOT NULL  IQ UNIQUE
(75),
PRIMARY KEY ("id"),
```

*extract\_data.sql* 文件包含以下内容：

```
--
-- 抽取表 sales_order 的表数据
-- 注意：抽取此表的数据将需要约 57672 字节的存储空间。
--
-- 以下将卸载表的数据
sales_order、行组 1、列组 1 的数据
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name1 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_1.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name2 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_2.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name3 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_3.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name4 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_4.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name5 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_5.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name6 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_6.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name7 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_7.inp';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name8 =
'DBA_sales_order_1_1_DATA_8.inp';
;
SELECT id, cust_id, order_date,
IFNULL(fin_code_id, @null_string, fin_code_id),
IFNULL(region, @null_string, region), sales_rep
FROM "DBA"."sales_order"
WHERE rowid( "sales_order" ) >= 1
AND rowid( "sales_order" ) <= 648;
;

SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name1 = '';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name2 = '';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name3 = '';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name4 = '';
SET TEMPORARY OPTION temp_extract_name5 = '';
SET TEMPORARY
```

将以前的 *extract\_data.sql* 代码保持不变，以便从查询服务器抽取 **sales\_order** 表。

假设 *reload\_data.sql* 包含以下内容：

```
-- 为 “sales_order” 表重装表数据
-----
ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY cust_id NULL;
```

```

ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY order_date NULL;
ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY sales_rep NULL;

SET @max_row_id =
( SELECT MAX( rowid( "sales_order" ) )+1
FROM "DBA"."sales_order" );
SET @load_statement =
'LOAD TABLE "DBA"."sales_order"
(id, cust_id, order_date, fin_code_id NULL(
'''||@null_string||''' ) , region NULL(
'''||@null_string||''' ) , sales_rep)
FROM
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_1.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_2.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_3.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_4.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_5.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_6.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_7.
inp'',
'''||@extract_directory||'DBA_sales_order_1_1_DATA_8.
inp'' ROW DELIMITED BY '\n' QUOTES ON
ESCAPES OFF DEFAULTS OFF FORMAT ASCII
IGNORE CONSTRAINT ALL 0 START ROW ID
' || @max_row_id;
CALL IqExecuteCommand( @load_statement );
ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY cust_id NOT
NULL;
ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY order_date NOT
NULL;
ALTER TABLE "DBA"."sales_order" MODIFY sales_rep NOT
NULL;

```

将 *reload\_data.sql* 更改为以下内容:

```

-- 为 “q1_sales_order” 表重装表数据
-----
ALTER TABLE "DBA"."q1_sales_order" MODIFY cust_id NULL;
ALTER TABLE "DBA"."q1_sales_order" MODIFY order_date
NULL;
ALTER TABLE "DBA"."q1_sales_order" MODIFY sales_rep
NULL;

```



```

SET @max_row_id = ( SELECT MAX( rowid( "q1_sales_order"
) )+1 FROM "DBA"."q1_sales_order" );
SET @load_statement =
'LOAD TABLE "DBA"."q1_sales_order"
(id, cust_id, order_date, fin_code_id NULL(
''||@null_string||'' ) , region NULL(
''||@null_string||'' ) , sales_rep) FROM
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
1.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
2.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
3.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
4.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
5.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
6.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
7.inp'',
''||@extract_directory||'DBA_q1_sales_order_1_1_DATA_
8.inp'' ROW DELIMITED BY ''\n'' QUOTES ON ESCAPES OFF
DEFAULTS OFF FORMAT ASCII IGNORE CONSTRAINT ALL 0
START ROW ID ''||@max_row_id;
CALL IqExecuteCommand( @load_statement );ALTER TABLE
"DBA"."q1_sales_order" MODIFY cust_id NOT
NULL;
ALTER TABLE "DBA"."q1_sales_order" MODIFY order_date
NOT NULL;
ALTER TABLE "DBA"."q1_sales_order" MODIFY sales_rep NOT
NULL;

```

上述示例显示了迁移过程中需要干预的查询服务器模式和数据。您的情形可能会有所不同，但您可以完全控制最终 *reload\_schema.sql* 和 *reload\_data.sql* 文件的内容。

#### ❖ 用 iqsunload 移动本地存储

按照下列步骤卸载 12.7 IQ 本地存储中本地对象的模式和数据，再将它们移动到另一个节点以便迁移。

- 1 如果您用的是较旧的版本，则在迁移本地存储前 **必须** 升级到最低 Sybase IQ 12.7 ESD #5 版。
- 2 随 Sybase IQ 15.1 安装的 iqsunload 实用程序位于 *%IQDIR15%\sunload* 目录中。

- 3 对具有本地存储的每个查询服务器运行 12.7 `iqsunload` 实用程序。有关语法和示例，请参见第 53 页的“[Sybase 12.7 本地存储卸载实用程序 \(iqsunload\)](#)”。
- 4 按照下列步骤编辑 `reload_schema.sql` 脚本：
  - 删除不需要的对象。
  - 在 `reload_schema.sql` 脚本中，取消注释您要重装但已注释掉的任何对象。
  - 添加命令以定义您在 `sp_mpxcfg_<servername>` 过程中定义的任何对象。
- 5 编辑 `extract_data.sql` 脚本，以删除不希望迁移的对象。这些对象通常是已从 `reload_schema.sql` 删除的相同对象。
- 6 使用 Interactive SQL 从您的 12.7 本地存储运行 `extract_data.sql`。您现在已经卸载 12.7 本地存储中本地对象的模式和数据。
- 7 对 12.7 写入服务器运行 `reload_schema.sql` 和 `load_data.sql` 脚本。

---

**注意** 如果您愿意，您也可以等待写入服务器迁移到 15.1，再对新的 15.1 协调器运行 `reload_schema.sql` 和 `load_data.sql` 脚本。

---

## 在迁移前验证 12.x 数据库

Sybase 建议您在迁移前运行 `sp_iqcheckdb` 来验证 12.x 数据库的一致性。

---

**注意** 在此步骤中，请根据您要迁移的版本，运行 IQ 12.6 或 12.7 版的 `sp_iqcheckdb`。这些版本的 `sp_iqcheckdb` 使用输入参数（而不是数据库选项）指定数据库一致性检查的类型。

---

### ❖ 运行 `sp_iqcheckdb`

- 1 启动 12.6 或 12.7 版，并连接到您的数据库。
- 2 发出 CHECKPOINT 命令。

- 3 以验证模式运行 `sp_iqcheckdb`。

```
sp_iqcheckdb 'verify database'
```

如果从 Interactive SQL 运行此过程，请通过键入以下命令将输出重定向到某一文件中：

```
sp_iqcheckdb 'verify database' >& filename
```

- 4 发出 COMMIT 语句。

---

**注意** 有关 `sp_iqcheckdb` 结果的解释以及更正操作的信息，请参见《系统管理指南：第一卷》第 13 章“系统恢复和数据库修复”。如果您需要与 Sybase 技术支持部门联系，则必须提供 `sp_iqcheckdb` 输出。

---

## 以单节点模式启动 Multiplex 写入服务器

为确保 Multiplex 迁移的顺利进行，可以用单节点模式启动写入服务器以清除内部状态信息。若要执行此操作，请用单节点模式启动写入程序节点，然后关机，再正常启动，再关机。

用服务器参数 `-gm 1` 和 `-iqmpx_sn 1` 启动写入程序节点：

```
-gm 1 -iqmpx_sn 1
```

如果您使用管理启动脚本，请创建 `start_server.bat` 脚本的副本来启动要迁移的写入服务器。

在 `start_server_single_node.bat` 中如下所示添加两个单节点启动参数以更改上述命令：

```
start_asiq -STARTDIR d:\work\iq-127\mpx\main
@d:\work\iq-127\mpx\main\params.cfg -n mpx_main -gm 1 -
iqmpx_sn 1 %readonly% %nomain% -x tcpip{port=62631}
d:\work\iq-127\mpx\main\main.db %dbkey%
```

现在有两个 `.bat` 文件 (`start_server.bat` 和 `start_server_single_node.bat`)，您将使用这两个文件将服务器置于良好的状态以用于迁移：

- 1 用 `start_server_single_node.bat` 启动写入程序节点。
- 2 关闭写入程序节点。
- 3 用 `start_server.bat` 启动写入程序节点。
- 4 关闭写入程序节点。

## 关闭 12.x 服务器

在命令提示符处，发出 `stop_asiq` 命令以关闭 12.x 服务器。还可使用 `STOP ENGINE` 命令从 Interactive SQL 或任何前端客户端停止服务器。

## 使用 iqunload 迁移数据库

使用相应的参数运行 `iqunload` 来迁移您的数据库。Multiplex 迁移与 Simplex 迁移不同，它需要额外的参数。

Multiplex 写入程序至少需要如下参数：`-au`（迁移数据库）、`-c`（连接参数）、`ENG=` 连接参数和 `-ms_filename`。`ENG=` 值必须匹配您在 IQ 12.7 中使用的现有服务器名，并且 `-ms_filename` 为所迁移的写入程序指定新的 main 存储。**此路径必须在 Multiplex 中的所有节点中均相同。**有关完整语法，请参见第 42 页的“[Sybase IQ 15.1 卸载实用程序 \(iqunload\)](#)”。

对于 Multiplex，用于执行 `iqunload` 实用程序的方式有两个不同之处：

- 您需要在 `-c` 连接参数中指定引擎名称。此名称与您用来启动写入程序节点的 `<mpx_dir>\<writer_node>\start_server.bat<mpx_dir>/<writer_node>/start_server` 脚本文件的名称相同。`iqunload` 实用程序首先尝试将数据库服务器作为 Simplex 启动。此启动要求服务器的名称符合 Multiplex 节点的命名约定。`iqunload` 检测到服务器为 Multiplex 节点时，就会将节点关闭再用 `iqmpx_sn 1` 选项重新启动。
- 新 main 存储的名称需为可见状态，并可由 Multiplex 的所有节点访问。这非常重要，因为 main 存储文件名缺省为 `new_system_main.iq`。此路径与目录数据库文件 (.db) 相对。以后，当 15.1 Multiplex 同步时，此目录会复制到辅助节点（以前称为查询节点）。如果将 main 存储名称保留缺省值不变，则路径会保留为 `new_system_main.iq`，辅助节点就无法找到共享的 main 存储。

对于 Multiplex 写入程序，所需的参数为 `ENG=`、`DBF=` 和 `-ms_filename`：

- `ENG=` 参数指定 Multiplex 主引擎名称。这是因为 `iqunload` 实用程序将尝试启动数据库以确定该数据库是 Simplex 数据库还是 Multiplex 数据库。如果是 Multiplex，则强制使用该服务器名。如果不确定服务器名，请检查数据库目录中的管理脚本 `start_server`。
- `DBF=` 参数必须指定用于创建 Multiplex 的实际路径。如果您不确定此路径，请查看您的 12.7 服务器中的 `SYSIQFILE` 表来确认数据库路径。
- `-ms_filename` 参数指定新 main 存储的位置。**此路径必须为可见状态，并且可由 Multiplex 中的所有服务器访问。**

确保您为参数 DBF= 和 -ms\_filename 提供路径值时都以双反斜杠开头。

例如：

```

iqunload -au -c
"UID=DBA;PWD=SQL;DBF=d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\main.db;ENG=mpx_main" -ms_filename
d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\new_main_store.iq

Sybase IQ 卸载实用程序 15.0.0.5120 版正在连接并初始化
2008-11-23 22:32:07 正在卸载用户和组定义
2008-11-23 22:32:08 正在卸载表定义
2008-11-23 22:32:09 正在卸载索引定义
2008-11-23 22:32:09 正在卸载函数
2008-11-23 22:32:09 正在卸载视图定义
2008-11-23 22:32:09 正在卸载过程
2008-11-23 22:32:09 正在卸载触发器
2008-11-23 22:32:09 正在卸载 SQL 远程定义
2008-11-23 22:32:09 正在卸载 MobiLink 定义
2008-11-23 22:32:10 正在创建新数据库
2008-11-23 22:32:48 正在重装用户和组定义

2008-11-23 22:32:48 正在重装表定义
2008-11-23 22:32:53 正在重装索引定义
2008-11-23 22:32:53 正在重装函数
2008-11-23 22:32:53 正在重装视图定义
2008-11-23 22:32:53 正在重装过程
2008-11-23 22:32:53 正在重装触发器
2008-11-23 22:32:53 正在重装 SQL 远程定义
2008-11-23 22:32:53 正在重装 MobiLink 定义
    Successfully backed up file "D:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\sa_dbspace.db" by renaming it to
"D:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\sa_dbspace.db.before_schema_reload".

    Successfully backed up file "d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\main.db" by renaming it to
"d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\main.db.before_schema_reload".

    Successfully backed up file "d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\main.iqmsg" by renaming it to
"d:\\marshall\\work\\iq-
127\\mpx\\main\\main.iqmsg.before_schema_reload".

    Successfully reloaded schema of database
"d:\\marshall\\work\\iq-127\\mpx\\main\\main.db".

```

## 启动 15.1 迁移的数据库

使用以下命令以只读模式启动 Sybase IQ 15.1 迁移的数据库：

```
start_iq -iqro 1 -iqmpx_sn 1
```

更新相应的配置设置和数据库选项。有关对旧功能和选项的更改，请参见《新增功能指南》和发行公告。

## 验证迁移的数据库

运行 `sp_iqcheckdb` 以验证迁移的数据库的一致性。

---

**注意** 在此步骤中，应运行 IQ 15.1 版的 `sp_iqcheckdb`，它使用输入参数（而不是数据库选项）指定数据库一致性检查的类型。

---

### ❖ 运行 `sp_iqcheckdb`

- 1 使用只读开关 `-iqro 1` 启动数据库。使用 `-iqro 1` 和单节点模式 `-iqmpx_sn 1` 启动协调器（12.6 或 12.7 写入服务器）。

在 15.1 中启动协调器时，请使用与 12.6 或 12.7 写入程序服务器相同的端口。

- 2 发出 CHECKPOINT 命令。
- 3 以验证模式运行 `sp_iqcheckdb`。

```
sp_iqcheckdb 'verify database'
```

如果从 Interactive SQL 运行此过程，请通过键入以下命令将输出重定向到某一文件中：

```
dbisql -c "... " "sp_iqcheckdb ('verify database')"  
>& filename
```

其中 “...” 代表数据库的启动参数。

- 4 发出 COMMIT 语句。

由于我们以只读模式启动服务器，因此服务器无法完成某些迁移后簿记任务，并且验证会报告“块计数不匹配” (Block Count Mismatch)、“块泄漏” (Blocks Leaked) 和“正在使用的未分配块” (Unallocated Blocks in Use) 等问题。验证数据库的所有其它段则不应报告任何错误。

例如：

```

>** Block Count Mismatch','79','*****'
>** Blocks Leaked','25','*****'
>** Unallocated Blocks in Use','104','*****'

```

检查 `sp_iqcheckdb` 报告是否存在错误。有关对 `sp_iqcheckdb` 结果的解释以及更正操作的信息，请参见《Sybase IQ 故障排除和恢复指南》第2章“系统恢复和数据库修复”。如果您需要与 Sybase 技术支持部门联系，则必须提供 `sp_iqcheckdb` 输出。

## 启动和验证协调器

在前面的章节中，Multiplex 协调器以单节点模式 (`-iqmpx_sn`) 以及只读模式 (`-iqro`) 启动来执行一些初始的数据库检查。对于协调器来说，服务器需要在 Multiplex 可用前重置一个标识 Cookie。

使用 `iqro 1` 和 `iqmpx_sn 1` 成功重新启动协调器后，将其关闭，然后不带任何特殊开关将其正常重新启动。

## 手动同步辅助节点

若要启动辅助节点，首先需要安装 Sybase IQ 15.1，然后从协调节点同步。迁移查询节点时，它会变为读取程序节点。

### ❖ 手动同步辅助节点

- 1 备份查询节点文件。建议您至少备份现有的目录 `.db`、目录 `.log` 和 `iqmsg` 文件。

例如：

```

rename d:\work\iq-127\mpx\q1\q1.db d:\work\iq-
127\mpx\q1\q1.db.before_schema_reload
rename d:\work\iq-127\mpx\q1\q1.log d:\work\iq-
127\mpx\q1\q1.log.before_schema_reloadrename
d:\work\iq-127\mpx\q1\q1.iqmsg d:\work\iq-
127\mpx\q1\q1.iqmsg.before_schema_reload

```

- 2 发出 `dbbackup` 命令以同步服务器。根据您的配置，查询节点的 Catalog 文件可能有不同的名称。在以下示例中，`q1.db` 是查询节点上的 Catalog 文件名：

```

dbbackup -y -x -c
"uid=dba;pwd=sql;eng=mpx_main;dbf=d:\\work\\iq-

```

```
127\mpx\main\main.db" d:\work\iq-127\mpx\q1
SQL Anywhere Backup Utility Version 11.0.0.5020
Debug
```

(第 702 页, 共 699 页, 已完成 100%)

事务日志已截断

数据库备份完成

- 3 如果您的查询节点未使用不同的目录数据库名称, 请跳至第 4 步。

第 2 步从协调器同步了目录数据库文件。如果你希望使用与协调器一样的目录数据库文件名, 请在辅助节点上调整任何服务器启动/停止管理脚本以使用新的名称。

保留相同的目录数据库文件名:

- a 重命名同步的协调器目录数据库文件名。假设协调器文件名为 *main.db*, 并且辅助服务器称作 *q1.db*。

```
rename main.db q1.db
```

- b 重命名查询节点的日志文件。这是必要的步骤, 因为上述已重命名的文件仍然包含指向 *main.log* 的内部指针:

```
dblog -t q1.log q1.db
```

- 4 以正常模式启动辅助服务器:

```
start_iq.exe @params.cfg -n mpx_q1 -x
tcpip{port=62632} -o d:\work\iq-127\mpx\q1\o.out -Z
-zr all -zo d:\work\iq-127\mpx\q1\zo.out D:\work\iq-
127\mpx\q1\main.db
```

上述命令是从您的现有查询服务器 *start\_server* 管理脚本派生的。

- 5 对您要迁移的剩余辅助节点重复上述步骤。

## 启动辅助节点

您必须完成第 75 页的“手动同步辅助节点”中的步骤, 并且 Multiplex 的所有节点都必须启用并运行, 才可执行下列步骤。

同步完辅助节点后, 可以启动它们。有关管理脚本如何更改的详细信息, 请参见《新增功能指南》。

辅助服务器通常可以使用命令行启动实用程序来启动。例如:

```
start_iq @params.cfg -n <server_name> database_file.db
```



在此语法中，`<server_name>` 指定辅助服务器。您可以从现有的启动服务器管理脚本中获取该名称。指定的 `database_file.db` 是您执行辅助节点同步步骤后产生的名称。

## 设置故障切换节点

迁移 Multiplex 数据库后，您需要设置故障切换节点。这可在连接到协调器并且 `server name` 为其中一个辅助节点时完成。此命令的语法为：

```
ALTER MULTIPLEX SERVER servername ASSIGN AS FAILOVER  
SERVER
```

## 迁移后任务

迁移数据库后，您可能要执行下列迁移后任务。

### 为 EUC\_TAIWAN 数据重新创建索引

在 Sybase IQ 15.1 中，EUC-TAIWAN 归类的字符编码规格已经更正，现在使用 EUC\_TW 字符集。由于此更正，您必须对使用 EUC\_TAIWAN 归类的 12.7 版或较早版数据库中的数据重新创建索引，才能使它们与 Sybase IQ 15.1 协同工作。

### 更新配置文件

务必将现有的 `params.cfg` 文件和在安装时创建的新 `default.cfg` 文件进行对比。安装不会更新或覆盖现有 `params.cfg` 文件。在每个 `params.cfg` 文件中，更新与 `default.cfg` 文件中的参数缺省值不相同的参数缺省值，并保留适用于您的系统的所有自定义参数设置。确保将 `default.cfg` 中的所有新启动参数添加到 `params.cfg` 文件。例如，在 12.5 版及更高版本中，启动服务器需要 `-gl` 参数。

## 保留数据库选项

在迁移的数据库中， Sybase IQ 保留了所有在 Sybase IQ 15.1 中仍然有效的 12.7 数据库选项的设置。有关详细信息，请参见《新增功能指南》第 2 章“Sybase IQ 15.0 中的行为更改”中的“不建议使用的功能”和第 2 章“Sybase IQ 15.0 中的行为更改”中的“数据库选项更改”。

## 迁移后备份数据库

Sybase 建议您使用 BACKUP 语句再次备份数据库。有关完整语法，请参见《系统管理指南》。

建议在迁移后执行此备份，但是此操作并不是必需的。如果使用 IQ BACKUP 语句，而不是系统级备份，则可以并发运行备份和查询。

对于 Multiplex 迁移，仅以此方式备份协调器。而对于辅助服务器，则应从辅助服务器目录运行 dbbackup 实用程序。

如果不使用 Multiplex 功能，则您的迁移已经完成。下列章节仅适用于 Multiplex 迁移。

# 配置 Sybase IQ

关于本章

本章介绍配置文件、启动选项、客户端访问、备份以及其它配置问题。

目录

主题	页码
<a href="#">使用配置文件</a>	80
<a href="#">安装 Sybase IQ 以用作服务</a>	80
<a href="#">配置备份设备</a>	82

## 使用配置文件

如果使用大量选项启动服务器，您可能需要将这些选项存储在配置文件中。

使用 @data 选项可以在命令行中指定环境变量和配置文件。要指定配置文件，请将 data 替换为配置文件的路径和名称：

```
start_iq @configuration_filename.cfg dbname.db
```

如果环境变量和配置文件同名，则使用环境变量。

配置文件可以包含换行符，还可能包含任何选项集，其中包括 @data 选项。使用井号 (#) 可将行指定为注释。在行尾自身显示的与号 (&) 字符表示上一个标记将在下一行继续。

有关开关的完整列表，请参见《实用程序指南》的第 1 章。

### 缺省配置文件

名为 *default.cfg* 的 %IQDIR151%\scripts 目录。该文件还是 Service Manager 的参数源，也是 Sybase Central 以及 Multiplex 配置中使用的 *params.cfg* 文件的参数源。通过编辑 *default.cfg* 中的参数可以保持一致性。

例如，如果需要增加虚拟内存量，则可以更改 *default.cfg* 中的参数来减少其它程序对虚拟内存的使用、为计算机添加交换空间或者降低 IQ 内存需求（高速缓存大小、线程计数、堆栈大小等）。

### 安全性和配置文件

可以使用 *dbfhide* 文件隐藏实用程序对配置文件进行加密。有关详细信息，请参见《Adaptive Server Anywhere 数据库管理指南》。如果在加密文件中指定日志文件参数 (-o logfile)，则该日志对 IQ 代理或 start\_iq 不可用，因此，无法向数据库管理员显示服务器日志信息。您可能希望将不需要加密的参数添加到命令行或单独的配置文件中。例如：

```
start_iq @encrypt_params @other_params  
- 或 -  
start_iq @encrypt_params -n myserv -c 400 -o  
%IQDIR151%/logfile/myserv.log
```

## 安装 Sybase IQ 以用作服务

作为 Windows 服务运行 Sybase IQ，使您可以在启动计算机时自动启动服务器，并且只要 Windows 在运行，就可以在后台运行它。

## ❖ 创建新的服务

- 1 单击“开始”，指向“程序”|“Sybase”|“Sybase IQ 15.1”|“Sybase IQ Service Manager”。
- 2 选择“Create a New Service”。
- 3 为新服务分配一个名称。
- 4 添加适当的启动参数。

引入数据库文件的完整路径。如果没有有效的数据库路径名，则无法启动服务器。有关启动参数的示例，请参见  
`%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\demo\iqdemo.cfg`。

- 5 单击“应用”。

**注释**

- 将用于装载数据库的所有输入文件复制到服务启动的目录，而不是数据库文件所在的目录。在大多数系统中，服务启动目录缺省为 `%SYSTEMROOT%\system32` 目录。
- 当需要访问原始设备时，要将 Sybase IQ 用作 Windows 服务，必须授予对服务的管理员特权。
- 使用添加服务实用程序中的“修改现有服务”或“删除现有服务”可更改或删除 Sybase IQ 服务。

取消 Windows 事件  
日志消息

如果将数据库服务器作为 Windows 服务运行，您可以设置 `Software\Sybase\Adaptive Server Anywhere\11.0.1` 注册表条目来取消事件日志条目。

要对事件日志条目进行控制，请设置 `EventLogMask` 键，它的类型为 `REG_DWORD`。该值是一个位掩码，其中包含了不同类型事件消息的内部位值：

```
errors EVENTLOG_ERROR_TYPE 0x0001
warnings EVENTLOG_WARNING_TYPE 0x0002
information EVENTLOG_INFORMATION_TYPE 0x0004
```

例如，如果将 `EventLogMask` 设置为零，则根本不显示任何消息。将 `EventLogMask` 设置为 1 将取消信息性消息和警告消息，但将记录所有错误消息。缺省设置（没有输入项）记录所有要显示的消息类型。

授予对 Sybase IQ 服务的管理员特权

当需要访问原始设备时，必须向 Sybase IQ 服务分配管理员特权。

❖ **授予对 Sybase IQ 服务的管理员特权**

- 1 单击“开始”，指向“设置”，选择“控制面板”|“管理工具”|“服务”。
- 2 右键单击“Sybase IQ 服务”，选择“属性”。
- 3 在“属性”表上，选择“自动”作为“启动类型”。
- 4 单击“登录”选项卡，然后单击**此帐户**。
- 5 为具有管理员特权的用户分配帐户。在帐户框中，键入管理员的用户 ID，然后在相应的文本框中键入用户口令并确认。
- 6 单击“确定”以关闭该属性表。
- 7 单击“关闭”以关闭服务控制台。

## 配置备份设备

Windows 不指定回绕设备或没有任何回绕设备，仅支持对磁带设备执行固定长度的 I/O 操作。Sybase IQ 需要长度可变的设备，必须执行其它处理才能容纳固定长度的磁带 I/O。

因为 Sybase IQ 不支持 Windows 磁带分区，所以请**不要**为 Sybase IQ 备份或恢复使用其它其它应用程序设置磁带格式。Windows 的磁带设备具有较简单的命名策略。

另请参见

- 有关 Windows 上固定长度的 I/O 的详细信息，请参见《性能和调优指南》。
- 有关在 Windows 上命名和指定磁带设备的信息，请参见《系统管理指南》中的“备份和数据恢复”一章。

## 配置客户端连接

Sybase IQ 支持 ODBC 和 JDBC 连接。Sybase IQ 15.1 使用 SQL Anywhere 作为服务器存储 catalog 信息。

Sybase IQ 12.0 之前的版本使用 Adaptive Server Enterprise 作为目录服务器。用作客户端前端工具且与 Sybase IQ 早期版本结合使用的 ODBC 应用程序将在 Sybase IQ 15.1 中继续运行，但第三方和客户编写的 Open Client™ DB-Library 和 Client-Library 应用程序不太可能按预期执行。

随 Sybase IQ 12.x 一起运行的唯一 Open Client 应用程序是用户编写应用程序或 iqisql 应用程序，它们仅使用 Adaptive Server Enterprise 和 SQL Anywhere (ASA) 支持的 catalog 表或系统存储过程。

Sybase IQ 与使用 TDS 的客户端（如 Open Client-Library 和 DB-Library）兼容。Open Client 11.1.1 版支持 TDS 5.x，因此，当且仅当应用程序使用 Sybase IQ 中的系统表、视图和过程时，这些应用程序才能随 Sybase IQ 一起运行。《参考手册》列出了 Sybase IQ 中提供的系统过程、catalog 表和视图。通过支持的任何接口访问 IQ 存储中的数据不受任何限制。

## 使用 JDBC 连接

JDBC（Java 数据库连接）是提供对 Sybase IQ 的编程访问权限的 Java 应用程序编程接口 (API)。IQ 还包括 jConnect 实用程序，该程序作为标准安装选项提供对所有 Sybase 产品的高性能本机访问。

Sybase Central 和 Interactive SQL (iqisql) 可以使用 JDBC 或 ODBC 连接。有关在 Sybase IQ 中使用 JDBC 的概述，请参见《系统管理指南》中的“使用 JDBC 访问数据”。

---

### 注释

- iAnywhere JDBC 驱动程序为 Sybase Central 和 dbisql 的缺省驱动程序。
  - IQ 代理只能使用 jConnect with JDBC 连接到 Multiplex 服务器。jConnect JDBC 驱动程序已经过 Multiplex 服务器和非 Multiplex 服务器认证。
-

## 使用 ODBC 连接

开放式数据库互连 (ODBC) 是 Microsoft 开发的一种标准应用程序编程接口 (API)。它允许一个应用程序访问存在符合 ODBC 的驱动程序的各种数据源。应用程序使用 SQL 作为标准数据访问语言。

### ODBC 一致性

不同供应商生产的 ODBC 驱动程序在所提供的功能方面可能有很大区别。Sybase IQ 支持 ODBC 3.5.2。ODBC 3.x 驱动程序是根据所提供的功能进行分类的：

一致性级别	Sybase IQ 支持
核心一致性	所有核心级别功能。
级别 1 一致性	所有级别 1 的功能，但 ODBC 函数的异步执行除外。 Sybase IQ 支持共享同一连接的多个线程。来自不同线程的请求将由 Sybase IQ 进行序列化。
级别 2 一致性	所有级别 2 的功能，但以下各项除外： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 由三部分构成的表和视图的名称。这种情况不适用于 Sybase IQ。</li> <li>• 针对指定的各个语句异步执行 ODBC 函数。</li> <li>• 登录请求和 SQL 查询的超时功能。</li> </ul>

### 注释

- 虽然可在 ODBC 应用程序中使用新增的 ODBC 3.5.x 功能（如描述符），ODBC 2.x 应用程序将继续随 Sybase IQ 一起工作。
- 有关 ODBC 的详细信息，请参见《ODBC Programmer's Reference》（ODBC 程序员参考），该文档由 Microsoft Corporation 随 ODBC 软件开发工具包提供，也可以从位于 <http://www.microsoft.com> 上的“Microsoft Web 站点”获得。

## 在 64 位 Windows 系统上添加 ODBC 数据源名称

在 64 位 Windows 系统上，Sybase IQ 安装 32 位 ODBC 驱动程序。要添加新的数据源名称，请按下列两种方法之一调用 ODBC 管理程序：

- 单击“开始”，指向“程序” | “Sybase” | “Sybase IQ” | “ODBC 数据源管理程序 (64 位)”
- 运行 `C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe`



从控制面板或“运行”框启动 ODBC 管理程序的其它方法不会返回所需结果。如果在“运行”文本框中键入“odbcad32”而不是完整路径，ODBC 将仅列出一个驱动程序（即 SQL Server 驱动程序），并阻止添加数据源名称。驱动程序列表中的“Version”或“Company”列可能包含“(Not Marked)”值。

在启动 ODBC 管理程序时错误尝试添加 DSN 可能会返回下列错误之一：

- The setup routines for the Adaptive Server IQ ODBC driver could not be loaded due to system error code 126.
- Driver's ConfigDSN, ConfigDriver, or ConfigTranslator failed: Could not load the setup or translator library.
- The setup routines for the Adaptive Server IQ ODBC driver could not be found. Please reinstall the driver.

## 安装 ODBC 驱动程序

您需要在网络中的每台客户端计算机上安装 Sybase IQ 客户端组件。Sybase IQ 32 位 ODBC 驱动程序随 Sybase IQ 一起提供，作为 Network Client CD 的一部分，并进行自动安装。

要将 UNIX 或 Linux 客户端与服务器相连，必须下载并安装特定于平台的 Sybase IQ ODBC 驱动程序。查看 Web 上相应驱动程序的“EBF/Update”（EBF/更新）信息。

## 通过 ODBC 使用基于 UNIX 的查询工具

UNIX 或 Linux 平台不提供标准 ODBC 驱动程序管理器，但您可以使用由 Sybase IQ ODBC 驱动程序提供的驱动程序管理器模拟功能连接到驱动程序。

不需要大量驱动程序管理器服务的工具（如 Brio）可使用随 Sybase IQ 一起提供的符号链接直接连接到驱动程序。需要有驱动程序管理器的工具（如 Whitelight）可能附带有驱动程序管理器。

有关可用的兼容驱动程序管理器的信息和建议，请参见应用程序的文档。

## 第三方 ODBC 应用程序

有关通过 Sybase IQ 认证的第三方供应商应用程序的信息，请参见《发行公告》中的“Web 上的 Sybase 认证”一节。

## 创建 ODBC 数据源

对于要使用 ODBC 访问的每个数据库，都需要在客户端计算机上有一个 ODBC 数据源。数据源说明如何连接网络上的数据。例如，数据源可能包括数据库名称、其所在的服务器以及用于访问该服务器的网络。

---

**注意** AUTOSTOP 参数在文件数据源和 *odbc.ini* 文件中是必需的。始终设置为 NO。

---

在 Windows XP 和 2000 中，ODBC 管理员为您添加新的数据源。借助每个数据源，可以通过 ODBC 访问网络上的数据库。

### ❖ 创建 ODBC 数据源

在 Windows 上，ODBC 管理员可为您添加新的数据源。借助每个数据源，可以通过 ODBC 访问网络上的数据库。

- 1 单击“开始”，指向“程序”|“Sybase”|“Sybase IQ 15.1”。
- 2 选择适用于操作系统的选项：
  - ODBC 数据源管理程序（32 位）
  - ODBC 数据源管理程序（64 位）
- 3 在“创建新数据源”对话框中，选择“Server IQ 驱动程序”，然后单击“完成”。
- 4 返回到“ODBC 配置”对话框后，在“数据源名称”框中键入数据源名称。
- 5 单击“登录”选项卡，在相应的文本框中键入数据库用户 ID 和口令。
- 6 单击“数据库”选项卡。执行下列操作之一：
  - 如果数据源位于远程计算机上，请键入 *服务器名称* 和 *数据库文件名*。（仅当在服务器启动时未自动启动数据库的情况下才会使用数据库文件。）
  - 如果数据源位于本地计算机上，请键入起始行和数据库名称（不带 *.db* 扩展名）。
  - 如果数据源位于远程计算机上，请单击“网络”选项卡，选择相应的协议和选项。

例如，要使用 TCP/IP 连接到名为 *localhost2k* 端口为 1870 的主机上的服务器，请单击 TCP/IP 框并在文本框中键入

```
host=localhost2k:port=1870。
```

还可以使用主机网络地址：

```
host=157.133.66.75:1870
```

7 单击“确定”返回到 ODBC 数据源管理程序。

---

**注意** 即使指定了相同的服务器名称、端口号和数据库名称，也不能使用为 12.5 服务器创建的 ODBC 数据源名称连接 Sybase IQ 15.1 服务器。使用 ODBC 数据源管理程序删除在 12.5 中创建的 DSN，然后添加新的 DSN。

---

可使用文件（而不是数据库）作为数据源。文件数据源存储为具有 *.dsn* 扩展名的文件。有关创建文件数据源的信息，请参见《系统管理指南》。

#### ❖ 测试 ODBC 数据源

- 1 启动数据库。
- 2 在 ODBC 数据源管理程序中，从“用户数据源”列表中选择您的新数据源。
- 3 单击“配置”。
- 4 在“ODBC 配置”对话框中单击“测试连接”。

如果无法访问数据源，请检查是否已使用正确的文件名和路径名填充各选项卡。

## 与 32 位应用程序的命令行连接

要在不使用数据源的情况下连接 32 位应用程序，请在命令提示符下输入如下 Interactive SQL 命令：

```
dbisql -c "UID=DBA;PWD=sql;AUTOSTOP=no;
ENG=<engine name>;DBF=%ALLUSERSPROFILE%\Sybase\
IQ 15.1\iqdemo.db"
```

此 dbisql 命令可采用下列参数：

UID — 用户 ID  
 PWD — 口令  
 ENG — 引擎名称  
 COMMLINKS — tcPIP (port=*engine\_port\_number*)  
 AUTOSTOP — 无  
 DBF — 带有路径的数据库文件名

DBF 参数仅用于嵌入式数据库。

---

**注意** AUTOSTOP 参数是必需的。该参数应始终设置为“NO”。

---

## 使用 OLE DB 连接

OLE DB 是 Microsoft 提供的数据库访问模型。它使用了组件对象模型 (COM) 接口。与 ODBC 不同的是，OLE DB 假定数据源不使用 SQL 查询处理器。

此版本的 Sybase IQ 包括 OLE DB 提供程序。如果使用 Sybase IQ OLE DB 提供程序，则不需要在配置中使用 ODBC。

OLE DB 需要 Windows 客户端。但是，使用 OLE DB 既可以访问 Windows 服务器又可以访问 UNIX 服务器。有关详细信息，请参见《Adaptive Server Anywhere 编程接口指南》。

Sybase IQ 支持的某些与 OLE DB 一起使用的功能与 Adaptive Server Anywhere 支持的不同。使用 Adaptive Server Anywhere 文档时请注意这些区别：

- Sybase IQ 不支持 Windows CE。
- Sybase IQ 不支持通过游标进行远程更新。
- Sybase IQ 支持动态（动态滚动）、静态（不敏感）和仅向前（无滚动）游标，但不支持键设置（滚动）游标。
- 在 Sybase IQ 中，无论如何指定，隔离级别始终为 3。

有关使用 OLE DB 连接到数据库的信息，请参见《系统管理指南》。

## 使用 Open Client 连接

如果要从 Adaptive Server Enterprise 数据库向 Sybase IQ 数据库插入，或希望使用 `iqlsql` 进行连接，那么每个服务器在客户端计算机上的 `interfaces` 文件中都必须有一个条目。`interfaces` 文件条目（也称为**服务器对象**）还会简化数据库启动。

使用 `iqdsedit`（IQ 目录服务编辑器）可以在 `interfaces` 文件中创建条目。您必须是 Sybase 主目录 (`%SYBASE%`) 的所有者才能运行 `iqdsedit`。

添加服务器对象还会简化从 Sybase Central 到服务器的连接。

## 在同一系统中运行客户端和服务端

当客户端与服务端位于同一系统中时，会将共享内存作为缺省通信机制。在 UNIX 和 Windows 平台上，将自动配置和启动共享内存。当客户端和服务端位于同一计算机且未使用 `-hs` 选项启动服务器时，Sybase IQ 使用共享内存段和若干信号进行通信。

## IQ 服务器的网络问题

- 在 Windows 中，使用 TCP/IP 协议在网络上运行已经过正确配置的 Sybase IQ 数据库服务器。
- 每个平台的 Client Library 都支持与对应服务器相同的协议。
- 为使 Sybase IQ 正常运行，客户端和服务器计算机上的协议堆栈必须在每一层都兼容。

## 使用 Sybase IQ 和 TCP/IP

因为不同的 TCP/IP 实现依赖于特定数据链接驱动程序才能正常工作，所以 Sybase IQ 仅支持每个平台上的某些 TCP/IP 实现。有关详细信息，请参见下面每个平台的各个小节。由于所有 TCP/IP 实现都实现相同的协议组，因此它们相互兼容。

### 用户数据报协议

TCP/IP 协议堆栈中有多个条目。IQ 使用用户数据报协议 (UDP)。虽然 UDP 在本文档以及其它文档中称为传输协议，但是它提供的内容仅略多于网络层 IP 的用户接口。需要特别指出的是，UDP 不是有保障的传输协议。

### 验证 TCP/IP 协议堆栈

许多供应商都提供 TCP/IP 协议堆栈和关联软件。已使用下列 TCP/IP 实现显式验证 IQ 通信。

- **Windows** Microsoft Winsock 版本 2.0。

### 与 Windows 一起使用 TCP/IP

Windows NT 3.5 及更高版本附带有使用 NDIS 网络驱动程序的 TCP/IP 软件。从“控制面板”的“网络设置”安装 TCP/IP 协议。

本软件允许适用于 Windows 的 IQ 服务器或 IQ 客户端应用程序使用 Windows TCP/IP。

### 调整采用 TCP/IP 的 Sybase IQ 性能

虽然 TCP/IP 的缺省包大小为 512 字节，但使用较大的包大小可以缩短查询响应时间，尤其是对于在客户端与服务器进程之间传输大量数据的查询。可在 IQ 客户端和数据库服务器命令行中使用 `-p` 参数设置包大小。

## 穿过防火墙进行连接

当客户端应用程序在防火墙的一边而服务器在另一边时，对于连接会有一些限制。防火墙软件会根据网络端口对网络包进行过滤。此外，通常会禁止 UDP 包通过防火墙。

在穿过防火墙进行连接时，您必须在应用程序连接字符串的 CommLinks 连接参数中使用一组通信参数。

- 将 **UseUDP** 参数设置为 **OFF** 可以防止使用 UDP 包定位服务器。可以使用简写形式 **UDP**。
- 将 **ClientPort** 参数设置为允许客户端应用程序使用的一系列值。随后可以配置防火墙以允许这些包通过。可以使用简写形式 **CPort**。
- 将 **HOST** 参数设置为数据库服务器运行所在的主机名。可以使用简写形式 **IP**。
- 如果您的数据库服务器没有使用缺省端口 2638，则必须在 **ServerPort** 参数中指定它正在使用的端口。可以使用简写形式 **Port**。

有关这些参数的详细信息，请参见《系统管理指南》。

### 示例

下面的连接字符串片段将客户端应用程序限制为端口 5050 到 5060，禁用 UDP 包，并使用服务器端口 2020 连接到在地址为 **myhost** 的计算机上运行的名为 **myiq** 的服务器。

```
CommLinks=tcpip(UseUDP=OFF;ClientPort=5050-5060;Host=myhost;Port=2020;Eng=myiq)
```

### 其它网络详细信息

有关网络和协议堆栈的详细信息，请参见特定于网络的文档。

# 无提示安装

关于本章  
目录

本章介绍如何在不与标准安装向导交互的情况下安装 Sybase IQ。

主题	页码
<a href="#">概述</a>	92
<a href="#">无提示安装 IQ</a>	92
<a href="#">以无提示方式卸载 IQ</a>	96
<a href="#">示例配置文件</a>	96

## 概述

安装介质包括无需与产品交互便可执行标准 IQ 安装和卸载的脚本。缺省情况下，这些脚本配置为执行典型安装；自定义安装任务需要其它配置。

安装介质包括安装脚本、相应的 JRE、CLASSPATH 设置、Java 命令字符串以及指向包含功能选项和配置选项的文本文件的指针。

---

**注意** 客户端和服务端无提示安装脚本具有相同的文件名。确保在您安装或卸载 IQ 组件时运行的脚本正确。

---

## 无提示安装 IQ

IQ 无提示安装脚本支持典型和自定义安装。有关更改安装缺省值的信息，请参见第 93 页的“编辑安装参数”；有关运行无提示安装的信息，请参见第 93 页的“运行无提示安装”。

## 任务摘要

以下列表总结了运行无提示安装所需执行的任务。

- 如有必要，请更新安装参数。安装参数存储在 *SilentInstall.txt* 中并与典型安装中的缺省值匹配。如果要更改任何安装选项，则需要编辑此文件并将所做的更改保存在文件系统中。有关详细信息，请参见第 93 页的“编辑安装参数”。
- 运行无提示安装脚本。确保完成所有预安装任务后再运行安装程序。有关详细信息，请参见第 93 页的“运行无提示安装”和第 95 页的“完成安装”。



## 编辑安装参数

安装参数存储在 *SilentInstall.txt* 中。缺省情况下，*SilentInstall.txt* 配置为执行典型安装；自定义安装需要其它配置。

*SilentInstall.txt* 包含与交互式安装程序相同的缺省选择和配置选项。若要更改目标安装目录，请使用编辑器更改缺省参数。请参见第 96 页的“*SilentInstall.txt*”以查看此文件中的参数。

- 文件中的注释以 # 符号为前缀
- 可修改的参数显示在“引号”之间
- 功能选项以 -P 开头
- 可变选项以 -V 为前缀

如果修改此文件，请阅读要更改的部分前面的注释，更新参数，然后将 *SilentInstall.txt* 保存到本地文件系统。

## 运行无提示安装

*SilentInstall.bat* 是一个批处理文件，您可从命令行启动该文件以开始安装。运行此脚本时必须以参数形式引入一个 *license acceptance* 开关。如果您未设置 %SYBASE% 环境变量，则还须指定 -dst 参数。是否需要指定其它参数取决于是否运行 [典型安装](#) 或 [自定义安装](#)。

### 命令行参数

您可以通过在命令行中运行带 -h 或 -? 选项的 *SilentInstall.bat* 来显示此脚本的选项。所有参数均显示在下表中。

参数	说明
<i>h</i> 或 <i>?</i>	显示帮助并退出。
<i>jvm</i> "JVM_ARGS"	包括用户指定的 JVM_ARGS。
<i>java</i>	指定 java 文件夹所在的位置。
<i>txt</i>	指定无提示安装文本文件所在的位置。
<i>bs</i> <32 64>	指定已安装文件的位大小。
<i>cl</i>	指定无提示安装控制台日志的位置。
<i>src</i>	指定安装程序文件的根目录的路径。
<i>I_accept_sybase_license</i>	同意 Sybase IQ 许可条款。
<i>dst</i>	指定 Sybase IQ 的安装位置。
<i>licensed_user</i>	安装授权版 Sybase IQ。
<i>eval_user</i>	安装评测版 Sybase IQ。

典型安装

您可以从安装 CD 中直接运行典型无提示安装。用于启动安装的命令必须包括一个版本开关（`-licensed_user` 或 `-eval_user`）和一个 `-license acceptance` 开关：

```
<DVD drive>\SilentInstall.bat -licensed_user  
-I_accept_sybase_license
```

如果您未设置 `%SYBASE%` 环境变量，则还须指定 `-dst` 参数和作为参数的 *destination directory*。

自定义安装

自定义安装命令必须包括 `-txt` 开关（指向经过修改的 *SilentInstall.txt* 的位置）以及一个版本开关和 `-license acceptance` 开关：

```
<path>\SilentInstall.bat -txt <path>\SilentInstall.txt  
-licensed_user -I_accept_sybase_license
```

如果您未设置 `%SYBASE%` 环境变量，则还须指定 `-dst` 参数和作为参数的 *destination directory*。

在 Microsoft Vista 上运行无提示安装脚本

必须具有充分的用户权限才能在 Microsoft Vista 中运行应用程序。如果您没有管理员权限且要运行无提示安装或卸载，请以管理员身份打开命令提示符，然后从命令行执行无提示安装或卸载。

例如：

- 1 单击“开始”，右键单击“命令提示符”，选择“以管理员身份运行” (Run as administrator)。
- 2 转到本地文件系统中保存更新的安装脚本的目录。
- 3 运行命令以执行该脚本。

例如：

```
SilentInstall.bat -licensed_user  
-I_accept_sybase_license -dst <path to destination  
directory>\Sybase_server
```

---

**注释**

- 如果您更改 *SilentInstall.txt* 文件中的 `license acceptance` 参数，则不必在命令行中指定该选项。
  - 您可以通过在日志文件中运行 `tail` 命令来监控无提示安装。此文件的缺省名称和位置是 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles\IQ15Console.log`。通过在启动无提示安装时添加 `-cl` 和日志位置作为命令行参数，可以更改此位置和日志文件名。
-

## 完成安装

运行安装后，请从驱动器中取出 DVD。

如果您已安装 Sybase Central，请参见《系统管理指南》以了解有关配置和运行 IQ 代理的说明。您必须配置和运行 IQ 代理才能通过 Sybase Central 管理 Multiplex。

---

**注意** 安装软件之后，Sybase 强烈建议您查看在线支持 Web 站点是否发布了软件更新。如果已发布软件更新 (EBF)，其中可能包含产品发布之后的错误修复。

---

## 以无提示方式卸载 IQ

IQ 无提示卸载脚本支持典型卸载和自定义卸载。有关更改卸载参数的信息，请参见第 95 页的“编辑卸载参数”；有关运行卸载程序的信息，请参见第 93 页的“运行无提示安装”。

---

**注意** 必须从安装目录而不是安装介质中运行无提示卸载。

---

## 编辑卸载参数

*SilentUninstall.txt* 包含用于通知卸载程序要删除哪些组件的参数。缺省情况下，*SilentUninstall.txt* 配置为删除所有组件；删除特定组件需要其它配置。

*SilentUninstall.txt* 包含与交互式卸载程序相同的缺省选择和配置选项。如果只想卸载某些组件，请编辑该文件并更改缺省参数：

- 将卸载参数设置为 *true* 的功能
- 不会卸载参数设置为 *false* 的功能

如果修改此文件，请阅读要更改的部分的注释，更新参数，然后将 *SilentUninstall.txt* 保存到本地文件系统中。请参见第 101 页的“*SilentUninstall.txt*”以查看此文件中的参数。

## 卸载 IQ 组件

*SilentUninstall.bat* 是您用于卸载 IQ 组件的脚本的名称。运行卸载的方式取决于您是参考第 96 页的“卸载所有组件”还是参考第 96 页的“卸载某些组件”。

卸载所有组件

如果安装 IQ 时使用的都是缺省值，则可以从安装目录中直接运行典型无提示卸载。若要运行卸载，请打开一个命令窗口，然后使用以下命令：

```
%SYBASE%\uninstall\IQ\SilentUninstall.bat
```

卸载某些组件

若要执行自定义卸载，您用于运行 *SilentUninstall.bat* 的命令必须包括 *-txt* 开关，此开关指向已修改的 *SilentUninstall.txt* 的位置：

```
%SYBASE%\uninstall\IQ\SilentUninstall.bat -txt
<directory name>\SilentUninstall.txt
```

在 Microsoft Vista 上运行无提示卸载脚本

必须具有充分的用户权限才能在 Microsoft Vista 中运行应用程序。如果您没有管理员权限且要运行无提示卸载，请以管理员身份打开命令行提示符，然后从命令行执行无提示卸载。

## 示例配置文件

按照此部分中的说明查看配置文件 [SilentInstall.txt](#) 和 [SilentUninstall.txt](#) 中的设置。

### SilentInstall.txt

使用此示例可查看典型 *SilentInstall.txt* 文件中的服务器设置。客户端版本遵守相同的约定。

```
#####
##### 无提示安装程序 #####
#####

#####
# 开始前的重要说明 ( 如果之前曾安装过 IQ ):
# 1. 确保未运行 IQ 服务器。
#####

#####
# 一旦将以下参数设置为 "true", 则表示您同意 Sybase 许可协议。
#####
```

```

-V AgreeToSybaseLicense="false"

#####
# 如果将以下参数设置为 "true", 则表示您希望忽略有关安装 Sybase IQ 的警告, 即使找到以前的
# Sybase IQ 版本也是如此。
#####
-V IgnorePreviousVersion="false"

#####
# 如果将以下参数设置为 "false", 则表示您希望使用“评测”版本。如果将以下参数设置为 "true",
# 则表示您希望使用“授权版本”。如果您选择授权版本, 则可以在下面指定许可文件。
#####
-V Variable_IQDemoSelect_LicensedYesRB="false"

#####
# 注意: 以下两个变量仅适用于 WINDOWS 平台
#
# 安装程序将尝试检测环境中是否有 Sybase Open Client。
# 为防止出现冲突, 当 IQ 发现环境中有 Sybase Open Client 时, 它会将 IQ 可执行文件目录
# 追加到搜索 PATH 末尾。
#
# 在极少数情况下, 追加到 PATH 末尾会由于 PATH 长度超出最大系统长度或由于 IQ 之前的条目无效
# 或损坏而失败。如果在安装完成后 PATH 中缺少 IQ, 则在尝试重新安装之前, 请先缩短或清除当前
# PATH 然后重启。
#
# 如果要修改此安装行为, 可以取消注释并修改以下两个变量:
#     Variable_OverridePrependOrAppendToPath"true" 表示覆盖安装行为
#     "false" 表示使用安装行为
#     Variable_IQAppendPath_Prepend_IQBinDir"true" 表示在前面追加
#     "false" 表示追加到末尾
#####
### -V Variable_OverridePrependOrAppendToPath="false"
### -V Variable_IQAppendPath_Prepend_IQBinDir="true"

#####
#
# Sybase 软件资产管理许可证
#
# Sybase 数据集成套件需要 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 许可密钥。如果您尚未获得相应许可密钥,
# 请转到 SPDC (网址为 http://sybase.subscribenet.com) 获得相应许可密钥。
#
# 可指定先前部署了许可密钥的许可文件或许可服务器。
#
# -W sysamLicense.proceedWithoutLicense — 如果想要在没有许可密钥的情况下继续安装,
# 请选择此选项。

```

```

# -W sysamLicense.useExistingLicenseServer — 有效值为 "true" 或 "false"。
# 如果想要使用以前部署的许可证服务器，
# 请将此选项设置为 "true"；如果想要
# 指定许可文件， 请将此选项设置为
# "false"。

#
# -W sysamLicense.licenseFile — 指定 Sybase 软件资产管理许可文件。
#
# -W sysamLicense.licenseServerHostName — 输入许可证服务器所部署到的主机名。
#
# -W sysamLicense.licenseServerPortNumber — 输入许可证服务器端口号。如果要使用
# 缺省端口号， 请将此条目保留为空。
#

-W sysamLicense.proceedWithoutLicense=true
### -W sysamLicense.useExistingLicenseServer=false
### -W sysamLicense.licenseFile=
### -W sysamLicense.licenseServerHostName=localhost
### -W sysamLicense.licenseServerPortNumber=

#####
#
# 请选择要配置的产品版本。对于 Enterprise 和 Small Business Edition， 还需要选择用于此
# 安装的许可证类型。对于下面的 productEdition 和 licenseType 字段， 请输入下面列出的与您的
# 许可证相对应的双字母代码。
#
# sysamProductType.productEdition — 有效值包括
# "EE" — 企业版
# "SE" — 小型商业版
# "SA" — 单应用版
#
# sysamProductType.licenseType — 有效值取决于产品版本。对于企业版， 许可证类型
# 可以是
# "CP" — CPU 许可
# "DT" — CPU 开发和测试许可
# "SF" — CPU 备用许可
# "AC" — OEM CPU 许可
# "BC" — OEM 备用 CPU 许可
# "EV" — 评测许可
# "" — 未知
#
# 对于小型商业版， 许可证类型可以是
# "CH" — 芯片许可
# "DH" — 芯片开发和测试许可

```

```

# "SH" — 芯片备用许可
# "AH" — OEM 芯片许可
# "BH" — OEM 备用芯片许可
# "EV" — 评测许可
# "" — 未知
#
# 对于单应用程序版，许可证类型可以是
# "CP" — CPU 许可
# "EV" — 评测许可
# "" — 未知
#####

-W sysamProductType.productEdition="EE"
-W sysamProductType.licenseType="DT"

#####
# Sybase 软件资产管理电子邮件警告
#
# 如果要配置电子邮件警告，请设置
# -V Variable_IQSySAMEmail_AlertsYesRB=true
# -V Variable_IQSySAMEmail_AlertsNoRB=false
# 并相应地取消注释和设置其它变量。
#
# -V Variable_IQSySAMEmail_SeverityTF= 的有效值包括：
# WARNING、INFORMATIONAL 和 ERROR
#####

-V Variable_IQSySAMEmail_AlertsYesRB=false
-V Variable_IQSySAMEmail_AlertsNoRB=true
# -V Variable_IQSySAMEmail_HostTF=smtp
# -V Variable_IQSySAMEmail_PortTF=25
# -V Variable_IQSySAMEmail_SenderTF=" "
# -V Variable_IQSySAMEmail_RecipientTF=" "
# -V Variable_IQSySAMEmail_SeverityTF=" "

#####
# 通过将值设置为 "true" 或 "false"，启用/禁用要安装的功能。
#
# 合法值包括：
# true — 表示已选择安装该功能
# false — 表示未选择安装该功能
#
# 为了安装子功能，还必须选择所有父功能。
#
# 注意：如果以安静模式卸载，您需要记住这些相同的功能。
#

```

```
# 例如, 要选择“服务器:”进行安装, 请使用
# -P Server.active=true
#
#####

# "SybaseIQ" 功能
-P SybaseIQ.active="true"
  # "IQServer" 功能
  -P IQServer.active="true"
    # "IQOpenClient" 功能
    -P IQOpenClient.active="true"
  # "IQClient" 功能
  -P IQClient.active="true"
  # "IQODBC" 功能
  -P IQODBC.active="true"
# "SybaseCentral" 功能
-P SybaseCentral.active="true"
  # "SCJViewer" 功能
  -P SCJViewer.active="true"
  # "SCJPlugin" 功能 — 需要安装 SCJViewer
  -P SCJPlugin.active="true"
# "jConnect" 功能
-P jConnect.active="true"
# "SybaseSySAM" 功能
-P SybaseSySAM.active="true"
  # "NetworkLicenseServer" 功能
  -P NetworkLicenseServer.active="false"
  # "LicenseUtilities" 功能
  -P LicenseUtilities.active="true"

#####
# 请勿修改下列值。
#####
-V Variable_Silent="true"
-W InstallType.active="false"
-P copyJRE.active="true"
-P SilentUninstall.active="true"
-P copyJRE1.active="true"
-P SilentUninstall11.active="true"
-silent
```



## SilentUninstall.txt

使用此示例可查看典型 *SilentUninstall.txt* 文件中的服务器设置。客户端版本遵守相同的约定。

```
#####
#####  静默卸载程序  #####
#####

#####
#  通过将值设置为 "true" 或 "false", 启用/禁用要卸载的功能。
#
#  合法值包括:
#    true  — 表示已选择删除该功能
#    false — 表示未选择删除该功能
#
#  例如, 要选择“服务器:”进行删除, 请使用
#
#    -P Server.activeForUninstall=true
#
#####

# "SybaseIQ" 功能
-P SybaseIQ.activeForUninstall="true"
  # "IQServer" 功能
  -P IQServer.activeForUninstall="true"
    # "IQOpenClient" 功能
    -P IQOpenClient.activeForUninstall="true"
  # "IQClient" 功能
  -P IQClient.activeForUninstall="true"
  # "IQODBC" 功能
  -P IQODBC.activeForUninstall="true"
# "SybaseCentral" 功能
-P SybaseCentral.activeForUninstall="true"
  # "SCJViewer" 功能 — 删除 SCJViewer 要求同时
  # 删除 SCJPlugin
  -P SCJViewer.activeForUninstall="true"
  # "SCJPlugin" 功能
  -P SCJPlugin.activeForUninstall="true"
# "jConnect" 功能
-P jConnect.activeForUninstall="true"
# "SybaseSySAM" 功能
-P SybaseSySAM.activeForUninstall="true"
  # "NetworkLicenseServer" 功能
  -P NetworkLicenseServer.activeForUninstall="true"
  # "LicenseUtilities" 功能
  -P LicenseUtilities.activeForUninstall="true"
```

```
#####  
# 请勿修改下列值。  
#####  
-G removeExistingResponse=yesToAll  
-G removeModifiedResponse=yesToAll  
-silent
```

# SySAM 故障排除

## 关于本章

如果与 SySAM 2 相关的错误未及时得到解决，Sybase IQ 可能会停止工作。本节包括排除与 SySAM 相关的最常见错误的相关信息。

有关 SySAM 故障排除的最新信息，请参见位于 <http://www.sybase.com/products/allproductsa-z/sysam> 上的“SySAM FAQ”。

## 目录

主题	页码
<a href="#">在哪里查找与 SySAM 相关的错误</a>	104
<a href="#">SySAM 宽限模式</a>	104
<a href="#">SySAM 宽限期</a>	104
<a href="#">启用和更改电子邮件通知</a>	105
<a href="#">就与 SySAM 相关的问题致电 Sybase 技术支持</a>	105
<a href="#">许可证签出和验证</a>	107
<a href="#">诊断 SySAM 问题</a>	107

## 在哪里查找与 SySAM 相关的错误

所有与 SySAM 相关的错误都在 Sybase IQ 错误日志和 `<dbname>.iqmsg` 文件中输出。如果配置了电子邮件警告，当发生 SySAM 事件时，收件人就会收到电子邮件。

使用 `sp_iqlmconfig` 命令可以始终查看 SySAM 许可证在 Sybase IQ 中的当前状态。输出显示每个许可证的当前 SySAM 配置和状态。

如果您使用的是服务器提供服务的许可证模型，则位于日志目录中的许可证服务器调试日志将提供有关任何许可证签出问题的信息。

## SySAM 宽限模式

如果 Sybase IQ 找不到所需的许可证，只要具有宽限期，它将继续以宽限模式操作。

Sybase IQ 错误日志和 `<dbname>.iqmsg` 文件包含有关宽限期内获得的许可证的信息。如果针对警告严重级设置了电子邮件通知，就会发送有关该事件的电子邮件。有关详细信息，请参见“启用和更改电子邮件通知”。

在许可证的宽限期内，Sybase IQ 错误日志、`<dbname>.iqmsg` 文件和电子邮件中的警告会重复出现。

## SySAM 宽限期

通常，获取 30 天的宽限期可以解决与 SySAM 相关的所有问题。如果许可证是在宽限期内获得的，则 Sybase IQ 错误日志、`<dbname>.iqmsg` 文件和可选电子邮件中的条目包括宽限期到期时的日期和时间。

如果问题在宽限期内未得到解决，Sybase IQ 将禁用与许可证相对应的功能。如果宽限的许可证是 `IQ_CORE`，则 Sybase IQ 会自行关闭。

## 启用和更改电子邮件通知

可以使用 `sp_iqlmconfig` 配置电子邮件通知设置。运行不带任何参数的 `sp_iqlmconfig` 命令可查看当前的状态和配置。

要启用电子邮件通知，请设置 `smtp host`、`smtp port`、`email sender`、`email recipients` 和 `email severity` 属性。

要更改触发电子邮件的严重级，请设置电子邮件严重级属性。值为：`ERROR`、`WARNING`、`INFORMATIONAL` 和 `NONE`。

要更改电子邮件收件人列表，请将电子邮件收件人属性设置为以逗号分隔的电子邮件地址列表。电子邮件地址可以包括分发列表、寻呼机设备的电子邮件地址和能够接收 SMTP 消息的任何装置。

## 就与 SySAM 相关的问题致电 Sybase 技术支持

如果您就与 SySAM 相关的问题致电 Sybase 技术支持，请准备好以下信息：

- 位于 `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles\<servername>.stderr` 目录中的 Sybase IQ 错误日志。
- 与 IQ 数据库位于同一目录中的 `<dbname>.iqmsg` 文件
- `sp_iqlmconfig` 命令的输出（如果以宽限模式启动了 Sybase IQ）。
- `%ALLUSERSPROFILE%\SybaseIQ\logfiles\<servername>.nnn.srvlog` 中服务器日志文件的输出（如果 Sybase IQ 未启动）。
- 运行 Sybase IQ 的计算机上的 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\licenses` 目录中的许可文件。
- `SYBASE_LICENSE_FILE` 和 `LM_LICENSE_FILE` 环境变量的值（如果二者已定义）。
- `lmutil lmpath -status` 命令的输出。`lmutil` 二进制文件位于 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\bin` 目录中。
- `%SYBASE%\SYSAM-2_0\licenses` 目录中的许可证和 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\log` 目录中的许可证服务器日志文件（如果您使用的是服务器提供服务的许可证模型）。

## 许可证签出和验证

SySAM 在不同的时间检查功能许可。一些功能的许可仅在启动时进行检查；另一些功能的许可在功能添加到数据库后进行检查（例如，超过了 IQ 存储大小的阈值，创建了 Multiplex 写入器等）；还有一些功能许可由特定事件触发。

IQ\_SECURITY 许可证始终在启动期间签出。这是非常有必要的，因为需要在启动时启用 IQ\_SECURITY 功能（列加密、Kerberos 验证等）。如果您没有 IQ\_SECURITY 许可证，则 IQ\_SECURITY 签出失败可能只意味着不会在启动期间初始化安全性功能。

许可证签出

表 B-1 介绍了确定 SySAM 何时签出各种许可证的事件。

**表 B-1: 许可证签出表**

许可证	初始签出 发生时间	协调器	写入器	读取器	签出节点	每个节点 有单独的 许可证
IQ_SECURITY	数据库启动	是	是	是	所有节点	是
IQ_MPXNODE	数据库启动	永不	是	是	仅限辅助 节点	是
IQ_VLDBMGMT	用户创建第 3 个 dbspace	是	永不	永不	仅限协调器	否
IQ_LOB	用户创建/访问 LOB/CLOB 表	是	是	是	所有节点	是
IQ_CORE	数据库启动	是	是	是	所有节点	是
IQ_UDF	用户访问 UDF	是	是	是	所有节点	是

**注意** IQ\_SYSTEM\_MAIN 和另一个用户 dbspace 随服务器一起提供；第三个 dbspace 需要 IQ\_VLDGMGMT 许可证。

许可证验证

表 B-2 确定 SySAM 验证各种许可证的时间。

**表 B-2: 许可证验证表**

许可证	对启动执行 一致性检查	启用功能后对 启动执行检查	对功能访问 执行检查
IQ_SECURITY	•		•
IQ_MPXNODE		•	•
IQ_VLDBMGMT		•	•
IQ_LOB			•
IQ_CORE	•		
IQ_UDF			•

**注意** 在重新启动服务器之前，可能不会显示对许可功能的更改。在重新启动服务器之前，将保持使用签出许可证。

## 诊断 SySAM 问题

请参见下表查找特定的 SySAM 问题。

问题说明	
第 107 页的“在 Sybase IQ 安装期间找不到许可证类型”	第 110 页的“Sybase IQ 无法签出许可证和代之以宽限的许可证启动”
第 107 页的“安装程序生成有关不查找合适的许可证的警告”	第 111 页的“Sybase IQ 显示宽限的许可证，即使问题得到解决后也是如此”
第 108 页的“未安装许可证服务器的可执行文件和脚本”	第 111 页的“Sybase IQ 找不到可选功能的许可证（即使该许可证存在）”
第 108 页的“许可证服务器未启动”	第 111 页的“Sybase IQ 不以期望的版本或许可证类型启动”
第 109 页的“许可证服务器不识别许可文件”	第 112 页的“Sybase IQ 不选择正确的许可证”
第 109 页的“Sybase IQ 未启动并生成许可证签出故障错误”	

### 在 Sybase IQ 安装期间找不到许可证类型

Sybase IQ 安装程序只显示最常用的许可证类型。如果您使用的是可选许可证类型，则安装程序可能不会列出您的许可证。

### 安装程序生成有关不查找合适的许可证的警告

如果您选择服务器提供服务的许可证模型，安装程序将检查是否存在选定版本和许可证类型的许可证。如果没有合适的许可证，将显示警告消息。

如果要执行新的 Sybase IQ 安装，Sybase 将提供 30 天的宽限期以解决许可问题。完成安装后，调试许可证签出失败。有关详细信息，请参见第 110 页的“Sybase IQ 无法签出许可证和代之以宽限的许可证启动”。

可以通过在 Sybase IQ 错误日志和 `<dbname>.iqmsg` 文件中查看许可证签出消息，或者通过检查许可证本身，确定基于日期的许可证版本。有关详细信息，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》中的附录 A “许可证分析”。

可以根据版本字符串、附带的说明或 SPDC 下载链接中显示的日期确定 Sybase IQ 的发布日期。该日期也显示在发布的错误消息中。

如果向您的支持人员支付了更新发布那一天的人工费，则可以从 SPDC 下载更新的许可证。如果未向您的支持人员支付人工费，您将无权安装更新。

另请参见

- 有关 SySAM 如何使用基于日期的版本控制的说明，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》中的附录 B。
- 有关如何更新许可证，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》第 3 章“获取和使用许可证”中的“更新 Sybase 许可证”。

## 未安装许可证服务器的可执行文件和脚本

许可证服务器 (`lmgrd` 和 `SYBASE`) 的 SySAM 包装脚本和可执行文件未安装或者在 `%SYBASE%\SYSAM-2_0\bin` 目录中找不到。

缺省情况下，不选择安装许可证服务器组件。若要安装许可证服务器，请运行安装程序，选择自定义安装选项，然后选择许可证服务器组件。

或者，您也可以从 SPDC 下载独立的 SySAM 许可证服务器安装程序。

## 许可证服务器未启动

导致许可证服务器启动失败最常见的原因是服务器中没有服务器提供服务的许可证。若要启动许可证服务器，许可证目录中需要至少有一个服务器提供服务的许可证。安装新的许可证服务器时，许可证目录中没有服务器提供服务的许可证，在从 SPDC 激活许可证并将其复制到许可证目录之前许可证服务器不会启动。

其它导致许可证服务器不启动的原因如下：

- 从 SPDC 激活的许可证是非服务器提供服务的许可证。请检查许可文件。服务器提供服务的许可证始终以 `SERVER` 标头开头。如果在许可证顶部没有看到以 `SERVER` 开头的行，则表明您使用的是不与许可证服务器一起使用的非服务器提供服务的许可证。



- 如果您使用的是许可证的特定端口号，则该端口号可能已在使用中。使用 `netstat -a` 验证该端口号是否可用。如果不可用，则释放该端口或使用许可证服务器的其它端口号。
- `SERVER` 标头中记录的主机名与实际主机名不匹配。主机名记录在 `SERVER` 关键字的旁边。如果该主机名与实际主机名不匹配，请在许可文件中更正该主机名，或者将其设置为可与任何主机名一起使用的关键字 `this_host`。
- 可能激活了其它计算机的许可证副本。请检查 `SERVER` 标头中主机名旁边的主机 ID。该值必须与正在运行许可证服务器的计算机的主机 ID 相匹配。

## 许可证服务器不识别许可文件

如果许可证服务器拒绝为许可证提供服务，这可能是由于以下原因：

- 激活了其它计算机的许可证或者用不正确的主机 ID 进行了激活。请检查许可证中记录的主机 ID 和计算机的主机 ID。如果它们不匹配，则插入并重新生成具有正确主机 ID 的许可证。
- 许可证已更改。许可证中除了一些指定信息之外，其余信息皆不能更改。如果更改其它信息，许可证将被拒绝。如果许可证是通过键入打印输出的内容创建的，请验证输入许可证时是否存在错误。您也可以从 SPDC 下载已激活许可证的新副本。
- 如果平台的主机 ID 基于网络适配器标识，请验证所使用的 ID 是否与有效的 NIC 相关联。与回送适配器关联的 ID 无效。如果使用了与可移动网络适配器关联的 ID，请确保适配器已连接到计算机。

## Sybase IQ 未启动并生成许可证签出故障错误

如果 Sybase IQ 无法签出所需的许可证，它将确定是否可以宽限期模式发出该许可证。如果不能提供宽限期，许可证将不会得到许可。如果 Sybase IQ 的基本许可证 (`IQ_CORE`) 处于宽限期，并且宽限期结束时问题仍未得到解决，Sybase IQ 将无法启动。

有关详细信息，请参见该表中的 Sybase IQ 无法签出许可证和代之以宽限期的许可证启动。在宽限期内解决许可证问题的故障排除提示也适用于解决该问题。

## Sybase IQ 无法签出许可证和代之以宽限的许可证启动

请从 `%SYBASE\SYSAM-2_0 bin` 目录执行 `SySAM diag feature_name` 命令，其中 `feature_name` 是 Sybase IQ 或处于宽限模式的可选功能的 SySAM 功能名称。功能名称在 Sybase IQ 错误日志、`<dbname>.iqmsg` 文件和可选的电子邮件通知中输出。

如果 `diag` 命令显示没有要签出的许可证，这可能是由以下原因之一造成的：

- |             |   |
|-------------|---|
| 服务器提供服务的模式  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 验证许可证服务器是否在运行以及是否可从使用的计算机进行连接。使用 <code>sysam status</code> 验证是否可以访问许可证服务器。如果不能访问许可证服务器，请查看许可证服务器是否在运行。</li> <li>• 如果许可证服务器正在运行，请使用 <code>sysam status -f feature_name</code> 确定许可证服务器是否为给定功能提供许可证。如果许可证服务器没有运行，请从 SPDC 获取正确许可证。</li> <li>• 许可证服务器上的所有许可证都可能正在使用中。如果 <code>sysam status -f feature_name</code> 指示没有可用的许可证，请获取其它许可证或关闭 Sybase IQ。</li> </ul> |
| 非服务器提供服务的模式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 给定功能的许可证可能无法本地许可证目录下进行复制。请从 SPDC 获取正确的许可证并将其复制到本地许可证目录。</li> <li>• 可能已激活了其它计算机的许可证或者用不正确的主机 ID 进行了激活。请检入并重新激活具有正确主机 ID 的许可证。</li> </ul>  |
| 错误的许可证      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可用许可证可用于不同的操作系统或体系结构。请从 SPDC 为正确平台获取许可证。</li> <li>• 如果要在终端服务器环境中运行，则不能使用非服务器提供服务的许可证。请设置在终端服务器环境中使用的服务器提供服务的许可证。</li> <li>• 可用许可证可能无法获得使用此版本的 Sybase IQ 的授权。</li> <li>• 有关基于日期的版本控制的信息，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》中的附录 B “安装产品更新、EBF 和支持续订”。</li> <li>• 有关如何更新许可证的信息，请参见《Sybase 软件资产管理用户指南》第 3 章“获取和使用许可证”中的“更新 Sybase 许可证”一节。</li> </ul>                       |
| 产品版本或许可证类型  | <p>如果 <code>diag</code> 命令显示给定功能的许可证可供签出，则 Sybase IQ 无法签出许可证的原因可能是产品版本或许可证类型不符合要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果设置了版本和许可证类型配置参数，则 Sybase IQ 仅使用与这些设置匹配的许可证。</li> <li>• 运行 <code>sp_iqlmconfig</code> 查看配置值。</li> </ul>  |

- 检查许可证的 *VENDOR\_STRING* 属性以确保存在匹配的许可证。如果不存在匹配的许可证，请从 SPDC 获取合适的许可证或调整 Sybase IQ 配置。

如果 Sybase IQ 因宽限期过期而无法启动，请检查位于值的父安装目录下 *%IQDIR15%/Sysam* 目录中的 *iq.default.lmp* 文件。这些值存储在以 *PE=* 和 *LT=* 开头的两行中。只有在设置了配置的情况下才显示这些行。

有关详细信息，请参见第 111 页的“[Sybase IQ 找不到可选功能的许可证（即使该许可证存在）](#)”。

## Sybase IQ 显示宽限的许可证，即使问题得到解决后也是如此

Sybase IQ 定期执行许可证检查，许可证状态并不会立即更新。只有完成下一个心跳周期后，才进行更新。这需要几个小时的时间。

## Sybase IQ 找不到可选功能的许可证（即使该许可证存在）

执行 `sysam diag feature_name` 可确保可选功能的许可证存在并且可以从运行 Sybase IQ 的计算机中签出该许可证。如果功能存在，但无法从 Sybase IQ 签出，可能是因为以下缘故：

- 可选功能针对不同的版本。
- 活动或备用标志与基本 Sybase IQ 和可选功能不匹配。

执行 `sp_iqlmconfig` 可确定版本以及活动和备用配置值。版本以及活动和备用值显示在“属性名/属性值”表中。版本值显示在 *PE* 行中，活动和备用值显示在 *AS* 行中。

比较 Sybase IQ 的 *PE* 和 *LT* 的值，二者在可选功能许可证的 *VENDOR\_STRING* 和 *ISSUER* 字段中记录的值相同。如果这些值不匹配，请致电技术支持。

## Sybase IQ 不以期望的版本或许可证类型启动

如果未设置版本和许可证类型配置参数，Sybase IQ 将使用第一个可用的 *IQ\_CORE* 许可证。如果您拥有多个不同版本和许可证类型的 *IQ\_CORE* 许可证，则第一个可用的许可证取决于诸多因素，例如许可文件目录的排序顺序、许可证服务器上的可用许可证等。

因为无法保证版本和许可证类型，Sybase 建议您设置版本和许可证类型配置参数。设置完这些参数后，就可以确保 Sybase IQ 以该配置启动。如果匹配的许可证不可用，Sybase IQ 将在宽限期内启动（如果可能）以允许您解决许可问题。

## Sybase IQ 不选择正确的许可证

当 Sybase IQ 查找许可证时，它也在以下位置执行相同操作：

- Windows 平台注册表中任何保存的值或 UNIX 平台上的 *.flexlmrc* 文件。使用 `lmpath -status` 可查看保存的值。
- 为 `SYBASE_LICENSE_FILE` 和 `LM_LICENSE_FILE` 环境变量设置的值。
- `SYSAM-2_0` 目录下许可证目录中的所有许可文件（具有 *.lic* 扩展名的所有文件）。
- 将以指定的顺序搜索所有上述位置，直到找到合适的许可证为止。指定目录后，该目录中的许可文件将以目录排序顺序进行装载。
- 使用了与功能名称、版本和许可证类型过滤器匹配的许可证。该许可证也许不是您希望使用的许可证。请调整上述位置进行控制。

# 索引

## A

- Adaptive Server Enterprise
  - 从其中插入数据 88
- AUTOSTOP 参数 87
- 安装
  - 安装许可证服务器 18
  - 从早期版本升级 4
  - 规划 4
  - 介质 3
  - 首次安装 4
  - 运行安装程序 18, 25
- 安装程序
  - 许可证服务器安装 18
  - 运行 18, 25
  - 运行客户端安装 37
- 安装后任务
  - 服务器 26
- 安装目录
  - 父安装目录变量 23
  - 服务器 22
  - IQ 安装目录变量 24

## B

- BLANK PADDING
  - 迁移 56
- 版式
  - 文档 xi
- 保留大小
  - 在迁移期间指定 48
- 保留字 57
- 备份数据库
  - 过程 78
  - 升级后 78
- 本地存储
  - 移动 65

## 变量

- 父安装目录 23
- IQ 安装目录 24

## 表

- 无效的名称 56
- 样本数据库 30
- 找不到 57

## 标准

- 第 508 节合规性 xii

## C

- Catalog 高速缓存 50
- COMMLINKS 参数 87
- 参数
  - iqlsunload 53
  - iqunload 47
  - iqunload 实用程序 47
- 操作系统修补程序
  - 查看预安装任务 7
- 查找 SySAM 错误 104
- 产品版本 22
- 产品手册 ix
- 重装 53
- 触发器
  - 迁移错误 57
- 初始化文件
  - 创建 88
- 磁盘空间
  - 必需 5
- 磁盘空间和内存
  - 查看预安装任务 7
- 从早期版本升级
  - 规划 4
  - 迁移 40
- 存储过程 57

## D

- DBF 参数 87
- DbSPACE
  - 磁盘空间 6
  - 临时 44
  - 逻辑名 44
  - 迁移 44
  - 文件 44
- DbSPACE大小
  - 在迁移期间指定 48
- DbSPACE, 缺省 44
- DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 语句
  - 迁移 57
- DEFAULT\_DBSPACE 选项 44
- 大模式
  - iqunload 52
- DSEdit 88
- 单应用版 (SA)
  - 许可证 14
  - 许可证设置的限制 14
- 第 508 节
  - 合规性 xii
- 端口号 (授权) 16
- 对象名
  - 无效 57

## E

- EBF x
- ENG 参数 87

## F

- fin\_code
  - 名称更改 30
- fin\_data
  - 名称更改 30
- FLEXNET
  - 实用程序 15
  - 下载页 15
- FLEXnet Licensing 最终用户指南 14

- FP 索引 56
- 防火墙 89
- 非服务器提供服务的许可证 15, 16, 17
- 非强制约束 56
- 服务器
  - 停止 33
  - 找不到 51
- 服务器安装
  - 安装服务器组件 25
  - 安装后任务 26
  - 安装目录 22
  - 插件兼容性 23
  - 父安装目录 23
  - 父目录变量 23
  - 服务器组件 22
  - 概述 22
  - IQ 目录变量 24
  - 宽限模式 26
  - 前提条件 22
  - 缺省安装目录 22
  - Sybase IQ 安装目录 24
- 服务器安装选项 6
- 服务器对象
  - 添加 88
- 服务器配置文件 80
- 服务器提供服务的 15
- 服务器提供服务的许可证 15, 17
- 服务器组件
  - jConnect 23
  - ODBC 22
  - Sybase Central 22
  - Sybase IQ 服务器 22
  - Sybase IQ 客户端 22
  - SySAM 23
  - 网络许可证服务器 23
  - 许可实用程序 23

## G

- Getting Started CD ix
- 概述
  - 服务器安装 22
  - 客户端安装 35

- 高速缓存大小 50
- 更改硬件平台 41
- 更新
  - 配置文件 77
- 共享内存 88
- 工作流程
  - 安装和迁移 4
  - Multiplex 数据库迁移 63
  - Simplex 数据库迁移 59
  - 升级安装 4
  - 首次安装 4
- 故障排除
  - SySAM 103
- 管理员特权
  - 作为 Windows 服务授予 IQ 82
- 规划安装 4

## H

- 函数
  - 迁移 57
- 合规性
  - 第 508 节 xii
- 环境变量
  - 提取目录 53

## I

- iAnywhere JDBC 驱动程序 83
- INOUT 参数 57
- interfaces 文件
  - 添加条目 88
- IQ 本地存储
  - 迁移 65
- IQ 代理 95
- IQ main 存储
  - 文件名 48
- iq\_main dbspace 44
- IQ\_SYSTEM\_MAIN
  - 在原始设备上 48
- IQ\_SYSTEM\_MAIN 存储
  - 大小 48

- IQ\_SYSTEM\_MAIN dbspace 44
- IQ\_SYSTEM\_TEMP dbspace 44
- iqdemo 数据库
  - 表名 30
- iqlsunload
  - 参数 53
  - 关于 53
  - 迁移实用程序 53
  - 权限 55
  - 用法 54
  - 语法 53
  - 运行 53
- iqlsunload 实用程序
  - 关于 53
- iqunload 42
  - 参数 47
  - 非常大的模式 52
  - 记录错误 50
  - 了解 46
  - 排除连接故障 51
  - 迁移 42
  - schema 卸载模式 43
  - 使用大模式 52
  - 数据库迁移模式 43
  - 用法 49
  - 语法 46
- iqunload 记录 50
- iqunload 实用程序
  - 关于 42
- ISQL
  - 连接 88

## J

- jConnect
  - 服务器组件 23
  - 客户端组件 36
- jConnect 驱动程序 83
- JDBC
  - 配置连接 88
- 记录
  - 额外 50

## 索引

- 技术支持 xii
  - SySAM 问题 105
- 加密数据库 50
- 交换空间 7
  - 预安装任务 7
  - 增加 7
- 仅卸载模式 49

## K

- 客户端安装
  - 典型安装 36
  - 父安装目录 36
  - 概述 35
  - 客户端组件 36
  - 前提条件 35
  - Sybase IQ 安装目录 36
  - 示例目录 36
  - 演示数据库 36
  - 运行安装程序 37
- 客户端组件 36
  - 安装 35
  - jConnect 36
  - ODBC 36
  - Sybase Central 36
  - Sybase IQ 客户端 36
- 空白用户 55
- 空用户名 55
- 口令
  - 保护 80
- 宽表
  - 迁移 50
- 宽限模式 26
- 宽限模式, SySAM 104, 105

## L

- 连接
  - 迁移 57
  - 使用 OLE DB 88
  - 限制 42

- 连接参数 87
- 连接索引
  - 迁移 56

## M

- Main 存储
  - 保留大小 48
  - 大小 48
  - 文件名 48
- Main 高速缓存 50
- ms\_filename 参数 48
- ms\_reserve 参数 48
- ms\_size 参数 48
- Multiplex
  - 本地存储 65
- Multiplex 数据库迁移
  - 工作流程 63
- MySybase
  - 创建个性化视图 x
  - EBF x
- 美国《联邦残疾人就业教育法案》  
第 508 节 xii
- 名称
  - 无效 57
- 命名管道
  - Sybase IQ 使用 89
- 模式 53
  - iqunload 52
- 模式卸载
  - iqunload 43
- 模式重装
  - 迁移 44
- 目录服务编辑器 88

## N

- new\_startline 参数 47, 50
- 内存
  - 必需 5



**O**

- ODBC
  - 驱动程序管理器 85
- ODBC 数据源
  - 创建 86
- odbc.ini 文件 87
- OLE DB 提供程序 88
- Open Client
  - 连接自 88
- OUT 参数 57

**P**

- PWD 参数 87
- 排版
  - 约定 xii
- 配置参数
  - 由 **start\_asiq** 设置 33
- 配置文件 80
  - 安全性 80
- 评测版
  - 评测期 3
- 评测期 3
- 平台
  - 更改 5, 41
- 平台, 支持 2

**Q**

- 启动参数
  - 必需 33
- 启动开关
  - 迁移 47
- 迁移
  - BLANK PADDING 56
  - 本地存储 65
  - 不支持的对象 56
  - 触发器 57
  - 从早期版本升级 40
  - 错误, 避免 56
  - 对 IQ\_SYSTEM\_MAIN 使用原始设备 48
  - FP 索引 56

- 非强约束 56
- 概述 40
- 更改硬件平台 41
- 函数 57
- 记录 50
- 连接索引 56
- 模式重装 44
- 迁移实用程序 42
- Simplex 数据库 59
- 设置页大小 47
- 视图 57
- 数据存储更改 44
- 索引 56
- 提取目录 53
- 文件更改 46
- 无效的 SQL 语法 57
- 约束 56
- 迁移 Simplex 数据库 59
  - 任务摘要 59
- 迁移实用程序
  - iqlsunload 53
  - iqunload 42
- 迁移数据
  - 从 32 位到 64 位 39, 41
  - 从 Sybase IQ 早期版本 39, 41
  - 从一个平台到另一个平台 39, 41
- 迁移数据库
  - 过程 44
  - Multiplex 63
  - Simplex 59
  - 选项更改 44
- 驱动程序 83
- 权限
  - iqlsunload 55
- 缺省安装目录 22

**R**

- readme.txt 文件 95
- 认证
  - 文档
    - 已更新 x
- 若要验证许可证 26

## S

- sales\_order
  - 名称更改 30
- Simplex 迁移
  - 数据库验证 (sp\_iqcheckdb) 59
- Simplex 数据库迁移 59
  - 工作流程 59
  - 任务摘要 59
- Small Business Edition (SE)
  - 许可证 13
  - 许可证设置的限制 13
- sp\_iq\_process\_login 过程 51
- sp\_iq\_process\_post\_login 过程 51
- sp\_iqcheckdb 59
  - 验证升级后的数据库 62, 74
  - 验证数据库 70
- sp\_iqlmconfig
  - 验证许可证 26
- Sybase Central
  - 设置 95
  - 要求 95
- Sybase 产品下载中心 (SPDC) 12
- Sybase IQ
  - 产品版本 2, 22
  - 和 TCP/IP 89
  - 启动 32
  - 停止 33
  - 支持的平台 2
  - 支持的协议 89
- Sybase IQ 服务
  - 授予管理员特权 82
- SyBooks CD ix
- SySAM
  - 查找错误 104
  - 非服务器提供服务的许可证 16
  - 服务器提供服务的许可证 17
  - 概述 12
  - 故障排除 103
  - 可用许可证 12
  - 宽限模式 104, 105
  - Sybase SySAM 服务器组件 23
  - SySAM 文档 14
  - 生成许可证 16
    - 生成许可证之前的步骤 14
    - 网络许可实用程序 23
    - 网络许可证服务器 23
    - 许可密钥 22
    - 诊断问题 107
    - 致电技术支持 105
- SySAM 服务器组件 23
- SySAM 文档
  - FLEXnet Licensing 最终用户指南 14
  - 快速入门指南 14
  - 用户指南 14
- SySAM 许可证
  - 单应用版 (SA) 14
  - 端口号 16
  - FLEXNET 命令 15
  - FLEXNET 实用程序 15
  - 企业版 12
  - Small Business Edition (SE) 13
  - 许可证模型 15
  - 演示版/评测版 14
  - 主机 ID 和网络适配器 15
  - 主机 ID (获取) 15
  - 主机名 16
  - 设置服务器配置 80
  - 生成 16, 17
  - 生成许可证 16
  - 升级后
    - 更新配置文件 77
  - 升级数据库 44
  - 事件日志
    - 取消条目 81
  - 示例
    - 目录 36
  - 视图
    - MySybase, 创建个性化 x
    - 无效 50, 57
  - 实用程序
    - 卸载 42, 53
  - 实用程序
    - 迁移 42
    - start\_asiq 32
  - 实用程序数据库 41

- 首次安装
    - 规划安装 4
  - 授权 16, 17
    - 端口号 16
    - FLEXNET 命令 15
    - FLEXNET 实用程序 15
    - 概述 12
    - 可用许可证 12
    - Sybase 产品下载中心 12
    - Sybase 软件资产管理 23
    - SySAM 服务器组件 23
    - SySAM 文档 14
    - 生成许可证之前的步骤 14
    - 网络许可证服务器 23
    - 许可密钥 22
    - 许可实用程序 23
    - 许可证模型 15
    - 主机 ID 和网络适配器 15
    - 主机 ID (获取) 15
    - 主机名 16
  - 授权版本 3
  - 授权要求
    - 评测版 3
    - SySAM 3
    - 授权版本 3
    - 一般要求 3
  - 数据存储更改
    - 迁移 44
  - 数据库
    - 备份 78
    - 加密 50
    - 连接参数 87
    - 迁移 44
    - 升级 53
    - 示例 xii
    - 无效的名称 56
    - 验证 62, 70, 74
    - 自动启动 51
  - 数据库模式
    - 卸载 53
  - 数据库迁移
    - iqunload 43
  - 数据库选项
    - 迁移 44
  - 数据迁移
    - 提取目录 53
  - 数据源
    - 设置 86
  - 索引
    - 单字节 FP 56
    - 迁移 56
- T**
- TCP/IP
    - 调整 Sybase IQ 性能 89
    - 和 Sybase IQ 89
  - Transact-SQL 外部连接 57
  - 特权
    - 管理员 82
  - 提取目录 53
  - 添加 IQ 作为 Windows 服务 81
  - 添加服务实用程序 80, 81
  - 添加启动开关 47
- U**
- UID 参数 87
- W**
- Windows 服务
    - 添加 IQ 81
    - 添加 Sybase IQ 服务器 80
  - 外部连接
    - Transact-SQL 57
  - 网络适配器和主机 ID 15
  - 网络许可证服务器 23
  - 维护
    - 软件 x
    - 维护, 产品 x
  - 文档
    - CD 上 ix
    - 联机 ix

## 索引

- 认证 x
- SQL Anywhere viii
- Sybase IQ vii
- 易用特点 xii
- 约定 xi, xii
- 文件
  - 升级后 44
- 文件 ID 44
- 文件更改
  - 迁移 46
- 文件数据源 87

## X

- 协议
  - 支持 89
- 卸载实用程序
  - 关于 42
- 许可密钥
  - 服务器安装 22
- 许可实用程序 23
- 许可证服务器
  - 安装 18
  - 启动 19
  - reread 命令 19
  - status 命令 19
- 许可证模型 15
  - 非服务器提供服务的 15

## Y

- 演示版/评测版
  - 许可证 14
- 演示数据库
  - 名称更改 30
  - 目录位置 36
  - 所有者 30
- 验证数据库
  - 过程 62, 70, 74
  - 升级后 62, 74
  - 升级前 70

- 验证许可证 26
- 样本数据库 xii
  - 名称更改 30
  - 所有者 30
- 要求
  - 磁盘空间 5
  - 内存 5
- 页大小
  - 迁移的数据库 47
- 易用性
  - 文档 xii
- 硬件平台
  - 更改 5, 41
- 用法
  - iqlsunload 54
  - iqunload 49
- 用户
  - 空白 55
  - 无效的名称 56
- 用户名
  - 空 55
- 预安装 7
- 预安装任务 7
  - 操作系统修补程序 7
  - 可用磁盘空间和内存 7
  - 增加交换空间 7
- 语法
  - iqlsunload 53
  - iqunload 46
  - 文档约定 xi
  - 无效的 SQL 语法 57
- 原始设备
  - 在迁移期间指定 48
- 约定
  - 排版 xii
  - 文档 xi, xii
  - 语法 xi
- 约束
  - 非强制 56
  - 迁移 56

**Z**

- 诊断 SySAM 问题 107
- 支持, 技术 xii
- 主机 ID 和网络适配器 15
- 主机 ID (授权) 15
- 主机名 (授权) 16
- 自动启动数据库 51
- 组件
  - 认证 x

