



DB-Library™/C リファレンス・マニュアル

## **Open Client™**

15.7

ドキュメント ID : DC32605-01-01-1570-01

改訂 : 2012 年 4 月

Copyright © 2012 by Sybase, Inc. All rights reserved.

このマニュアルは Sybase ソフトウェアの付属マニュアルであり、新しいマニュアルまたはテクニカル・ノートで特に示されないかぎり、後続のリリースにも付属します。このマニュアルの内容は予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されているソフトウェアはライセンス契約に基づいて提供されるものであり、無断で使用することはできません。

削除このマニュアルの内容を弊社の書面による事前許可を得ずに、電子的、機械的、手作業、光学的、またはその他のいかなる手段によっても、複製、転載、翻訳することを禁じます。

Sybase の商標は、the Sybase trademarks page (<http://www.sybase.com/detail?id=1011207>) で確認できます。Sybase およびこのリストに掲載されている商標は、米国法人 Sybase, Inc. の商標です。® は、米国における登録商標であることを示します。

このマニュアルに記載されている SAP、その他の SAP 製品、サービス、および関連するロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP AG の商標または登録商標です。

Java および Java 関連の商標は、米国およびその他の国における Oracle およびその関連会社の商標または登録商標です。

Unicode と Unicode のロゴは、Unicode, Inc. の登録商標です。

このマニュアルに記載されている上記以外の社名および製品名は、当該各社の商標または登録商標の場合があります。

Use, duplication, or disclosure by the government is subject to the restrictions set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of DFARS 52.227-7013 for the DOD and as set forth in FAR 52.227-19(a)-(d) for civilian agencies.

Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568.

# 目次

はじめに..... xix

<b>第 1 章</b>	<b>DB-Library の概要</b> .....	<b>1</b>
	クライアント／サーバ・アーキテクチャ .....	1
	クライアントのタイプ .....	2
	サーバのタイプ .....	2
	Open Client および Open Server 製品 .....	3
	Open Client .....	4
	Open Server .....	4
	Open Client ライブラリ .....	4
	DB-Library/C の内容 .....	5
	Embedded SQL とライブラリ・アプローチの比較 .....	5
	サーバとの通信のためのデータ構造体 .....	6
	DB-Library/C のプログラミング .....	7
	DB-Library/C のデータ型 .....	13
	DB-Library/C のルーチン .....	13
	初期化 .....	14
	コマンドの処理 .....	16
	結果の処理 .....	18
	メッセージとエラーの処理 .....	25
	情報の検索 .....	27
	ブラウズ・モード .....	29
	text と image の処理 .....	31
	データ型変換 .....	33
	プロセス制御フロー .....	33
	リモート・プロシージャ・コールの処理 .....	34
	レジスタード・プロシージャ・コールの処理 .....	35
	ゲートウェイ・パススルー・ルーチン .....	38
	datetime と money .....	38
	終了処理 .....	39
	機密保護のサポート .....	39
	その他のルーチン .....	40
	2 フェーズ・コミット・サービス・ライブラリ .....	41
	DB-Library 版 MIT Kerberos .....	41
	サンプル・プログラム .....	42

---

<b>第 2 章</b>	<b>ルーチン</b> .....	<b>43</b>
	db12hour .....	52
	dbadata .....	54
	dbadlen .....	56
	dbaltbind .....	58
	dbaltbind_ps .....	64
	dbaltcolid .....	70
	dbaltlen .....	71
	dbaltop .....	72
	dbalttype .....	73
	dbaltutype .....	74
	dbanullbind .....	75
	dbbind .....	76
	dbbind_ps .....	81
	dbbufsize .....	87
	dbbylist .....	87
	dbcancel .....	89
	dbcquery .....	90
	dbchange .....	91
	dbcharsetconv .....	92
	dbcclose .....	92
	dbclrbuf .....	93
	dbclropt .....	94
	dbcmd .....	96
	DBCMDROW .....	98
	dbcdbrowse .....	99
	dbcdbllen .....	100
	dbcdblname .....	101
	dbcdblsource .....	102
	dbcdbltype .....	104
	dbcdbltypeinfo .....	105
	dbcdblotype .....	106
	dbconvert .....	108
	dbconvert_ps .....	112
	DBCOUNT .....	118
	DBCURCMD .....	120
	DBCURROW .....	120
	dbcursor .....	121
	dbcursorbind .....	123
	dbcursorclose .....	125
	dbcursorcolinfo .....	126
	dbcursorfetch .....	127
	dbcursorinfo .....	130
	dbcursoropen .....	130

dbdata .....	134
dbdate4cmp .....	136
dbdate4zero .....	136
dbdatechar .....	137
dbdatecmp .....	138
dbdatecrack .....	139
dbdatename .....	142
dbdateorder .....	144
dbdatepart .....	145
dbdatezero .....	146
dbdatlen .....	147
dbdayname .....	149
DBDEAD .....	150
dberrhandle .....	150
dbexit .....	156
dbfcmd .....	156
DBFIRSTROW .....	160
dbfree_xlate .....	161
dbfreebuf .....	162
dbfreeequal .....	163
dbfreesort .....	164
dbgetchar .....	165
dbgetcharset .....	166
dbgetloginfo .....	167
dbgetusername .....	169
dbgetmaxprocs .....	170
dbgetnatlang .....	170
dbgettoff .....	171
dbgetpacket .....	173
dbgetrow .....	174
DBGETTIME .....	176
dbgetuserdata .....	177
dbhasretstat .....	177
dbinit .....	180
DBIORDESC .....	180
DBIOWDESC .....	181
DBISAVAIL .....	183
dbisopt .....	183
DBLASTROW .....	184
dbload_xlate .....	185
dbloadsort .....	187
dblogin .....	188
dbloginfree .....	189
dbmny4add .....	190

dbmny4cmp.....	191
dbmny4copy.....	192
dbmny4divide.....	193
dbmny4minus.....	194
dbmny4mul.....	195
dbmny4sub.....	196
dbmny4zero.....	197
dbmnyadd.....	197
dbmnycmp.....	198
dbmnycopy.....	199
dbmnydec.....	200
dbmnydivide.....	201
dbmnydown.....	202
dbmnyinc.....	203
dbmnyinit.....	204
dbmnymaxneg.....	206
dbmnymaxpos.....	207
dbmnyminus.....	208
dbmnymul.....	209
dbmnyndigit.....	210
dbmnyyscale.....	216
dbmnysub.....	218
dbmnyzero.....	219
dbmonthname.....	219
DBMORECMDS.....	221
dbmoretext.....	221
dbmsghandle.....	222
dbname.....	228
dbnextrow.....	228
dbnpcreate.....	231
dbnpdefine.....	233
dbnullbind.....	236
dbnumalts.....	237
dbnumcols.....	237
dbnumcompute.....	239
DBNUMORDERS.....	239
dbnumrets.....	240
dbopen.....	242
dbordercol.....	246
dbpoll.....	246
dbprhead.....	253
dbprrow.....	253
dbprtype.....	254
dbqual.....	256

DBRBUF .....	260
dbreadpage .....	261
dbreadtext .....	263
dbrectos .....	265
dbrecvpassthru .....	266
dbregdrop .....	268
dbregexec .....	269
dbreghandle .....	272
dbreginit .....	277
dbreglist .....	279
dbregnowatch .....	280
dbregparam .....	281
dbregwatch .....	286
dbregwatchlist .....	291
dbresults .....	292
dbretdata .....	296
dbretlen .....	300
dbretname .....	302
dbretstatus .....	304
dbrettype .....	305
DBROWS .....	308
DBROWTYPE .....	309
dbrpcinit .....	309
dbrpcparam .....	311
dbrpcsend .....	314
dbrpwclr .....	315
dbrpwset .....	316
dbsafestr .....	318
dbsechandle .....	319
dbsendpassthru .....	323
dbservcharset .....	326
dbsetavail .....	327
dbsetbusy .....	327
dbsetconnect .....	330
dbsetdefcharset .....	332
dbsetdeflang .....	333
dbsetidle .....	333
dbsetifile .....	334
dbsetinterrupt .....	335
DBSETLAPP .....	340
DBSETLCHARSET .....	340
DBSETLENCRYPT .....	341
DBSETLHOST .....	343
DBSETLMUTUALAUTH .....	343

DBSETLNATLANG .....	344
DBSETLNETWORKAUTH .....	345
dbsetloginfo .....	345
dbsetlogintime .....	348
DBSETLPACKET .....	349
DBSETLPWD .....	350
DBSETLSERVERPRINCIPAL .....	351
DBSETLUSER .....	352
dbsetmaxprocs .....	352
dbsetnull .....	353
dbsetopt .....	356
dbsetrow .....	357
dbsettime .....	360
dbsetuserdata .....	361
dbsetversion .....	364
dbspid .....	365
dbspr1row .....	366
dbspr1rowlen .....	368
dbsprhead .....	369
dbsprline .....	371
dbsqlxec .....	372
dbsqlok .....	374
dbsqlsend .....	380
dbstrbuild .....	381
dbstrcmp .....	383
dbstrcpy .....	385
dbstrlen .....	387
dbstrsort .....	388
dbtabbrowse .....	390
dbtabcount .....	391
dbtabname .....	392
dbtabsource .....	394
DBTDS .....	395
dbtextsize .....	396
dbtsnewlen .....	396
dbtsnewval .....	397
dbtspu .....	398
dbtxptr .....	400
dbtxtimestamp .....	401
dbtxtsnewval .....	403
dbtxtspu .....	404
dbuse .....	405
dbvarylen .....	406
dbversion .....	407



	dbwillconvert .....	407
	dbwritepage.....	409
	dbwritetext.....	410
	dbxlate.....	416
	エラー .....	418
	オプション .....	436
	データ型.....	443
<b>第 3 章</b>	<b>バルク・コピー・ルーチン .....</b>	<b>447</b>
	バルク・コピーの概要 .....	447
	データベースへのデータの転送 .....	447
	データベースからフラット・ファイルへのデータの転送 .....	449
	バルク・コピー・ルーチンのリスト.....	450
	bcp_batch.....	451
	bcp_bind.....	453
	bcp_colfmt.....	457
	bcp_colfmt_ps .....	461
	bcp_collen .....	466
	bcp_colptr.....	467
	bcp_columns .....	468
	bcp_control.....	469
	bcp_done .....	472
	bcp_exec.....	473
	bcp_getl.....	474
	bcp_init.....	475
	bcp_moretext .....	478
	bcp_options.....	481
	bcp_readfmt .....	482
	bcp_sendrow .....	483
	BCP_SETL.....	484
	bcp_setxlate .....	485
	bcp_writfmt.....	486
<b>第 4 章</b>	<b>2 フェーズ・コミット・サービス.....</b>	<b>489</b>
	分散トランザクションのプログラミング .....	489
	コミット・サービスとアプリケーション・プログラム.....	490
	probe プロセス.....	492
	2 フェーズ・コミット・ルーチン .....	492
	コミット・サーバの指定.....	494
	2 フェーズ・コミットのサンプル・プログラム .....	495
	プログラム注意事項.....	501
	プログラム注意事項 1 .....	501
	プログラム注意事項 2 .....	501

---

プログラム注意事項 3 .....	501
プログラム注意事項 4 .....	501
プログラム注意事項 5 .....	503
プログラム注意事項 6 .....	503
プログラム注意事項 7 .....	504
プログラム注意事項 8 .....	505
abort_xact .....	505
build_xact_string .....	505
close_commit .....	507
commit_xact .....	507
open_commit .....	508
remove_xact .....	509
scan_xact .....	509
start_xact .....	510
stat_xact .....	511
<b>付録 A</b>	
<b>カーソル .....</b>	<b>513</b>
カーソルの概要 .....	513
DB-Library カーソルの機能 .....	513
DB-Library カーソルとブラウザ・モードの相違 .....	514
DB-Library カーソルと Client-Library カーソルの相異 .....	514
変更に対する感度 .....	515
静的カーソル .....	516
キーセット駆動型カーソル .....	516
動的カーソル .....	517
同時実行制御 .....	517
DB-Library カーソル関数 .....	519
ロックの保持 .....	519
DB-Library カーソルが使用するストアド・プロシージャ .....	520
<b>付録 B</b>	
<b>DB-Library エラー・メッセージ .....</b>	<b>521</b>
20001 .....	521
20002 .....	521
20003 .....	522
20004 .....	522
20005 .....	522
20006 .....	523
20008 .....	523
20009 .....	523
20010 .....	524
20011 .....	524
20012 .....	524
20013 .....	525

20014 .....	525
20015 .....	525
20016 .....	526
20017 .....	526
20018 .....	526
20019 .....	527
20020 .....	527
20021 .....	527
20022 .....	528
20023 .....	528
20024 .....	528
20025 .....	529
20026 .....	529
20027 .....	529
20028 .....	530
20029 .....	530
20030 .....	530
20031 .....	531
20033 .....	531
20034 .....	531
20035 .....	532
20036 .....	532
20037 .....	532
20038 .....	533
20039 .....	533
20040 .....	533
20041 .....	534
20042 .....	534
20043 .....	534
20044 .....	535
20045 .....	535
20046 .....	535
20047 .....	536
20048 .....	536
20049 .....	536
20050 .....	537
20051 .....	537
20052 .....	537
20053 .....	538
20054 .....	538
20055 .....	538
20056 .....	539
20060 .....	539
20061 .....	539

20062 .....	540
20063 .....	540
20064 .....	540
20065 .....	541
20066 .....	541
20067 .....	541
20068 .....	542
20069 .....	542
20070 .....	542
20071 .....	543
20072 .....	543
20073 .....	543
20074 .....	544
20075 .....	544
20076 .....	544
20077 .....	545
20078 .....	545
20079 .....	545
20080 .....	546
20081 .....	546
20082 .....	546
20083 .....	547
20084 .....	547
20085 .....	547
20086 .....	548
20087 .....	548
20088 .....	548
20091 .....	549
20092 .....	549
20093 .....	549
20094 .....	550
20095 .....	550
20096 .....	550
20097 .....	551
20098 .....	551
20099 .....	551
20100 .....	552
20101 .....	552
20102 .....	552
20103 .....	553
20104 .....	553
20105 .....	553
20106 .....	554
20107 .....	554

---

20108 .....	554
20109 .....	555
20110 .....	555
20111 .....	555
20112 .....	556
20113 .....	556
20114 .....	556
20115 .....	557
20116 .....	557
20117 .....	557
20118 .....	558
20119 .....	558
20120 .....	558
20121 .....	559
20122 .....	559
20123 .....	559
20124 .....	560
20125 .....	560
20126 .....	560
20127 .....	561
20128 .....	561
20129 .....	561
20130 .....	562
20131 .....	562
20132 .....	562
20133 .....	563
20134 .....	563
20135 .....	563
20136 .....	564
20137 .....	564
20138 .....	564
20139 .....	565
20140 .....	565
20141 .....	565
20142 .....	566
20143 .....	566
20144 .....	566
20145 .....	567
20146 .....	567
20147 .....	567
20148 .....	568
20149 .....	568
20150 .....	568
20151 .....	569

20152 .....	569
20153 .....	569
20154 .....	570
20155 .....	570
20156 .....	570
20157 .....	571
20158 .....	571
20159 .....	571
20160 .....	572
20161 .....	572
20162 .....	572
20163 .....	573
20164 .....	573
20165 .....	573
20166 .....	574
20167 .....	574
20168 .....	574
20169 .....	575
20170 .....	575
20171 .....	575
20172 .....	576
20173 .....	576
20174 .....	576
20175 .....	577
20176 .....	577
20177 .....	577
20178 .....	578
20179 .....	578
20180 .....	578
20181 .....	579
20182 .....	579
20183 .....	579
20184 .....	580
20185 .....	580
20186 .....	580
20187 .....	581
20188 .....	581
20189 .....	581
20190 .....	582
20191 .....	582
20192 .....	582
20193 .....	583
20194 .....	583
20195 .....	583

---

20196 .....	584
20197 .....	584
20198 .....	584
20199 .....	585
20200 .....	585
20201 .....	585
20202 .....	586
20203 .....	586
20204 .....	586
20205 .....	587
20206 .....	587
20207 .....	587
20208 .....	588
20209 .....	588
20210 .....	588
20211 .....	589
20212 .....	589
20213 .....	589
20214 .....	590
20215 .....	590
20216 .....	590
20217 .....	591
20218 .....	591
20219 .....	591
20220 .....	592
20221 .....	592
20222 .....	592
20223 .....	593
20224 .....	593
20225 .....	593
20226 .....	594
20227 .....	594
20228 .....	594
20229 .....	595
20230 .....	595
20231 .....	595
20232 .....	596
20233 .....	596
20234 .....	596
20235 .....	597
20236 .....	597
20237 .....	597
20238 .....	598
20239 .....	598

20240 .....	598
20241 .....	599
20242 .....	599
20243 .....	599
20244 .....	600
20245 .....	600
20246 .....	600
20247 .....	601
20248 .....	601
20249 .....	601
20250 .....	602
20251 .....	602
20252 .....	602
20253 .....	603
20254 .....	603
20255 .....	603
20256 .....	604
20257 .....	604
20258 .....	604
20259 .....	605
20260 .....	605
20261 .....	605
20262 .....	606
20263 .....	606
20264 .....	606
20265 .....	607
20266 .....	607
20267 .....	607
20268 .....	608
20269 .....	608
20270 .....	608
20271 .....	609
20272 .....	609
20273 .....	609
20274 .....	610
20275 .....	610
20276 .....	610
20277 .....	611
20278 .....	611
20279 .....	611
20280 .....	612
20282 .....	612
20283 .....	612
20284 .....	613



---

20285 .....	613
20286 .....	613
20287 .....	614
20288 .....	614
20289 .....	614
20290 .....	615
20291 .....	615
20292 .....	615
20293 .....	616
20294 .....	616
20295 .....	616
20296 .....	617
20297 .....	617
20298 .....	617
20299 .....	618
20300 .....	618
20301 .....	618
20302 .....	619
<b>索引.....</b>	<b>621</b>



# はじめに

このマニュアルは、DB-Library™ の C バージョンのリファレンス情報について説明しています。

## 対象読者

このマニュアルは、DB-Library アプリケーションを作成するプログラマ向けのリファレンス・マニュアルです。このマニュアルは、C プログラミング言語に精通したアプリケーション・プログラマを対象としています。

## このマニュアルの内容

このマニュアルには、以下の章があります。

- 「[第 1 章 DB-Library の概要](#)」では、DB-Library の概要について説明します。
- 「[第 2 章 ルーチン](#)」では、指定できるパラメータや戻り値など、個々の DB-Library ルーチンに固有の情報について説明します。
- 「[第 3 章 バルク・コピー・ルーチン](#)」では、バルク・コピーの概要および個々のバルク・コピー・ルーチンに固有の情報について説明します。
- 「[第 4 章 2 フェーズ・コミット・サービス](#)」では、2 フェーズ・コミット・サービスの概要および個々の 2 フェーズ・コミット・サービス・ルーチンに固有の情報について説明します。
- 「[付録 A カーソル](#)」では、DB-Library のカーソル・ルーチンについて説明します。
- 「[付録 B DB-Library エラー・メッセージ](#)」では、DB-Library エラー・メッセージに関する情報について説明します。

## 関連マニュアル

詳細については、これらのマニュアルを参照できます。

- 『[Open Server および SDK 新機能](#)』（各 Windows、Linux、UNIX 版）では、Open Server と Software Developer's Kit の新機能について説明しています。このマニュアルは、新機能の提供に伴って改訂されます。
- 使用しているプラットフォームの Open Server の『[リリース・ノート](#)』には、Open Server に関する重要な最新情報が記載されています。

- 
- 使用しているプラットフォームの『Software Developer’s Kit リリース・ノート』には、Open Client™ および SDK に関する重要な最新情報が記載されています。
  - 『jConnect™ for JDBC™ リリース・ノート』には、jConnect に関する重要な最新情報が記載されています。
  - 使用しているプラットフォームの『Open Client/Server 設定ガイド』では、システムを設定して Open Client/Server 製品を実行する方法について説明しています。
  - 『Open Client Client-Library/C プログラマーズ・ガイド』では、Client-Library アプリケーションの設計方法および実装方法について説明しています。
  - 『Open Client Client-Library/C リファレンス・マニュアル』では、Open Client Client-Library™ のリファレンス情報について説明しています。
  - 『Open Server Server-Library/C リファレンス・マニュアル』では、Open Server Server-Library のリファレンス情報について説明しています。
  - 『Open Client および Open Server Common Libraries リファレンス・マニュアル』では、CS-Library のリファレンス情報について説明しています。CS-Library は、Client-Library と Server-Library の両方のアプリケーションで役に立つユーティリティ・ルーチンの集まりです。
  - 『Open Client/Server プログラマーズ・ガイド補足』では、Open Client/Server を使用するプログラマのために、プラットフォーム固有の情報について説明しています。このマニュアルには、次の情報が含まれています。
    - アプリケーションのコンパイルおよびリンク
    - Open Client/Server に含まれているサンプル・プログラム
    - プラットフォーム固有の動作をするルーチン
  - 『Sybase® SDK DB-Library Kerberos 認証オプションのインストールおよびリリース・ノート』では、DB-Library で使用する MIT Kerberos セキュリティメカニズムをインストールして有効にする方法について説明しています。DB-Library でサポートされる Kerberos セキュリティ・メカニズムの機能は、ネットワーク認証サービスと相互認証サービスのみです。

- 『Open Client/Server 開発者用国際化ガイド』では、国際化されたアプリケーションとローカライズされたアプリケーションを作成する方法について説明しています。
- 『Open Client Embedded SQL™/C プログラマーズ・ガイド』では、Cアプリケーションで Embedded SQL および Embedded SQL プリコンパイラを使用する方法について説明しています。
- 『Open Client Embedded SQL™/COBOL プログラマーズ・ガイド』では、COBOL アプリケーションで Embedded SQL および Embedded SQL プリコンパイラを使用する方法について説明しています。
- 『jConnect for JDBC プログラマーズ・リファレンス』では、jConnect for JDBC 製品について説明し、リレーショナル・データベース管理システムに保管されているデータにアクセスする方法について説明しています。
- 『Adaptive Server® Enterprise ADO.NET Data Provider ユーザーズ・ガイド』では、C#、Visual Basic .NET、マネージ拡張を備えた C++、J# など、.NET でサポートされる任意の言語を使用して Adaptive Server 内のデータにアクセスする方法について説明しています。
- Sybase® 製 Adaptive Server Enterprise ODBC ドライバの『ユーザーズ・ガイド』(Microsoft Windows および UNIX 版)では、Microsoft Windows および UNIX プラットフォームの Adaptive Server から、Open Database Connectivity (ODBC) ドライバを使用してデータにアクセスする方法について説明します。
- Sybase 製 Adaptive Server Enterprise OLE DB プロバイダの『ユーザーズ・ガイド』(Microsoft Windows 版)では、Microsoft Windows プラットフォームの Adaptive Server から、Adaptive Server OLE DB プロバイダを使用してデータにアクセスする方法について説明します。
- 『Perl 用 Adaptive Server Enterprise データベース・ドライバ・プログラマーズ・ガイド』では、Perl 開発者が Perl スクリプトを使用して Adaptive Server のデータベースに接続し、情報をクエリまたは変更する方法について説明しています。
- 『PHP 用 Adaptive Server Enterprise 拡張モジュール・プログラマーズ・ガイド』では、PHP 開発者が Adaptive Server データベースに対してクエリを実行する方法について説明しています。
- 『Python 用 Adaptive Server Enterprise 拡張モジュール・プログラマーズ・ガイド』では、Adaptive Server データベースに対してクエリを実行するときに使用できる Sybase 固有の Python インタフェースについて説明しています。

---

## その他の情報

Sybase Product Documentation Web サイトを使用して製品について詳しく知ることができます。

- Sybase Product Documentation Web サイトには、標準の Web ブラウザを使用してアクセスできます。また、製品ドキュメントのほか、EBFs/Maintenance、Technical Documents、Case Management、Solved Cases、Newsgroups、Sybase Developer Network へのリンクもあります。

Sybase Product Documentation Web サイトは、Product Documentation <http://www.sybase.com/support/manuals/> にあります。

## Web 上の Sybase 製品の動作確認情報

Sybase Web サイトの技術的な資料は頻繁に更新されます。

### ❖ 製品認定の最新情報にアクセスする

- 1 Web ブラウザで Technical Documents <http://www.sybase.com/support/techdocs/> を指定します。
- 2 [Partner Certification Report] をクリックします。
- 3 [Partner Certification Report] フィルタで製品、プラットフォーム、時間枠を指定して [Go] をクリックします。
- 4 [Partner Certification Report] のタイトルをクリックして、レポートを表示します。

### ❖ コンポーネント認定の最新情報にアクセスする

- 1 Web ブラウザで Availability and Certification Reports <http://certification.sybase.com/> を指定します。
- 2 [Search By Base Product] で製品ファミリとベース製品を選択するか、[Search by Platform] でプラットフォームとベース製品を選択します。
- 3 [Search] をクリックして、入手状況と認定レポートを表示します。

### ❖ Sybase Web サイト ( サポート・ページを含む ) の自分専用のビューを作成する

MySybase プロファイルを設定します。MySybase は無料サービスです。このサービスを使用すると、Sybase Web ページの表示方法を自分専用カスタマイズできます。

- 1 Web ブラウザで Technical Documents <http://www.sybase.com/support/techdocs/> を指定します。
- 2 [MySybase] をクリックし、MySybase プロファイルを作成します。

## Sybase EBF とソフトウェア・メンテナンス

### ❖ EBF とソフトウェア・メンテナンスの最新情報にアクセスする

- 1 Web ブラウザで the Sybase Support Page <http://www.sybase.com/support> を指定します。
- 2 [EBFs/Maintenance] を選択します。MySybase のユーザ名とパスワードを入力します。
- 3 製品を選択します。
- 4 時間枠を指定して [Go] をクリックします。EBF/Maintenance リリースの一覧が表示されます。

鍵のアイコンは、「Technical Support Contact」として登録されていないため、一部の EBF/Maintenance リリースをダウンロードする権限がないことを示しています。未登録でも、Sybase 担当者またはサポート・コンタクトから有効な情報を得ている場合は、[Edit Roles] をクリックして、「Technical Support Contact」の役割を MySybase プロファイルに追加します。

- 5 EBF/Maintenance レポートを表示するには [Info] アイコンをクリックします。ソフトウェアをダウンロードするには製品の説明をクリックします。

## 表記規則

表 1：構文の表記規則

凡例	定義
コマンド	コマンド名、コマンドのオプション名、ユーティリティ名、ユーティリティのフラグ、キーワードは sans serif で示す。
変数	変数(ユーザが入力する値を表す語)は斜体で表記する。
{ }	中カッコは、その中から必ず 1 つ以上のオプションを選択しなければならないことを意味する。コマンドには中カッコは入力しない。
[ ]	角カッコは、オプションを選択しても省略してもよいことを意味する。コマンドには中カッコは入力しない。
( )	このカッコはコマンドの一部として入力する。
	中カッコまたは角カッコの中の縦線で区切られたオプションのうち 1 つだけを選択できることを意味する。
,	中カッコまたは角カッコの中のカンマで区切られたオプションをいくつでも選択できることを意味する。複数のオプションを選択する場合には、オプションをカンマで区切る。

---

## アクセシビリティ機能

このマニュアルには、アクセシビリティを重視した HTML 版もあります。この HTML 版マニュアルは、スクリーン・リーダーで読み上げる、または画面を拡大表示するなどの方法により、その内容を理解できるよう配慮されています。

Open Client および Open Server のマニュアルは、連邦リハビリテーション法第 508 条のアクセシビリティ規定に準拠していることがテストにより確認されています。第 508 条に準拠しているマニュアルは通常、World Wide Web Consortium (W3C) の Web サイト用ガイドラインなど、米国以外のアクセシビリティ・ガイドラインにも準拠しています。

---

**注意** アクセシビリティ・ツールを効率的に使用するには、設定が必要な場合もあります。一部のスクリーン・リーダーは、テキストの大文字と小文字を区別して発音します。たとえば、すべて大文字のテキスト (ALL UPPERCASE TEXT など) はイニシャルで発音し、大文字と小文字の混在したテキスト (Mixed Case Text など) は単語として発音します。構文規則を発音するようにツールを設定すると便利かもしれませんが。詳細については、ツールのマニュアルを参照してください。

---

Sybase のアクセシビリティに対する取り組みについては、Sybase Accessibility (<http://www.sybase.com/accessibility>) を参照してください。Sybase Accessibility サイトには、第 508 条と W3C 標準に関する情報へのリンクもあります。

## 不明な点があるときは

Sybase ソフトウェアがインストールされているサイトには、Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタとの連絡担当の方 (コンタクト・パーソン) を決めてあります。マニュアルだけでは解決できない問題があった場合には、担当の方を通して Sybase のサポート・センタまでご連絡ください。



# DB-Library の概要

この章では、DB-Library の概要について説明します。

トピック	ページ
<a href="#">クライアント／サーバ・アーキテクチャ</a>	1
<a href="#">Open Client および Open Server 製品</a>	3
<a href="#">サーバとの通信のためのデータ構造体</a>	6
<a href="#">DB-Library/C のプログラミング</a>	7
<a href="#">DB-Library/C のルーチン</a>	13
<a href="#">DB-Library 版 MIT Kerberos</a>	41
<a href="#">サンプル・プログラム</a>	42

## クライアント／サーバ・アーキテクチャ

クライアント／サーバ・アーキテクチャでは、「クライアント」と「サーバ」がコンピューティング作業を分担します。

クライアントはサーバに対して要求を行い、サーバから返された要求の結果を処理します。たとえば、データベース・サーバのデータを要求するクライアント・アプリケーションもあれば、部屋の温度を下げるよう環境制御サーバに要求するアプリケーションもあります。

サーバは、データやその他の情報をクライアントへ返したり、何らかのアクションをとったりして、要求に応答します。たとえば、データベース・サーバは、表形式のデータとそのデータについての情報をクライアントに返し、電子メール・サーバは、受け取ったメールを最終的な宛先に転送します。

クライアント／サーバ・アーキテクチャは、次の点が従来のプログラム・アーキテクチャよりも優れています。

- 共通のサービスが1か所で、つまり1つのサーバで処理されるため、アプリケーションのサイズと複雑さが大幅に軽減されます。これによって、クライアント・アプリケーションが単純化され、コードの重複が減り、アプリケーションの保守が容易になります。
- クライアント/サーバ・アーキテクチャは、さまざまなアプリケーションの間の通信を容易にします。類似性のない通信プロトコルを使用するクライアント・アプリケーションは直接通信することはできませんが、両方のプロトコルを「理解できる」サーバを介せば通信できます。
- クライアント/サーバ・アーキテクチャにより、アプリケーションを独立したコンポーネントの集合として開発することが可能になります。これにより、アプリケーションの他の部分に影響を及ぼさずに、個々のコンポーネントを変更または置換できます。

## クライアントのタイプ

クライアントとは、サーバへ要求を行うアプリケーションのことです。クライアントには次のものが含まれています。

- isql や bcp といった Adaptive Server Enterprise が提供する独立したユーティリティ
- Open Client ライブラリを使用して作成されたアプリケーション
- Open Client Embedded SQL™ を使用して作成されたアプリケーション

## サーバのタイプ

Sybase の製品群には、次に示すように、サーバとサーバを構築するためのツールが含まれています。

- Adaptive Server Enterprise はデータベース・サーバです。Adaptive Server Enterprise は、1つまたは複数のデータベースに格納された情報を管理します。
- Open Server は、カスタム・サーバ(別名「Open Server アプリケーション」)を作成するために必要なツールとインタフェースの集まりです。

Open Server アプリケーションは、あらゆる種類のサーバとして機能します。たとえば、Open Server アプリケーションで特殊な計算を行ったり、リアルタイム・データにアクセスしたり、電子メールなどのサービスにインタフェースしたりすることができます。Open Server アプリケーションは、Open Server Server-Library で提供されるビルディング・ブロックを使用して個別に開発します。

Adaptive Server Enterprise と Open Server アプリケーションには、次のような類似点があります。

- Adaptive Server Enterprise と Open Server はどちらもサーバであり、クライアントの要求に応答します。
- クライアントは、Adaptive Server Enterprise と Open Server アプリケーションのどちらも、Open Client 製品を介して通信します。

しかし、次のような相違点もあります。

- Open Server アプリケーションは、Server-Library のビルディング・ブロックを使用してカスタム・コードを開発するという方法で作成する必要があります。Adaptive Server Enterprise は完成されており、カスタム・コードは必要ありません。
- Open Server アプリケーションは、あらゆる種類のサーバとして使用できるため、さまざまなプログラム言語を使用できるように作成できる。Adaptive Server Enterprise はデータベース・サーバであり、Transact-SQL のみを認識します。
- Open Server アプリケーションは、Sybase のアプリケーションとサーバだけでなく、TDS プロトコルに準拠していない「外部の」アプリケーションやサーバとも通信できます。Adaptive Server Enterprise は、直接通信できるのは Sybase のアプリケーションとサーバですが、Open Server ゲートウェイ・アプリケーションを中継すれば、外部のアプリケーションやサーバと通信できます。

## Open Client および Open Server 製品

Sybase では、カスタマによるクライアントおよびサーバ・アプリケーション・プログラムの作成を可能にする次の 2 つの製品群を提供しています。Open Client と Open Server。

## Open Client

Open Client は、カスタム・アプリケーション、サードパーティ製品、および他の Sybase 製品が Adaptive Server Enterprise および Open Server と通信するためのインタフェースです。

Open Client には2つのコンポーネントがあると考えられます。プログラミング・インタフェースとネットワーク・サービスです。

Open Client のプログラミング・インタフェース・コンポーネントは、クライアント・アプリケーションを作成するときに使用するライブラリで構成されます。このライブラリとは、Client-Library、DB-Library、および CS-Library です (CS-Library は Open Client と Open Server の両方にあり、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの両方に使用できるユーティリティ・ルーチンが含まれています)。

Open Client ネットワーク・サービスには Net-Library があり、TCP/IP などの、特定のネットワーク・プロトコルをサポートします。

## Open Server

Open Server では、カスタム・サーバ・アプリケーションの作成に必要なツールとインタフェースを提供します。Open Client と同様に、Open Server にもプログラミング・インタフェース・コンポーネントとネットワーク・サービス・コンポーネントがあります。

Open Server のプログラミング・インタフェースには、Server-Library と CS-Library があります (CS-Library は Open Client と Open Server の両方にあり、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの両方に使用できるユーティリティ・ルーチンが含まれています)。

Open Server のネットワーク・サービスは、ほとんどが透過的です。

## Open Client ライブラリ

Open Client を構成するライブラリは、次のとおりです。

- **DB-Library** : クライアント・アプリケーションを作成するときに使用するルーチンの集合です。DB-Library には、バルク・コピー・ライブラリと2フェーズ・コミット・ライブラリが含まれています。DB-Library は、古い Sybase アプリケーションのソース・コード互換性を維持するためのものです。

- **Client-Library** : クライアント・アプリケーションを作成するとき使用するルーチンの集合です。Client-Library は、カーソルとその他の新しい機能に対応するように設計されているライブラリです。
- **CS-Library** : クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの両方に役立つユーティリティ・ルーチンの集まりです。Client-Library ルーチンは CS-Library 内で割り付けられる構造体を使用するため、すべての Client-Library アプリケーションには、CS-Library への呼び出しが少なくとも 1 つ含まれます。

## DB-Library/C の内容

**注意** DB-Library は、古い Sybase アプリケーションのソース・コード互換性を維持するためのものです。新しいアプリケーションの実装には、Client-Library または Embedded SQL を使用することをおすすめします。

DB-Library/C の C ルーチンやマクロをアプリケーションで利用すれば、Adaptive Server Enterprise アプリケーションや Open Server アプリケーションと対話できるようになります。

DB-Library/C には、Adaptive Server Enterprise アプリケーションや Open Server アプリケーションにコマンドを送るルーチン、およびこれらのコマンドの結果を処理するルーチンが含まれています。その他に、エラー状態の処理やデータの変換を行うルーチン、およびアプリケーションとサーバとの対話に関するさまざまな情報を返すルーチンがあります。

DB-Library/C には、さらに、ルーチンが使用する値や構造体を定義する多数のヘッダ・ファイルも含まれています。C 言語の他に、COBOL、FORTRAN、Ada、Pascal などの言語用の DB-Library が開発されています。

## Embedded SQL とライブラリ・アプローチの比較

Open Client ライブラリ・アプリケーションと Embedded SQL アプリケーションのどちらも、Adaptive Server Enterprise に SQL コマンドを送信できます。

一般的に、Embedded SQL は Transact-SQL のスーパーセットです。Embedded SQL のアプリケーションでは、アプリケーションのホスト言語文の中に Embedded SQL コマンドが混在しています。ホスト言語のプリコンパイラは、Embedded SQL コマンドを処理して Client-Library ルーチンへの呼び出しに変換し、既存のホスト言語文はそのまま残します。リリース 10.0 以降のプリコンパイラはいずれも、Client-Library と CS-Library 呼び出しだけで構成されるランタイム・ライブラリを使用します。

つまり、ある意味では、プリコンパイラによって Embedded SQL アプリケーションが Client-Library アプリケーションに変換されると言えます。

Open Client ライブラリ・アプリケーションはライブラリ・ルーチンを使用して SQL コマンドを送り、プリコンパイラを必要としません。

一般に、Embedded SQL アプリケーションの方が作成とデバッグは簡単ですが、ライブラリ・アプリケーションの方が Open Client ルーチンの柔軟性と機能をより十分に活用できます。

## サーバとの通信のためのデータ構造体

DB-Library/C アプリケーションは、1 つまたは複数の DBPROCESS 構造体を介してサーバと通信します。DBPROCESS を介して、コマンドがサーバに送信され、クエリ結果がアプリケーションに返されます。一般にアプリケーションが最初に呼び出すルーチンの 1 つに、dbopen があります。このルーチンはアプリケーションをサーバにログインさせ、DBPROCESS を割り付けて初期化します。このとき、この DBPROCESS は、アプリケーションとサーバを接続する役割を果たします。ほとんどの DB-Library/C ルーチンが、第 1 パラメータとして DBPROCESS を必要とします。

1 つのアプリケーションで、複数の DBPROCESS をオープンして 1 つ以上のサーバに接続できます。たとえば、クエリの結果を処理する途中でデータベースの更新を行うアプリケーションは、タスクごとに別の DBPROCESS が必要です。また、あるサーバからデータを検索し、別のサーバのデータベースを更新するには、サーバごとに 1 つずつ、つまり 2 つの DBPROCESS が必要です。アプリケーションの DBPROCESS は、それぞれ他の DBPROCESS とは独立して機能します。

DBPROCESS 構造体は、サーバに送信するための言語コマンドが格納されているコマンド・バッファを指し示します。また、サーバから返された結果ローも指しています。結果ローは、単一ローか、バッファリングが指定されている場合はローのバッファです。さらに、サーバから返されたエラー・メッセージと情報メッセージが格納されているメッセージ・バッファも指しています。

DBPROCESS は、サーバの対話に関するさまざまな角度からの豊富な情報も保持しています。DB-Library/C ルーチンの多くは、DBPROCESS から情報を抽出しています。アプリケーションで DBPROCESS 構造体のコンポーネントにアクセスしたりコンポーネントを操作したりするときは、直接ではなく DB-Library/C ルーチンを介して行ってください。

もう 1 つの重要な構造体に LOGINREC があります。この構造体には、ユーザ名やパスワードといった一般的なログイン情報が格納され、`dbopen` ルーチンはこの情報を使用してサーバにログインします。DB-Library/C ルーチンは、LOGINREC 内の情報を指定できます。

## DB-Library/C のプログラミング

アプリケーション・プログラマは、DB-Library 構造体の設定、サーバとの接続、コマンドの送信、結果の処理、終了処理を行う DB-Library ルーチンへの呼び出しを使用して、DB-Library プログラムを作成します。DB-Library プログラムは、他の C 言語プログラムと同様にコンパイルおよび実行されます。

DB-Library/C を使用するプログラムでは、一般に、次の基本手順を実行します。

- 1 サーバにログインします。
- 2 言語コマンドをバッファに入れ、サーバへ送信します。
- 3 サーバから返された結果がある場合は、その結果を処理します。一度に 1 コマンドずつ、結果ローを 1 つずつ処理します。結果はプログラム変数に入れることができ、アプリケーションはこの変数を使用して結果を操作します。
- 4 DB-Library/C のエラー・メッセージとサーバ・メッセージを処理します。
- 5 サーバとの接続をクローズします。

次の例では、DB-Library/C アプリケーションの基本構造を示します。このプログラムは、Adaptive Server Enterprise との接続をオープンし、Transact-SQL の `select` コマンドをサーバに送り、`select` の結果として返されるローの集合を処理します。このプログラムにはエラー処理とメッセージ処理のルーチンがありません。それらのルーチンの使用方法については、DB-Library に含まれているサンプル・プログラムを参照してください。

```
#include <sybfront.h>
#include <sybdb.h>
#include <syberror.h>

/* Forward declarations of the error handler and message
** handler.
*/
interr_handler();
intmsg_handler();

main()
{
    DBPROCESS    *dbproc;    /* The connection with */
                        /* Adaptive Server Enterprise */
    LOGINREC     *login;    /* The login information */
    DBCHAR       name[40];
    DBCHAR       city[20];
    RETCODE      return_code;

    /* Initialize DB-Library */
    if (dbinit() == FAIL)
        exit(ERREXIT);

    /*
    ** Install user-supplied error-handling and message-
    ** handling routines. The code for these is omitted
    ** from this example for conciseness.
    */
    dberrhandle(err_handler);
    dbmsghandle(msg_handler);

    /* Get a LOGINREC */
    login = dblogin();
    DBSETLPWD(login, "server_password");
    DBSETLAPP(login, "example");
```



```
/* Get a DBPROCESS structure for communication */
/* with Adaptive Server Enterprise.*/
dbproc = dbopen(login, NULL);

/*
** Retrieve some columns from the "authors" table
** in the "pubs2" database.
*/

/* First, put the command into the command buffer.*/
dbcmd(dbproc, "select au_lname, city from
             pubs2..authors");
dbcmd(dbproc, "
             where state = 'CA' ");

/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise and start
execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command */
while ((return_code = dbresults(dbproc)) !=
       NO_MORE_RESULTS)
{
    if (return_code == SUCCEEDED)
    {
        /* Bind results to program variables.*/
        dbbind(dbproc, 1, STRINGBIND, (DBINT)0, name);
        dbbind(dbproc, 2, STRINGBIND, (DBINT)0, city);

        /* Retrieve and print the result rows.*/
        while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
        {
            printf("%s:%s¥n", name, city);
        }
    }
}

/* Close the connection to Adaptive Server Enterprise */
dbexit();
}
```

この例の機能は、ほとんどの DB-Library/C アプリケーションに共通するものです。

- ヘッダ・ファイル – DB-Library/C ルーチンへの呼び出しが含まれるソース・ファイルには、2つのヘッダ・ファイル *sybfront.h* と *sybdb.h* が必要です。*sybfront.h* はファイルの先頭になければなりません。このファイルは、「第2章 ルーチン」のリファレンス・ページで説明する関数の戻り値や、終了値である STDEXIT と ERREXIT などの記号定数を定義します。これらの終了値は C 標準ライブラリ関数 `exit` の引数として使用できます。これらの値はプログラムを実行しているオペレーティング・システム用に定義されているため、システムに依存しない方法でプログラムを終了できます。*sybfront.h* にはプログラム変数宣言で使用するデータ型に対する型定義もあります。これらのデータ型については後で説明します。

*sybdb.h* に含まれるその他の定義のほとんどは、DB-Library/C ルーチンが使用するためのもので、プログラムが直接アクセスするものではありません。*sybdb.h* で最も重要なのは、DBPROCESS 構造体の定義です。すでに説明したように、DBPROCESS 構造体の操作は、必ず DB-Library/C ルーチンを介して行います。この構造体のコンポーネントに直接アクセスしないでください。DB-Library/C の今後のリリースとの互換性を保つため、*sybdb.h* の内容は、「第2章 ルーチン」のリファレンス・ページで説明しているとおりを使用してください。

例の中の3番目のヘッダ・ファイルである *syberror.h* には、エラー重大度の値があります。プログラムでこれらの値を参照する場合は、このヘッダ・ファイルをインクルードしてください。

- **dbinit** – このルーチンは DB-Library/C を初期化します。これは、プログラム内で最初に呼び出す DB-Library/C ルーチンでなければなりません。現時点では、すべての DB-Library/C 環境に `dbinit` 呼び出しが必要なわけではありません。しかし、将来の互換性と移植性を保証するために、DB-Library/C プログラムの開始時に、必ずこのルーチンを呼び出してください。

- **dberrhandle** と **dbmsghandle** – **dberrhandle** は、ユーザが作成したエラー処理ルーチンをインストールします。アプリケーションで DB-Library/C のエラーが発生すると、このエラー処理ルーチンが自動的に呼び出されます。同様に、**dbmsghandle** は、メッセージ処理ルーチンをインストールします。これはサーバから返される情報メッセージおよびエラー・メッセージへの応答として呼び出されます。エラーやメッセージを処理するルーチンは、ユーザが作成するものです。この例ではハンドラの例は挙げていませんが、DB-Library のサンプル・プログラムには含まれています。詳細については、使用しているプラットフォームの『Open Client/Server プログラマーズ・ガイド補足』を参照してください。
- **dblogin** – このルーチンは、LOGINREC 構造体を割り付けます。DB-Library/C は、サーバにログインするときにこの構造体を使用します。その後で実行する 2 つのマクロによって、LOGINREC のコンポーネントを設定します。**DBSETLUSER** と **DBSETLPWD** は、ログインするときに DB-Library/C が使用するユーザ名とパスワードを設定します。**DBSETLAPP** は、アプリケーションの名前を設定します。このアプリケーション名は Adaptive Server Enterprise の **sysprocesses** テーブルに登録されます。ルーチンは、LOGINREC の他の部分の設定に使用できます。ただし、大部分の環境において、これらのルーチンはオプションであるため、LOGINREC には、設定されている各値のデフォルト値が含まれます。
- **dbopen** – **dbopen** ルーチンは、アプリケーションとサーバの間の接続をオープンします。これは、**dblogin** によって作成される LOGINREC を使用してサーバにログインし、DBPROCESS 構造体を返します。DBPROCESS 構造体は、アプリケーションとサーバとの間の情報路となります。このルーチンが呼び出されると、アプリケーションは Adaptive Server Enterprise と接続され、Transact-SQL コマンドを Adaptive Server Enterprise へ送り、結果を処理できるようになります。
- **dbcmd** – このルーチンは、コマンド・バッファに Transact-SQL コマンドを格納します。バッファに格納されたコマンドは、Adaptive Server Enterprise に送ることができます。**dbcmd** を連続して呼び出すと、すでにバッファにあるテキストの最後に、指定のテキストが付加されます。プログラム例の 2 番目の **dbcmd** の呼び出しテキストの先頭の空白のように、語と語の間に必要な空白を挿入するのはプログラマが行います。バッファには複数のコマンドを入れることができます。この例では、1 つのコマンドを送って処理する方法しか示していませんが、DB-Library/C は、アプリケーションが複数のコマンドをサーバに送り、各コマンドの結果セットを個別に処理できるように設計されています。

- **dbsqlexec** — このルーチンは、コマンド・バッファを実行します。つまり、バッファの内容を Adaptive Server Enterprise に送り、Adaptive Server Enterprise はこれを解析して実行します。
- **dbresults** — このルーチンは、現在処理可能な状態にある Transact-SQL コマンドの結果を受け取ります。この例では、バッファには、ローを返すコマンドが 1 つだけあります。したがって、プログラムは **dbresults** を 1 回呼び出す必要があります。ただし、プログラミングの練習のためにループの中で **dbresults** を呼び出しています。実際には不要な場合でも、この例のように、**dbresults** を常にループで呼び出すことをおすすめします。
- **dbbind** — **dbbind** は、結果カラムをプログラム変数にバインドします。この例では、**dbbind** への最初の呼び出しが、最初の結果カラムをプログラム変数 *city* にバインドします。つまり、プログラムが **dbnextrow** を呼び出して結果ローを読み込むと、最初の結果カラム (**au\_lname**) の内容がプログラム変数 *name* に格納されます。2 番目の **dbbind** 呼び出しは、2 番目の結果カラムを変数 *city* にバインドします。

どちらのバインドも、バインド型は **STRINGBIND** です。これは、文字データで使用できるバインド型の 1 つです。バインド型は、指定したプログラム変数のデータ型に対応していなければなりません。この例では、変数のデータ型は **DBCHAR** です。これは、**STRINGBIND** の結果を受け取ることができる、DB-Library/C で定義されたデータ型の 1 つです。バインド型パラメータにより、**dbbind** は多様な型変換をサポートするので、結果カラムのデータ型と受け取り側の変数のデータ型は同じである必要はありません。

- **dbnextrow** — このルーチンは 1 つのローを読み込み、その結果を前の **dbbind** 呼び出しで指定されたプログラム変数に格納します。**dbnextrow** を連続して呼び出すと、次の結果ローが読み込まれます。最後のローが読み込まれると、**NO\_MORE\_ROWS** が返されます。**dbnextrow** を呼び出すたびにプログラム変数の値は上書きされるため、結果の処理は **dbnextrow** のループ内で行う必要があります。このプログラム例は、単に各ローの内容を出力しています。
- **dbexit** — このルーチンは、サーバ接続をクローズし、**DBPROCESS** の割り付けを解除します。また、**dbinit** で初期化された構造体もすべてクリーンアップします。これはプログラム内で最後に呼び出す DB-Library/C ルーチンです。

DB-Library/C には多くのルーチンがありますが、ほとんどのプログラムは、この例に示した少数のルーチンで作成できます。

## DB-Library/C のデータ型

DB-Library/C は、Adaptive Server Enterprise のデータに対応するデータ型を定義しています。これらのデータ型は「SYB」で始まります (SYBINIT4、SYBCHAR、SYBMONEY など)。多くのルーチンには、パラメータとしてこれらのデータ型が必要です。DB-Library/C と Server-Library/C には、プログラム変数の宣言で使用する型定義も含まれています。このような型は、DB-Library/C では「DB」で始まり (DBINT、DBCHAR、DBMONEY など)、Server-Library/C では『SRV\_』で始まります (SRV\_INT4、SRV\_CHAR、SRV\_MONEY など)。これらを使用すると、プログラム変数の互換性が保証されます。

Adaptive Server Enterprise のデータ型と対応する DB-Library/C プログラム変数データ型のリストについては、「[データ型](#) (443 ページ) を参照してください。また、Server-Library のデータ型のリストについては『Open Server Server-Library/C リファレンス・マニュアル』を参照してください。

[dbconvert\\_ps](#) ルーチンを利用すると、あるサーバ・データ型から別のサーバ・データ型にデータを変換できます。これは、ほとんどのデータ型間の変換をサポートします。Adaptive Server Enterprise と Open Server のデータ型は DB-Library/C のデータ型に直接対応するため、アプリケーションのさまざまな場面で [dbconvert\\_ps](#) を使用できます。サーバの結果カラムをプログラム変数にバインドするルーチンである [dbbind](#) と [dbaltbind](#) も、型変換を行います。

## DB-Library/C のルーチン

DB-Library/C のルーチンとマクロは、さまざまなタスクを処理します。この項の説明は、以下のカテゴリに分かれています。

- [初期化](#)
- [コマンドの処理](#)
- [結果の処理](#)
- [メッセージとエラーの処理](#)
- [情報の検索](#)
- [ブラウザ・モード](#)
- [text と image の処理](#)

- データ型変換
- プロセス制御フロー
- リモート・プロシージャ・コールの処理
- レジスタード・プロシージャ・コールの処理
- ゲートウェイ・パススルー・ルーチン
- `datetime` と `money`
- 終了処理
- 機密保護のサポート
- その他のルーチン

ルーチンとマクロの説明は、「第2章 ルーチン」のそれぞれのリファレンス・ページにあります。ルーチンとマクロは、すべてプレフィクス「db」が付きます。ルーチン名は小文字、マクロ名は大文字です。

さらに、DB-Library/C には次の2つの特殊ライブラリが含まれています。

- バルク・コピー (「第3章 バルク・コピー・ルーチン」を参照)
- 2フェーズ・コミット・サービス (「第4章 2フェーズ・コミット・サービス」を参照)

バルク・コピー・ルーチンには、プレフィクス「bcp」が付きます。2フェーズ・コミット・ルーチンには、標準のプレフィクスはありません。

## 初期化

これらのルーチンは、アプリケーション・プログラムとサーバの間での接続の設定と定義を行います。LOGINREC 構造体の割り付けと定義、サーバへの接続のオープン、DBPROCESS 構造体の割り付けなどのタスクを扱います。すべての DB-Library/C プログラムに必要なルーチンはごく少数です。特に、`dbinit`、`dblogin`、および `dbopen` がアプリケーションに必要です。プログラムで初期化ルーチンを呼び出す順序は、ここで示す順にほぼ一致します。

## DB-Library/C の初期化

DB-Library の内部環境を設定する最上位レベルのルーチンです。

- **dbinit** – DB-Library/C で使用される基本構造体を初期化します。
- **dbsetversion** – DB-Library のバージョン・レベルを指定します。
- **dbsetmaxprocs** – 同時にオープンできる DBPROCESS 構造体の最大数を設定します。
- **dbgetmaxprocs** – 現時点で同時にオープンできる DBPROCESS 構造体の最大数を示します。

## LOGINREC の設定

これらのルーチンは、LOGINREC 内にデータを格納します。LOGINREC に格納されたユーザ情報は、プログラムが **dbopen** を呼び出して接続をオープンするときに DB-Library によってサーバに送信されます。

- **dblogin** – 以降の **dbopen** で使用される LOGINREC 構造体を割り付けます。
- **DBSETUSER** – LOGINREC 構造体内のサーバ・ユーザ名を設定します。
- **DBSETLPWD** – LOGINREC 構造体内のサーバ・パスワードを設定します。
- **DBSETLAPP** – LOGINREC 構造体内のアプリケーション名を設定します。
- **DBSETHOST** – LOGINREC 構造体内のホスト名を設定します。
- **DBSETLCHARSET** – LOGINREC 構造体内の文字セットを設定します。
- **DBSETLPACKET** – アプリケーションの Tabular Data Stream™ (TDS) パケット・サイズを設定します。
- **dbgetpacket** – 現在の TDS パケット・サイズを返します。
- **dbrpwset** – リモート・パスワードを LOGINREC 構造体に追加します。サーバは、別のサーバでリモート・プロシージャ・コールを実行するときに、このパスワードを使用します。
- **dbrpwclr** – LOGINREC 構造体からリモート・パスワードをすべてクリアします。
- **dbloginfree** – LOGINREC 構造体を解放します。

## サーバ接続の確立

アプリケーションは、以下のルーチンを呼び出してリモート・サーバへの接続を設定し、オープンします。

- **dbsetifile** – **dbopen** がサーバとの接続に使用する **interfaces** ファイルを指定します。
- **dbsetlogintime** – DB-Library/C が **dbopen** による **DBPROCESS** 接続の要求に対するサーバの応答を待つ秒数を設定します。
- **dbopen** – ネットワークとの通信を設定し、**LOGINREC** を使用してサーバにログインし、**LOGINREC** で指定されているすべてのオプションを初期化して、**DBPROCESS** を割り付けます。アプリケーションは1つのサーバに対して複数の接続をオープンすることができ、接続ごとに別の **DBPROCESS** が存在します。また、1つのアプリケーションで、複数のサーバに対する複数の接続をオープンすることもできます。
- **dbuse** – 現在のデータベースを設定します。このルーチンは **Transact-SQL** の **use** コマンドに相当し、接続がオープンされていればいつでも、同じアプリケーションの中で繰り返し呼び出すことができます。

## コマンドの処理

アプリケーションは、言語コマンドを通してサーバと通信できます。**Adaptive Server Enterprise** での言語は、**Transact-SQL** です。**Open Server** では、**Open Server** が理解できるようにプログラムされたものであれば、任意の言語を使用できます。アプリケーションは、**DBPROCESS** が指しているコマンド・バッファにコマンドを入れます。コマンド・バッファには複数のコマンドを格納することができ、バッファの中のコマンドのセットはコマンド・バッチとして認識されます。アプリケーションは、このコマンド・バッチをサーバに送信し、サーバは、バッファに入力されている順序でコマンドを実行します。



## コマンド・バッチの構築

次のルーチンは、バッファへのコマンドの追加やバッファのクリアを行います。

- **dbcmd** – テキストをコマンド・バッファに追加します。複数のコマンドや、コマンドの一部を追加するために、繰り返し呼び出すことができます。連続した呼び出しで追加されたテキストは、前のテキストに連結されます。
- **dbfcmd** – `sprintf` タイプのフォーマットを使用して、テキストをコマンド・バッファに追加します。このルーチンは、テキストが代入される引数を利用できる点を除いて、**dbcmd** と同じです。
- **dbfreebuf** – コマンド・バッファをクリアします。コマンドのバッチが入力される前に、自動的にコマンド・バッファがクリアされます。それ以外の時点でコマンド・バッファをクリアする場合、または `DBNOAUTFREE` オプションが設定されているときにコマンド・バッファをクリアする場合は、**dbfreebuf** を使用してください。

## コマンド・バッチのアクセス

次のルーチンは、コマンド・バッファの一部の検査やコピーに使用します。

- **dbgetchar** – コマンド・バッファ内の特定の文字へのポインタを返します。
- **dbstrlen** – コマンド・バッファの長さを返します。
- **dbstrcpy** – コマンド・バッファの一部をプログラム変数にコピーします。このルーチンにより、サーバに何が送られたかを正確に把握することができるため、特にデバッグ時に便利です。

## コマンド・バッチの実行

言語コマンドがバッファに入力されたら、これらのコマンドを実行するためにサーバに送信します。

- **dbsqlsend** – 実行のためにコマンド・バッファの内容をサーバに送ります。**dbsqlexec** とは異なり、このルーチンはサーバからの応答を待ちません。**dbsqlsend** が `SUCCEED` を返した場合は、コマンド・バッチの正当性を検証するために、**dbsqlok** を呼び出す必要があります。
- **dbpoll** – **dbsqlsend** (または **dbprcsend**) と **dbsqlok** の間で呼び出され、サーバの応答が `DBPROCESS` に到着したかどうかを調べます。

- **dbsqlok** — サーバからの結果を待つ、サーバが応答した命令の正当性を検証します。このルーチンは、**dbsqlsend**、**dbrpcsend**、**dbmoretext** とともに使用します。**dbsqlok** の呼び出しが正常に終了した後、アプリケーションは結果を処理するために、**dbresults** を呼び出します。
- **dbsqlexec** — 実行のためにコマンド・バッファの内容をサーバに送ります。**dbsqlexec** が **SUCCEED** を返したときは、結果を処理するために **dbresults** を呼び出す必要があります。**dbsqlexec** を呼び出すことは、**dbsqlsend** と **dbsqlok** を続けて呼び出すことと同じです。

## コマンド・オプションの設定およびクリア

アプリケーションは、Adaptive Server Enterprise および DB-Library/C のさまざまなコマンド・オプションを設定できます。このオプションには、Adaptive Server Enterprise にコマンド・バッチの実行ではなく解析だけを行わせる **DBPARSEONLY** や、結果ローをバッファに格納するための **DBBUFFER** などがあります。使用可能なオプションとその意味については、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。

- **dbsetopt** — オプションを設定します。
- **dbclopt** — オプションをクリアします。
- **dbisopt** — 特定のオプションが設定されているかどうかを判断します。

## 結果の処理

サーバでコマンド・バッチが実行され、**dbsqlexec** または **dbsqlok** から **SUCCEED** が返されると、アプリケーションは結果の処理を行います。結果には次の 2 種類があります。

- サーバからの、正常終了または失敗の表示
- 結果ロー

結果ローは、**select** コマンドを実行したときや、**select** コマンドが含まれるストアド・プロシージャを **execute** コマンドで実行したときに返されます。

結果ローには 2 種類あります。通常ローと計算ローです。通常ローは `select` コマンドの `select` リストにあるカラムから生成されます。計算ローは `select` コマンドの `compute` 句にあるカラムから生成されます。この 2 種類のローに含まれるデータはまったく異なるため、アプリケーションはこの 2 つを別々に処理する必要があります。

バッチ内の各 Transact-SQL コマンドに対する結果は、アプリケーションに個別に返されます。各コマンドの結果セット内では、結果ローは 1 つずつ処理されます。

コマンド・バッチに Transact-SQL コマンドが 1 つしか含まれておらず、そのコマンドが `select` コマンドなどのローを返すコマンドの場合は、アプリケーションで `dbresults` を呼び出してそのコマンドの結果を処理する必要があります。

コマンド・バッチに Transact-SQL コマンドが 1 つしか含まれておらず、そのコマンドが `use database` コマンドや `insert` コマンドなどのローを返さないコマンドの場合は、アプリケーションでコマンドの結果を処理するために `dbresults` を呼び出す必要はありません。しかし、このような状況で `dbresults` を呼び出して問題はありません。どのコマンドの後でも `dbresults` が `NO_MORE_RESULTS` を返すまで繰り返し `dbresults` を呼び出すようにすれば、コードの管理がより簡単になります。

コマンド・バッチに複数の Transact-SQL コマンドが含まれる場合は、各コマンドがローを返すかどうかに関係なく、バッチ内のコマンドごとに `dbresults` を一度ずつ呼び出す必要があります。このため、DB-Library/C アプリケーションでは、1 つまたは複数のコマンドをサーバに送った後に、ループの中で `dbresults` を呼び出すことをおすすめします。

表 1-1 は、Transact-SQL コマンドと、コマンドが返す結果の処理に必要な DB-Library/C 関数を示します。

表 1-1 : Transact-SQL コマンドを処理するために必要な DB-Library/C 関数

Transact-SQL	
コマンド	必要な DB-Library/C 関数
この表に記載されていないすべての Transact-SQL コマンド	dbresults : ただし、dbcc などのコマンドの場合は、コマンドの通常の出力がエラーとメッセージから構成されると DB-Library/C がみなすことがある。このため、出力は、メイン・プログラムで dbnextrow などの DB-Library/C ルーチンを使用して処理されるのではなく、DB-Library/C アプリケーションのエラー・ハンドラやメッセージ・ハンドラで処理される。
execute	DB-Library/C アプリケーションは、ストアド・プロシージャが返す結果セットごとに dbresults を一度ずつ呼び出す必要がある。さらに、ストアド・プロシージャがローを返す場合は、dbnextrow または他の DB-Library/C の結果ロー・ルーチンを呼び出さなければならない。
select	dbresults : さらに、dbnextrow または他の DB-Library/C の結果ロー・ルーチンを呼び出さなければならない。

## 結果の設定

`dbresults` はバッチ内の次のコマンドの結果を設定します。`dbresults` は、`dbsqlexec` または `dbsqlok` から SUCCEED が返されてから、`dbbind` または `dbnextrow` を呼び出す前に呼び出します。

## 結果データの取得

結果データを取得する最も簡単な方法は、`dbbind` または `dbaltbind` を使用して結果カラムをプログラム変数にバインドすることです。このようにすれば、アプリケーションが `dbnextrow` を呼び出して結果ローを読み込むと (「[結果ローの読み込み](#)」(22 ページ) を参照)、DB-Library/C は、カラムがバインドされているプログラム変数にカラムのデータを自動的にコピーします。`dbbind` または `dbaltbind` は、`dbresults` を呼び出した後で、最初の `dbnextrow` の呼び出しの前に呼び出す必要があります。

`dbdata` と `dbadata` を使用して、結果カラムのデータに直接アクセスすることもできます。これらのルーチンは、データへのポインタを返します。`dbdata` および `dbadata` には、データのコピーではなく実際のデータにアクセスできるという利点があります。これらのルーチンは、`dbdatlen` および `dbadlen` とともに使用されることもあります。`dbdatlen` および `dbadlen` はデータの長さを返すルーチンです。詳細については、「情報の検索」(27 ページ) を参照してください。これらのルーチンを使用してデータに直接アクセスする場合は、あらかじめ結果カラムをプログラム変数にバインドしておく必要はありません。`dbnextrow` の後で、`dbdata` または `dbadata` を呼び出すだけでアクセスできます。

結果カラムを取得するには、次のルーチンを使用します。

- `dbbind` — 通常ローの結果カラムをプログラム変数にバインドします。
- `dbbind_ps` — 通常ローの結果カラムをプログラム変数にバインドします。numeric 変数および decimal 変数の精度と位取りをサポートします。
- `dbaltbind` — 計算ローの結果カラムをプログラム変数にバインドします。
- `dbaltbind_ps` — 計算ローの結果カラムをプログラム変数にバインドします。numeric 変数および decimal 変数の精度と位取りをサポートします。
- `dbdata` — 通常ローの結果カラムのデータへのポインタを返します。
- `dbadata` — 計算ローの結果カラムのデータへのポインタを返します。
- `dbnullbind` — 通常ローの結果カラムにインジケータ変数を関連付けます。
- `dbanullbind` — 計算ロー・カラムにインジケータ変数を関連付けます。
- `dbsetnull` — null 値をバインドするときに使用する代入値を定義します。
- `dbprtype` — サーバ型トークンを、判読可能な文字列に変換します。トークンは、`dbcoltype` や `dbaltop` などのさまざまなルーチンによって返されます。

## 結果ローの読み込み

`dbresults` から `SUCCEED` が返され、カラムからプログラム変数へのバインドが指定されていれば、アプリケーションで結果の処理を開始できます。初めに行う処理は、結果ローをアプリケーションで使用できるようにすることです。これは、`dbnextrow` ルーチンによって行います。`dbnextrow` を呼び出すたびに、サーバから返された次のローが読み込まれます。ローはネットワークから直接読み込まれます。

`dbnextrow` によってローが読み込まれると、アプリケーションで、そのロー内のデータを自由に処理できます。結果カラムがプログラム変数にバインドされている場合、ロー内のデータは自動的に変数にコピーされます。そうでない場合は、データにアクセスするには `dbdata` または `dbadata` を使用します。

必要であれば、`dbnextrow` で読み込んだローを自動的にロー・バッファに保存することもできます。このようにするには、`dbsetopt` ルーチンを使用して `DBBUFFER` オプションを設定します。ロー・バッファリングは、結果ローを順次処理以外の方法で処理する必要があるアプリケーションに便利です。ロー・バッファリングを行わない場合は、`dbnextrow` でローを読み込んだときにそのローを処理しなければなりません。これは、次に `dbnextrow` を呼び出したときにローが上書きされるためです。アプリケーションでロー・バッファリングを有効にすると、`dbnextrow` で読み込まれたローはロー・バッファに追加されます。このようにすれば、`dbgetrow` ルーチンを使用してバッファ内を移動したり、これまでに読み込んだローに戻ったりすることができます。ロー・バッファリングは、メモリへの影響やパフォーマンスの低下を伴うため、使用するときは十分に注意してください。ロー・バッファリングはネットワーク・バッファリングとは無関係であり、まったく別の問題である点に注意してください。

デフォルト・フォーマットで結果ローを出力するルーチンもあります。フォーマットは事前に決定されているため、これらのルーチンの効用は限られており、主にデバッグに適しています。

DB-Library/C は、コマンドの結果を 1 つずつ処理します。アプリケーションで 1 つのコマンドの結果をすべて読み込んだときは、コマンド・バッファ内の次のコマンドに対する結果を設定するために、もう一度 `dbresults` を呼び出す必要があります。すべての結果を処理できるように、`dbresults` をループの中で呼び出すことをおすすめします。

結果ローを処理するには、次のルーチンを使用します。

- **dbnextrow** — 次のローを読み込みます。dbnextrow からの戻り値は、ローが通常ローか計算ローか、ロー・バッファが満杯かどうか、および最後の結果ローが読み込まれているかどうかをアプリケーションに通知します。
- **DBCURROW** — 現在読み込まれているローの番号を返します。
- **dbprhead** — 結果ローに対するデフォルトのカラム見出しを出力します。このルーチンは dbprrow とともに使用します。
- **dbprrow** — すべての結果ローをデフォルト・フォーマットで出力します。このルーチンを使用するために、結果をバインドしたり、dbnextrow を呼び出したりする必要はありません。

## 結果のキャンセル

次のルーチンで結果をキャンセルします。

- **dbcancel** — 現在のコマンド・バッチの結果をキャンセルします。このルーチンは、現在のバッチのすべてのコマンドをキャンセルします。
- **dbcancelquery** — 最後に実行されたクエリからの保留中のローをキャンセルします。

この2つのルーチンの違いを、言語バッチの結果を処理するアプリケーションの例を通して示します。

```
select * from pubs.titles
select * from pubs.authors
```

titles のローの処理中に dbcancelquery を呼び出すと、titles のローが破棄されます。アプリケーションは、引き続き dbresults を呼び出して次の文からのローを処理しなければなりません。titles のローの処理中に dbcancel を呼び出すと、titles のローと、バッチ内に残っている未処理のコマンドの結果がすべて廃棄されます。アプリケーションは、dbcancel を呼び出した後に dbresults を呼び出し続ける必要はありません。

## ストアド・プロシージャの結果の処理

ストアド・プロシージャの呼び出しは、「リモート・プロシージャ・コールの処理」(34 ページ) で説明するリモート・プロシージャ・コール、または Transact-SQL の `execute` コマンドによって行います。呼び出しによって生成される結果には、いくつかの種類があります。第 1 に、`select` 文が含まれるストアド・プロシージャは、通常の形態で結果ローを返します。後続の `dbresults` 呼び出しは、ストアド・プロシージャ内の次の `select` 文からのローのセットにアクセスします。このローは、`dbnextrow` を使用して通常の方法で処理できます。

第 2 に、ストアド・プロシージャには「リターン・パラメータ」を持つものがあります。リターン・パラメータは出力パラメータとも呼ばれ、ストアド・プロシージャの「参照による呼び出し」を可能にします。ストアド・プロシージャ内部で出力パラメータの値を変更した結果を、呼び出しプログラムで使用できます。呼び出しプログラムでは、`dbresults` と `dbnextrow` を呼び出してストアド・プロシージャの結果ローをすべて処理した後で、出力パラメータ値を取り出すことができます。以下に示すルーチンを使用して、リターン・パラメータ値の処理を行います。

第 3 に、ストアド・プロシージャはステータス番号を返すことができます。

ストアド・プロシージャの出力パラメータおよびリターン・ステータスにアクセスするには、次のルーチンを使用します。

- **dbnumrets** – ストアド・プロシージャが生成するリターン・パラメータ値の数を返します。`dbnumrets` から返された値が 0 以下の場合は、使用可能なリターン・パラメータ値はありません。
- **dbretdata** – リターン・パラメータ値へのポインタを返します。
- **dbretlen** – リターン・パラメータ値の長さを返します。
- **dbrettype** – リターン・パラメータ値のデータ型を返します。
- **dbretname** – 特定の値に関連するリターン・パラメータの名前を返します。
- **dbretstatus** – ストアド・プロシージャのステータス番号を返します。
- **dbhasretstat** – 現在のコマンドまたはリモート・プロシージャ・コールが、ストアド・プロシージャのステータス番号を生成したかどうかを示します。`dbhasretstat` から「FALSE」が返された場合は、ストアド・プロシージャのステータス番号は生成されていません。



## 結果タイムアウトの設定

デフォルトでは、DB-Library はサーバ・コマンドの結果が到着するのを無期限で待ちます。アプリケーションでは、次のルーチンを使用してタイムアウトの期間を指定できます。

- **dbsettime** – DB-Library/C がサーバの応答を待つ時間を秒単位で設定します。
- **DBGETTIME** – DB-Library/C がサーバの応答を待つ時間を秒単位で取得します。

## メッセージとエラーの処理

DB-Library/C アプリケーションでは、次の2種類のメッセージとエラーを処理する必要があります。

- サーバのメッセージとエラーは、情報メッセージから致命的エラーまで、さまざまな重大度があります。DB-Library/C アプリケーションは、サーバのメッセージとエラーを「メッセージ」として認識します。すべての Adaptive Server Enterprise メッセージのリストを表示するには、次の Transact-SQL コマンドを実行します。

```
select * from sysmessages
```

Adaptive Server Enterprise メッセージのリストについては、『ASE システム管理ガイド』を参照してください。Open Server メッセージのリストについては、『Open Server Server-Library/C リファレンス・マニュアル』を参照してください。

- DB-Library/C の警告とエラーは、DB-Library/C アプリケーションでは「エラー」として認識されます。DB-Library/C のエラーのリストについては、「[エラー](#)」(418 ページ)を参照してください。

また、ほとんどの DB-Library/C ルーチンが、正常に終了したか失敗したかの表示を返します。

DB-Library/C アプリケーションでサーバ・メッセージ、DB-Library/C エラー、および正常終了と失敗の表示を処理するには、次の方法があります。

- メインライン・コード内で DB-Library/C ルーチンのリターン・コードをテストし、状況に応じて失敗を処理します。
- メッセージ・ハンドラとエラー・ハンドラをインストールして、メッセージとエラーの処理を集中化します。メッセージまたはエラーが発生すると、DB-Library/C によってハンドラが自動的に呼び出されます。

すべての DB-Library/C アプリケーションで、メインライン・コードでのエラーのテストに加えて、メッセージとエラーの集中処理を使用することをおすすめします。メッセージとエラーの処理の集中化は、大規模で複雑なアプリケーションの場合に非常に効果的です。次に例を示します。

- メッセージとエラーの処理を集中化すれば、メインラインでのエラー処理論理の必要性は減少します。これは、メッセージまたはエラーが起きるたびに、DB-Library/C がアプリケーションのメッセージ・ハンドラおよびエラー・ハンドラを自動的に呼び出すためです。

しかし、メッセージとエラーの集中処理を使用しているアプリケーションにおいても、その性質に応じて、メインラインでのエラー論理が必要となる点に注意してください。

- メッセージとエラーの処理を集中化すれば、予想外のエラーをスムーズに処理できます。メインラインでのエラー処理論理だけを使用しているアプリケーションでは、予想外のエラーをトラップできないことがあります。

DB-Library/C アプリケーションでのメッセージとエラーの処理を集中化するには、メッセージ・ハンドラとエラー・ハンドラのプログラムを作成し、`dbmsghandle` と `dberrhandle` を使用してインストールする必要があります。

メッセージとエラー処理のための DB-Library/C ルーチンを次に示します。

- **dbmsghandle** – サーバの情報メッセージおよびエラー・メッセージを処理するためのユーザ関数をインストールします。
- **dberrhandle** – DB-Library/C のエラー・メッセージを処理するためのユーザ関数をインストールします。
- **DBDEAD** – 特定の DBPROCESS が `dead` であるかどうかを判断します。DBPROCESS のステータスが `dead` のときは、現在の DB-Library/C ルーチンは失敗し、エラー・ハンドラが呼び出されます。

## 情報の検索

通常の結果カラム、計算結果カラム、ロー・バッファ、コマンド・ステータスなど、多岐にわたる情報を、DBPROCESS 構造体から検索できます。前述のように、通常の結果カラムは `select` コマンドの `select` リストの中のカラムに対応し、計算結果カラムは `select` コマンドのオプションの `compute` 句の中のカラムに対応します。

### 通常の結果カラムの情報

次のルーチンは、`dbsqlexec` から `SUCCEED` が返された後で呼び出すことができます。

- `dbnumcols` — 現在の結果セット内のカラム数を調べます。
- `dbcname` — 通常の結果カラムの名前を返します。
- `dbcollen` — 通常カラムのデータの最大長を返します。
- `dbcotype` — 通常の結果カラムのサーバ・データ型を返します。
- `dbdatlen` — 通常カラムのデータの実際の長さを返します。このルーチンは、一般に `dbdata` とともに使用します。`dbdatlen` によって返される値は、`dbnextrow` によって読み込まれる通常ローごとに異なります。
- `dbvarylen` — カラムのデータが可変長かどうかを示します。

### 計算結果カラムの情報

次のルーチンは、`dbsqlexec` から `SUCCEED` が返された後で呼び出すことができます。

- `DBROWTYPE` — 現在の結果ローが通常ローか計算ローかを示します。
- `dbnumcompute` — 現在の結果セット内の `compute` 句の数を返します。
- `dbnumalts` — 計算ローのカラム数を返します。
- `dbbylist` — 計算ローの `bylist` を返します。
- `dbaltop` — 計算カラムの集合演算子のタイプを返します。
- `dbalttype` — 計算カラムのデータ型を返します。
- `dbaltlen` — 計算カラムのデータの最大長を返します。
- `dbaltcolid` — 計算カラムのカラム ID を返します。

- **dbadlen** – 計算カラムのデータの実際の長さを返します。このルーチンは、一般に **dbadata** とともに使用します。**dbadlen** によって返される値は、**dbnextrow** によって読み込まれる計算ローごとに異なります。

## ロー・バッファ情報

次のマクロは、バッファ内の結果ローを操作するときに役立つ情報を返します。

- **DBFIRSTROW** – バッファの最初のローの番号を返します。
- **DBLASTROW** – バッファの最後のローの番号を返します。
- **dbgetrow** – ロー・バッファ内の指定のローを読み込みます。アプリケーションでこのルーチンを利用すれば、**dbnextrow** によってすでに読み込まれているバッファ内のローにアクセスできます。
- **dbclrbuf** – ロー・バッファからローを削除します。

## コマンド・ステータスの情報

次のルーチンは、コマンド・バッチの現在の状態についての情報を返します。この中には、**dbresults** によって現在処理中のコマンドである、「現在のコマンド」についての情報を返すものもあります。

- **DBCURCMD** – バッチ内の現在のコマンドの番号を返します。
- **dbgetoff** – 指定の Transact-SQL 構成体がコマンド・バッファ内にあるかどうかを調べます。このルーチンは、**DBOFFSET** オプションとともに使用します。
- **DBMORECMDSD** – バッチ内に他にもコマンドがあるかどうかを示します。
- **DBCMDROW** – 現在のコマンドがローを返すコマンド(つまり、**select** コマンドまたは **select** を含むストアド・プロシージャ)かどうかを示します。
- **DBROWS** – 現在のコマンドが実際にローを返したかどうかを示します。
- **DBCOUNT** – コマンドによって影響を受けたローの数を返します。
- **DBNUMORDERS** – **select** コマンドの **order by** 句に指定されているカラムの数を返します。
- **dbordercol** – **select** コマンドの **order by** 句にあるカラムの ID を返します。

## ブラウズ・モード

ブラウズ・モードを利用すると、データベースのローをブラウズし、1つずつローの値を更新することができます。プログラムの観点からは、このプロセスはいくつかのステップで構成されます。ローをブラウズして更新できるようにするには、そのローをデータベースからプログラム変数に転送しなければならないからです。

ブラウズするローはデータベースにある実際のローではなく、プログラム変数にあるコピーであるため、プログラムでの変数の値に対する変更が、元のデータベースのローの更新に使用できることを保証しなければなりません。特にマルチユーザの場合は、あるユーザが行ったデータベースへの更新を、そのすぐ後に別のユーザが無意識のうちに上書きすることがないようにする必要があります。一般に、アプリケーションはデータベースから複数のローを一度に選択しますが、アプリケーションのユーザがブラウズおよび更新できるのは一度に1ローだけであるため、このことが問題になります。ブラウズ可能なデータベース・テーブル内の **timestamp** カラムの情報を利用すれば、この種のマルチユーザによる更新を規制できます。

アプリケーションでブラウズ・モード・ルーチンを使用すれば、アドホック・クエリも扱うことができます。データベース・テーブルを更新する複雑なアドホック・クエリの構造を検査するために、さまざまなルーチンから返される情報を利用できます。

概念的には、ブラウズ・モードは次の3つの手順から構成されます。

- 1 1つあるいは複数のデータベース・テーブルから導出されたカラムを含む結果ローを選択します。
- 2 該当する場合は、結果ローのカラムの値を1ローずつ変更します(これは実際のデータベースのローではありません)。
- 3 結果ローの新しい値を使用して、元のデータベース・テーブルを一度に1ローずつ更新します。

プログラムでは、上記の手順は次のように実装されます。

- 1 **select** コマンドを実行して、結果カラムが含まれる結果ローを生成します。この **select** コマンドには、**for browse** オプションが含まれている必要があります。
- 2 結果カラムの値をプログラム変数に1ローずつコピーします。
- 3 必要に応じて、変数の値を変更します(たとえばユーザの入力への応答として)。

- 4 必要に応じて、`update` コマンドを実行し、現在の結果ローに対応するデータベース・ローを更新します。マルチユーザによる更新を処理するには、`update` コマンドの `where` 句でタイムスタンプ・カラムを参照する必要があります。この場合の `where` 句は、`dbqual` 関数によって取得できます。
- 5 結果ローごとに上記の 2、3、4 を繰り返します。

ブラウズ・モードを使用するには、次の条件が満たされていなければなりません。

- `select` コマンドは、キーワード `for browse` で終了しなければなりません。
- 更新するテーブルは「ブラウズ可能」でなければなりません (つまり、各テーブルにユニーク・インデックスとタイムスタンプ・カラムが必要です)。ブラウズ・モードのテーブルのローはユニークであるので、ブラウズ・モード・テーブルに対する `select` では、キーワード `distinct` は意味はありません。
- 更新で使用する結果カラムは「更新可能」、つまりブラウズ可能なテーブルから導出されたカラムでなければなりません。  
`max(colname)` などの SQL 式の結果は使用できません。つまり、結果カラムと更新されるデータベース・カラムの間に正しい対応関係がなければなりません。さらに、ブラウズ・モードを使用するには、通常は 2 つの接続 (DBPROCESS ポインタ) が必要です。1 つはデータの選択、もう 1 つは選択したデータに基づく更新に使用します。

ブラウズ・モードのプログラミングの例については、DB-Library に含まれるサンプル・プログラム、`example6.c` および `example7.c` を参照してください。「[サンプル・プログラム](#)」(42 ページ) を参照してください。

次にブラウズ・モードのためのルーチンを示します。

- `dbqual` — ブラウズ可能なテーブルの現在のローの更新に適した `where` 句へのポインタを返します。
- `dbfreequal` — `dbqual` によって割り付けられたメモリを解放します。
- `dbtsnewval` — ブラウズ・モードでの更新後のタイムスタンプ・カラムの新しい値を返します。
- `dbtsnewlen` — ブラウズ・モードでの更新後のタイムスタンプ・カラムの新しい値の長さを返します。
- `dbtsput` — タイムスタンプ・カラムの新しい値を、DBPROCESS 内の指定のテーブルの現在のローに格納します。

- **dbcoldbrowse** — 結果カラムの導出元がブラウザ・モードを介して更新可能であるかどうかを示します。
- **dbcoldsource** — 指定の結果カラムの導出元であるデータベース・カラムの名前へのポインタを返します。
- **dbtabbrowse** — 特定のテーブルがブラウザ・モードを介して更新可能であるかどうかを示します。
- **dbtabcount** — 現在の **select** コマンドの影響を受けるテーブルの数を返します。
- **dbtabname** — 番号を基にテーブル名を返します。
- **dbtabsource** — 特定の結果カラムの導出元であるテーブルの名前と番号を返します。

## text と image の処理

**text** と **image** は、大きなテキストまたはイメージの値を保存するために設計された、Adaptive Server Enterprise のデータ型です。**text** データ型は、2,147,483,647 バイトまでの印刷可能文字を保持でき、**image** データ型は、2,147,483,647 バイトまでのバイナリ・データを保持できます。

**text** 値と **image** 値は、非常に大きくなることがあるため、実際にはデータベース・テーブルには格納されません。代わりに **text** 値または **image** 値へのポインタがテーブルに格納されます。このポインタを「テキスト・ポインタ」と呼びます。

競合するアプリケーションどうしが、データベースに加えた変更を互いに消去しあうことがないように、個々の **text** カラムや **image** カラムにはタイムスタンプが関連付けられています。このタイムスタンプを、「テキスト・タイムスタンプ」と呼びます。

DB-Library/C アプリケーションで、**dbwritetext** を使用して **text** データや **image** データをテーブルに挿入するには、次の手順を実行する必要があります。

- 1 **insert** コマンドを使用して、**text** 値と **image** 値を除くすべてのデータをローに挿入します。
- 2 **update** コマンドを使用してローを更新し、**text** カラムまたは **image** カラムの値を **NULL** に設定します。**null** 値を持つ **text** カラムまたは **image** カラムのローが、有効なテキスト・ポインタを持つのは、その **null** 値が **update** 文で明示的に入力された場合だけであるので、この手順は重要です。

- 3 **select** コマンドを使用して、このローを検索します。**text** または **image** の値が含まれているカラムを明示的に選択してください。これは、アプリケーションの **DBPROCESS** に正しいテキスト・ポインタとテキスト・タイムスタンプ情報を設定するために必要な手順です。アプリケーションは、この **select** によって返されたデータを破棄します。
- 4 **dbtxptr** を呼び出して、**DBPROCESS** からテキスト・ポインタを取り出します。
- 5 **dbtxtimestamp** を呼び出して、**DBPROCESS** からテキスト・タイムスタンプを取り出します。
- 6 **text** 値または **image** 値を **Adaptive Server Enterprise** に書き込みます。アプリケーションは次のどちらかを実行できます。
  - 一度の **dbwritetext** 呼び出しで値を書き込む。
  - **dbwritetext** と **dbmoretext** を使用して、値をいくつかのまとまりに分けて書き込む。
- 7 アプリケーションがこの **text** または **image** の値に対して再度更新を行う場合は、**dbwritetext** オペレーションが正常に終了したときに **Adaptive Server Enterprise** から返される新しいテキスト・タイムスタンプを保存することもあります。新しいテキスト・タイムスタンプには、**dbtxtsnewval** を使用してアクセスします。また、後で取り出せるように **dbtxtsput** を使用して保存します。

データベース・テーブルの **text** カラムと **image** カラムを更新するときは、次のルーチンを使用できます。

- **dbreadtext** — **Adaptive Server Enterprise** から **text** 値または **image** 値を読み込みます。
- **dbwritetext** — **Adaptive Server Enterprise** へ **text** 値または **image** 値を送ります。
- **dbmoretext** — **Adaptive Server Enterprise** へ **text** 値または **image** 値の一部を送ります。
- **dbtxptr** — 現在の結果ロー内のカラムに対するテキスト・ポインタを返します。
- **dbtxtimestamp** — 現在の結果ロー内のカラムに対するテキスト・タイムスタンプの値を返します。
- **dbtxtsnewval** — **dbwritetext** を呼び出した後の新しいテキスト・タイムスタンプの値を返します。
- **dbtxtsput** — **DBPROCESS** の現在のロー内の指定のカラムに、新しいテキスト・タイムスタンプの値を格納します。



## データ型変換

DB-Library/C の `dbconvert` ルーチンと `dbconvert_ps` ルーチンによって、ほとんどのサーバ・データ型の間の変換がサポートされます。サーバのデータ型については、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。

結果カラムをプログラム変数にバインドする `dbbind` ルーチン、`dbbind_ps` ルーチン、`dbaltbind` ルーチン、`dbaltbind_ps` ルーチンは、型変換にも使用できます。これらのルーチンには、それぞれ受け取るプログラム変数のデータ型を指定するパラメータがあります。サーバから返されるデータのデータ型が異なる場合は、通常は、パラメータによって指定されているデータ型に自動的に変換されます。

これらのルーチンを使用して、データ型変換を行います。

- `dbconvert_ps` — あるサーバ・データ型から別のデータ型にデータを変換します。numeric データ型および decimal データ型に対する精度と位取りをサポートします。
- `dbconvert` — あるサーバ・データ型から別のデータ型にデータを変換します。
- `dbwillconvert` — 指定されたデータ型変換をサポートしているかどうかを示します。

## プロセス制御フロー

アプリケーションは、次のルーチンによって、サーバとの対話における動作をスケジューリングできます。

- `dbsetbusy` — DB-Library/C が読み込みを行っているとき、またはサーバから結果を読み込むために待機しているときに、ユーザ提供関数を呼び出します。
- `dbsetidle` — DB-Library/C がサーバからの読み込みを終了したときに、ユーザ提供関数を呼び出します。
- `dbsetinterrupt` — サーバからの読み込みを待つ間に、ユーザ提供関数を呼び出して割り込みを処理します。
- `DBIORDESC` (UNIX のみ) — サーバからのデータの読み込みに使用する UNIX ファイル記述子にアクセスします。これにより、アプリケーションは複数の入力データ・ストリームに応答できます。

- **DBIOWDESC** (UNIX のみ) – サーバへのデータの書き込みに使用する UNIX ファイル記述子にアクセスします。これにより、アプリケーションは複数の入力および出力データ・ストリームを効率的に利用できます。
- **DBRBUF** (UNIX のみ) – DB-Library/C ネットワーク・バッファに、まだ読み込まれていないバイトがあるかどうかを調べます。

## リモート・プロシージャ・コールの処理

リモート・プロシージャ・コールは、リモート・サーバに存在するストアド・プロシージャの呼び出しです。アプリケーションと他のサーバのどちらかが呼び出しを行います。アプリケーションが行うリモート・プロシージャ・コールの効果は、**execute** コマンドと同じです。つまり、ストアド・プロシージャを実行し、生成された結果は **dbresults** によるアクセスが可能です。ただし、多くの場合はリモート・プロシージャ・コールの方が **execute** コマンドよりも効率的です。実行するプロシージャが、アプリケーションが直接接続しているサーバ以外のサーバに存在する場合は、そのプロシージャ内で実行したコマンドはロールバックできないことに注意してください。

サーバは、別のサーバに対してリモート・プロシージャ・コールを行うことができます。これは、あるサーバ上で実行するストアド・プロシージャに、別のサーバ上のストアド・プロシージャを実行する **execute** コマンドが含まれている場合に行われます。**execute** コマンドが実行されると、最初のサーバは 2 番目のサーバにログインし、プロシージャに対するリモート・プロシージャ・コールを実行します。この動作はアプリケーションからの介入なしに行われますが、最初のサーバがログインに使用するリモート・パスワードをアプリケーションで指定することはできません。

リモート・プロシージャ・コールを実行するには、次のルーチンを使用します。

- **dbrpcinit** – ストアド・プロシージャへのリモート・プロシージャ・コールを初期化します。
- **dbrpcparam** – リモート・プロシージャ・コールにパラメータを追加します。
- **dbrpcsend** – リモート・プロシージャ・コールの終了を示します。これによって、サーバは指定されたプロシージャの実行を開始します。

- **dbpoll** – **dbsqlsend** (または **dbrpcsend**) と **dbsqlok** の間で呼び出され、サーバの応答が **DBPROCESS** に到着したかどうかを調べます。
- **dbsqlok** – サーバからの結果を待って、サーバが応答した命令の正当性を検証します。このルーチンは、**dbsqlsend**、**dbrpcsend**、**dbmoretext** とともに使用します。**dbsqlok** 呼び出しが正常に終了したときは、結果を処理するために **dbresults** を呼び出す必要があります。

## レジスタード・プロシージャ・コールの処理

レジスタード・プロシージャは、稼働中の **Open Server** 内で定義されてインストールされるプロシージャです。レジスタード・プロシージャを使用するには、**Open Server** のバージョンが 2.0 以降でなければなりません。現時点では、**Adaptive Server Enterprise** はレジスタード・プロシージャをサポートしていません。

**DB-Library/C** アプリケーションでは、レジスタード・プロシージャはアプリケーション間の通信と同期の手段となります。これは、**Open Server** に接続している **DB-Library/C** アプリケーションがレジスタード・プロシージャの実行を「監視」できるためです。レジスタード・プロシージャが実行されると、監視しているアプリケーションは、プロシージャ名と呼び出し時の引数が含まれるノーティフィケーション (通知) を受け取ります。

---

**注意** **DB-Library/C** アプリケーションで作成できるレジスタード・プロシージャは、「ノーティフィケーション・プロシージャ」と呼ばれる特殊なタイプのものでだけです。ノーティフィケーション・プロシージャは、通常の **Open Server** レジスタード・プロシージャとは異なり、実行可能な文は含まれません。

---

たとえば、次のような状況を想定します。

- **stockprice** は、リアルタイムに株価をモニタする **DB-Library/C** アプリケーションである。
- **price\_change** は、**stockprice** アプリケーションが **Open Server** 内に作成したノーティフィケーション・プロシージャで、株式銘柄名と株価変動をパラメータとして持つ。
- **sellstock** は、株式を売るアプリケーションで、**price\_change** が実行されたときにノーティフィケーションを受けるよう要求している。

モニタリング・アプリケーションである `stockprice` は、`Extravagant Auto Parts` の株価が \$1.10 上昇したことを検知すると、「`Extravagant Auto Parts`」と「+1.10」をパラメータとして渡して `price_change` を実行します。

`price_change` が実行されると、`Open Server` は `sellstock` にノーティフィケーション (通知) を送ります。これには、プロシージャ名 (`price_change`) とプロシージャに渡す引数 («`Extravagant Auto Parts`」と「+1.10」) が含まれます。`sellstock` は、このノーティフィケーションに含まれる情報を使用して、`Extravagant Auto Parts` の株式を 100 株売却することを決定します。

`price_change` は、`stockprice` アプリケーションと `sellstock` アプリケーションが通信を行うための手段です。

通信手段としてのレジスタード・プロシージャには、次の利点があります。

- レジスタード・プロシージャを実行するための 1 回の呼び出しにより、プロシージャの実行を多くのアプリケーションに通知できます。プロシージャを実行するアプリケーションは、ノーティフィケーションを要求しているクライアントの数や、どのクライアントが要求しているかを知る必要はありません。
- レジスタード・プロシージャによる通信メカニズムは、サーバベースです。`Open Server` は、接続アドレスの集中レポジトリとなります。これにより、クライアント・アプリケーションどうしが通信するとき、互いに直接接続するのではなく、クライアントはそれぞれサーバに接続します。

DB-Library/C アプリケーションでは、次のことが可能です。

- `Open Server` 内にレジスタード・プロシージャを作成する
- レジスタード・プロシージャを削除する
- `Open Server` 内に定義されているすべてのレジスタード・プロシージャのリストを作成する
- 特定のレジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることを要求する
- 特定のレジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることの要求を取り消す
- すべてのレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションのリストを作成する
- レジスタード・プロシージャを実行する

- レジスタード・プロシージャの実行ノーティフィケーションをアプリケーションが受け取ったときに呼び出されるユーザ提供ハンドラをインストールする
- **Open Server** をポーリングして、保留中のレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションがあるかどうかを確認する

レジスタード・プロシージャ・ルーチンを次に示します。

- **dbnpcreate** — ノーティフィケーション・プロシージャを作成します。
- **dbnpdefine** — ノーティフィケーション・プロシージャを定義します。
- **dbregdrop** — レジスタード・プロシージャを削除します。
- **dbreglist** — 現在 **Open Server** 内に定義されているすべてのレジスタード・プロシージャのリストを返します。
- **dbreghandle** — レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションのハンドラ・ルーチンをインストールします。
- **dbreginit** — レジスタード・プロシージャの実行を開始します。
- **dbregnowatch** — レジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることを要求をキャンセルします。
- **dbregparam** — レジスタード・プロシージャのパラメータを定義します。
- **dbregexec** — レジスタード・プロシージャを実行します。
- **dbregwatch** — レジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることを要求します。
- **dbregwatchlist** — **DBPROCESS** が監視しているレジスタード・プロシージャのリストを返します。
- **dbpoll** — レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションを使用するアプリケーションで、ノーティフィケーションが到着しているかどうかを確認するために使用します。

## ゲートウェイ・パススルー・ルーチン

パススルー・ルーチンは、Open Server ゲートウェイ・アプリケーションで呼び出すことができます。このルーチンを使用すると、DB-Library/C アプリケーションで Tabular DataStream™ (TDS) パケット全体の送受信と TDS パケット・サイズの設定を行うことができます。

TDS は、クライアントとサーバの間で、要求と要求結果を転送するために使用されるアプリケーション・プロトコルです。次のルーチンは、Open Server Server-Library ルーチンである `srvrecvpassthru` および `srvsendpassthru` とともに使用します。

- `dbrecvpassthru` – Open Server から TDS パケットを受信します。
- `dbsendpassthru` – Open Server へ TDS パケットを送信します。

`srvrecvpassthru` および `srvsendpassthru` については、『Open Server Server-Library/C リファレンス・マニュアル』を参照してください。

## datetime と money

次のルーチンは、`datetime` データ型と `money` データ型を操作します。`datetime` データ型と `money` データ型には、長いバージョンの `DBDATETIME` および `DBMONEY` と、短いバージョン (4 バイト) の `DBDATETIME4` および `DBMONEY4` があります。次のリストに示す `DBDATETIME4` のルーチンはいずれも、`DBDATETIME` にも使用できます。また、`DBMONEY4` のルーチンはいずれも `DBMONEY` にも使用できます。たとえば、リストにある `dbmny4add` は `dbmnyadd` としても使用できます。

- `dbdate4cmp` – 2 つの `DATETIME4` の値を比較します。
- `dbdate4zero` – `DBDATETIME4` の値を初期化します。
- `dbmny4add` – 2 つの `DBMONEY4` の値を加算します。
- `dbmny4cmp` – 2 つの `DATETIME4` の値を比較します。
- `dbmny4copy` – `DBMONEY4` の値をコピーします。
- `dbmny4divide` – `DBMONEY4` の値を別の値で除算します。
- `dbmny4minus` – `DBMONEY4` の値の符号を反転します。
- `dbmny4mul` – `DBMONEY4` の値を乗算します。
- `dbmny4sub` – `DBMONEY4` の値を減算します。
- `dbmny4zero` – `DBMONEY4` の値を初期化します。

- [dbmnydec](#) – DBMONEY の値を減らします。
- [dbmnydown](#) – DBMONEY の値を正の整数で除算します。
- [dbmnyinc](#) – DBMONEY の値を増やします。
- [dbmnyinit](#) – [dbmnyndigit](#) を呼び出すために DBMONEY の値を準備します。
- [dbmnymaxneg](#) – DBMONEY の負の最大値を返します。
- [dbmnymaxpos](#) – DBMONEY の正の最大値を返します。
- [dbmnyndigit](#) – DBMONEY の値の右端の桁を DBCHAR として返します。
- [dbmnyyscale](#) – DBMONEY の値を乗算し、指定した数を加算します。

## 終了処理

次のルーチンは、アプリケーションとサーバとの間の接続を切断します。

- [dbexit](#) – すべての DBPROCESS 構造体をクローズし、割り付けを解除します。また、[dbinit](#) によって初期化された構造体をすべてクリアアップします。
- [dbcclose](#) – 1 つの DBPROCESS 構造体をクローズし、割り付けを解除します。

## 機密保護のサポート

次のルーチンは、Adaptive Server Enterprise に対して実行される DB-Library アプリケーションをセキュリティで保護します。

- [DBSETLENCRYPT](#) – Adaptive Server Enterprise にログインするときにパスワードの暗号化を使用するかどうかを指定します。
- [dbsechandle](#) – セキュア・ログインを処理するためのユーザ関数をインストールします。

- **bcp\_options** — バルク・コピーの、セキュリティ・ラベル・オプションである BCPLABELED などのオプションを設定します。

---

**注意** 最初に DB-Library のリリースを 10.0 に設定しなければ、DBSETLENCRYPT を呼び出したときにエラーが発生します。DBSETLENCRYPT を呼び出す前に、**dbsetversion** を使用して DB-Library のリリースを 10.0 に設定してください。

---

## その他のルーチン

アプリケーションによっては、次のルーチンが便利です。

- **dbsetavail** — DBPROCESS に対して、通常の使用が可能というマーク (available) を付けます。
- **DBISAVAIL** — DBPROCESS が通常使用可能かどうかを示します。
- **dbname** — 現在のデータベースの名前を返します。
- **dbchange** — コマンド・バッチが現在のデータベースを変更したかどうかを示します。
- **dbsetuserdata** — DBPROCESS 構造体を使用して、ユーザが割り付けたデータへのポインタを保存します。このルーチンと **dbgetuserdata** を使用すると、ユーザ・データを特定の DBPROCESS に関連付けることができます。これらのルーチンの重要な用途として、サーバ・メッセージ・ハンドラとハンドラをトリガしたプログラム・コードとの間の情報転送があります。
- **dbgetuserdata** — DBPROCESS 構造体からユーザ割り付けのデータを指すポインタを返します。
- **dbreadpage** — Adaptive Server Enterprise から 1 ページ分のバイナリ・データを読み込みます。
- **dbwritepage** — 1 ページ分のバイナリ・データを Adaptive Server Enterprise に書き込みます。
- **dbsetconnect** — このルーチンのサーバ接続情報を設定します。



## 2 フェーズ・コミット・サービス・ライブラリ

このライブラリのルーチンにより、アプリケーションは、2つ以上の Adaptive Server Enterprise 間での更新を調整できます。

「第4章 2 フェーズ・コミット・サービス」を参照してください。

## DB-Library 版 MIT Kerberos

DB-Library では、MIT Kerberos のセキュリティ・メカニズムを使用して、ネットワーク・サービスと相互認証サービスを提供します。この機能を使用すると、古い Sybase アプリケーションで Kerberos 認証サービスを使用できます。しかも、変更や再コンパイルの必要性は多くありません。

次の DB-Library マクロにより、Kerberos がサポートされます。

- DBSETLNETWORKAUTH – ネットワーク・ベースの認証を有効または無効にします。
- DBSETLMUTUALAUTH – 接続のセキュリティ・メカニズムの相互認証を有効または無効にします。
- DBSETLSERVERPRINCIPAL – 必要に応じてサーバのプリンシパル名を設定します。

---

**注意** DB-Library でサポートされる Kerberos セキュリティ・メカニズムの機能は、ネットワーク認証サービスと相互認証サービスのみです。

---

### ❖ DB-Library への MIT-Kerberos のインストール

次の手順では、DB-Library への MIT Kerberos のインストールに関する基本的な事項を説明します。詳細については、Sybase SDK DB-Lib Kerberos Authentication Option 15.5 の『Installation and Release Bulletin』を参照してください。

- 1 Sybase SDK DB-Lib Kerberos Authentication Option 15.5 を購入します。
- 2 SDK 15.5 を使用して Sybase SDK DB-Lib Kerberos Authentication Option 15.5 をインストールします。
- 3 DB-Library に *sybdb.h* ではなく *sybdbn.h* をインクルードします。

- 4 dbsetversion を使用して DB-Library のバージョンを DBVERSION\_100 以上に設定します。
- 5 次の API のうち 1 つ以上を呼び出します。  
DBSETLNETWORKAUTH(LOGINREC \*loginrec, DBBOOL enable)  
DBSETLMUTUALAUTH(LOGINREC \*loginrec, DBBOOL enable)  
DBSETLSERVERPRINCIPAL(LOGINREC \*loginrec, char \*name)
- 6 DB-Library をリコンパイルします。

## サンプル・プログラム

DB-Library ルーチンの使用方法とその機能を示すサンプル・プログラムもあります。サンプル・プログラムは次のディレクトリに格納されています。

- UNIX では \$SYBASE/\$SYBASE\_OCS/sample/dblibrary
- Windows では %SYBASE%\%SYBASE\_OCS%\sample\dblib

詳細については、使用しているプラットフォームの『Open Client/Server プログラマーズ・ガイド補足』を参照してください。

## ルーチン

この章では、DB-Library の各ルーチンについて説明します。

ルーチン	説明	ページ
db12hour	指定された言語が、12 時間制と 24 時間制のどちらかを使用するかを決定する。	52
dbadata	計算カラムのデータを指すポインタを返す。	54
dbadlen	計算カラムのデータの実際の長さを返す。	56
dbaltbind	計算カラムをプログラム変数にバインドする。	58
dbaltbind_ps	計算カラムをプログラム変数にバインドする。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートする。	64
dbaltcolid	計算カラムのカラム ID を返す。	70
dbaltlen	特定の計算カラムのデータの最大長を返す。	71
dbaltop	特定の計算カラムの集合演算子のタイプを返す。	72
dbalttype	計算カラムのデータ型を返す。	73
dbaltutype	計算カラムのユーザ定義データ型を返す。	74
dbanullbind	インジケータ変数を計算ロー・カラムに関連付ける。	75
dbbind	通常の結果カラムをプログラム変数にバインドする。	76
dbbind_ps	通常の結果カラムをプログラム変数にバインドする。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートする。	81
dbbufsize	DBPROCESS ロー・バッファのサイズを返す。	87
dbbylist	計算ローの bylist を返す。	87
dbcancel	現在のコマンド・バッチを取り消す。	89
dbcancelquery	最後に実行されたクエリから保留中のローを取り消す。	90
dbchange	コマンド・バッチが現在のデータベースを変更したかどうかを調べる。	91
dbcharsetconv	サーバが文字セット変換を実行しているかどうかを示す。	92
dbclose	1 つの DBPROCESS 構造体をクローズし、割り付けを解除する。	92
dbclrbuf	ロー・バッファからローを削除する。	93
dbclropt	dbsetopt によって設定されたオプションをクリアする。	94

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbcmd</a>	DBPROCESS コマンド・バッファにテキストを追加する。	96
<a href="#">DBCMDROW</a>	現在のコマンドがローを返せるかどうかを調べる。	98
<a href="#">dbccolbrowse</a>	通常の結果カラムのソースが、DB-Library のブラウズ・モード機能を介して更新可能かどうかを調べる。	99
<a href="#">dbcollen</a>	通常の結果カラム内のデータの最大長を返す。	100
<a href="#">dbccolname</a>	通常の結果カラムの名前を返す。	101
<a href="#">dbccolsource</a>	指定された通常の結果カラムの導出元であるデータベース・カラムの名前を指すポインタを返す。	102
<a href="#">dbccoltype</a>	通常の結果カラムのデータ型を返す。	104
<a href="#">dbccoltypeinfo</a>	numeric 型または decimal 型の通常の結果カラムの精度と位取りの情報を返す。	105
<a href="#">dbcolutype</a>	通常の結果カラムのユーザ定義データ型を返す。	106
<a href="#">dbconvert</a>	データを別のデータ型に変換する。	108
<a href="#">dbconvert_ps</a>	データを別のデータ型に変換する。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートする。	112
<a href="#">DBCOUNT</a>	Transact-SQL コマンドによる影響を受けたローの数を返す。	118
<a href="#">DBCURCMD</a>	現在のコマンドの番号を返す。	120
<a href="#">DBCURROW</a>	現在読み込み中のローの番号を返す。	120
<a href="#">dbcursor</a>	フェッチ・バッファ内の特定のローを挿入、更新、削除、ロック、またはリフレッシュする。	121
<a href="#">dbcursorbind</a>	カーソル・カラムのバインド情報を登録する。	123
<a href="#">dbcursorclose</a>	指定のハンドルに対応しているカーソルをクローズして、そのカーソルに属するすべてのデータを解放する。	125
<a href="#">dbcursorcolinfo</a>	オープン・カーソル内の指定カラム番号のカラム情報を返す。	126
<a href="#">dbcursorfetch</a>	ローのブロックをフェッチして、dbcursorbind でユーザが宣言したプログラム変数に出力する。	127
<a href="#">dbcursorinfo</a>	キーセットが結果セットの末尾になった場合、キーセット内のカラム数およびロー数を返す。	130
<a href="#">dbcursoropen</a>	カーソルをオープンして、スクロール・オプション、同時実行オプション、およびフェッチ・バッファのサイズ(1回のフェッチで取り出すローの数)を指定する。	130
<a href="#">dbdata</a>	通常の結果カラム内のデータを指すポインタを返す。	134
<a href="#">dbdate4cmp</a>	2つの DBDATETIME4 値を比較する。	136
<a href="#">dbdate4zero</a>	DBDATETIME4 変数を 1900 年 1 月 1 日午前 12 に初期化する。	136

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbdatechar</a>	DBDATETIME 値の要素を表す整数を文字フォーマットに変換する。	137
<a href="#">dbdatecmp</a>	2つの DBDATETIME 値を比較する。	138
<a href="#">dbdatecrack</a>	マシンが読み込み可能な DBDATETIME 値をユーザがアクセス可能なフォーマットに変換する。	139
<a href="#">dbdatename</a>	DBDATETIME 構造体の指定コンポーネントを対応する文字列に変換する。	142
<a href="#">dbdateorder</a>	指定した言語の日付コンポーネントの順序を返す。	144
<a href="#">dbdatepart</a>	DBDATETIME 値の指定された部分を数値で返す。	145
<a href="#">dbdatezero</a>	DBDATETIME 値を 1900 年 1 月 1 日午前 12:00:00:000 に初期化する。	146
<a href="#">dbdatlen</a>	通常の結果カラム内のデータの長さを返す。	147
<a href="#">dbdayname</a>	指定された言語の指定された曜日の名前を調べる。	149
<a href="#">DBDEAD</a>	特定の DBPROCESS が dead であるかどうかを調べる。	150
<a href="#">dberrhandle</a>	DB-Library エラーを処理するユーザ関数をインストールする。	150
<a href="#">dbexit</a>	すべての DBPROCESS 構造体をクローズして割り付けを解除し、dbinit で初期化されたすべての構造体をクリーンアップする。	156
<a href="#">dbfcmd</a>	C ランタイム・ライブラリ sprintf 型のフォーマットを使用して、テキストを DBPROCESS コマンド・バッファに追加する。	156
<a href="#">DBFIRSTROW</a>	ロー・バッファ内の最初のローの番号を返す。	160
<a href="#">dbfree_xlate</a>	1 組の文字セット変換テーブルを解放する。	161
<a href="#">dbfreebuf</a>	コマンド・バッファをクリアする。	162
<a href="#">dbfreequal</a>	dbqual で割り付けられたメモリを解放する。	163
<a href="#">dbfreesort</a>	dbloadsrt で割り付けられたソート順序構造体を解放する。	164
<a href="#">dbgetchar</a>	コマンド・バッファ内の文字を指すポインタを返す。	165
<a href="#">dbgetcharset</a>	クライアント文字セットの名前を DBPROCESS 構造体から取得する。	166
<a href="#">dbgetloginfo</a>	Tabular Data Stream (TDS) ログイン応答情報を、DBPROCESS 構造体から、新しく割り付けられた DBLOGINFO 構造体に転送する。	167
<a href="#">dbgetusername</a>	LOGINREC 構造体からユーザ名を返す。	169
<a href="#">dbgetmaxprocs</a>	同時にオープンする DBPROCESS の現在の最大数を調べる。	170
<a href="#">dbgetnatlang</a>	各国言語を DBPROCESS 構造体から取得する。	170

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbgetoff</a>	コマンド・バッファ内に Transact-SQL 構成体があるかどうかを確認する。	171
<a href="#">dbgetpacket</a>	現在使用している TDS パケット・サイズを返す。	173
<a href="#">dbgetrow</a>	ロー・バッファ内の指定のローを読み込む。	174
<a href="#">DBGETTIME</a>	DB-Library が、SQL コマンドに対するサーバ応答を待つ秒数を返す。	176
<a href="#">dbgetuserdata</a>	DBPROCESS 構造体からユーザ割り付けのデータを指すポインタを返す。	177
<a href="#">dbhasretstat</a>	現在のコマンドまたはリモート・プロシージャ・コールがリターン・ステータス番号を生成したかどうかを調べる。	177
<a href="#">dbinit</a>	DB-Library を初期化する。	180
<a href="#">DBIORDESC</a>	(UNIX のみ) サーバから送られてくるデータを読み込むために DBPROCESS が使用する、UNIX ファイル記述子に対するアクセスをプログラムに提供する。	180
<a href="#">DBIOWDESC</a>	(UNIX のみ) サーバにデータを書き込むために DBPROCESS が使用する、UNIX ファイル記述子に対するアクセスをプログラムに提供する。	181
<a href="#">DBISAVAIL</a>	DBPROCESS が、汎用的に使用可能かどうかを調べる。	183
<a href="#">dbisopt</a>	サーバ・オプションまたは DB-Library オプションのステータスを確認する。	183
<a href="#">DBLASTROW</a>	ロー・バッファ内の最後のローの番号を返す。	184
<a href="#">dbload_xlate</a>	1 組の文字セット変換テーブルをロードする。	185
<a href="#">dbloadsort</a>	サーバのソート順をロードする。	187
<a href="#">dblogin</a>	dbopen で使用するログイン・レコードを割り付けます。	188
<a href="#">dbloginfree</a>	ログイン・レコードを解放する。	189
<a href="#">dbmny4add</a>	2 つの DBMONEY4 値を加算する。	190
<a href="#">dbmny4cmp</a>	2 つの DBMONEY4 値を比較する。	191
<a href="#">dbmny4copy</a>	DBMONEY4 の値をコピーする。	192
<a href="#">dbmny4divide</a>	ある DBMONEY4 値を別の DBMONEY 値で除算する。	193
<a href="#">dbmny4minus</a>	DBMONEY4 の値の符号を反転する。	194
<a href="#">dbmny4mul</a>	2 つの DBMONEY4 値を乗算する。	195
<a href="#">dbmny4sub</a>	ある DBMONEY4 値から別の DBMONEY 値を減算する。	196
<a href="#">dbmny4zero</a>	DBMONEY4 変数を \$0.0000 に初期化する。	197
<a href="#">dbmnyadd</a>	2 つの DBMONEY 値を加算する。	197
<a href="#">dbmnycmp</a>	2 つの DBMONEY 値を比較する。	198
<a href="#">dbmnycopy</a>	DBMONEY の値をコピーする。	199
<a href="#">dbmnydec</a>	DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ減らす。	200

ルーチン	説明	ページ
<code>dbmnydivide</code>	ある DBMONEY 値を別の DBMONEY 値で除算する。	201
<code>dbmnydown</code>	DBMONEY 値を正の整数で除算する。	202
<code>dbmnyinc</code>	DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ増分する。	203
<code>dbmnyinit</code>	<code>dbmnyndigit</code> を呼び出すために DBMONEY の値を準備する。	204
<code>dbmnymaxneg</code>	サポートされる負の最大 DBMONEY の値を返す。	206
<code>dbmnymaxpos</code>	サポートされる正の最大 DBMONEY の値を返す。	207
<code>dbmnyminus</code>	DBMONEY 値の符号を反転する。	208
<code>dbmnymul</code>	2 つの DBMONEY 値を乗算する。	209
<code>dbmnyndigit</code>	DBMONEY 値の右端の桁を DBCHAR で返す。	210
<code>dbmnyyscale</code>	DBMONEY 値に正の整数を乗算して、指定の金額を加算する。	216
<code>dbmnysub</code>	ある DBMONEY 値から別の DBMONEY 値を減算する。	218
<code>dbmnyzero</code>	DBMONEY 値を \$0.0000 に初期化する。	219
<code>dbmonthname</code>	指定された月の名前を指定された言語で返す。	219
<code>DBMORECMDSDS</code>	処理するコマンドがまだあるかどうかを示す。	221
<code>dbmoretext</code>	<code>text</code> 値または <code>image</code> 値の一部をサーバに送信する。	221
<code>dbmsghandle</code>	サーバ・メッセージを処理するユーザ関数をインストールする。	222
<code>dbname</code>	現在のデータベースの名前を返す。	228
<code>dbnextrow</code>	ロー・バッファ、およびカラム・データにバインドされるプログラム変数に、次の結果ローを読み込む。	228
<code>dbnpcreate</code>	ノーティフィケーション・プロシージャを作成する。	231
<code>dbnpdefine</code>	ノーティフィケーション・プロシージャを定義する。	233
<code>dbnullbind</code>	インジケータ変数を通常の結果ローのカラムと対応させる。	236
<code>dbnumalts</code>	計算ローのカラム数を返す。	237
<code>dbnumcols</code>	現在の結果セットの通常カラムの数を返す。	237
<code>dbnumcompute</code>	現在の結果セットの <code>compute</code> 句の数を返す。	239
<code>DBNUMORDERS</code>	Transact-SQL の <code>select</code> 文の <code>order by</code> 句に指定されたカラムの数を返す。	239
<code>dbnumrets</code>	ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値の数を調べる。	240
<code>dbopen</code>	DBPROCESS 構造体を作成し、初期化する。	242
<code>dbordercol</code>	最後に実行したクエリの <code>order by</code> 句にあるカラムの ID を返す。	246
<code>dbpoll</code>	サーバの応答が DBPROCESS に到着したかどうかを確認する。	246

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbprhead</a>	サーバから返されるローのカラム見出しを出力する。	253
<a href="#">dbprrow</a>	サーバから返されたすべてのローを出力する。	253
<a href="#">dbprttype</a>	トークン値を読み込み可能な文字列に変換する。	254
<a href="#">dbqual</a>	ブラウザ可能なテーブル内で現在のローを更新するのに使用する <code>where</code> 句へのポインタを返す。	256
<a href="#">DBRBUF</a>	(UNIX のみ) DB-Library ネットワーク・バッファに、まだ読み込まれていないバイトがあるかどうかを調べる。	260
<a href="#">dbreadpage</a>	サーバから 1 ページ分のバイナリ・データを読み込む。	261
<a href="#">dbreadtext</a>	サーバから <code>text</code> 値または <code>image</code> 値の一部を読み込む。	263
<a href="#">dbrectfos</a>	アプリケーションからサーバへ送信されたすべての SQL コマンドを記録する。	265
<a href="#">dbrecvpassthru</a>	サーバから TDS パケットを受信する。	266
<a href="#">dbregdrop</a>	レジスタード・プロシージャを削除する。	268
<a href="#">dbregexec</a>	レジスタード・プロシージャを実行する。	269
<a href="#">dbreghandle</a>	レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションのハンドラ・ルーチンをインストールする。	272
<a href="#">dbreginit</a>	レジスタード・プロシージャの実行を開始する。	277
<a href="#">dbreglist</a>	Open Server で現在定義されているレジスタード・プロシージャのリストを返す。	279
<a href="#">dbregnowatch</a>	レジスタード・プロシージャが実行するときに通知される要求を取り消す。	280
<a href="#">dbregparam</a>	レジスタード・プロシージャ・パラメータを定義または記述する。	281
<a href="#">dbregwatch</a>	レジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることを要求する。	286
<a href="#">dbregwatchlist</a>	DBPROCESS が監視しているレジスタード・プロシージャのリストを返す。	291
<a href="#">dbresults</a>	次のクエリの結果を設定する。	292
<a href="#">dbretdata</a>	ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値を指すポインタを返す。	296
<a href="#">dbretlen</a>	ストアド・プロシージャによって生成されるリターン・パラメータ値の長さを調べる。	300
<a href="#">dbretname</a>	特定のリターン・パラメータ値に関連したストアド・プロシージャ・パラメータの名前を調べる。	302
<a href="#">dbretstatus</a>	現在のコマンドまたはリモート・プロシージャ・コールによって返されたストアド・プロシージャ・ステータス番号を調べる。	304
<a href="#">dbrettype</a>	ストアド・プロシージャによって生成されるリターン・パラメータ値のデータ型を調べる。	305



ルーチン	説明	ページ
DBROWS	現在のコマンドが実際にローを返したかどうかを示す。	308
DBROWTYPE	現在のローの型を返す。	309
dbrpcinit	リモート・プロシージャ・コールを初期化する。	309
dbrpcparam	リモート・プロシージャ・コールにパラメータを追加する。	311
dbrpcsend	リモート・プロシージャ・コールの終わりを知らせる。	314
dbrpwclr	LOGINREC 構造体からすべてのリモート・パスワードをクリアする。	315
dbrpwset	LOGINREC 構造体にリモート・パスワードを追加する。	316
dbsafestr	文字列中の引用符を二重にする。	318
dbsechandle	セキュア・ログインを処理するユーザ関数をインストールする。	319
dbsendpassthru	サーバに TDS パケットを送信する。	323
dbservcharset	サーバの文字セット名を取得する。	326
dbsetavail	DBPROCESS に通常の使用可能というマーク (being available) を付ける。	327
dbsetbusy	DB-Library がサーバから読み込みを行っているときに、ユーザ提供の関数を呼び出す。	327
dbsetconnect	サーバ接続情報を設定する。	330
dbsetdefcharset	アプリケーションのデフォルト文字セットを設定する。	332
dbsetdeflang	アプリケーションのデフォルト言語名を設定する。	333
dbsetidle	DB-Library がサーバからの読み込みを終了したときに、ユーザ提供関数を呼び出す。	333
dbsetifile	Sybase interfaces ファイルの名前とロケーションを指定する。	334
dbsetinterrupt	サーバからの読み込みを待っている間、割り込みを処理するために、ユーザが提供する関数を呼び出す。	335
DBSETLAPP	LOGINREC 構造体内のアプリケーション名を設定する。	340
DBSETLCHARSET	LOGINREC 構造体内の文字セットを設定する。	340
DBSETLENCRYPT	Adaptive Server Enterprise にログインするときにネットワーク・パスワードの暗号化を使用するかどうかを指定する。	341
DBSETLHOST	LOGINREC 構造体の中のホスト名を設定する。	343
DBSETLMUTUALAUTH	接続のセキュリティ・メカニズムの相互認証を有効または無効にする。	343
DBSETLNATLANG	LOGINREC 構造体の中の言語名を設定する。	344
DBSETLNETWORKAUTH	ネットワーク・ベースの認証を有効または無効にする。	345

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbsetloginfo</a>	TDS ログイン情報を DBLOGININFO 構造体から LOGINREC 構造体に転送する。	<a href="#">345</a>
<a href="#">dbsetlogintime</a>	DB-Library が DBPROCESS 接続の要求に対するサーバの応答を待つ時間を秒数で設定する。	<a href="#">348</a>
<a href="#">DBSETLPACKET</a>	アプリケーションの LOGINREC 構造体内の TDS パケット・サイズを設定する。	<a href="#">349</a>
<a href="#">DBSETLPWD</a>	LOGINREC 構造体の中のユーザのサーバ・パスワードを設定する。	<a href="#">350</a>
<a href="#">DBSETLSERVER PRINCIPAL</a>	サーバのプリンシパル名を設定する。	<a href="#">351</a>
<a href="#">DBSETLUSER</a>	LOGINREC 構造体の中のユーザ名を設定する。	<a href="#">352</a>
<a href="#">dbsetmaxprocs</a>	同時にオープンできる DBPROCESS 構造体の最大数を設定する。	<a href="#">352</a>
<a href="#">dbsetnull</a>	null 値をバインドするときを使用される代入値を定義する。	<a href="#">353</a>
<a href="#">dbsetopt</a>	サーバおよび DB-Library のオプションを設定する。	<a href="#">356</a>
<a href="#">dbsetrow</a>	バッファされたローの 1 つを「現在のロー」に設定する。	<a href="#">357</a>
<a href="#">dbsettime</a>	DB-Library が SQL コマンドへのサーバの応答を待つ時間を、秒単位で設定する。	<a href="#">360</a>
<a href="#">dbsetuserdata</a>	DBPROCESS 構造体を使用して、ユーザ割り付けのデータを指すポインタを保存する。	<a href="#">361</a>
<a href="#">dbsetversion</a>	DB-Library のバージョン・レベルを指定する。	<a href="#">364</a>
<a href="#">dbspid</a>	指定された DBPROCESS のサーバ・プロセス ID を取得する。	<a href="#">365</a>
<a href="#">dbspr1row</a>	サーバのクエリ結果のローを 1 つバッファに入れる。	<a href="#">366</a>
<a href="#">dbspr1rowlen</a>	dbsprhead、dbsprline、および dbspr1row が返す結果を保持するために割り付けるバッファの大きさを決定する。	<a href="#">368</a>
<a href="#">dbsprhead</a>	サーバのクエリ結果のヘッダをバッファに入れる。	<a href="#">369</a>
<a href="#">dbsprline</a>	dbsprhead が生成したカラム名に対応するアンダーラインが含まれる、フォーマットされた文字列を取得する。	<a href="#">371</a>
<a href="#">dbsqlxec</a>	コマンド・バッチをサーバに送信する。	<a href="#">372</a>
<a href="#">dbsqlok</a>	サーバからの結果を待ち、サーバが応答している命令の正当性を検証する。	<a href="#">374</a>
<a href="#">dbsqlsend</a>	コマンド・バッチをサーバに送信する。応答は待たない。	<a href="#">380</a>
<a href="#">dbstrbuild</a>	変数のプレースホルダが含まれているテキストから、印刷可能な文字列を構築する。	<a href="#">381</a>
<a href="#">dbstrcmp</a>	指定されたソート順を使用して、2 つの文字列を比較する。	<a href="#">383</a>

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">dbstrcpy</a>	コマンド・バッファのすべてまたは一部をコピーする。	385
<a href="#">dbstrlen</a>	コマンド・バッファの長さを、文字数で返す。	387
<a href="#">dbstrsort</a>	2つの文字列のどちらが先に、ソートされたリストに現れるかを決定する。	388
<a href="#">dbtabbrowse</a>	指定されたテーブルが DB-Library のブラウザ・モード機能を使用して更新可能かどうかを調べる。	390
<a href="#">dbtabcount</a>	現在の <code>select</code> クエリに含まれるテーブルの数を返す。	391
<a href="#">dbtabname</a>	番号に基づいて、テーブル名を返す。	392
<a href="#">dbtabsource</a>	特定の結果カラムが取り出された、テーブル名とテーブル番号を返す。	394
<a href="#">DBTDS</a>	使用されている TDS (Tabular Data Stream プロトコル) のバージョンを調べる。	395
<a href="#">dbtextsize</a>	現在のローの <code>text</code> データまたは <code>image</code> データのうち、まだ読み込まれていない残りのバイト数を返す。	396
<a href="#">dbtsnewlen</a>	ブラウザ・モードの更新の後で、 <code>timestamp</code> カラムの新しい値の長さを返す。	396
<a href="#">dbtsnewval</a>	ブラウザ・モードの更新の後で、 <code>timestamp</code> カラムの新しい値を返す。	397
<a href="#">dbtsput</a>	<code>timestamp</code> カラムの新しい値を、DBPROCESS 内の指定のテーブルの現在のローに入れる。	398
<a href="#">dbtxptr</a>	現在のローのカラムに対するテキスト・ポインタの値を返す。	400
<a href="#">dbtxtimestamp</a>	現在のローのカラムに対するテキスト・タイムスタンプの値を返す。	401
<a href="#">dbtxtsnewval</a>	<code>dbwritetext</code> 呼び出しの後で、テキスト・タイムスタンプの新しい値を返す。	403
<a href="#">dbtxtsput</a>	DBPROCESS の現在のローの指定されたカラムに、新しいテキスト・タイムスタンプの値を入れる。	404
<a href="#">dbuse</a>	特定のデータベースを使用する。	405
<a href="#">dbvarylen</a>	指定された通常の結果カラムのデータ長が、可変かどうかを決定する。	406
<a href="#">dbversion</a>	使用中の DB-Library のバージョンを決定する。	407
<a href="#">dbwillconvert</a>	特定のデータ型変換が、DB-Library で可能かどうかを決定する。	407
<a href="#">dbwritepage</a>	1 ページ分のバイナリ・データをサーバに書き込む。	409
<a href="#">dbwritetext</a>	<code>text</code> 値または <code>image</code> 値をサーバに送信する。	410
<a href="#">dbxlate</a>	ある文字セットから別の文字セットに、文字列を変換する。	416

ルーチン	説明	ページ
<a href="#">エラー</a>	すべての DB-Library エラーとエラー重大度のリスト。	<a href="#">418</a>
<a href="#">オプション</a>	すべての DB-Library オプションのリスト。	<a href="#">436</a>
<a href="#">データ型</a>	DB-Library で使用されるデータ型とデータ型の記号定数。	<a href="#">443</a>

## db12hour

説明	指定された言語が、12 時間制と 24 時間制のどちらを使用するかを調べます。
構文	DBBOOL db12hour(dbproc, language)  DBPROCESS *dbproc; char *language;
パラメータ	dbproc 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。  language 言語の名前です。
戻り値	<i>language</i> が 12 時間制を使用する場合は「TRUE」、24 時間制の場合は「FALSE」を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>db12hour は、<i>language</i> が 12 時間制を使用している場合は「TRUE」、24 時間制を使用している場合は「FALSE」を返します。</li> <li><i>language</i> が NULL の場合は、<i>dbproc</i> で現在使用中の言語が指示されたものとみなされます。<i>language</i> と <i>dbproc</i> の両方が NULL の場合は、DB-Library のデフォルト言語 ( 今後のすべての dbopen 呼び出しに使用する言語 ) が指定されたものとみなされます。</li> <li>db12hour は、dbsqlxexec を使用して DBDATETIME 値を取得したり操作したりするときに便利です。DBDATETIME 値を文字列に変換すると、dbconvert と dbbind は、常に、DBDATETIME 値の月コンポーネントをローカル言語で返しますが、日時順については U.S. English 形式 (month-day-year、12 時間制) が使用されます。db12hour の戻り値は、12 時間制より 24 時間制の方が好ましい場合に追加操作が必要となることをアプリケーションに伝えます。</li> </ul>

- 次のコードは、`db12hour` の例です。

```
DBBOOL time_format;
DECHAR s_date[40];

/*
** Find out whether 12-hour or 24-hour time is
** used.
*/
time_format = db12hour(dbproc, "FRANCAIS");

/* Put a command into a command buffer */
dbcmd(dbproc, "select start_date from info_table");

/* Send the command to the Adaptive Server
Enterprise */
dbsqlxec(dbproc);

/* Process the command results */
dbresults(dbproc);

/*
** Bind column data (start_date) to the program
** variable (s_date)
*/
dbbind(dbproc, 1, NTBSTRINGBIND, 0, s_date);

while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    /*
    ** If we want 24-hour time, re-format
    ** s_date accordingly.
    */
    if (time_format == TRUE)
        format_24(s_date);

    printf("Next start date:%s¥n", s_date);
}
```

参照

[dbdateorder](#)、[dbdayname](#)、[dbmonthname](#)、[dbsetopt](#)

## dbadata

説明 計算カラムのデータを指すポインタを返します。

構文 `BYTE *dbadata(dbproc, computeid, colnum)`

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         computeid;
int         colnum;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`computeid`

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は 1 です。`computeid` は、`dbnextrow` または `dbgetrow` から返されます。

`colnum`

対象となるカラムの番号です。最初に返されるカラムの番号は 1 です。計算カラムが返される順序は、計算カラムが最初に指定されたときの順序ではなく、`select` リスト内の対応するカラムの順序によって決まります。たとえば、次のクエリの「`sum(price)`」の結果を参照するには、`colnum` の値として 2 ではなく 1 を指定します。

```
select price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

`colnum` の値は、`select` リスト内の計算カラムの絶対位置ではなく、相対順序で決まります。たとえば、上記の `select` 文を次のように変えたとします。

```
select title_id, price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

「`sum(price)`」の `colnum` の値は、この場合も 2 ではなく 1 です。これは、`select` リストの「`title_id`」カラムは計算カラムではないので、計算カラムの番号を決定するときに無視されるためです。

戻り値

特定の計算の特定のカラムのデータを指す `BYTE` ポインタです。このポインタを適切なデータ型にキャストするようにしてください。該当するカラムや計算がない場合、またはデータの値が `NULL` の場合は、`NULL` を指す `BYTE` ポインタが返されます。

DB-Library は、BYTE ポインタが指すデータ領域の割り付けと解放を行います。この領域は上書きしないでください。

#### 使用法

- `dbnextrow` を呼び出した後で、このルーチンを使用すると、計算ロー内の特定カラムのデータを指すポインタが返されます。このデータは、NULL で終了するデータではありません。`dbadlen` を使用すれば、データの長さがわかります。
- 整数データのカラムの合計や平均値を算出するとき、サーバは、カラムのサイズに関係なく常に 4 バイトの整数を返します。したがって、このような計算の結果を格納する変数は、DBINT として宣言してください。
- 次のコードは、`dbadata` の例です。

```

DBPROCESS      *dbproc;
int             rowinfo;
DBINT          sum;

/*
** First, put the commands into the command
** buffer
**/
dbcmd(dbproc, "select db_name(dbid), dbid, size
              from sysusages");
dbcmd(dbproc, " order by dbid");
dbcmd(dbproc, " compute sum(size) by dbid");

/*
** Send the commands to Adaptive Server Enterprise
and start
** execution
**/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command */
dbresults(dbproc);

/* Examine the results of the compute clause */
while((rowinfo = dbnextrow(dbproc)) !=
      NO_MORE_ROWS)
{
    if (rowinfo == REG_ROW)
        printf("regular row returned. %f\n");
    else
    {
        /*

```

```
    ** This row is the result of a compute
    ** clause, and "rowinfo" is the computeid
    ** of this compute clause.
    */

    sum = *(DBINT *) (dbadata(dbproc, rowinfo,
                              1));
    printf("sum = %ld¥n", sum);
}
}
```

- 関数 `dbaltbind` は、計算データを自動的にプログラム変数にバインドします。このルーチンはデータをコピーしますが、一般に `dbadata` よりも簡単に使用できます。さらに、`dbaltbind` には便利な型変換機能があります。アプリケーションは、この機能を使用して、結果文字列に NULL ターミネータを追加したり、通貨や日時のデータを印刷可能文字列に変換したりすることができます。

#### 参照

[dbadlen](#)、[dbaltbind](#)、[dbaltlen](#)、[dbalttype](#)、[dbgetrow](#)、[dbnextrow](#)、[dbnumalts](#)

## dbadlen

#### 説明

計算カラムのデータの実際の長さを返します。

#### 構文

```
DBINT dbadlen(dbproc, computeid, column)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int computeid;
int column;
```

#### パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`computeid`

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は 1 です。`computeid` は、`dbnextrow` または `dbgetrow` から返されます。

`column`

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。



戻り値 特定の計算カラムのデータのバイト単位の長さです。このようなカラムまたは `compute` 句がない場合、`dbadlen` は -1 を返します。データが NULL 値の場合は、`dbadlen` は 0 を返します。

- 使用法
- このルーチンは、特定の計算カラムのデータの実際の長さを返します。
  - データの最大長を調べるには、`dbaltlen` ルーチンを使用してください。このデータへのポインタを取得するには、`dbadata` を使用してください。
  - 次のコードは、`dbadlen` の例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;
char            biggest_name[MAXNAME+1];
int            namelen;
int            rowinfo;

/* put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name from sysobjects");
dbcmd(dbproc, " order by name");
dbcmd(dbproc, " compute max(name)");

/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise
and start
** execution.
*/
dbsqlxec(dbproc);

/* process the command */
dbresults(dbproc);

/* examine each row returned by the command */
while((rowinfo = dbnextrow(dbproc)) !=
      NO_MORE_ROWS)
{
    if (rowinfo == REG_ROW)
        printf("regular row returned. %n");
    else
    {
        /*
        ** This row is the result of a compute
        ** clause, and "rowinfo" is the computeid
        ** of this compute clause.
        */
        namelen = dbadlen(dbproc, rowinfo, 1);
        strncpy(biggest_name,
```

```
        (char *)dbadata(dbproc, rowinfo, 1),
        namelen);

        /*
        ** Data pointed to by dbadata() is not
        ** null-terminated.
        */
        biggest_name[namelen] = '\0';

        printf("biggest name = %s\n",
        biggest_name);
    }
}
```

参照 [dbadata](#)、[dbaltlen](#)、[dbaltype](#)、[dbgetrow](#)、[dbnextrow](#)、[dbnumalts](#)

## dbaltbind

説明 計算カラムをプログラム変数にバインドします。

構文 `RETCODE dbaltbind(dbproc, computeid, column, vartype, varlen, varaddr)`

```
DBPROCESS *dbproc;
int computeid;
int column;
int vartype;
DBINT varlen;
BYTE *varaddr;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`computeid`

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は、1 です。

### column

プログラム変数にコピーされるロー・データの列番号です。最初の列の番号は1です。計算列が返される順序は、計算列が最初に指定されたときの順序ではなく、`select` リスト内の対応する列の順序によって決まります。たとえば、次のクエリの「`sum(price)`」の結果を参照するには、`column` の値として2ではなく1を指定します。

```
select price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

`column` の値は、`select` リスト内の計算列の絶対位置ではなく、相対順序で決まります。たとえば、上記の `select` 文を次のように変えたとします。

```
select title_id, price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

「`sum(price)`」の `column` の値は、この場合も2ではなく1です。これは、`select` リストの「`title_id`」列は計算列ではないので、計算列の番号を決定するときに無視されるためです。

### vartype

バインドのデータ型を表します。このデータ型は、`DBPROCESS` からのデータのコピーを受け取るプログラム変数のデータ型と対応していなければなりません。次の表に、`vartype` の値とプログラム変数の型の対応を示します。

`dbaltbind` は、さまざまな型変換をサポートするため、`vartype` は SQL クエリから返される型と異なってもかまいません。たとえば、`SYBMONEY` 型の結果を、`FLT8BIND` を介して `DBFLT8` 型のプログラム変数にバインドできます。このとき、適切なデータ変換が自動的に行われます。`DB-Library` によって行われるデータ変換のリストについては、[dbwillconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。

---

**注意** `dbaltbind` には、`numeric` データ型および `decimal` データ型に対して精度と位取りを明示的に指定する機能はありません。`dbaltbind` で `numeric` または `decimal` のデータを扱うとき、`numeric` 列または `decimal` 列へのバインドの場合はバインド元データの精度と位取りが使用され、それ以外の場合はデフォルトの精度 18 と位取り 0 が使用されます。精度と位取りの値を明示的に指定する場合は、`dbaltbind_ps` を使用します。`dbaltbind` を呼び出すことは、`typeinfo` の値に `NULL` を指定して `dbaltbind_ps` を呼び出すのと同じことです。

---

DB-Library によって使用される型定義のリストについては、「データ型」(443 ページ) を参照してください。

表 2-1 は、dbaltbind が認識する有効な *vartype* の値と、各 *vartype* に対応するサーバ・データ型とプログラム変数型のリストです。

**表 2-1 : dbaltbind のバインド型**

<b>vartype</b>	<b>プログラム変数タイプ</b>	<b>サーバ・データ型</b>
CHARBIND	DBCHAR	SYBCHAR
STRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	SYBCHAR
BINARYBIND	DBBINARY	SYBBINARY
VARYBINBIND	DBVARYBIN	SYBBINARY
TINYBIND	DBTINYINT	SYBINT1
SMALLBIND	DBSMALLINT	SYBINT2
INTBIND	DBINT	SYBINT4
FLT8BIND	DBFLT8	SYBFLT8
REALBIND	DBREAL	SYBREAL
NUMERICBIND	DBNUMERIC	SYBNUMERIC
DECIMALBIND	DBDECIMAL	SYBDECIMAL
BITBIND	DBBIT	SYBBIT
DATETIMEBIND	DBDATETIME	SYBDATETIME
SMALLDATETIMEBIND	DBDATETIME4	SYBDATETIME4
MONEYBIND	DBMONEY	SYBMONEY
SMALLMONEYBIND	DBMONEY4	SYBMONEY4
BOUNDARYBIND	DBCHAR	SYBBOUNDARY
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	SYBSENSITIVITY

**警告!** ライブラリのバージョンが DBVERSION\_100 以上に設定されていない場合は ( 設定するには `dbsetversion` を使用します )、*vartype* に BOUNDARYBIND、DECIMALBIND、NUMERICBIND、または SENSITIVITYBIND を使用するとエラーになります。

計算ローから SYBTEXT データや SYBIMAGE データが返されることはない、これらのデータ型は前述の表には含まれていません。

前述の表にサーバ・データ型が含まれているのは、参考のためです。指定する *vartype* は、特定のサーバ・データ型に対応しているものでなくてもかまいません。前述したように、*dbaltbind* によって、指定の *vartype* にサーバ・データが変換されるためです。

次の表は、使用可能な文字データ表現を示します。これらの違いは、データがブランク埋め込みであるか、NULL 文字で終了するかによって生じます。

<b>vartype</b>	<b>プログラムの型</b>	<b>埋め込み文字</b>	<b>ターミネータ</b>
CHARBIND	DBCHAR	ブランク	なし
STRINGBIND	DBCHAR	ブランク	¥0
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	なし	¥0
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	なし	なし
BOUNDARYBIND	DBCHAR	なし	¥0
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	なし	¥0

上記の表の「¥0」は、NULL ターミネータ文字を示しています。

整数または浮動小数点のデータを文字バインド型に変換するときにオーバーフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク (「\*」) となります。

バイナリ・データを保管するには、2 とおりの方法があります。

<b>vartype</b>	<b>プログラムの型</b>	<b>埋め込み文字</b>
BINARYBIND	DBBINARY	NULL
VARYBINBIND	DBVARIABLE	なし

整数データのカラムの合計や平均値を算出するとき、サーバは、カラムのサイズに関係なく常に 4 バイトの整数を返します。したがって、このような計算の結果を格納する変数は DBINT として宣言し、バインドの *vartype* には INTBIND を指定してください。

**varlen**

プログラム変数の長さ ( バイト単位 )。

*vartype* の値が MONEYBIND や FLT8BIND などの固定長の型を表すものである場合は、この長さは無視されます。

文字型とバイナリ型の場合は、*varlen* には、NULL ターミネータなどの特別な終了バイトに必要な領域を含む、使用可能なコピー先バッファ領域の全長を指定してください。*varlen* が 0 の場合は、使用可能なすべてのバイトがプログラム変数にコピーされます (*char* と *binary* のサーバ・データの場合、使用可能なバイトの総数は、ブランクの埋め込み文字を含む、データベース・カラムの定義された長さと同じです。*varchar* と *varbinary* のデータの場合、使用可能なバイトの総数は、カラムに格納されている実際のデータと同じです)。したがって、プログラム変数が、結果を処理するのに十分な大きさであることが確実な場合は、*varlen* を 0 に設定してもかまいません。

**varaddr**

データのコピー先であるプログラム変数のアドレスです。

**戻り値**

SUCCESS または FAIL。

カラム番号が正しくない場合、*vartype* で指定されたデータ変換が正しくない場合、または *varaddr* が NULL の場合、dbaltbind は FAIL を返します。

**使用法**

- このルーチンは、サーバから返された計算カラム・データをプログラム変数にコピーするように DB-Library に指示します ( 計算カラムは、Transact-SQL *select* 文の *compute* 句から生成されます)。計算データが含まれている新しいローが *dbnextrow* または *dbgetrow* を介して読み込まれると、その計算ロー内の指定された *column* のデータが、アドレス *varaddr* のプログラム変数にコピーされます。コピーする計算カラムごとに *dbaltbind* を呼び出す必要があります。すべての計算カラムをプログラム変数にバインドする必要はありません。
- サーバは 2 つのタイプのローを返します。*select* 文の *select* リストで指定されたカラムのデータが含まれる通常ローと、*compute* 句から生成される計算ローです。*dbaltbind* は計算ローのデータをバインドします。通常ローのデータをバインドするには、*dbbind* を使用してください。
- *dbaltbind* 呼び出しは、*dbresults* 呼び出しの後で、*dbnextrow* の最初の呼び出しの前に行ってください。

- 標準的な呼び出しのシーケンスを次に示します。

```

DBCHAR   name[20];
DBINT    namecount;

/* read the query into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name from emp compute
             count(name)");

/* send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxec(dbproc);

/* get ready to process the query results */
dbresults(dbproc);

/* bind the regular row data (name) */
dbbind(dbproc, 1, STRINGBIND, (DBINT)0, name);

/* bind the compute column data (count of name) */
dbaltbind(dbproc, 1, 1, INTBIND, (DBINT)0,
          (BYTE *) &namecount);

/* now process each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    C-code to print or process row data
}

```

- `dbaltbind` はデータをプログラム変数にコピーするため、多少のオーバーヘッドが発生します。このコピー作業を避けるには、返されたデータに直接アクセスする `dbadata` ルーチンを使用してください。
- 1つの結果カラムをバインドできるのは1つのプログラム変数だけです。1つの結果カラムを複数のプログラム変数にバインドした場合は、最後のバインドだけが有効になります。
- サーバからはカラム値として `null` が返されることもありますが、DB-Library では次のような方法で `null` 値を処理できます。
  - 各データ型に1つずつデフォルト値が事前に定義されています。バインドされたカラムの値が `null` のときは、自動的にこのデフォルト値が代入されます。`dbsetnull` 関数を使用することにより、ユーザは、独自の `null` 代入値を明示的に設定できます。デフォルト代入値のリストについては、[dbsetnull](#) 関数のリファレンス・ページを参照してください。

- `dnullbind` (計算ローの場合は `dnullbind`) を使用して、インジケータ変数をカラムにバインドできます。ローがフェッチされると、カラム値が `null` であったかどうかを示すようにインジケータ変数の値が設定されます。インジケータ値と意味については、[dbnullbind](#) 関数のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbadata](#)、[dbaltbind\\_ps](#)、[dnullbind](#)、[dbbind](#)、[dbbind\\_ps](#)、[dbconvert](#)、[dbconvert\\_ps](#)、[dnullbind](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、[「データ型」](#) (443 ページ)

## dbaltbind\_ps

## 説明

計算カラムをプログラム変数にバインドします。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートします。

## 構文

```
RETCODE dbaltbind_ps(dbproc, computeid, column,  
                    vartype, varlen, varaddr,  
                    typeinfo)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;  
int           computeid;  
int           column;  
int           vartype;  
DBINT        varlen;  
BYTE         *varaddr;  
DBTYPEINFO   *typeinfo;
```

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`computeid`

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は、1 です。



### column

プログラム変数にコピーされるロー・データのカラム番号です。最初のカラムの番号は1です。計算カラムが返される順序は、計算カラムが最初に指定されたときの順序ではなく、`select` リスト内の対応するカラムの順序によって決まります。たとえば、次のクエリの「`sum(price)`」の結果を参照するには、`column` の値として2ではなく1を指定します。

```
select price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

`column` の値は、`select` リスト内の計算カラムの絶対位置ではなく、相対順序で決まります。たとえば、上記の `select` 文を次のように変えたとします。

```
select title_id, price, advance from titles
compute sum(advance), sum(price)
```

「`sum(price)`」の `column` の値は、この場合も2ではなく1です。これは、`select` リストの「`title_id`」カラムは計算カラムではないので、計算カラムの番号を決定するときに無視されるためです。

### vartype

バインドのデータ型を表します。このデータ型は、DBPROCESS からのデータのコピーを受け取るプログラム変数のデータ型と対応していなければなりません。次の表に、`vartype` の値とプログラム変数の型の対応を示します。

`dbaltbind_ps` は、さまざまな型変換をサポートするため、`vartype` は SQL クエリから返される型と異なっている可能性があります。たとえば、SYBMONEY 型の結果を、FLT8BIND を介して DBFLT8 型のプログラム変数にバインドできます。このとき、適切なデータ変換が自動的に行われます。DB-Library によって行われるデータ変換のリストについては、[dbwillconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。

---

**注意** `dbaltbind_ps` のパラメータは、DBNUMERIC または DBDECIMAL の変数の精度と位取りに関する情報を指定するパラメータ `typeinfo` が追加されている点を除いて、`dbaltbind` のパラメータとまったく同じです。

---

DB-Library によって使用される型定義のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ)を参照してください。

表 2-2 は、`dbaltbind_ps` が認識する有効な `vartype` の値と、各 `vartype` に対応するサーバ・データ型とプログラム変数型のリストです。

表 2-2 : dbaltbind\_ps のバインド型

<b>vartype</b>	<b>プログラム変数タイプ</b>	<b>サーバ・データ型</b>
CHARBIND	DBCHAR	SYBCHAR
STRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	SYBCHAR
BINARYBIND	DBBINARY	SYBBINARY
VARYBINBIND	DBVARYBIN	SYBBINARY
TINYBIND	DBTINYINT	SYBINT1
SMALLBIND	DBSMALLINT	SYBINT2
INTBIND	DBINT	SYBINT4
FLT8BIND	DBFLT8	SYBFLT8
REALBIND	DBREAL	SYBREAL
NUMERICBIND	DBNUMERIC	SYBNUMERIC
DECIMALBIND	DBDECIMAL	SYBDECIMAL
BITBIND	DBBIT	SYBBIT
DATETIMEBIND	DBDATETIME	SYBDATETIME
SMALLDATETIMEBIND	DBDATETIME4	SYBDATETIME4
MONEYBIND	DBMONEY	SYBMONEY
SMALLMONEYBIND	DBMONEY4	SYBMONEY4
BOUNDARYBIND	DBCHAR	SYBBOUNDARY
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	SYBSENSITIVITY

**警告!** ライブラリのバージョンが DBVERSION\_100 以上に設定されていない場合は ( 設定するには `dbsetversion` を使用します )、*vartype* に BOUNDARYBIND、DECIMALBIND、NUMERICBIND、または SENSITIVITYBIND を使用するとエラーになります。

計算ローから SYBTEXT データや SYBIMAGE データが返されることはないため、これらのデータ型は前述の表には含まれていません。

前述の表にサーバ・データ型が含まれているのは、参考のためです。指定する *vartype* は、特定のサーバ・データ型に対応しているものでなくてもかまいません。前述したように、`dbaltbind_ps` によって、指定の *vartype* にサーバ・データが変換されるためです。

次の表は、使用可能な文字データ表現を示します。これらの違いは、データがブランク埋め込みであるか、NULL 文字で終了するかによって生じます。

<b>vartype</b>	<b>プログラムの型</b>	<b>埋め込み文字</b>	<b>ターミネータ</b>
CHARBIND	DBCHAR	ブランク	なし
STRINGBIND	DBCHAR	ブランク	¥0
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	なし	¥0
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	なし	なし
BOUNDARYBIND	DBCHAR	なし	¥0
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	なし	¥0

上記の表の「¥0」は、NULL ターミネータ文字を示しています。

整数または浮動小数点のデータを文字バインド型に変換するときオーバーフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク (「\*」) となります。

バイナリ・データを保管するには、2 とおりの方法があります。

<b>vartype</b>	<b>プログラムの型</b>	<b>埋め込み文字</b>
BINARYBIND	DBBINARY	NULL
VARYBINBIND	DBVARIABLE	なし

整数データのカラムの合計や平均値を算出するとき、サーバは、カラムのサイズに関係なく常に 4 バイトの整数を返します。したがって、このような計算の結果を格納する変数は DBINT として宣言し、バインドの *vartype* には INTBIND を指定してください。

### varlen

プログラム変数の長さ (バイト単位)。

*vartype* の値が MONEYBIND や FLT8BIND などの固定長の型を表すものである場合は、この長さは無視されます。

文字型とバイナリ型の場合は、*varlen* には、NULL ターミネータなどの特別な終了バイトに必要な領域を含む、使用可能なコピー先バッファ領域の全長を指定してください。*varlen* が 0 の場合は、使用可能なすべてのバイトがプログラム変数にコピーされます (*char* と *binary* のサーバ・データの場合、使用可能なバイトの総数は、ブランクの埋め込み文字を含む、データベース・カラムの定義された長さと同じです。*varchar* と *varbinary* のデータの場合、使用可能なバイトの総数は、カラムに格納されている実際のデータと同じです)。したがって、プログラム変数が、結果を処理するのに十分な大きさであることが確実な場合は、*varlen* を 0 に設定してもかまいません。

### varaddr

データのコピー先であるプログラム変数のアドレスです。

### typeinfo

`decimal` または `numeric` のデータの精度と位取りに関する情報が格納されている `DBTYPEINFO` 構造体へのポインタです。アプリケーションでは、`dbaltbind_ps` を呼び出してカラムを `DBDECIMAL` または `DBNUMERIC` の変数にバインドする前に、`DBTYPEINFO` 構造体に精度と位取りの値を設定します。

`typeinfo` が `NULL` の場合

- 結果カラムのデータ型が `numeric` または `decimal` の場合、`dbaltbind_ps` は結果カラムから精度と位取りの値を取得します。
- 結果カラムのデータ型が `numeric` または `decimal` でない場合、`dbaltbind_ps` はデフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。

`vartype` が `DECIMALBIND` または `NUMERICBIND` ではない場合、`typeinfo` は無視されます。

`DBTYPEINFO` 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINT    precision;
    DBINT    scale;
} DBTYPEINFO;
```

`precision` の有効な値は、1 から 77 までです。`scale` の有効な値は、0 から 77 までです。`scale` の値は `precision` 以下でなければなりません。

### 戻り値

SUCCEED または FAIL。

カラム番号が正しくない場合、`vartype` で指定されたデータ変換が正しくない場合、または `varaddr` が `NULL` の場合、`dbaltbind_ps` は FAIL を返します。

### 使用法

- `dbaltbind_ps` は、`numeric` データ型と `decimal` データ型の精度と位取りをサポートする点を除いて `dbaltbind` と同じです。`dbaltbind` はこれらをサポートしていません。`dbaltbind` を呼び出すことは、`typeinfo` に `NULL` を指定して `dbaltbind_ps` を呼び出すこととまったく同じです。

- `dbaltbind_ps` は、サーバから返された計算カラム・データをプログラム変数にコピーするように DB-Library に指示します ( 計算カラムは、Transact-SQL `select` 文の `compute` 句から生成されます )。計算データが含まれている新しいローが `dbnextrow` または `dbgetrow` を介して読み込まれると、その計算ロー内の指定された `column` のデータが、アドレス `varaddr` のプログラム変数にコピーされます。コピーする計算カラムごとに `dbaltbind_ps` を呼び出す必要があります。すべての計算カラムをプログラム変数にバインドする必要はありません。
- サーバは2つのタイプのローを返します。`select` 文の `select` リストで指定されたカラムのデータが含まれる通常ローと、`compute` 句から生成される計算ローです。`dbaltbind_ps` は計算ローのデータをバインドします。通常ローのデータをバインドするには、`dbbind_ps` を使用してください。
- `dbaltbind_ps` 呼び出しは、`dbresults` 呼び出しの後で、`dbnextrow` の最初の呼び出しの前に行ってください。
- `dbaltbind_ps` はデータをプログラム変数にコピーするため、多少のオーバーヘッドが発生します。このコピー作業を避けるには、返されたデータに直接アクセスする `dbadata` ルーチンを使用してください。
- 1つの結果カラムをバインドできるのは1つのプログラム変数だけです。1つの結果カラムを複数のプログラム変数にバインドした場合は、最後のバインドだけが有効になります。
- サーバから NULL 値が返されることがあるので、DB-Library ではデータ型ごとに1つのデフォルト値が用意されており、NULL 値をバインドすると、自動的にこのデフォルト値が代入されます。`dbsetnull` 関数を使用することにより、ユーザは、独自の `null` 代入値を明示的に設定できます。(デフォルト代入値のリストについては、`dbsetnull` 関数のリファレンス・ページを参照してください)。

## 参照

[dbaltbind](#)、[dbanullbind](#)、[dbbind](#)、[dbbind\\_ps](#)、[dbconvert](#)、[dbconvert\\_ps](#)、[dbdata](#)、[dbnullbind](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、「データ型」(443 ページ)

## dbaltcolid

説明	計算カラムのカラム ID を返します。
構文	<pre>int dbaltcolid(dbproc, computeid, column)</pre> <pre>DBPROCESS  *dbproc; int         computeid; int         column;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b> 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b> 対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <code>computeid</code> は 1 です。<code>computeid</code> は、<code>dbnextrow</code> または <code>dbgetrow</code> から返されます。</p> <p><b>column</b> 対象となる計算カラムの番号です。<code>select</code> リストの最初のカラムは 1 です。</p>
戻り値	計算カラムの <code>select</code> リスト ID です。 <code>select</code> リストの最初のカラムは 1 です。 <code>computeid</code> または <code>column</code> 値が無効の場合、 <code>dbaltcolid</code> は -1 を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、計算カラムの <code>select</code> リスト ID を返します。たとえば、SQL 文が次のとおりであるとします。<pre>select dept, name from employee order by dept, name compute count(name) by dept</pre>この場合、<code>dbaltcolid(dbproc, 1, 1)</code> を呼び出すと 2 が返されます。「name」は <code>select</code> リストの 2 番目のカラムであるからです。</li></ul>
参照	<a href="#">dbadata</a> 、 <a href="#">dbadlen</a> 、 <a href="#">dbaltlen</a> 、 <a href="#">dbgetrow</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbnumalts</a> 、 <a href="#">dbprtype</a>

## dbaltlen

説明	特定の計算カラムのデータの最大長を返します。
構文	<pre>DBINT dbaltlen(dbproc, computeid, column)</pre> <pre>DBPROCESS *dbproc; int        computeid; int        column;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b> 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b> 対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <code>computeid</code> は 1 です。<code>computeid</code> は、<code>dbnextrow</code> または <code>dbgetrow</code> から返されます。</p> <p><b>column</b> 対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。</p>
戻り値	特定の計算カラムのデータのバイト単位の最大長です。該当するカラムがない場合や <code>compute</code> 句がない場合は、 <code>dbaltlen</code> は -1 を返します。
使用法	<p>このルーチンは、計算ロー内のカラムの最大長を返します。可変長データの場合、これは必ずしもデータの実際の長さではなく、最大長です。実際のデータ長を調べるには、<code>dbadlen</code> を使用してください。</p> <p>たとえば、SQL 文が次のとおりであるとします。</p> <pre>select dept, name from employee order by dept, name compute count(name) by dept</pre> <p><code>dbaltlen(dbproc, 1, 1)</code> を呼び出すと 4 が返されます。<code>count</code> は SYBINT4 型で、長さは 4 バイトであるためです。</p>
参照	<a href="#">dbadata</a> 、 <a href="#">dbadlen</a> 、 <a href="#">dbalttype</a> 、 <a href="#">dbgetrow</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbnumalts</a>

## dbaltop

説明	特定の計算カラムの集合演算子のタイプを返します。
構文	<pre>int dbaltop(dbproc, computeid, column)</pre> <pre>DBPROCESS *dbproc; int computeid; int column;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b> 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b> 対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <i>computeid</i> は 1 です。<i>computeid</i> は、<code>dbnextrow</code> または <code>dbgetrow</code> から返されます。</p> <p><b>column</b> 対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。</p>
戻り値	計算カラムの集合演算子のタイプを表すトークン値です。エラーの場合、 <code>dbaltop</code> は -1 を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、計算ロー内の特定カラムの集合演算子のタイプを返します。たとえば、SQL 文が次のとおりであるとします。<pre>select dept, name from employee order by dept, name compute count(name) by dept</pre>この場合、<code>dbaltop(dbproc, 1, 1)</code> を呼び出すと、<code>count</code> のトークン値が返されます。最初の <code>compute</code> 句の最初の集合演算子は <code>count</code> であるからです。</li><li><code>dbprtype</code> を使用すると、トークン値を、読み込み可能なトークン文字列に変換できます。すべてのトークン値とそれに相当するトークン文字列のリストについては、<a href="#">dbprtype</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li></ul>
参照	<a href="#">dbadata</a> 、 <a href="#">dbadlen</a> 、 <a href="#">dbaltlen</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbnumalts</a> 、 <a href="#">dbprtype</a>



## dbaltype

説明	計算カラムのデータ型を返します。
構文	<pre>int dbaltype(dbproc, computeid, column)</pre> <pre>DBPROCESS  *dbproc; int         computeid; int         column;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b>            特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b>            対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <i>computeid</i> は 1 です。<i>computeid</i> は、<i>dbnextrow</i> または <i>dbgetrow</i> から返されます。</p> <p><b>column</b>            対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。</p>
戻り値	<p>特定の計算カラムのデータ型を表すトークン値です。</p> <p>このルーチンから返されるトークン値は、カラムのサーバ・データ型と正確に対応しない場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SYBVARCHAR は、SYBCHAR として返されます。</li> <li>• SYBVARBINARY は、SYBBINARY として返されます。</li> <li>• SYBDATETIMN は、SYBDATETIME として返されます。</li> <li>• SYBMONEYN は、SYBMONEY として返されます。</li> <li>• SYBFLTN は、SYBFLT8 として返されます。</li> <li>• SYBINTN は、実際の SYBINTN のデータ型に応じて、SYBINT1、SYBINT2、SYBINT4 として返されます。</li> </ul> <p><i>computeid</i> または <i>column</i> の値が正しくない場合、<code>dbaltype</code> は -1 を返します。</p>
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• このルーチンは、計算カラムのデータ型を返します。サーバ・データ型のリストについては、「<a href="#">データ型</a>」(443 ページ) を参照してください。</li> </ul>

- `dbaltutype` は、実際にはデータ型を整数で表したトークン値 (SYBCHAR、SYBFLT8 など) を返します。トークン値を読み込み可能なトークン文字列に変換するには、`dbprtype` を使用してください。すべてのトークン値とそれに相当するトークン文字列のリストについては、[dbprtype](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- たとえば、SQL 文が次のとおりであります。

```
select dept, name from employee
order by dept, name
compute count(name) by dept
```

`dbaltutype(dbproc, 1, 1)` の呼び出しはトークン値 SYBINT4 を返します。これは、カウントが SYBINT4 型であるためです。`dbprtype` は SYBINT4 を読み取り可能なトークン文字列「int」に変換します。

## 参照

[dbadata](#)、[dbadlen](#)、[dbaltlen](#)、[dbnextrow](#)、[dbnumalts](#)、[dbprtype](#)、「データ型」(443 ページ)

## dbaltutype

## 説明

計算カラムのユーザ定義データ型を返します。

## 構文

DBINT `dbaltutype(dbproc, computeid, column)`

```
DBPROCESS *dbproc;
int        computeid;
int        column;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## computeid

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は、1 です。`computeid` は、`dbnextrow` または `dbgetrow` から返されます。

## column

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

戻り値	ルーチンが正常に終了すると、指定の計算カラムのユーザ定義データ型が返されます。エラーの場合には、負の整数が返されます。
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbaltutype</code> は、計算カラムのユーザ定義データ型を返します。</li> <li>• ユーザ定義データ型をサーバ・データベースや <code>Server-Library</code> プログラムに追加する方法については、『<code>ASE</code> リファレンス・マニュアル』または『<code>Open Server Server-Library/C</code> リファレンス・マニュアル』を参照してください。</li> <li>• <code>DB-Library</code> のデータ型 <code>DBINT</code> とユーザ定義データ型はどちらも長さが 32 ビットなので、<code>dbaltutype</code> は <code>DBINT</code> データ型として定義されています。</li> </ul>
参照	<a href="#">dbalttype</a> 、 <a href="#">dbcolutype</a>

## dbanullbind

説明	インジケータ変数を計算ロー・カラムに関連付けます。
構文	<pre>RETCODE dbanullbind(dbproc, computeid, column, indicator)</pre> <p> <b>DBPROCESS</b>    *<i>dbproc</i>;  <b>int</b>            <i>computeid</i>;  <b>int</b>            <i>column</i>;  <b>DBINT</b>          *<i>indicator</i>;</p>
パラメータ	<p><b>dbproc</b>  特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b>  対象となる計算ローです。1つの <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <i>computeid</i> は、1 です。</p> <p><b>column</b>  インジケータ変数を関連付けるカラムの番号です。</p>

**indicator**

インジケータ変数を指すポインタです。

---

**注意** *indicator* は、インジケータ変数を指すポインタです。設定されるのは、変数自体です。

---

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

*computeid* または *column* のどちらかが正しくない場合、*dbnullbind* は FAIL を返します。

**使用法**

- *dbnullbind* は、計算ロー・カラムにインジケータ変数を関連付けます。インジケータ変数は、特定の計算ロー・カラムが正常に変換されてプログラム変数にコピーされたかどうか、または計算ロー・カラムが NULL であるかどうかを示します。
- インジケータ変数は、計算ローが *dbnextrow* によって処理されるときに設定されます。設定される値は次のとおりです。
  - カラムが NULL の場合は *-1* です。
  - カラムが *dbaltbind* によってプログラム変数にバインドされているけれども、そのバインドでデータ変換が指定されていないときに、カラムのデータを格納するにはプログラム変数が小さすぎてデータがトランケートされた場合は、カラムのデータのバイト単位の全長です。
  - カラムがバインドされて、プログラム変数に正常にコピーされた場合は *0* です。

---

**注意** 文字列がトランケートされたことの検出は、CHARBIND と VARYCHARBIND のみを対象として実装されています。

---

**参照**

[dbadata](#)、[dbadlen](#)、[dbaltbind](#)、[dbnextrow](#)、[dbnullbind](#)

## dbbind

**説明**

通常の結果カラムをプログラム変数にバインドします。

**構文**

```
RETCODE dbbind(dbproc, column, vartype, varlen,  
                varaddr)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         column;
int         vartype;
DBINT      varlen;
BYTE       *varaddr;
```

## パラメータ

### dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

### column

プログラム変数にコピーされるロー・データのカラム番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

### vartype

バインドのデータ型を表します。このデータ型は、DBPROCESS からのデータのコピーを受け取るプログラム変数のデータ型と対応していなければなりません。次の表に、*vartype* の値とプログラム変数の型の対応を示します。

dbbind は、さまざまな型変換をサポートするため、*vartype* は SQL クエリから返される型と異なっている可能性があります。たとえば、SYBMONEY 型の結果を、FLT8BIND を介して DBFLT8 型のプログラム変数にバインドできます。このとき、適切なデータ変換が自動的に行われます。DB-Library によって行われるデータ変換のリストについては、[dbwillconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。

---

**注意** dbbind ルーチンには、numeric データ型と decimal データ型に対して精度と位取りを明示的に指定する機能はありません。dbbind で numeric または decimal のデータを扱うとき、numeric または decimal カラムへのバインドの場合はバインド元データの精度と位取りが使用され、それ以外の場合はデフォルトの精度 18 と位取り 0 が使用されます。精度と位取りの値を明示的に指定する場合は、[dbbind\\_ps](#) を使用します。dbbind を呼び出すことは、*typeinfo* の値に NULL を指定して [dbbind\\_ps](#) を呼び出すのと同じことです。

---

DB-Library によって使用される型定義のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。

表 2-3 は、dbbind が認識する有効な *vartype* の値と、各 *vartype* に対応するサーバ・データ型とプログラム変数型のリストです。

表 2-3 : ddbind のバインド型

<b>vartype</b>	<b>プログラム 変数の型</b>	<b>サーバ・データ型</b>
CHARBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
STRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
BINARYBIND	DBBINARY	SYBBINARY または SYBIMAGE
VARYBINBIND	DBVARYBIN	SYBBINARY または SYBIMAGE
TINYBIND	DBTINYINT	SYBINT1
SMALLBIND	DBSMALLINT	SYBINT2
INTBIND	DBINT	SYBINT4
FLT8BIND	DBFLT8	SYBFLT8
REALBIND	DBREAL	SYBREAL
NUMERICBIND	DBNUMERIC	SYBNUMERIC
DECIMALBIND	DBDECIMAL	SYBDECIMAL
BITBIND	DBBIT	SYBBIT
DATETIMEBIND	DBDATETIME	SYBDATETIME
SMALLDATETIMEBIND	DBDATETIME4	SYBDATETIME4
MONEYBIND	DBMONEY	SYBMONEY
SMALLMONEYBIND	DBMONEY4	SYBMONEY4
BOUNDARYBIND	DBCHAR	SYBBOUNDARY
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	SYBSENSITIVITY

**警告!** ライブラリのバージョンが DBVERSION 100 以上に設定されていない場合は (設定するには `dbsetversion` を使用します)、`vartype` に BOUNDARYBIND、DECIMALBIND、NUMERICBIND、または SENSITIVITYBIND を使用するとエラーになります。

前述の表にサーバ・データ型が含まれているのは、参考のためです。指定する `vartype` は、特定のサーバ・データ型に対応しているものでなくともかまいません。前述したように、`dbbind` によって、指定の `vartype` にサーバ・データが変換されるためです。

**注意** サーバ・データ型の `nchar` と `nvarchar` は、内部的に `char` データ型と `varchar` データ型に変換されます。これらは、DB-Library のデータ型定数 SYBCHAR に対応しています。

次の表は、使用可能な文字データと text データの表現を示します。これらの違いは、データがブランク埋め込みであるか、NULL 文字で終了するかによって生じます。varlen が 0 の場合は、埋め込みは行われません。「¥0」は、NULL ターミネータ文字を示しています。

vartype	プログラムの型	埋め込み文字	ターミネータ
CHARBIND	DBCHAR	ブランク	なし
STRINGBIND	DBCHAR	ブランク	¥0
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	なし	¥0
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	なし	なし
BOUNDARYBIND	DBCHAR	なし	¥0
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	なし	¥0

整数または浮動小数点のデータを文字/テキスト・バインド型に変換するときにオーバーフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク (「\*」) となります。

binary および image のデータを保管するには、2 とおりの方法があります。

vartype	プログラムの型	埋め込み文字
BINARYBIND	DBBINARY	NULL
VARYBINBIND	DBVARBINARY	なし

### varlen

プログラム変数の長さ (バイト単位)。

vartype の値が MONEYBIND や FLT8BIND などの固定長の型を表すものである場合は、この長さは無視されます。

char、text、binary、image データ型の場合、varlen には、NULL ターミネータなどの特別な終了バイトに必要な領域を含む、使用可能なコピー先バッファ領域の全長を指定してください。varlen が 0 の場合は、使用可能なすべてのバイトがプログラム変数にコピーされます (char と binary のサーバ・データの場合、使用可能なバイトの総数は、ブランクの埋め込み文字を含む、データベース・カラムの定義された長さと同じです。varchar、varbinary、text、および image のデータの場合、使用可能なバイトの総数は、カラムに格納されている実際のデータと同じです)。したがって、プログラム変数が、結果を処理するのに十分な大きさであることが確実な場合は、varlen を 0 に設定してもかまいません。

varlen が 0 の場合、埋め込みは行われません。

DB-Library は、データの変換の結果オーバーフローが発生したことを示すメッセージを発行する場合があります。これは、サーバ・データに対して指定された *varlen* が小さすぎる場合に発生します。

**varaddr**

データのコピー先であるプログラム変数のアドレスです。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

カラム番号が正しくない場合、*vartype* で指定されたデータ変換が無効でない場合、*varaddr* が NULL の場合、*dbbind* は FAIL を返します。

## 使用法

- サーバからのデータは、一度に 1 ローずつ返されます。このルーチンは、通常カラム (*select* 文の *select* リストに指定) のデータをプログラム変数にコピーするように DB-Library に指示します。通常データ (計算データではない) が含まれる新しいローが *dbnextrow* または *dbgetrow* を介して読み込まれると、そのロー内の指定された *column* のデータが、アドレス *varaddr* のプログラム変数にコピーされます。コピーする通常カラムごとに *dbbind* を呼び出す必要があります。すべてのカラムをプログラム変数にバインドする必要はありません。
- サーバは 2 つのタイプのローを返します。通常ローと、*select* 文の *compute* 句から生成される計算ローです。*dbbind* は、通常ローのデータをバインドします。計算ローのデータをバインドするには、*dbaltbind* を使用してください。
- *dbbind* 呼び出しは、*dbresults* 呼び出しの後で、*dbnextrow* の最初の呼び出しの前に行ってください。
- 標準的な呼び出しのシーケンスを次に示します。

```
DBINT      xvariable;
DBCHAR     yvariable[10];

/* read the query into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select x = 100, y = 'hello'");

/* send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxexec(dbproc);

/* get ready to process the query results */
dbresults(dbproc);

/* bind column data to program variables */
dbbind(dbproc, 1, INTBIND, (DBINT) 0,
        (BYTE *) &xvariable);
dbbind(dbproc, 2, STRINGBIND, (DBINT) 0,
        yvariable);
```



```

/* now process each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    C-code to print or process row data
}

```

- `dbbind` はデータをプログラム変数にコピーするため、多少のオーバーヘッドが発生します。このコピー作業を避けるには、返されたデータに直接アクセスする `dbdata` ルーチンを使用してください。
- 1つの結果カラムをバインドできるのは1つのプログラム変数だけです。1つの結果カラムを複数のプログラム変数にバインドした場合は、最後のバインドだけが有効になります。
- サーバから NULL 値が返されることがあるので、DB-Library ではデータ型ごとに1つのデフォルト値が用意されており、NULL 値をバインドすると、自動的にこのデフォルト値が代入されます。`dbsetnull` 関数を使用することにより、ユーザは、独自の null 代入値を明示的に設定できます。(デフォルト代入値のリストについては、[dbsetnull](#) 関数のリファレンス・ページを参照してください)。

## 参照

[dbaltbind](#)、[dbaltbind\\_ps](#)、[dbnullbind](#)、[dbbind\\_ps](#)、[dbconvert](#)、[dbconvert\\_ps](#)、[dbdata](#)、[dbnullbind](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、「データ型」(443 ページ)

## dbbind\_ps

## 説明

通常の結果カラムをプログラム変数にバインドします。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートします。

## 構文

```

RETCODE dbbind_ps(dbproc, column, vartype, varlen,
                  varaddr, typeinfo)

```

```

DBPROCESS    *dbproc;
int           column;
int           vartype;
DBINT        varlen;
BYTE         *varaddr;
DBTYPEINFO   *typeinfo;

```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## column

プログラム変数にコピーされるロー・データの列番号です。最初の列の番号は 1 です。

## vartype

バインドのデータ型を表します。このデータ型は、DBPROCESS からのデータのコピーを受け取るプログラム変数のデータ型と対応していなければなりません。次の表に、*vartype* の値とプログラム変数の型の対応を示します。

dbbind\_ps は、さまざまな型変換をサポートするため、*vartype* は SQL クエリから返される型と異なっている可能性があります。たとえば、SYBMONEY 型の結果を、FLT8BIND を介して DBFLT8 型のプログラム変数にバインドできます。このとき、適切なデータ変換が自動的に行われます。DB-Library によって行われるデータ変換のリストについては、[dbwillconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。

DB-Library によって使用される型定義のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。

表 2-4 は、dbbind\_ps が認識する有効な *vartype* の値と、各 *vartype* に対応するサーバ・データ型とプログラム変数型のリストです。

表 2-4 : dbbind\_ps のバインド型

<b>vartype</b>	<b>プログラム 変数の型</b>	<b>サーバ・タイプ</b>
CHARBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
STRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	SYBCHAR または SYBTEXT
BINARYBIND	DBBINARY	SYBBINARY または SYBIMAGE
VARYBINBIND	DBVARYBIN	SYBBINARY または SYBIMAGE
TINYBIND	DBTINYINT	SYBINT1
SMALLBIND	DBSMALLINT	SYBINT2
INTBIND	DBINT	SYBINT4
FLT8BIND	DBFLT8	SYBFLT8
REALBIND	DBREAL	SYBREAL
NUMERICBIND	DBNUMERIC	SYBNUMERIC
DECIMALBIND	DBDECIMAL	SYBDECIMAL
BITBIND	DBBIT	SYBBIT
DATETIMEBIND	DBDATETIME	SYBDATETIME
SMALLDATETIMEBIND	DBDATETIME4	SYBDATETIME4
MONEYBIND	DBMONEY	SYBMONEY
SMALLMONEYBIND	DBMONEY4	SYBMONEY4
BOUNDARYBIND	DBCHAR	SYBBOUNDARY
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	SYBSENSITIVITY

**警告!** ライブラリのバージョンが DBVERSION\_100 以上に設定されていない場合は ( 設定するには dbsetversion を使用します )、*vartype* に BOUNDARYBIND、DECIMALBIND、NUMERICBIND、または SENSITIVITYBIND を使用するとエラーになります。\*

前述の表にサーバ・データ型が含まれているのは、参考のためです。指定する *vartype* は、特定のサーバ型に対応しているものでなくともかまいません。前述したように、dbbind\_ps によって、指定の *vartype* にサーバ・データが変換されるためです。

**注意** サーバ・データ型の nchar と nvarchar は、内部的に char データ型と varchar データ型に変換されます。これらは、DB-Library のデータ型定数 SYBCHAR に対応しています。

次の表は、使用可能な文字データと text データの表現を示します。これらの違いは、データがブランク埋め込みであるか、NULL 文字で終了するかによって生じます。varlen が 0 の場合は、埋め込みは行われません。「¥0」は、NULL ターミネータ文字を示しています。

vartype	プログラムの型	埋め込み文字	ターミネータ
CHARBIND	DBCHAR	ブランク	なし
STRINGBIND	DBCHAR	ブランク	¥0
NTBSTRINGBIND	DBCHAR	なし	¥0
VARYCHARBIND	DBVARYCHAR	なし	なし
BOUNDARYBIND	DBCHAR	なし	¥0
SENSITIVITYBIND	DBCHAR	なし	¥0

整数または浮動小数点のデータを文字/テキスト・バインド型に変換するときオーバーフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク（「\*」）となります。

binary データと image データを保管するには、2 とおりの方法があります。

vartype	プログラム変数タイプ	埋め込み文字
BINARYBIND	DBBINARY	NULL
VARYBINBIND	DBVARBINARY	なし

#### varlen

プログラム変数の長さ (バイト単位)。

vartype の値が MONEYBIND や FLT8BIND などの固定長の型を表すものである場合は、この長さは無視されます。

char、text、binary、image データ型の場合、varlen には、NULL ターミネータなどの特別な終了バイトに必要な領域を含む、使用可能なコピー先バッファ領域の全長を指定してください。varlen が 0 の場合は、使用可能なすべてのバイトがプログラム変数にコピーされます (char と binary のサーバ・データの場合、使用可能なバイトの総数は、ブランクの埋め込み文字を含む、データベース・カラムの定義された長さと同じです。varchar、varbinary、text、および image のデータの場合、使用可能なバイトの総数は、カラムに格納されている実際のデータと同じです)。したがって、プログラム変数が、結果を処理するのに十分な大きさであることが確実な場合は、varlen を 0 に設定してもかまいません。

**注意** varlen が 0 の場合、埋め込みは行われません。

**varaddr**

データのコピー先であるプログラム変数のアドレスです。

**typeinfo**

**decimal** または **numeric** のデータの精度と位取りに関する情報が格納されている **DBTYPEINFO** 構造体へのポインタです。アプリケーションでは、**dbbind\_ps** を呼び出してカラムを **DBDECIMAL** または **DBNUMERIC** の変数にバインドする前に、**DBTYPEINFO** 構造体に精度と位取りの値を設定します。

**typeinfo** が **NULL** の場合

- 結果カラムのデータ型が **numeric** または **decimal** の場合、**dbbind\_ps** は結果カラムから精度と位取りの値を取得します。
- 結果カラムのデータ型が **numeric** または **decimal** でない場合、**dbbind\_ps** はデフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。

**vartype** が **DECIMALBIND** または **NUMERICBIND** ではない場合、**typeinfo** は無視されます。

**DBTYPEINFO** 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINTprecision;
    DBINTscale;
} DBTYPEINFO;
```

**precision** の有効な値は、1 から 77 までです。**scale** の有効な値は、0 から 77 までです。**scale** の値は **precision** 以下でなければなりません。

**戻り値**

**SUCCEED** または **FAIL**。

カラム番号が正しくない場合、**vartype** で指定されたデータ変換が有効でない場合、**varaddr** が **NULL** の場合、**dbbind\_ps** は **FAIL** を返します。

**使用法**

- **dbbind\_ps** のパラメータは、**DBNUMERIC** または **DBDECIMAL** の変数の精度と位取りに関する情報を指定するパラメータ **typeinfo** が追加されている点を除いて、**dbbind** のパラメータとまったく同じです。
- **dbbind\_ps** は、**numeric** データ型と **decimal** データ型の精度と位取りをサポートする点を除いて、**dbbind** と同じです。**dbbind** はこれらをサポートしていません。**dbbind** を呼び出すことは、**typeinfo** に **NULL** を指定して **dbbind\_ps** を呼び出すこととまったく同じです。

- サーバからのデータは、一度に1ローずつ返されます。このルーチンは、通常カラム (`select` 文の `select` リストに指定) のデータをプログラム変数にコピーするように **DB-Library** に指示します。通常データ (計算データではない) が含まれる新しいローが `dbnextrow` または `dbgetrow` を介して読み込まれると、そのロー内の指定された `column` のデータが、アドレス `varaddr` のプログラム変数にコピーされます。コピーする通常カラムごとに `dbbind` または `dbbind_ps` を呼び出す必要があります。すべてのカラムをプログラム変数にバインドする必要はありません。
- サーバは2つのタイプのローを返します。通常ローと、`select` 文の `compute` 句から生成される計算ローです。通常ローのデータをバインドするには `dbbind_ps` を使用し、計算ローのデータをバインドするには `dbaltbind_ps` を使用します。
- `dbbind_ps` 呼び出しは、`dbresults` 呼び出しの後で、`dbnextrow` の最初の呼び出しの前に行ってください。
- `dbbind_ps` はデータをプログラム変数にコピーするため、多少のオーバーヘッドが発生します。このコピー作業を避けるには、返されたデータに直接アクセスする `dbdata` ルーチンを使用してください。
- 1つの結果カラムをバインドできるのは1つのプログラム変数だけです。1つの結果カラムを複数のプログラム変数にバインドした場合は、最後のバインドだけが有効になります。
- サーバから `NULL` 値が返されることがあるので、**DB-Library** ではデータ型ごとに1つのデフォルト値が用意されており、`NULL` 値をバインドすると、自動的にこのデフォルト値が代入されます。`dbsetnull` 関数を使用することにより、ユーザは、独自の `null` 代入値を明示的に設定できます。デフォルト代入値のリストについては、`dbsetnull` 関数のリファレンス・ページを参照してください。

#### 参照

[dbaltbind](#)、[dbaltbind\\_ps](#)、[dbnullbind](#)、[dbbind](#)、[dbconvert](#)、[dbconvert\\_ps](#)、[dbdata](#)、[dbnullbind](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、[「データ型」\(443 ページ\)](#)

## dbbufsize

説明	DBPROCESS ロー・バッファのサイズを返します。
構文	int dbbufsize(dbproc)
パラメータ	DBPROCESS *dbproc; dbproc 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。
戻り値	DBPROCESS ロー・バッファのサイズをロー単位で表す整数です。 <i>dbproc</i> が NULL の場合、またはロー・バッファリングが使用可能でない場合、dbbufsize は 0 を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dbbufsize は、DBPROCESS ロー・バッファのサイズを返します。</li> <li>• ロー・バッファリングを利用すると、アプリケーションで、指定した数のサーバ結果ローをプログラム・メモリ内に保持することができます。ロー・バッファリングが行われるようにするには、dbsetopt (<i>dbproc</i>、DBBUFFER、<i>n</i>) を呼び出します。<i>n</i> は、バッファ内に保持するローの数です。結果ローをバッファリングしている場合は、dbgetrow を使用することによって、ランダムな順序でローにアクセスできます。ロー・バッファリングの利点と影響については、dbgetrow のリファレンス・ページを参照してください。</li> </ul>
参照	dbclrbuf、dbgetrow、dbsetopt、「オプション」(436 ページ)

## dbbylist

説明	計算ローの bylist を返します。
構文	BYTE *dbbylist(dbproc, computeid, size)
	DBPROCESS *dbproc; int computeid; int *size;

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## computeid

対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL `select` 文で複数の `compute` 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。`select` 文の最初の `compute` 句に対応する `computeid` は 1 です。`computeid` は、`dbnextrow` または `dbgetrow` から返されます。

## size

整数へのポインタです。この整数には、`dbbylist` によって `bylist` 内の要素の数が設定されます。

## 戻り値

指定の計算の `bylist` を構成するカラムの番号が格納されているバイト配列を指すポインタです。BYTEs の配列は DBPROCESS の一部なので、解放しないでください。`computeid` が範囲外の場合は、NULL が返されます。

カラム番号からカラム名を導出するには、`dbcolname` を呼び出してください。

配列のサイズは、`size` パラメータに返されます。`size 0` は、この特定の計算に `bylist` がないか、`computeid` が範囲外であることを示しています。

## 使用法

- `dbbylist` は、計算ローの `bylist` を返します (`select` 文の `compute` 句には、キーワード `by` に続けてカラムのリストを指定できます。このリストは、「`bylist`」として知られ、指定されたカラムの値の変更に基づいて、結果をサブグループに分類します。`compute` 句によるローの集計が各サブグループに対して行われ、サブグループごとに計算ローが生成されます)。
- アプリケーションでこのルーチン呼び出すには、`dbresults` の戻り値が `SUCCESS` でなければなりません。
- 次のコマンドが実行されたとします。

```
select dept, name, year, sales from employee
order by dept, name, year
compute count(name) by dept, name
```

この場合、`bylist` に 2 つの項目があるので、`dbbylist (dbproc, 1, &size)` を呼び出すと、`size` は 2 に設定されます。このルーチンは、2 つの BYTE から成る配列を指すポインタを返します。これらの BYTE の値は 1 と 2 で、この `bylist` が `select` リストのカラム 1 と 2 で構成されていることを示します。

## 参照

[dbadata](#)、[dbadlen](#)、[dbaltlen](#)、[dballtype](#)、[dbcolname](#)、[dbgetrow](#)、[dbnextrow](#)



## dbcancel

説明	現在のコマンド・バッチをキャンセルします。
構文	RETCODE dbcancel(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;
パラメータ	dbproc 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。
戻り値	SUCCEED または FAIL。  最も一般的なエラー理由は <b>dead DBPROCESS</b> またはネットワーク・エラーです。サーバが <b>dead</b> の場合、 <b>dbcancel</b> も <b>FAIL</b> を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、サーバ上での現在のコマンド・バッチの実行をキャンセルし、保留中の結果をすべてフラッシュします。アプリケーションでは、<b>dbsqlexec</b>、<b>dbsqlsend</b>、<b>dbsqllok</b>、<b>dbresults</b>、または <b>dbnextrow</b> を呼び出した後に <b>dbcancel</b> ルーチンを呼び出すことができます。このルーチンは、サーバにアテンション・パケットを送信して、コマンド・バッチの実行を中止させます。保留中の結果はすべて読み込まれ、廃棄されます。</li><li><b>dbcancel</b> は、現在のコマンド・バッチの「すべてのコマンド」をキャンセルします。現在のコマンドの結果だけをキャンセルするには、このルーチンではなく、<b>dbcancelquery</b> を呼び出してください。</li><li>一部のアプリケーションでは、DB-Library がネットワークからの読み込みを行っているときに、長時間実行しているクエリをキャンセルする機能が必要になることがあります。この場合は、次のいずれかの方法を使用します。<ul style="list-style-type: none"><li><b>dbsettime</b> を使用してサーバの読み込み時間の制限を設定します。また、<b>SYBETIME</b> エラーに応答するために、エラー・ハンドラ関数に特別な場合の処理を追加します。詳細については、<a href="#">dberrhandle</a> と <a href="#">dbsettime</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li><li><b>dbsetinterrupt</b> を使用して、ユーザ独自の割り込み処理をインストールします。詳細については、<a href="#">dbsetinterrupt</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li></ul></li></ul>

- `dbsetinterrupt` を使用して独自の割り込みハンドラを設定した場合に、その割り込みハンドラ内で `dbcancel` を呼び出すことはできません。これを行うと、サーバから **DB-Library** への出力は同期が取れなくなります。割り込みハンドラからキャンセルする方法については、[dbsetinterrupt](#) のリファレンス・ページを参照してください。

参照 [dbcanquery](#)、[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbsetinterrupt](#)、[dbsqlexec](#)、[dbsqlok](#)、[dbsqlsend](#)

## dbcanquery

説明 最後に実行されたクエリからの保留中のローをキャンセルします。

構文 `RETCODE dbcanquery(dbproc)`

`DBPROCESS *dbproc;`

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、**DB-Library** がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値 `SUCCEED` または `FAIL`。

失敗の主な原因は、`DBPROCESS` のステータスが `dead` になっていること、またはネットワーク・エラーです。

使用法

- このルーチンは、最後に実行された **SQL** クエリによって生成されたローのうち、まだ読み込まれていないローをすべて廃棄する効率的な方法です。`dbcanquery` の呼び出しは、`NO_MORE_ROWS` が返されるまで `dbnextrow` を呼び出すことと同じですが、`dbcanquery` は、メモリ割り付けを行わず、ユーザ・データへのバインドも実行しないため、より高速です。
- `dbsetinterrupt` を使用してユーザ独自の割り込みハンドラを設定している場合に、その割り込みハンドラ内で `dbcanquery` を呼び出すことはできません。これを行うと、サーバから **DB-Library** への出力は同期が取れなくなります。現在のクエリからの読み込まれていないローをすべて無視するには、割り込みハンドラでフラグを設定し、このフラグを、次の `dbnextrow` の呼び出しの前に確認するようにします。

- アプリケーションで `dbcquery` を呼び出すには、`dbresults` で `SUCCEED` が返されている必要があります。
- 現在のコマンド・バッチのすべてのコマンドのすべての結果を無視するには、代わりに `dbcancel` を使用してください。

参照

[dbcancel](#)、[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbsetinterrupt](#)、[dbsqlxec](#)

## dbchange

説明

コマンド・バッチが現在のデータベースを変更したかどうかを調べます。

構文

```
char *dbchange(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

新しいデータベースがある場合は、そのデータベースの `NULL` で終了する名前へのポインタです。データベースが変更されなかった場合は、`NULL` が返されます。

使用法

- `dbchange` は、現在のデータベースの変更をプログラムに知らせます。このルーチンは、`Transact-SQL` の `use` コマンドの実行を検出して処理を行います。
- `use` コマンドはコマンド・バッチ内の任意の場所で使用できますが、データベースが実際に変更されるのはバッチの終了時です。したがって、`dbchange` によって調べることができるのは、現在のコマンド・バッチが後続のコマンド・バッチのためにデータベースを変更したかどうかだけです。
- データベースが変更されたかどうかを調べるために `dbchange` がモニタする内部的な `DBPROCESS` のフラグは、プログラムが `dbsqlxec` または `dbsqlsend` を呼び出して新しいコマンド・バッチを実行するときにクリアされます。したがって、データベースの変更を追跡する最も簡単な方法は、各コマンド・バッチの最後に `dbresults` から `NO_MORE_RESULTS` が返された時点で `dbchange` を呼び出すという方法です。

- もう1つの方法として、`dbname` を呼び出して、現在のデータベースの名前を取得できます。

参照

[dbname](#)、[dbresults](#)、[dbsqlexec](#)、[dbsqlsend](#)、[dbuse](#)

## dbcharsetconv

説明

サーバが文字セット変換を実行しているかどうかを示します。

構文

`DBBOOL dbcharsetconv(dbproc)``DBPROCESS *dbproc;`

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library/C` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

「サーバが文字セット変換を実行している場合は「TRUE」、実行していない場合は「FALSE」を返します。

使用法

- クライアントとサーバが同じ文字セットを使用している場合は、サーバは変換を実行していません。この場合、`dbcharsetconv` は「FALSE」を返します。
- クライアントが、自分が使用している文字セットの名前を取得するには、`dbgetcharset` を呼び出します。
- クライアントがサーバの文字セットの名前を取得するには、`dbservcharset` を呼び出します。

参照

[dbservcharset](#)、[dbgetcharset](#)、[DBSETLCHARSET](#)

## dbclose

説明

1つの `DBPROCESS` 構造体をクローズし、割り付けを解除します。

構文

`void dbclose(dbproc)``DBPROCESS *dbproc;`

パラメータ	<p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>
戻り値	なし。
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbcclose</code> は <code>dbopen</code> の逆の処理を行います。このルーチンは、1 つの <code>DBPROCESS</code> 構造体に関連付けられているすべてのアクティビティを終了し、その領域割り付けを解除します。また、対応するネットワーク接続もクローズします。</li> <li>• オープンしている <code>DBPROCESS</code> 構造体をすべてクローズするには、<code>dbexit</code> を使用してください。</li> <li>• <code>dbcclose</code> は、<code>LOGINREC</code> に関連付けられている領域の割り付けは解除しません。<code>LOGINREC</code> の領域割り付けを解除するには、アプリケーションで <code>dbloginfree</code> を呼び出します。</li> <li>• <code>dbcclose</code> を呼び出すときに指定した引数が、<code>dbopen</code> で返されたものでない場合は、エラーが発生します。</li> </ul>
参照	<a href="#">dbexit</a> 、 <a href="#">dbopen</a>

## dbclrbuf

説明	ロー・バッファからローを削除します。
構文	<pre>void dbclrbuf(dbproc, n)</pre> <pre>DBPROCESS *dbproc;</pre> <pre>DBINT n;</pre>
パラメータ	<p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><code>n</code></p> <p>ロー・バッファから削除するローの数です。<code>n</code> がバッファ内のローの数以上の場合、最も新しいローを除いたすべてのローが削除されます。<code>n</code> が 1 より小さい場合、この関数呼び出しは無視されます。</p>

戻り値

なし。

使用法

- DB-Library には、アプリケーション・プログラムがロー・バッファリングを行うための機能があります。ロー・バッファリングが行われるようにするには、`dbsetopt(dbproc, DBBUFFER, n)` を呼び出します。`n` は、DB-Library がバッファに保持するローの数です。バッファリングがオンになっていれば、`dbgetrow` を使用して、サーバから読み込んだローをランダムに参照できます。ロー・バッファリングの利点と影響については、`dbgetrow` のリファレンス・ページを参照してください。
- ロー・バッファが満杯になる原因は2つあります。バッファに保持する数として指定された `n` を超える数のローがサーバから返された場合と、要求したローを保存するのに十分な領域を割り付けることができなかった場合です。ロー・バッファが満杯になると、`dbnextrow` は `BUF_FULL` を返し、サーバからの次のローの読み込みを拒否します。ロー・バッファがいったん満杯になると、`dbclrbuf` を呼び出すことによって少なくとも1つのローが解放されるまで、後続の `dbnextrow` 呼び出しは `BUF_FULL` を返します。`dbclrbuf` は、バッファ内の最も古いローを最初に解放します。
- 結果ローをバッファからクリアすると、プログラムでそのローを使用することはできなくなります。
- ロー・バッファリングの例については、オンラインのサンプル・プログラムの `example4.c` を参照してください。

参照

[dbgetrow](#)、[dbnextrow](#)、[dbsetopt](#)、「オプション」(436 ページ)

## dbclropt

説明

`dbsetopt` によって設定されたオプションをクリアします。

構文

```
RETCODE dbclropt(dbproc, option, param)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         option;
char*      param;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。*dbproc* が NULL の場合は、すべてのアクティブな DBPROCESS 構造体について、オプションがクリアされます。

## option

オフにするオプションです。オプションのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。

## param

オプションにはパラメータを指定できるものがあります。たとえば、DBOFFSET オプションは SQL 構成体をパラメータとして受け取り、そのオフセットを返します。パラメータを指定できるオプションのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。パラメータを指定しないオプションの場合は、*param* を NULL にしてください。

クリアするオプションが、パラメータを受け取るけれども、インスタンスが1つしか存在しないものである場合は、*dbclropt* は *param* 引数を見捨てます。たとえば、DBBUFFER オプションをクリアするときに、*dbclropt* は *param* の値を見捨てます。これは、ロー・バッファリングの設定が一度に1つだけであるためです。一方、DBOFFSET オプションには複数の設定値が可能で、それぞれに異なるパラメータがあります。*select* 文に対するオフセットと *order by* 句に対するオフセットを調べる場合のように、DBOFFSET が2回設定されていることもあります。その場合は、*dbclropt* で *select* オフセットと *order by* オフセットのどちらをクリアするのかを判断するために、*param* 引数が必要です。

サーバ・オプションに不正なパラメータが指定されている場合に、このことが検出されるのは、次にコマンド・バッファがサーバに送信される時です。その結果 *dbsqllexec* または *dbsqlsend* の呼び出しは失敗し、DB-Library は、ユーザがインストールしたメッセージ・ハンドラを呼び出します。DB-Library オプション (DBBUFFER または DBTEXTLIMIT) のいずれかに正しくないパラメータが指定されている場合には、*dbclropt* 呼び出し自体が失敗します。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

## 使用法

- このルーチンは、`dbsetopt` で設定されたサーバ・オプションと DB-Library オプションをクリアします。サーバ・オプションは SQL を介して直接設定したりクリアしたりできますが、アプリケーションでは、オプションの設定とクリアには `dbsetopt` と `dbclropt` を使用してください。このようにすれば、サーバ・オプションと DB-Library オプションを設定するインタフェースを統一できます。また、アプリケーションで `dbisopt` 関数を使用してオプションのステータスを調べることもできます。
- `dbclropt` を実行しても、オプションはすぐにはクリアされません。オプションは、次の `dbsqlxec` または `dbsqlsend` の呼び出しによってコマンド・バッファがサーバに送信されるときにクリアされます。
- オプションのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。

## 参照

[dbisopt](#)、[dbsetopt](#)、「[オプション](#)」(436 ページ)

## dbcmd

## 説明

テキストを DBPROCESS コマンド・バッファに追加する。

## 構文

```
RETCODE dbcmd(dbproc, cmdstring)
```

```
DBPROCESS *dbproc;  
char *cmdstring;
```

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`cmdstring`

`dbcmd` がコマンド・バッファにコピーする、NULL で終了する文字列です。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。



## 使用法

- このルーチンは、DBPROCESS 構造体内の Transact-SQL コマンド・バッファにテキストを追加します。テキストは既存のコマンド・バッファに追加されます。バッファがサーバに送信された後を除いて、バッファの現在の内容が削除または上書きされることはありません(「コマンド・バッファのクリア」(98 ページ)を参照)。1つのコマンド・バッファに複数のコマンドが含まれることがありますが、このようにするのがコマンド・バッファの効率的な使い方です。
- `dbfcmd` は、関連関数です。`dbfcmd` は、`cmdstring` を、追加の引数と一緒に `sprintf` に渡されるフォーマット文字列と解釈します。1つのアプリケーション内に、`dbcmd` と `dbfcmd` の呼び出しが混在していてもかまいません。

`dbcmd` の連続呼び出し

- アプリケーションで、`dbcmd` を繰り返し呼び出すことができます。連続して呼び出すと、コマンド文字列はそのまま連結されます。文字列の終わりと次の文字列の始まりとの間に空白が必要な場合に、その空白を挿入するのは、アプリケーション側で行います。
- 次に、`dbcmd` を使用して複数行の SQL コマンドを構築する例を示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;

                dbcmd(dbproc, "select name from sysobjects");
                dbcmd(dbproc, " where id < 5");
                dbcmd(dbproc, " and type='S'");
```

2番目と3番目のコマンド文字列の前に空白が必要な点に注意してください。

- アプリケーションは、いつでも `dbgetchar`、`dbstrlen`、`dbstrcpy` を呼び出してコマンド・バッファの内容にアクセスできます。
- `dbcmd` と `dbfcmd` の呼び出しで作成される DBPROCESS コマンド・バッファのサイズは、使用可能なメモリ容量以外の制約は受けません。

### コマンド・バッファのクリア

- `dbsqlexec` または `dbsqlsend` を呼び出した後の `dbcmd` または `dbfcmd` の最初の呼び出し時に、新しいテキストが入力される前にコマンド・バッファが自動的にクリアされます。これを行わない場合は、`DBNOAUTOFREE` オプションを設定してください。`DBNOAUTOFREE` が設定されているときは、`dbfreebuf` を明示的に呼び出した場合にのみコマンド・バッファがクリアされます。

#### 参照

[dbfcmd](#)、[dbfreebuf](#)、[dbgetchar](#)、[dbstrcpy](#)、[dbstrlen](#)、「オプション」(436 ページ)

## DBCMDROW

#### 説明

現在のコマンドがローを返せるかどうかを調べます。

#### 構文

```
RETCODE DBCMDROW(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

#### パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

#### 戻り値

`SUCCEED` または `FAIL` で、コマンドがローを返すことができるかどうかを示します。

#### 使用法

- `DBCMDROW` は、`dbresults` によって現在処理されているコマンドがローを返せるコマンド(つまり、`Transact-SQL select` 文または `select` が含まれているストアド・プロシージャを実行する `execute`)であるかどうかを調べます。アプリケーションは、`dbresults` が `SUCCEED` を返した後に、このルーチンを呼び出すことができます。
- `DBCMDROW` マクロが `SUCCEED` を返しても、条件を満たすローがなければ、コマンドはローを返しません。実際にローが返されるかどうかを調べるには、`DBROWS` を使用してください。

#### 参照

[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[DBROWS](#)、[DBROWTYPE](#)

## dbcolbrowse

説明	通常の結果カラムのソースが、DB-Library のブラウザ・モード機能を介して更新可能かどうかを調べます。
構文	DBBOOL dbcolbrowse(dbproc, colnum)
	<pre>DBPROCESS *dbproc; int colnum;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>colnum</b> 対象となる結果カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。</p>
戻り値	「TRUE」または「FALSE」。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>dbcolbrowse は、DB-Library のブラウザ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウザ・モードの詳細については、「<a href="#">第 1 章 DB-Library の概要</a>」を参照してください。</li><li>dbcolbrowse を使用すると、select リスト内の通常 (非計算) の結果カラムのソースであるデータベース・カラムが、DB-Library ブラウズ・モード機能を使用して更新可能かどうかを調べることができます。このルーチンは、アドホック・クエリを調べるときに便利です。クエリがプログラム内にハードコードされている場合は、dbcolbrowse は不要です。</li><li>更新可能なカラムとは、ブラウザ可能なテーブルから導出されたカラムです (テーブルには、ユニーク・インデックスとタイムスタンプ・カラムが必要です)。カラムは、SQL 式の結果として作成されるものであってはなりません。次の select リストを例に示します。<pre>select title, category=type, wholesale=(price * 0.6) ... for browse</pre>この場合、結果カラム 1 と 2 (「title」と「category」) は更新可能ですが、カラム 3 (「wholesale」) は、式の結果として作成されるので更新は不可能です。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>アプリケーションは、dbresults の後ならいつでも dbcolbrowse を呼び出すことができます。</li></ul>

- 結果カラムの名前からソース・カラムの名前を調べるには、`dbcsource` を使用してください。
- オンラインのサンプル・プログラムの `example7.c` に、`dbcbrowse` の呼び出しが含まれています。

## 参照

[dbcsource](#)、[dbqual](#)、[dbtabbrowse](#)、[dbtabcount](#)、[dbtabname](#)、[dbtbsource](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)、[dbtsput](#)

## dbcollen

## 説明

通常の結果カラム内のデータの最大長を返します。

## 構文

```
DBINT dbcollen(dbproc, column)
```

```
DBPROCESS *dbproc;  
int column;
```

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`column`

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

## 戻り値

特定のカラムのデータのバイト単位の最大長です。カラム番号が範囲外の場合、`dbcollen` は -1 を返します。

## 使用法

- このルーチンは、通常 (非計算) 結果カラムのデータの最大長を返します。可変長データの場合、これは必ずしもデータの実際の長さではなく、データが取り得る最大長です。実際のデータ長を調べるには、`dbdatlen` を使用してください。
- `dbcollen` が返す値は、`rtrim` や `ltrim` などの Transact-SQL 文字列関数による影響を受けません。たとえば、カラム `au_lname` の最大長が 20 文字であり、`au_lname` の最初のロー・インスタンスが「Goodman」(13 個のスペースが埋め込まれている値) である場合は、Transact-SQL コマンドの `select rtrim(au_lname) from authors` によって返される文字列の長さが 5 文字でも、`dbcollen` は、`au_lname` の長さとして 20 を返します。
- 次のコードは、`dbcollen` の例です。

```

DBPROCESS      *dbproc;
int             colnum;
DBINT          column_length;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name, id, type from
              sysobjects");

/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise
and begin
** execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* process the command results */
dbresults(dbproc);

/* examine the column lengths */
for (colnum = 1; colnum < 4; colnum++)
{
    column_length = dbcollen(dbproc, colnum);
    printf("column %d, length is %ld.¥n", colnum,
          column_length);
}

```

参照 [dbcolname](#)、[dbcoltype](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)

## dbcolname

説明 通常の結果カラムの名前を返します。

構文 `char *dbcolname(dbproc, column)`

```

DBPROCESS      *dbproc;
int             column;

```

パラメータ `dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**column**

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は1です。

**戻り値**

特定のカラムの NULL で終了する名前を指す CHAR ポインタです。カラム番号が範囲外の場合、dbcolname は NULL を返します。

**使用法**

- このルーチンは、通常 (非計算) 結果カラムの NULL で終了する名前を指すポインタを返します。
- 次のコードは、dbcolname の例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name, id, type from
              sysobjects");

/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise
and begin
** execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command results */
dbresults(dbproc);

/* Examine the column names */
printf("first column name is %s¥n",
       dbcolname(dbproc, 1));
printf("second column name is %s¥n",
       dbcolname(dbproc, 2));
printf("third column name is %s¥n",
       dbcolname(dbproc, 3));
```

**参照**

[dbcollen](#)、[dbcoltype](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)

## dbcolsource

**説明**

指定された通常の結果カラムの導出元であるデータベース・カラムの名前を指すポインタを返します。

**構文**

```
char *dbcolsource(dbproc, colnum)
```

	DBPROCESS	*dbproc;
	int	colnum;
パラメータ	dbproc	<p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>
	colnum	<p>対象となる結果カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。</p>
戻り値	NULL	<p>で終了するカラム名を指すポインタです。このポインタが NULL となるのは、カラム番号が範囲外の場合、またはカラムが <code>max(colname)</code> などの SQL 式の結果である場合です。</p>
使用法		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbcsource</code> は、DB-Library のブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。これは、ブラウズ・モードの <code>select</code> (つまり、<code>for browse</code> キーワードを含む <code>select</code>) の結果に対してのみ使用可能です。ブラウズ・モードの詳細については、「<a href="#">第 1 章 DB-Library の概要</a>」を参照してください。</li> <li>• <code>dbcsource</code> を利用すると、アドホック・クエリに基づいてデータベース・カラムを更新するのに必要な情報を得ることができます。<code>select</code> 文では、オプションとして、通常 (非計算) 結果カラムのヘッダ名を指定できます。 <p style="text-align: center;"><code>select author = au_lname from authors for browse</code></p> <p>テーブルを更新するときは、ヘッダ名ではなくデータベース・カラム名 (この例では「<code>author</code>」ではなく「<code>au_lname</code>」) を使用する必要があります。<code>dbcsource</code> ルーチンを使用すれば、元のデータベース・カラム名を取得できます。</p> <p style="text-align: center;"><code>dbcsource (dbproc, 1)</code></p> <p>この呼び出しは、文字列「<code>au_lname</code>」を指すポインタを返します。</p> </li> <li>• <code>dbcsource</code> は、アドホック・クエリに便利です。クエリがプログラムにハードコードされている場合は、このルーチンは必要ありません。</li> <li>• アプリケーションは、<code>dbresults</code> の後ならいつでも <code>dbcsource</code> を呼び出すことができます。</li> <li>• オンラインのサンプル・プログラムの <code>example7.c</code> に、<code>dbcsource</code> の呼び出しが含まれています。</li> </ul>
参照		<p><a href="#">dbcbrowse</a>、<a href="#">dbqual</a>、<a href="#">dbtabbrowse</a>、<a href="#">dbtabcount</a>、<a href="#">dbtabname</a>、<a href="#">dbtbsource</a>、<a href="#">dbtsnewlen</a>、<a href="#">dbtsnewval</a>、<a href="#">dbtsput</a></p>

## dbcoltype

説明	通常の結果カラムのデータ型を返します。
構文	<pre>int dbcoltype(dbproc, column)</pre> <pre>DBPROCESS *dbproc; int column;</pre>
パラメータ	<p><b>dbproc</b> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>column</b> 対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。</p>
戻り値	<p>特定のカラムのデータ型を表すトークン値です。</p> <p>このルーチンから返されるトークン値は、カラムのサーバ・データ型と正確に対応しない場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SYBVARCHAR は、SYBCHAR として返されます。</li><li>• SYBVARBINARY は、SYBBINARY として返されます。</li><li>• SYBDATETIMN は、SYBDATETIME として返されます。</li><li>• SYBMONEYN は、SYBMONEY として返されます。</li><li>• SYBFLT8 は、SYBFLT8 として返されます。</li><li>• SYBINTN は、実際の SYBINTN のデータ型に応じて、SYBINT1、SYBINT2、SYBINT4 として返されます。</li></ul> <p>カラム番号が範囲外の場合、dbcoltype は -1 を返します。</p>
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>• このルーチンは、通常 (非計算) 結果カラムのデータ型を返します。サーバ・データ型のリストについては、「<a href="#">データ型 (443 ページ)</a>」を参照してください。</li><li>• dbcoltype は、実際にはデータ型を整数で表したトークン値 (SYBCHAR、SYBFLT8 など) を返します。トークン値を読み込み可能なトークン文字列に変換するには、dbprtype を使用してください。すべてのトークン値とそれに相当するトークン文字列のリストについては、dbprtype のリファレンス・ページを参照してください。</li><li>• カラムのデータ型が可変長であるかどうかを調べるには、dbvarylen を使用します。</li></ul>



- 次のコードは、`dbcoltype` の例です。

```

DBPROCESS    *dbproc;
int           colnum;
int           coltype;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name, id, type from
             sysobjects");

/* Send the command to Adaptive Server Enterprise
and begin
** execution.
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command results */
dbresults(dbproc);

/* Examine the column types */
for (colnum = 1; colnum < 4; colnum++)
{
    coltype = dbcoltype(dbproc, colnum);
    printf("column %d, type is %s.¥n", colnum,
          dbprtype(coltype));
}

```

参照

[dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)、[dbprtype](#)、[dbvarylen](#)、[「データ型」\(443 ページ\)](#)

## dbcoltypeinfo

**説明** numeric 型または decimal 型の通常の結果カラムの精度と位取りの情報を返します。

**構文** DBTYPEINFO \* dbcoltypeinfo(dbproc, column)

```

DBPROCESS    *dbproc;
int           column;

```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## column

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

## 戻り値

特定の numeric または decimal のカラムの精度と位取りの値が格納されている DBTYPEINFO 構造体を指すポインタです。指定されたカラム番号が結果セットにない場合は NULL を返します。

DBTYPEINFO 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINT    precision;
    DBINT    scale;
} DBTYPEINFO;
```

カラムのデータ型が numeric または decimal でない場合は、返される構造体に意味のない値が含まれることがあります。この関数を呼び出す前に、dbcoltype が SYBNUMERIC または SYBDECIMAL を返すことを確認してください。

## 使用法

- このルーチンは、データ型が numeric または decimal である通常 (非計算) 結果カラムの精度と位取りの値が格納されている DBTYPEINFO 構造体へのポインタを返します。
- 他のデータ型のカラムの場合は、返される精度と位取りの値は意味を持ちません。dbcoltypeinfo を呼び出す前に、dbcoltype が SYBNUMERIC または SYBDECIMAL を返すことを確認してください。

## 参照

[dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbcoltype](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)、[dbprtype](#)、[dbvarylen](#)、「データ型」(443 ページ)

## dbcolutype

## 説明

通常の結果カラムのユーザ定義データ型を返します。

## 構文

```
DBINT dbcolutype(dbproc, column)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int        column;
```

パラメータ	<p><b>dbproc</b>          特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>column</b>          対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。</p>
戻り値	<i>column</i> のユーザ定義データ型です。 <i>column</i> が範囲外の場合は負の整数です。
使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dbcotype</b> は、通常の結果カラムのユーザ定義データ型を返します。ユーザ定義データ型を Adaptive Server Enterprise データベースに追加する方法については、『ASE リファレンス・マニュアル』の <b>sp_addtype</b> を参照してください。</li> <li>• <b>dbcotype</b> は、ユーザ定義データ型のサイズを取り込めるよう、データ型 DBINT として定義されます。DBINT とユーザ定義データ型は、どちらも長さが 32 ビットです。</li> <li>• 次のコードは、<b>dbcotype</b> の例です。</li> </ul>

```

DBPROCESS      *dbproc;
int             colnum;
int             numcols;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select * from mytable");

/*
** Send the command to the Adaptive Server
Enterprise and begin
** execution.
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command results */
dbresults(dbproc);

/* Examine the user-defined column types */
numcols = dbnumcols(dbproc);
for (colnum = 1; colnum < numcols; colnum++)
{
    printf ("column %d, user-defined type is %s
           %ld.%s\n", colnum, dbcotype(dbproc,
           colnum));
}

```

## dbconvert

### 説明

あるデータ型から別のデータ型にデータを変換します。

### 構文

```
DBINT dbconvert(dbproc, srctype, src, srclen,  
                desttype, dest, destlen)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;  
int         srctype;  
BYTE       *src;  
DBINT      srclen;  
int        desttype;  
BYTE       *dest;  
DBINT      destlen;
```

### パラメータ

#### dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。dbconvert で DBPROCESS を使用する目的は、dbsetnull によって指定された独自の NULL 値を代入することだけです。dbproc が NULL の場合、dbconvert は NULL 値のデータ変換にデフォルト値を使用します。

#### srctype

変換されるデータのデータ型です。このパラメータは、[表 2-7 \(116 ページ\)](#) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

#### src

変換されるデータを指すポインタです。このポインタが NULL の場合、dbconvert は、該当する NULL 値を変換先変数に格納します。サーバ・データを取得するには、dbdata を使用してください。

#### srclen

変換されるデータのバイト単位の長さです。srclen が 0 の場合、変換元データは NULL であるとみなされ、dbconvert は該当する NULL 値を変換先変数に格納します。それ以外するとき、データ型が char、text、binary、または image でなければ、この長さは無視されます。SYBCHAR、SYBBOUNDARY、SYBSENSITIVITY データの場合、長さを -1 とすることは、文字列が NULL で終了することを示します。サーバ・データの長さを取得するには、dbdatlen を使用してください。

**desttype**

データの変換先のデータ型です。このパラメータは、表 2-7 (116 ページ) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

**dest**

変換されたデータを受け取る変換先変数を指すポインタです。このポインタが NULL の場合、**dbconvert** は、ユーザ提供のエラー・ハンドラがあればそれ呼び出し、-1 を返します。

**destlen**

変換先変数のバイト単位の長さです。固定長データ型の場合、**destlen** は無視されます。変換先が **SYBCHAR**、**SYBBOUNDARY**、または **SYBSENSITIVITY** の場合、**destlen** の値は、変換先バッファ領域の全長としてください。

表 2-5 に **destlen** の特別な値を示します。

**表 2-5 : destlen の特別な値 (dbconvert)**

destlen の値	適用	意味
-1	<b>SYBCHAR</b> , <b>SYBBOUNDARY</b> , <b>SBYSENSITIVITY</b>	使用可能な領域が十分にある。 文字列の後続ブランクがトリムされ、終了の NULL が追加される。
-2	<b>SYBCHAR</b>	使用可能な領域が十分にある。  文字列の後続ブランクはトリムされず、終了の NULL が追加される。

**戻り値**

データ型の変換が正常に終了した場合は、変換されたデータのバイト単位の長さです。

変換が失敗した場合、**dbconvert** は、原因に応じて -1 または **FAIL** を返します。**dbconvert** は、変換先ポインタが NULL であるか、またはデータ型が正しくない場合に -1 を返します。**dbconvert** は、それ以外の原因の場合に **FAIL** を返します。

**dbconvert** は、失敗すると、ユーザ提供のエラー・ハンドラがある場合は最初にそれ呼び出して、**DB-Library** のグローバル・エラー値を設定します。

このルーチンが失敗する原因はいくつかあります。要求した変換が使用できない場合、変換によってトランケーション、オーバフロー、または変換先変数の精度の損失などが起きた場合、または文字列を数値型に変換したときに構文エラーが起きた場合などが挙げられます。

## 使用法

- このルーチンをプログラムで使用すると、データの表現を別の表現に変換できます。特定の変換が可能かどうかを調べるには、変換を行う前に `dbwillconvert` を呼び出します。
- `dbconvert` は、どのサーバ・データ型で保管されているデータでも変換できます(すべての変換が可能というわけではありません)。型定数と対応するプログラム変数型については、表 2-7 (116 ページ) を参照してください。
- ライブラリのバージョンが `dbsetversion` を使用して `DBVERSION_100` 以上に設定されていない場合は、`dbconvert` で `SYBNUMERIC`、`SYBDECIMAL`、`SYBBOUNDARY`、または `SYBSENSITIVITY` を使用するとエラーになります。
- 表 2-8 (117 ページ) に、`dbconvert` がサポートするデータ型変換を示します。表の左端の列が変換元のデータ型のリストで、上端の行が変換先のデータ型のリストです(簡潔にするために、各データ型のプレフィクスの「SYB」は省略されています)。T(「True」)は変換がサポートされることを示し、F(「False」)は変換がサポートされないことを示します。
- `SYBBINARY` データ型と `SYBIMAGE` データ型との間の変換は、`SYBCHAR` または `SYBTEXT` が関係する場合を除いて、ストレート・ビット・コピーです。`SYBCHAR` または `SYBTEXT` のデータを `SYBBINARY` または `SYBIMAGE` に変換するとき、`DBCONVERT` は `SYBCHAR` または `SYBTEXT` の文字列に先行「0x」が含まれているかどうかに関係なく、この文字列を 16 進数と解釈します。`SYBBINARY` または `SYBIMAGE` のデータを `SYBCHAR` または `SYBTEXT` に変換するときは、`dbconvert` は先行「0x」を付けずに 16 進数文字列を作成します。
- `SYBINT2` と `SYBINT4` は、符号付きデータ型です。これらのデータ型を文字に変換するとき、変換される数が符号無しであり、しかも上位ビットを使用している場合は、変換エラーが発生することがあります。
- `SYBMONEY`、`SYBCHAR`、または `SYBTEXT` の値を `SYBFLT8` に変換するときは、精度が落ちることがあります。`SYBFLT8` の値を `SYBCHAR` または `SYBTEXT` に変換するときにも、精度が落ちることがあります。
- `SYBMONEY` の最大値は \$922,337,203,685,477.58 なので、`SYBFLT8` 値を `SYBMONEY` に変換すると、オーバフローが発生することがあります。

- 整数または浮動小数点のデータを SYBCHAR または SYBTEXT に変換するときにオーバーフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク (\*) となります。
- 変換先が SYBBIT のとき、変換される値が 0 でない場合は、SYBBIT 値は 1 に設定され、変換される値が 0 の場合は、SYBBIT 値は 0 に設定されます。
- dbconvert は、numeric データ型と decimal データ型に対する精度と位取りをサポートしていません。SYBNUMERIC または SYBDECIMAL に変換するとき、dbconvert は、デフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。アプリケーションでデフォルト以外の精度と位取りを指定するには、dbconvert\_ps を使用します。
- SYBBOUNDARY と SYBSENSITIVITY に変換する場合は、必ず NULL ターミネータ付きになります。
- データ型を同じデータ型へ変換することが役立つ場合もあります。たとえば、以下の例に示すように *destlen* に -1 を指定して SYBCHAR を SYBCHAR に変換することで、文字列に NULL ターミネータを簡単に追加できます。
- 次の例は、dbdata で取得したサーバ・データを変換する方法を示します。

```
DBCHAR      title[81];
DBCHAR      price[9];

/* Read the query into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select title, price, royalty from ¥
pubs2..titles");

/* Send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxexec(dbproc);

/* Get ready to process the query results */
dbresults(dbproc);

/* Process each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    /*
    ** The first dbconvert() adds a null
    ** terminator to the string.
    */
    dbconvert(dbproc, SYBCHAR, (dbdata(dbproc,1)),
              (dbdatlen(dbproc,1)), SYBCHAR, title,
              (DBINT) -1);
}
```

```

/*
** The second dbconvert() converts money to
** string.
*/
dbconvert(dbproc, SYBMONEY,
          (dbdata(dbproc,2)), (DBINT)-1, SYBCHAR,
          price, (DBINT)-1);

if (dbdatlen(dbproc,3) != 0)
    printf ("%s¥n $%s %ld¥n", title, price,
            *((DBINT *)dbdata(dbproc,3)));
}

```

dbconvert 呼び出しでは、dbdata からの戻り値をキャストする必要はありません。dbdata は BYTE ポインタを返しますが、これは dbconvert が 3 番目のパラメータとして受け取るデータ型と同じであるためです。

- dbdata を使用して直接データにアクセスするのではなく、dbbind を使用してデータを変数にバインドする場合は、dbbind 自体が変換を行うので、dbconvert は不要です。
- オンラインのサンプル・プログラムの *example5.c* には、dbconvert を使用する変換例が含まれています。
- DB-Library のデータ型と対応する Adaptive Server Enterprise データ型のリストについては、「データ型」(443 ページ) を参照してください。『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。

#### 参照

[dbaltbind](#)、[dbaltbind\\_ps](#)、[dbbind](#)、[dbbind\\_ps](#)、[dbconvert\\_ps](#)、[dberrhandle](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、「エラー」(418 ページ)、「データ型」(443 ページ)

## dbconvert\_ps

#### 説明

データを別のデータ型に変換します。numeric データ型と decimal データ型の精度と位取りをサポートします。

#### 構文

```
DBINT dbconvert_ps(dbproc, srctype, src, srclen,
                  desttype, dest, destlen, typeinfo)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         srctype;
BYTE       *src;
DBINT      srclen;
```



```

int             desttype;
BYTE           *dest;
DBINT          destlen;
DBTYPEINFO    *typeinfo;

```

## パラメータ

### dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。dbconvert\_ps で DBPROCESS を使用する目的は、dbsetnull によって指定された独自の NULL 値を代入することだけです。dbproc が NULL の場合、dbconvert\_ps は NULL 値のデータ変換にデフォルト値を使用します。

### srctype

変換されるデータのデータ型です。このパラメータは、表 2-8 (117 ページ) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

### src

変換されるデータを指すポインタです。このポインタが NULL の場合、dbconvert\_ps は該当する NULL 値を変換先変数に格納します。サーバ・データを取得するには、dbdata を使用してください。

### srclen

変換されるデータのバイト単位の長さです。srclen が 0 の場合、変換元データは NULL であるとみなされ、dbconvert\_ps は該当する NULL 値を変換先変数に格納します。それ以外の場合、データ型が char、text、binary、または image でなければ、この長さは無視されます。SYBCHAR データの場合、長さを -1 とすることは、文字列が NULL で終了することを示します。サーバ・データの長さを取得するには、dbdatlen を使用してください。

### desttype

データの変換先のデータ型です。このパラメータは、表 2-8 (117 ページ) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

### dest

変換されたデータを受け取る変換先変数を指すポインタです。このポインタが NULL の場合、dbconvert\_ps は、ユーザ提供のエラー・ハンドラがあればそれを呼び出し、-1 を返します。

## destlen

変換先変数のバイト単位の長さです。固定長データ型の場合、*destlen* は無視されます。変換先が SYBCHAR、SYBBOUNDARY、または SYBSENSITIVITY の場合、*destlen* の値は、変換先バッファ領域の全長としてください。

表 2-6 に *destlen* の特別な値を示します。

表 2-6 : *destlen* の特別な値 (dbconvert\_ps)

destlen の値	適用	意味
-1	SYBCHAR, SYBBOUNDARY, SBYSENSITIVITY	使用可能な領域が十分にある。 文字列の後続ブランクがトリムされ、 終了の NULL が追加される。
-2	SYBCHAR	使用可能な領域が十分にある。  文字列の後続ブランクはトリムされず、 終了の NULL が追加される。

## typeinfo

*decimal* または *numeric* の値の精度と位取りに関する情報が格納されている DBTYPEINFO 構造体へのポインタです。アプリケーションでは、dbconvert\_ps を呼び出してデータを DBDECIMAL または DBNUMERIC の変数に変換する前に、DBTYPEINFO 構造体に精度と位取りの値を設定します。

*typeinfo* が NULL の場合

- 変換元の値のデータ型が SYBNUMERIC または SYBDECIMAL の場合、dbconvert\_ps は、変換元の値から精度と位取りの値を取得します。これにより、変換元データが変換先領域にコピーされます。
- 変換元の値のデータ型が SYBNUMERIC または SYBDECIMAL ではない場合、dbconvert\_ps は、デフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。

*srctype* が SYBDECIMAL または SYBNUMERIC ではない場合、*typeinfo* は無視されます。

DBTYPEINFO 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINT    precision;
    DBINT    scale;
} DBTYPEINFO;
```

*precision* の有効な値は、1 から 77 までです。*scale* の有効な値は、0 から 77 までです。*scale* の値は *precision* 以下でなければなりません。

## 戻り値

データ型の変換が正常に終了した場合は、変換されたデータのバイト単位の長さです。

変換が失敗した場合、`dbconvert_ps` は、原因に応じて -1 または FAIL を返します。`dbconvert_ps` は、変換先ポインタが NULL であるか、またはデータ型が正しくない場合に -1 を返します。`dbconvert_ps` は、それ以外の原因の場合に FAIL を返します。

`dbconvert_ps` は、失敗すると、ユーザ提供のエラー・ハンドラがある場合は最初にそれを呼び出して、DB-Library のグローバル・エラー値を設定します。

このルーチンが失敗する原因はいくつかあります。要求した変換が使用できない場合、変換によってトランケーション、オーバフロー、または変換先変数の精度の損失などが起きた場合、または文字列を数値型に変換したときに構文エラーが起きた場合などが挙げられます。

## 使用法

- `dbconvert_ps` は、`numeric` データ型と `decimal` データ型の精度と位取りをサポートする点を除いて `dbconvert` と同じです。`dbconvert` はこれらをサポートしていません。`dbconvert` を呼び出すことは、`typeinfo` に NULL を指定して `dbconvert_ps` を呼び出すこととまったく同じです。
- `dbconvert_ps` を使用すると、プログラムでデータの表現を別の表現に変換できます。特定の変換が可能かどうかを調べるには、変換を行う前に `dbwillconvert` を呼び出します。
- `dbconvert_ps` は、どのサーバ・データ型で保管されているデータでも変換できます (すべての変換が可能というわけではありません。[表 2-8 \(117 ページ\)](#) を参照してください)。 [表 2-7](#) は、サーバ・データ型の型定数と対応するプログラム変数型を示します。

表 2-7 : 型定数とプログラム変数の型

サーバ・データ型定数	プログラム変数タイプ
SYBCHAR	DBCHAR
SYBTEXT	DBCHAR
SYBBINARY	DBBINARY
SYBIMAGE	DBBINARY
SYBINT1	DBTINYINT
SYBINT2	DBSMALLINT
SYBINT4	DBINT
SYBFLT8	DBFLT8
SYBREAL	DBREAL
SYBNUMERIC	DBNUMERIC
SYBDECIMAL	DBDECIMAL
SYBBIT	DBBIT
SYBMONEY	DBMONEY
SYBMONEY4	DBMONEY4
SYBDATETIME	DBDATETIME
SYBDATETIME4	DBDATETIME4
SYBBOUNDARY	DBCHAR
SYBSENSITIVITY	DBCHAR

**警告!** ライブラリのバージョンが DBVERSION\_100 以上に設定されていない場合は ( 設定するには dbsetversion を使用します )、dbconvert\_ps で SYBNUMERIC、SYBDECIMAL、SYBBOUNDARY、SYBSENSITIVITY を使用するとエラーになります。

- 表 2-8 に、dbconvert\_ps がサポートするデータ型変換を示します。左側に変換元のデータ型が縦に並べられ、上端に変換先のデータ型が横に並べられています ( 簡潔にするために、データ型のプレフィックスの「SYB」は省略されています )。

表 2-8 : サポートされているデータ型変換

次のように変更します。

変換元 :	CHAR	TEXT	BINARY	IMAGE	INT1	INT2	INT4	FLT8	REAL	NUMERIC	DECIMAL	BIT	MONEY	MONEY4	DATETIME	DATETIME4	BOUNDARY	SENSITIVITY
CHAR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEXT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BINARY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
IMAGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
INT1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
INT2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
INT4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
FLT8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
REAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
NUMERIC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
DECIMAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
BIT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
MONEY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
MONEY4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
DATETIME	•	•	•	•											•	•		
DATETIME4	•	•	•	•												•	•	
BOUNDARY	•	•																•
SENSITIVITY	•	•																•

- SYBBINARY データ型と SYBIMAGE データ型との間の変換は、SYBCHAR または SYBTEXT が関係する場合を除いて、ストレート・ビット・コピーです。SYBCHAR または SYBTEXT のデータを SYBBINARY または SYBIMAGE に変換するとき、dbconvert\_ps は SYBCHAR または SYBTEXT の文字列に先行「0x」が含まれているかどうかに関係なく、この文字列を 16 進数と解釈します。SYBBINARY または SYBIMAGE のデータを SYBCHAR または SYBTEXT に変換するときは、dbconvert\_ps は先行「0x」を付けずに 16 進数文字列を作成します。
- SYBINT2 と SYBINT4 は、符号付きデータ型です。これらのデータ型を文字に変換するとき、変換される数が符号無しであり、しかも上位ビットを使用している場合は、変換エラーが発生することがあります。

- SYBMONEY、SYBCHAR、または SYBTEXT の値を SYBFLT8 に変換するときは、精度が落ちることがあります。SYBFLT8 の値を SYBCHAR または SYBTEXT に変換するときにも、精度が落ちることがあります。
- SYBMONEY の最大値は \$922,337,203,685,477.58 なので、SYBFLT8 値を SYBMONEY に変換すると、オーバフローが発生することがあります。
- 整数または浮動小数点のデータを SYBCHAR または SYBTEXT に変換するときにオーバフローが発生すると、結果の値の最初の文字は、エラーを示すアスタリスク (\*) となります。
- 変換先が SYBBIT のとき、変換される値が 0 でない場合は、SYBBIT 値は 1 に設定され、変換される値が 0 の場合は、SYBBIT 値は 0 に設定されます。
- SYBBOUNDARY と SYBSENSITIVITY に変換する場合は、必ず NULL ターミネータ付きになります。
- データ型を同じデータ型へ変換することが役立つ場合もあります。たとえば、*destlen* に -1 を指定して SYBCHAR を SYBCHAR に変換することで、文字列に NULL ターミネータを簡単に追加できます。
- *dbdata* を使用して直接データにアクセスするのではなく、*dbbind* または *dbbind\_ps* を使用してデータを変数にバインドする場合は、*dbbind* 自体が変換を行うので、*dbconvert\_ps* は不要です。
- オンラインのサンプル・プログラムの *example5.c* には、*dbconvert\_ps* を使用する変換例が含まれています。
- DB-Library のデータ型と対応する Adaptive Server Enterprise データ型のリストについては、「データ型」(443 ページ)を参照してください。『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。

参照

[dbaltbind](#)、[dbaltbind\\_ps](#)、[dbbind](#)、[dbbind\\_ps](#)、[dbconvert](#)、[dberrhandle](#)、[dbsetnull](#)、[dbsetversion](#)、[dbwillconvert](#)、「エラー」(418 ページ)、「データ型」(443 ページ)

## DBCOUNT

説明

Transact-SQL コマンドによる影響を受けたローの数を返す。

構文	DBINT DBCOUNT(dbproc)
パラメータ	DBPROCESS *dbproc; dbproc 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。
戻り値	コマンドの影響を受けたローの数または -1 です。次のいずれかが true である場合、DBCOUNT は -1 を返します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Transact-SQL コマンドが、構文エラーなど、何らかの理由で失敗する場合</li><li>• コマンドが、print コマンドなどの、ローに影響を及ぼさないコマンドである。</li><li>• コマンドが実行するストアド・プロシージャの中で select 文がまったく実行されない。</li><li>• DBNOCOUNT オプションが on になっている。</li></ul>
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>• コマンドの結果が処理された後で、DBCOUNT を呼び出すと、そのコマンドの影響を受けたローの数を調べることができます。たとえば、select コマンドをサーバに送信してから、NO_MORE_ROWS が返されるまで dbnextrow を呼び出してすべてのローを読み込んだ場合に、このマクロを呼び出すと、取得されたローの数がわかります。</li><li>• 現在のコマンドがローを返さないコマンド (delete など) の場合は、dbresults のすぐ後に DBCOUNT を呼び出すことができます。</li><li>• 現在のコマンドがストアド・プロシージャを実行する、つまり exec またはリモート・プロシージャ・コールを実行するコマンドの場合は、DBCOUNT はそのストアド・プロシージャによって最後に実行された select 文から返されたローの数を返します。そのストアド・プロシージャが select 文をまったく実行していない場合は、-1 を返します。ストアド・プロシージャに select 文が含まれていなくても、select 文を含む別のストアド・プロシージャを呼び出して select を実行する場合もあることに注意してください。</li></ul>
参照	<a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbresults</a> 、 <a href="#">「オプション」</a> (436 ページ)

## DBCURCMD

説明	現在のコマンドの番号を返します。
構文	<pre>int DBCURCMD(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>
パラメータ	<pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>
戻り値	現在のコマンドの番号です。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>このマクロは、現在結果を処理中のコマンドの番号を返します。</li><li>バッチ内の最初のコマンドの番号は 1 です。コマンド番号は、dbresults が SUCCEED または FAIL を返すたびに増加します (失敗したコマンドはカウントされません)。コマンド番号は、dbsqlxexec または dbsqlsend を呼び出すたびにリセットされます。</li></ul>
参照	<a href="#">DBCMDROW</a> 、 <a href="#">DBMORECMDS</a> 、 <a href="#">DBROWS</a>

## DBCURROW

説明	現在読み込み中のローの番号を返します。
構文	<pre>DBINT DBCURROW(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>
パラメータ	<pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>
戻り値	現在のローの番号です。まだローが 1 つも処理されていない場合は、0 を返します。
使用法	<ul style="list-style-type: none"><li>このマクロは、現在読み込み中のローの番号を返します。サーバから最初に返されたローの番号が 1 となり、順にカウントされます。DBCURROW は通常ローと計算ローの両方をカウントします。</li></ul>



- `dbresults` を新しく呼び出すたびに、ロー番号は0 にリセットされます。
- `dbnextrow` が `REG_ROW` または `computeid` を返すたびに、ロー番号が1 ずつ増加します。
- ロー・バッファリングを使用するときも、ロー番号はロー・バッファ内の位置を表すではありません。サーバから返されたローの中での現在のローの位置を表します。`dbgetrow` と `dbsetrow` のリファレンス・ページを参照してください。

参照

[dbclrbuf](#)、[DBFIRSTROW](#)、[dbgetrow](#)、[DBLASTROW](#)、[dbnextrow](#)、[dbsetrow](#)、「オプション」(436 ページ)

## dbcursor

説明

フェッチ・バッファ内の特定のローを挿入、更新、削除、ロック、またはリフレッシュします。

構文

```
RETCODE dbcursor(hc, optype, bufno, table, values)
```

```
DBCURSOR    *hc;
DBINT       optype;
DBINT       bufno;
BYTE        *table;
BYTE        *values
```

パラメータ

hc

これより前に呼び出した `dbcursoropen` から返されたカーソル・ハンドルです。

optype

**表 2-9 : optype の値 (dbcursor)**

記号値	オペレーション
<code>CRS_UPDATE</code>	データを更新する。
<code>CRS_DELETE</code>	データを削除する。
<code>CRS_INSERT</code>	データを挿入する。
<code>CRS_REFRESH</code>	バッファ内の別のローをフェッチする。
<code>CRS_LOCKCC</code>	別のローをフェッチしてロックする。ローが実際にロックされるのは、トランザクション・ブロック内の場合だけである。アプリケーションがトランザクションをコミットするか終了すると、ロックは解放される。

**bufno**

オペレーションの対象となる、フェッチ・バッファ内のローの番号です。指定したバッファには、正しいローが入っていなければなりません。*bufno* の値が 0 の場合、CRS\_REFRESH オペレーションは、バッファ内のすべてのローに対して行われます。*insert* オペレーションまたは *update* オペレーションに *values* パラメータが指定されていない場合は、値は対応する *bufno* 値のバインドされた変数配列から読み込まれます。バッファ内の最初のローの番号は 1 です。

**table**

カーソル宣言に複数のテーブルが含まれている場合に、挿入、更新、削除、またはロックするテーブルを指定します。テーブルが 1 つだけの場合、このパラメータは必要ありません。

**values**

更新または挿入される文字列値です。このパラメータは、*update* と *insert* で新しいカラム値を指定する場合にだけ使用してください (たとえば、*Quantity=Quantity+1*)。ほとんどの場合はこのパラメータを NULL に設定でき、各カラムの新しい値は、フェッチ・バッファ (*dbcursorbind* で指定されたプログラム変数) から取得されます。*select* 文に計算 (たとえば、*select 5\*5...*) と関数 (たとえば、*select getdate()*、*convert()* など) が含まれている場合は、バッファ配列からの更新は正しく行われません。

このパラメータには、更新の場合に 2 種類、挿入の場合に 2 種類の、合計 4 つのフォーマットがあります。*optype* (*update* または *insert*) に合ったフォーマットを選択してください。どちらにも完全フォーマットと省略フォーマットがあります。完全フォーマットは、*where* 句を除いた完全な SQL 文 (*update* または *insert*) です。省略フォーマットは、*set* 句だけ (*update*)、または *values* 句だけ (*insert*) で構成されます。完全フォーマットを使用する場合は、*tablename* に指定した値が *dbcursor* の *table* パラメータよりも優先されます。*where* 句は自動的に追加されるので、指定しないでください。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

この関数が失敗する原因には、次のものがあります。

- カーソルが読み込み専用としてオープンされていて、更新が許可されていない。
- サーバまたは接続の障害、またはタイムアウトが発生した。
- データベースの更新または変更のパーミッションがない。
- データベース内のトリガが原因で、*lock* または *update/insert* オペレーションが失敗する。
- オプティミスティック同時実行制御。

使用法	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユニーク・インデックス・カラムとして使用されるカラムを更新または変更すると、対応するローは、次にフェッチされたときに見つからないとみなされます。</li> <li>「付録 A カーソル」を参照してください。</li> </ul>
参照	<a href="#">dbcursorbind</a> 、 <a href="#">dbcursorclose</a> 、 <a href="#">dbcursorcolinfo</a> 、 <a href="#">dbcursorfetch</a> 、 <a href="#">dbcursorinfo</a> 、 <a href="#">dbcursoropen</a>

## dbcursorbind

説明 カーソル・カラムのバインド情報を登録します。

構文 `RETCODE dbcursorbind(hc, col, vartype, varlen, poutlen, pvaraddr, typeinfo)`

```
DBCUSOR    *hc;
int         col;
int         vartype;
DBINT      varlen;
DBINT      *poutlen;
BYTE       *pvaraddr;
DBTYPEINFO *typeinfo;
```

パラメータ

`hc`  
dbcursoropen によって作成されたカーソル・ハンドルです。

`col`  
プログラム変数にバインドされるカラムの番号です。

`vartype`  
バインド・データ型です。このデータ型は `dbbind` の `vartype` パラメータと同じデータ型を使用し、同じ変換ルールによってバインドされます。カラムに対してこの値を `NOBIND` に設定すると、データはバインドされません。その代わりに、データを指すポインタは、各ローの対応する `pvaraddr` エントリ内のアドレスに返され、データの長さは対応する `varlen` 配列エントリに返されます。この機能により、アプリケーションは、`dbdata` と `dbdatalen` で行うのと同じようにカーソル・データにアクセスできます。

**varlen**

CHARBIND、VARYCHARBIND、BINARYBIND、STRINGBIND、NTBSTRINGBIND、VARYBINBIND などの可変長データ型の最大長。このパラメータは、INTBIND、FLT8BIND、MONEYBIND、BITBIND、SMALLBIND などの固定長データ型の場合は無視されます。vartype が NOBIND の場合も、このパラメータは無視されます。

**poutlen**

各ローの Colum ・ データの実際の長さが返される DBINT 整数の配列を指すポインタです。poutlen が NULL に設定されている場合は、長さは返されません。配列のサイズは、一度にフェッチされるロー (dbcursoropen の nrow パラメータで指定) のそれぞれについて 1 つずつ DBINT 変数を保管するのに十分な大きさにしてください。

dbcursor を使用して、バインドされたプログラム変数からの値で更新または挿入を行うとき、NULL 値を指定するには、dbcursor を呼び出す前に、対応する poutlen を 0 に設定します。NOBIND、または VARYCHARBIND や VARYBINBIND などの可変長データ型が指定されている場合を除いて、0 以外の値は無視されます。可変長データ型の場合、poutlen には、実際の項目の長さを指定してください。STRINGBIND または NTBSTRINGBIND が指定されている場合、poutlen の 0 以外の値は無視され、文字列の長さは NULL ターミネータをスキャンして判断されます。

**pvaraddr**

データのコピー先であるプログラム変数を指すポインタです。vartype が NOBIND の場合、pvaraddr はポインタ (dbcursorfetch に よってフェッチされた実際のデータのアドレスへのポインタ) の配列を指すとみなされます。この配列の長さは、dbcursoropen の nrow の値と等しくなければなりません。カーソルがオープンされたときの nrow が 1 より大きい場合は、pvaraddr は nrow 個の要素を持つ配列を指すとみなされます。pvaraddr を NULL に設定して dbcursorbind を呼び出すと、既存のバインドは破棄されます。

**typeinfo**

decimal または numeric の値の精度と位取りに関する情報が格納されている DBTYPEINFO 構造体へのポインタです。vartype が DECIMALBIND または NUMERICBIND ではない場合、typeinfo は無視されます。

DBNUMERIC または DBDECIMAL の変数にバインドする場合は、アプリケーションは DBTYPEINFO 構造体を初期化して精度と位取りの値を設定してから、vartype に DECIMALBIND または NUMERICBIND を指定して dbcursorbind を呼び出します。

*typeinfo* が NULL で、*vartype* が DECIMALBIND または NUMERICBIND である場合

- 結果カラムのデータ型が *numeric* または *decimal* の場合は、*dbcursorbind* は精度と位取りの値を結果カラムから取得します。
- 結果カラムのデータ型が *numeric* または *decimal* でない場合は、*dbcursorbind* はデフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。

DBTYPEINFO 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINTprecision;
    DBINTscale;
} DBTYPEINFO;
```

*precision* の有効な値は、1 から 77 までです。*scale* の有効な値は、0 から 77 までです。*scale* の値は *precision* 以下でなければなりません。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

使用法

- 同じカラムに対して *dbcursorbind* を 2 回以上呼び出した場合は、最後の呼び出しだけが有効になります。
- この関数の機能は、カーソルなしの *dbbind* とほぼ同じです。
- 「付録 A カーソル」を参照してください。

参照

[dbcursor](#)、[dbcursorclose](#)、[dbcursorcolinfo](#)、[dbcursorfetch](#)、[dbcursorinfo](#)、[dbcursoropen](#)

## dbcursorclose

説明

指定のハンドルに対応しているカーソルをクローズして、そのカーソルに属するすべてのデータを解放します。

構文

```
void dbcursorclose(hc)
```

パラメータ

*hc*  
*dbcursoropen* によって作成されたカーソル・ハンドルです。

戻り値

なし。

- 使用法
- `dbcursorclose` を使用して DBPROCESS 接続をクローズすると、この接続に関連付けられているすべてのカーソルが自動的にクローズされます。`dbcursorclose` を発行した後は、カーソル・ハンドルを使用しないでください。
  - 「付録 A カーソル」を参照してください。
- 参照
- [dbcursor](#)、[dbcursorbind](#)、[dbcursorcolinfo](#)、[dbcursorfetch](#)、[dbcursorinfo](#)、[dbcursoropen](#)

## dbcursorcolinfo

- 説明
- オープン・カーソル内の指定カラム番号のカラム情報を返します。
- 構文
- ```
RETCODE dbcursorcolinfo(hcursor, column, colname,
                        coltype, collen, usertype)
```
- DBCUSOR      \*hcursor  
DBINT         column;  
DBCHAR        \*colname;  
DBINT         \*coltype;  
DBINT         \*collen;  
DBINT         \*usertype;
- パラメータ
- `hcursor`  
    `dbcursoropen` によって作成されたカーソル・ハンドルです。
- `column`  
    どのカラムの情報を返すかを番号で指定します。
- `colname`  
    カラム名を返すロケーションです。カラム名を格納するのに十分な大きさの領域を割り付けておく必要があります。
- `coltype`  
    カラムのデータ型を返すロケーションです。
- `collen`  
    カラムの最大長を返すロケーションです。
- `usertype`  
    カラムのユーザ定義データ型を返すロケーションです。
- 戻り値
- SUCCEED または FAIL。

- 使用法
- パラメータ  
*colname*、*coltype*、*collen*、*usertype* はいずれも NULL に設定できません。NULL に設定した場合は、その変数の情報は返されません。
  - 参照先「付録 A カーソル」
- 参照 [dbcursor](#)、[dbcursorbind](#)、[dbcursorclose](#)、[dbcursorfetch](#)、[dbcursorinfo](#)、[dbcursoropen](#)

## dbcursorfetch

説明 ローのブロックをフェッチして、`dbcursorbind` でユーザが宣言したプログラム変数に出力します。

構文 `RETCODE dbcursorfetch(hc, fetchtype, rownum)`

```
DBCUSOR    *hc;  
DBINT      fetchtype;  
DBINT      rownum;
```

パラメータ

`hc`

`dbcursoropen` によって作成されたカーソル・ハンドルです。

`fetchtype`

選択するフェッチのタイプです。選択できる値は、`dbcursoropen` のスクロール・オプションによって決まります。表 2-10 に、さまざまなフェッチ・タイプをリストします。

表 2-10 : fetchtype の値 (dbcursorfetch)

| 記号値            | 意味                                      | コメント                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FETCH_FIRST    | ローの最初のブロックをフェッチする。                      | このオプションは、すべてのカーソル・タイプに使用できるが、特に前方スクロールのみのカーソルを選択しているときにキーセットの先頭に戻る場合に便利。                                                                                                                                       |
| FETCH_NEXT     | ローの次のブロックをフェッチする。                       | 結果セットが指定のキーセット・サイズを超えており、 <b>FETCH_RANDOM</b> か <b>FETCH_RELATIVE</b> 、またはその両方がすでに発行されている場合に、 <b>FETCH_NEXT</b> を発行するとキーセット境界までがフェッチされる。この場合、キーセット境界までのフェッチでは部分バッファが返され、次のフェッチではキーセットが下にシフトして次のフル・セットのローが返される。 |
| FETCH_PREV     | 前のローのブロックをフェッチする。                       | このオプションは、前方スクロールのみのカーソルには使用できない。 <b>rownum</b> がキーセットの範囲内である場合、キーセット内のローだけが返されるので、ローの範囲はキーセットの範囲内でなければならない。このオプションで、キーセットが結果セット内の前の <b>rownum</b> ローに変更されることはない。                                               |
| FETCH_RANDOM   | キーセット内の指定のロー番号から始まるローのブロックをフェッチする。      | このオプションは、キーセット内だけで有効。範囲がキーセット境界に及ぶ場合は、バッファの一部だけに値が入る。                                                                                                                                                          |
| FETCH_RELATIVE | 最後のフェッチで指示されたロー数との相対位置で、ローのブロックをフェッチする。 | このオプションは、最後のフェッチの最初のローから <b>rownum</b> だけ離れたローからフェッチを始める。フェッチするローは、キーセットの範囲内でなければならない。範囲がキーセット境界に及ぶ場合は、バッファの一部だけに値が入る。                                                                                         |
| FETCH_LAST     | 最後のローのブロックをフェッチする。                      | この値は、完全キーセット駆動型カーソルだけに使用可能。                                                                                                                                                                                    |



**rownum**

ここで指定したローからバッファへの挿入が開始します。このパラメータは、*fetchtype* が `FETCH_RANDOM` または `FETCH_RELATIVE` の場合にだけ使用してください。

**戻り値**

`SUCCEED` または `FAIL`。

ステータス配列に、フェッチされたすべてのローに対応するステータス・ローが格納されていれば、`SUCCEED` が返されます。次のいずれかに該当する場合は `FAIL` が返されます。

- `FETCH_RANDOM` と `FETCH_RELATIVE` にはキーセット駆動型カーソルが必要。
- 前方スクロールのみの場合は `FETCH_FIRST` と `FETCH_NEXT` しか使用できない。
- サーバまたは接続に障害が発生しているか、タイムアウトになっている。
- クライアントのメモリ不足。
- `FETCH_LAST` オプションには完全キーセット駆動型カーソルが必要。

**使用法**

- `dbcursoropen` でフェッチ・バッファのサイズを指定します。`dbcursorfetch` を実行すると、`dbcursoropen` の *pstatus* パラメータとして渡された配列に、フェッチしたローのステータス・コードが順に格納されます。これらのコードについては、`dbcursoropen` のリファレンス・ページを参照してください。
- 初めに `dbcursorbind` を使用してプログラム変数を登録する必要があります。登録すると、データを `DB-Library` バッファに転送できるようになります。したがって、バインドされる変数は、指定した数のローを入れるのに十分な大きさの配列でなければなりません。ステータス配列には、各ローのステータス・コードと見つからないローのフラグが格納されます。
- `FETCH_NEXT`、`FETCH_RANDOM`、または `FETCH_RELATIVE` で指定されたローの範囲がキーセット境界に及ぶ場合は、キーセット内の残りのローだけが返されます。この場合はバッファの一部だけに値が入り、`FETCH_ENDOFKEYSET` フラグは最後のローのステータスに設定されます。次の `FETCH_NEXT` では、キーセットは下にシフトします。
- 参照先「付録 A カーソル」

**参照**

`dbcursor`、`dbcursorbind`、`dbcursorclose`、`dbcursorcolinfo`、`dbcursorinfo`、`dbcursoropen`

## dbcursorinfo

**説明** キーセットが結果セットの最後に到達している場合に、キーセット内のカラム数とロー数を返します。

**構文** RETCODE dbcursorinfo(hcursor, ncols, nrows);

```
DBCURSOR *hcursor;  
DBINT *ncols;  
DBINT *nrows;
```

**パラメータ**

**hcursor**  
dbcursoropen によって作成されたカーソル・ハンドルです。

**ncols**  
カーソル内のカラムの数を返すロケーションです。

**nrows**  
キーセット内のローの数を返すロケーションです。

**戻り値** SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- 完全キーセット駆動型カーソルの場合は、*nrows* パラメータで指定されたロケーションにキーセット内のロー数が格納されます。混合カーソルまたは動的カーソルの場合、結果セットの最後のキーセットでなければ、*nrows* は -1 に設定されます。最後のキーセットの場合は、キーセット内のロー数が返されます。これによって、プログラマはキーセットが結果セットの終わりに達したことを認識できます。
- 参照先「付録 A カーソル」

**参照** [dbcursor](#)、[dbcursorbind](#)、[dbcursorclose](#)、[dbcursorcolinfo](#)、[dbcursorfetch](#)、[dbcursoropen](#)

## dbcursoropen

**説明** カーソルをオープンして、スクロール・オプション、同時実行オプション、およびフェッチ・バッファのサイズ (1 回のフェッチで取り出すローの数) を指定します。

**構文** DBCURSOR \*dbcursoropen(dbproc, stmt, scrollopt, concuropt, nrows, pstatus)

```
DBPROCESS *dbproc;  
BYTE *stmt;
```

SHORT           scrollopt;  
 SHORT           concurop;     
 USHORT          nrows;  
 DBINT           \*pstatus

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## stmt

カーソルを定義する `select` 文です。

## scrollopt

使用するスクロール方法のインジケータです。

キーセット駆動型 — 結果セットのメンバシップと順序を、カーソル・オープン時に固定します。

動的 — 結果セットのメンバシップと順序を、フェッチ時に決定します。

表 2-11 に、`scrollopt` に対して可能な値をリストします。

**表 2-11 : scrollopt の値 (dbcursoropen)**

| 記号値          | 意味                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| CUR_FORWARD  | 前方スクロールのみ。                                                           |
| CUR_KEYSET   | キーセット駆動型。結果テーブルのキーセットのコピーがローカルに保持される。結果テーブルのローの数は 1,000 以下でなければならない。 |
| CUR_DYNAMIC  | 完全に動的。                                                               |
| int <i>n</i> | ( <i>n*nrows</i> ) ブロック内ではキーセット駆動型であるが、キーセット外では完全に動的である。             |

## concurop

同時実行制御の定義です。表 2-12 に、`concurop` に可能値をリストします。

表 2-12 : `concurop` の値 (`dbcursoropen`)

| 記号値                       | 意味                           | 説明                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CUR_READONLY</code> | 読み込み専用                       | カーソル・データは変更できない。                                                                                                                                    |
| <code>CUR_LOCKCC</code>   | 更新ロックに使用                     | トランザクション・ブロック内では、すべてのデータは、 <code>dbcursorfetch</code> でフェッチされるときにロックされる。                                                                            |
| <code>CUR_OPTCC</code>    | タイムスタンプ値に基づくオプティミスティック同時実行制御 | ローのデータの変更に成功するのは、そのローが最後のフェッチ以降に更新されていない場合だけである。変更が行われたことを検出するには、タイムスタンプを使用するか、選択されたテーブル・ロー内の <code>text</code> と <code>image</code> を除くすべての値を比較する。 |
| <code>CUR_OPTCCVAL</code> | 値に基づくオプティミスティック同時実行制御        | 選択されたすべてのカラムの値を比較して変更が検出される点を除いて、 <code>CUR_OPTCC</code> と同じ。                                                                                       |

**nrows**

フェッチ・バッファ内のローの数 (カーソルの幅) です。混合カーソルの場合は、この数に `scrollopt` パラメータの値を乗じたロー数がキーセットの容量となります。

**pstatus**

ロー・ステータス・インジケータの配列を指すポインタです。この配列には、フェッチ・バッファ内にコピーされた各ローのステータスが返されます。この配列は、バッファにフェッチされるローごとに 1 つの `DBINT` 整数を保管できる大きさにしてください。`dbcursorfetch` を呼び出したときに、ローがバインドされた変数に格納されると、対応するステータスにはステータス情報が格納されます。このステータス情報を格納するために、`dbcursorfetch` はステータス値のビットを設定します。アプリケーションは表 2-13 に示すビットマスク値を使用してステータス値を調べます。

表 2-13 : pstatus のビットマスク値 (dbcursoropen)

| 記号値              | 意味                                           |
|------------------|----------------------------------------------|
| FTC_SUCCEED      | ローは正常にコピーされた。このフラグが設定されていない場合、ローはフェッチされていない。 |
| FTC_MISSING      | ローが見つからない。                                   |
| FTC_ENDOFKEYSET  | キーセットの終わり。バインド配列の残りのローは使用されない。               |
| FTC_ENDOFRESULTS | 結果セットの終わり。残りのローは使用されない。                      |

## 戻り値

dbcursoropen が正常に終了すると、カーソルへのハンドルが返されます。後続のカーソル関数への呼び出しには、カーソル・ハンドルが必要です。

dbcursoropen が異常終了すると、NULL が返されます。次のようなエラーが発生すると、カーソルをオープンできません。

- システム内に十分なメモリがない。キーセット内のロー数を減らすか、動的スクロールを使用するか、または一度にフェッチするロー数を少なくします。
- *scrollopt* パラメータに CUR\_KEYSET オプションが使用されているが、結果セットのロー数が 1,000 を超える。select 文で返されるロー数が 1,000 を超える可能性がある場合は、動的スクロールを使用します。
- ユニーク・ロー識別子を見つけることができない。

## 使用法

- この関数は、select 文の内容と *scrollopt*、*concurop*、*nrows* の値に基づいて DB-Library の内部的なデータ構造を作成します。dbcursoropen は、カーソル結果セット内のローのユニーク識別子 (ロー・キー) に関する情報をサーバに問い合わせます。カーソルがキーセット駆動型の場合、dbcursoropen はサーバに問い合わせ、ロー・キーをフェッチしてカーソルのローのキーセットを構築します。
- カーソル定義にストアド・プロシージャまたは複数の Transact-SQL 文を含めることはできません。
- dbcursor が正常に機能するには、select 文内の各テーブルにユニーク・インデックスがなければなりません。Transact-SQL の for browse、select into、compute、union、または compute by は、カーソル文では使用できません。完全キーセット駆動型カーソルだけが order 句、having 句、または group by 句を使用できます。

- *stmt* として指定された **select** 文がテンポラリ・テーブルを参照する場合は、現在のデータベースが **tempdb** でなければなりません。この制限は、テンポラリ・テーブルが別のデータベース内に作成されている場合にも適用されます。
- 同一の *dbproc* 接続内で、複数のカーソルをオープンできます。オープンできるカーソルの数の上限は、システムのメモリによって決まります。カーソル関数を呼び出すときは、**DBPROCESS** 接続内に実行待ちのコマンドや保留中の結果がないようにしてください。
- 参照先「付録 A カーソル」

## 参照

[dbcursor](#)、[dbcursorbind](#)、[dbcursorclose](#)、[dbcursorcolinfo](#)、[dbcursorfetch](#)、[dbcursorinfo](#)、[dbcursoropen](#)

## dbdata

## 説明

通常の結果カラム内のデータを指すポインタを返します。

## 構文

```
BYTE *dbdata(dbproc, column)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         column;
```

## パラメータ

*dbproc*

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための **DBPROCESS** 構造体へのポインタです。この構造体には、**DB-Library** がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

*column*

対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

## 戻り値

対象となる特定のカラムのデータを指す **BYTE** ポインタです。このポインタを適切なデータ型にキャストするようにしてください。該当するカラムがない場合、またはデータが **NULL** 値の場合には、**NULL** **BYTE** ポインタが返されます。データが **NULL** 値であることを確認するために、**dbdatlen** からの戻り値が 0 であるかどうかを常に調べてください。

## 使用法

- このルーチンは、通常 (非計算) 結果カラムのデータを指すポインタを返します。このデータは、**NULL** で終了するデータではありません。データ長を調べるには、**dbdatlen** を使用してください。

- 次のコードは、`dbdata` の例です。

```

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          row_number = 0;
DBINT          object_id;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select id from sysobjects");
/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise
and begin
** execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);
/* Process the command results */
dbresults(dbproc);
/* Examine the data in each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    row_number++;
    object_id = *((DBINT *)dbdata(dbproc, 1));
    printf("row %ld, object id is %ld.¥n",
          row_number, object_id);
}

```

- 文字列データに NULL ターミネータを追加する場合は、`strncpy` などのルーチンを使用して `DBPROCESS` からデータをコピーしてから行ってください。次に例を示します。

```

char    objname[40];
...
strncpy(objname, (char *)dbdata(dbproc, 2),
        (int)dbdatlen(dbproc, 2));
objname[dbdatlen(dbproc, 2)] = '¥0';

```

- 関数 `dbbind` は、結果データを自動的にプログラム変数にバインドします。このルーチンはデータをコピーしますが、一般に `dbdata` よりも簡単に使用できます。さらに、便利なデータ型変換機能があります。アプリケーションは、この機能を使用して、結果文字列に NULL ターミネータを追加したり、通貨や日時のデータを印刷可能文字列に変換したりすることができます。

参照

[dbbind](#)、[dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbcoltype](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)

## dbdate4cmp

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 2つの DBDATETIME4 値を比較します。                                                                                                                                                                                                                     |
| 構文    | <pre>int dbdate4cmp(dbproc, d1, d2)</pre><br><pre>DBPROCESS    *dbproc;<br/>DBDATETIME4  *d1;<br/>DBDATETIME4  *d2;</pre>                                                                                                                    |
| パラメータ | <p>dbproc<br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。</p> <p>d1<br/>DBDATETIME4 値を指すポインタです。</p> <p>d2<br/>DBDATETIME4 値を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | <p><math>d1 = d2</math> の場合、dbdate4cmp は 0 を返します。</p> <p><math>d1 &lt; d2</math> の場合、dbdate4cmp は -1 を返します。</p> <p><math>d1 &gt; d2</math> の場合、dbdate4cmp は 1 を返します。</p>                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>dbdate4cmp は、2つの DBDATETIME4 値を比較します。</li><li>有効な DBDATETIME4 値の範囲は、1900年1月1日から2079年6月6日までです。DBDATETIME4 値の精度は1分です。</li></ul>                                                                          |
| 参照    | <a href="#">dbdatecmp</a> 、 <a href="#">dbmnycmp</a> 、 <a href="#">dbmny4cmp</a>                                                                                                                                                             |

## dbdate4zero

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | DBDATETIME4 変数を 1900年1月1日午前0時00分に初期化します。                                                                       |
| 構文 | <pre>RETCODE dbdate4zero(dbproc, dateptr)</pre><br><pre>DBPROCESS    *dbproc;<br/>DBDATETIME4  *dateptr;</pre> |



|       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>           特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。</p>                                       |
|       | <p><b>dateptr</b><br/>           初期化する DBDATETIME4 変数を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                      |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                        |
|       | <i>dateptr</i> が NULL の場合、 <i>dbdate4zero</i> は FAIL を返します。                                                                                                                                                              |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dbdate4zero</i> は、DBDATETIME4 変数を 1900 年 1 月 1 日午前 0 時 00 分に初期化します。</li> <li>• 有効な DBDATETIME4 値の範囲は、1900 年 1 月 1 日から 2079 年 6 月 6 日までです。DBDATETIME4 値の精度は 1 分です。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbdatezero</a>                                                                                                                                                                                               |

## dbdatechar

|       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBDATETIME 値の要素を表す整数を文字フォーマットに変換します。                                                                                                                                                                                                     |
| 構文    | <pre>RETCODE dbdatechar(dbproc, charbuf, datepart, value)</pre> <p>DBPROCESS    *dbproc;<br/> char            *charbuf;<br/> int             datepart;<br/> int             value;</p>                                                   |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>           特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>charbuf</b><br/> <i>value</i> の文字表現 (NULL ターミネータ付き) が格納される文字バッファを指すポインタです。</p> |

## datepart

*value* のタイプを表す記号定数です。表 2-14 に、日付を構成する各部分、DB-Library が認識する日付構成部分の記号値と、取り得る値の範囲を示します。この表の月と曜日の名前は英語名です。

**表 2-14 : 日付の各部分とその文字表現 (dbdatechar)**

| 日付要素  | 記号        | 値の文字表現             |
|-------|-----------|--------------------|
| 年     | DBDATE_YY | 1753 – 9999        |
| 期     | DBDATE_QQ | 1 – 4              |
| 月     | DBDATE_MM | January – December |
| 年間通算日 | DBDATE_DY | 1 – 366            |
| 日     | DBDATE_DD | 1 – 31             |
| 週     | DBDATE_WK | 1 – 54 (うるう年の場合)   |
| 曜日    | DBDATE_DW | Monday – Sunday    |
| 時刻    | DBDATE_HH | 0 – 23             |
| 分     | DBDATE_MI | 0 – 59             |
| 秒     | DBDATE_SS | 0 – 59             |
| ミリ秒   | DBDATE_MS | 0 – 999            |

## value

変換される数値です。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- dbdatechar は、日時の構成要素を表す整数を文字フォーマットに変換します。たとえば、dbdatechar は月の要素の「3」を該当する文字列に対応させます。英語が使用されている場合は「March」、フランス語が使用されている場合は「mars」となります。
- 対応する文字列の言語は、*dbproc* によって決まります。
- dbdatechar は、一般に dbdatecrack と一緒に使用すると便利です。

## 参照

[dbconvert](#)、[dbdata](#)、[dbdatename](#)、[dbdatecrack](#)

## dbdatecmp

## 説明

2 つの DBDATETIME 値を比較します。

## 構文

```
int dbdatecmp(dbproc, d1, d2)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBDATETIME   *d1;
DBDATETIME   *d2;
```

|       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。</p>                                   |
|       | <p><b>d1</b><br/>DBDATETIME 値を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                               |
|       | <p><b>d2</b><br/>DBDATETIME 値を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | <p><math>d1 = d2</math> の場合、dbdatecmp は 0 を返します。</p> <p><math>d1 &lt; d2</math> の場合、dbdatecmp は -1 を返します。</p> <p><math>d1 &gt; d2</math> の場合、dbdatecmp は 1 を返します。</p>                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbdatecmp は、2 つの DBDATETIME 値を比較します。</li> <li>• 有効な DBDATETIME 値の範囲は、1753 年 1 月 1 日から 9999 年 12 月 31 日までです。DBDATETIME 値の精度は、300 分の 1 秒 (3.33 ミリ秒) です。</li> </ul> |
| 参照    | <p><a href="#">dbdate4cmp</a>、<a href="#">dbmnycmp</a>、<a href="#">dbmny4cmp</a></p>                                                                                                                      |

## dbdatecrack

|    |                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | マシン読み込み可能な DBDATETIME 値を、ユーザがアクセスできるフォーマットに変換します。                                                                                                |
| 構文 | <pre>RETCODE dbdatecrack(dbproc, dateinfo, datetime)</pre> <p>DBPROCESS    *dbproc;<br/>DBDATEREC    *dateinfo;<br/>DBDATETIME    *datetime;</p> |

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## dateinfo

*datetime* の各部分が格納される DBDATEREC 構造体を指すポインタです。DBDATEREC は次のように定義されています。

```
typedef struct dbdaterec
{
    long    dateyear;    /* 1900 to the future */
    long    datemonth;  /* 0 - 11 */
    long    datedmonth; /* 1 - 31 */
    long    datedyear;  /* 1 - 366 */
    long    datedweek;  /* 0 - 6 */
    long    datehour;   /* 0 - 23 */
    long    dateminute; /* 0 - 59 */
    long    dateseccond; /* 0 - 59 */
    long    datemsecond; /* 0 - 997 */
    long    datetzone;  /* 0 - 127 */
} DBDATEREC;
```

月と曜日の名前は DBPROCESS の各国言語によって決まります。これらの名前を取得するには、[dbdatetime](#) または [dbdayname](#) と [dbmonthname](#) を使用します。

---

**注意** *dateinfo->datetzone* フィールドは *dbdatecrack* では設定されません。

---

## datetime

対象となる DBDATETIME 値を指すポインタです。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

## 使用方法

- *dbdatecrack* は、DBDATETIME 値の各部分を整数に変換したものを DBDATEREC 構造体に格納します。
- DBDATETIME 構造体には、日時の値が内部フォーマットで保管されます。たとえば、時刻値は午前 0 時からの 300 分の 1 秒単位の数で保管され、日付値は 1900 年 1 月 1 日からの通算日数で保管されます。*dbdatecrack* は、この内部値をアプリケーション・プログラムで使用しやすいように変換します。
- DBDATEREC 構造体に格納される整数の日付部分を文字列に変換するには、*dbdatechar* を使用します。
- *dbdatecrack* を呼び出して内部フォーマットの日時値を一度に変換するのは、*dbdatepart* を何回も呼び出すのと同じことです。
- 次のコードは、*dbdatecrack* の例です。

```
dbcmd(dbproc, "select name, crdate from ¥
master..sysdatabases");
```

```
dbsqlxexec(dbproc);
dbresults(dbproc);
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    /*
    ** Print the database name and its date info
    */
    dbconvert(dbproc, dbcoltype(dbproc, 2),
              dbdata(dbproc, 2), dbdatlen(dbproc, 2),
              SYBCHAR, datestring, -1);
    printf("%s:%s¥n", (char *)
           (dbdata(dbproc, 1)), datestring);
    /*
    ** Break up the creation date into its
    ** constituent parts.
    */
    dbdatecrack(dbproc, &dateinfo,
                (DBDATEIME *) (dbdata(dbproc, 2)));
    /* Print the parts of the creation date */
    printf("¥tYear = &d.¥n", dateinfo.dateyear);
    printf("¥tMonth = &d.¥n", dateinfo.datemonth);
    printf("¥tDay of month = &d.¥n",
           dateinfo.datedmonth);
    printf("¥tDay of year = &d.¥n",
           dateinfo.datedyear);
    printf("¥tDay of week = &d.¥n",
           dateinfo.datedweek);
    printf("¥tHour = &d.¥n", dateinfo.datehour);
    printf("¥tMinute = &d.¥n",
           dateinfo.dateminute);
    printf("¥tSecond = &d.¥n",
           dateinfo.datesecond);
    printf("¥tMillisecond = &d.¥n",
           dateinfo.datemsecond);
}
}
```

参照

[dbconvert](#)、[dbdata](#)、[dbdatechar](#)、[dbdatename](#)、[dbdatepart](#)

## dbdatetime

**説明** DBDATETIME 構造体の指定の構成要素を、対応する文字列に変換します。

**構文** int dbdatetime(dbproc, charbuf, datepart, datetime)

```
DBPROCESS    *dbproc;
char          *charbuf;
int           datepart;
DBDATETIME   *datetime;
```

**パラメータ**

**dbproc**

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**charbuf**

*datetime* を構成する要素の、null ターミネータ付きの文字表現が格納される文字バッファを指すポインタです。*datetime* が NULL の場合は、*charbuf* には長さゼロの文字列が格納されます。

**datepart**

対象となる日付の要素です。表 2-15 に、日付を構成する各部分、DB-Library が認識する日付構成部分の記号値、取り得る値の範囲を示します。この表の月と曜日の名前は英語名です。

**表 2-15 : 日付の各部分とその文字表現 (dbdatetime)**

| 日付要素  | 記号        | 値の文字表現             |
|-------|-----------|--------------------|
| 年     | DBDATE_YY | 1753 – 9999        |
| 期     | DBDATE_QQ | 1 – 4              |
| 月     | DBDATE_MM | January – December |
| 年間通算日 | DBDATE_DY | 1 – 366            |
| 日     | DBDATE_DD | 1 – 31             |
| 週     | DBDATE_WK | 1 – 54 (うるう年の場合)   |
| 曜日    | DBDATE_DW | Monday – Sunday    |
| 時刻    | DBDATE_HH | 0 – 23             |
| 蛻     | DBDATE_MI | 0 – 59             |
| 分     | DBDATE_SS | 0 – 59             |
| ミリ秒   | DBDATE_MS | 0 – 999            |

**datetime**

対象となる DBDATETIME 値を指すポインタです。

戻り値

\**charbuf*に格納されたバイト数です。

エラーの場合、*dbdatetime* は -1 を返します。

使用法

- *dbdatetime* は、DBDATETIME 構造体の指定の要素を文字列に変換します。
- 月と曜日の名前は、指定された DBPROCESS の言語での名前です。*dbproc* が NULL の場合、これらの名前は DB-Library のデフォルト言語での名前となります。
- この関数は、Transact-SQL の *datetime* 関数によく似ています。
- 次のコードは、*dbdatetime* の例です。

```

dbcmd(dbproc, "select name, crdate from %Y
             master..sysdatabases");
dbsqlxexec(dbproc);
dbresults(dbproc);

while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    /*
    ** Print the database name and its date info
    */
    dbconvert(dbproc, dbcoltype(dbproc, 2),
              dbdata(dbproc, 2), dbdatlen(dbproc, 2),
              SYBCHAR, datestring, -1);
    printf("%s:%s%Yn", (char *) (dbdata
                                (dbproc, 1)), datestring);

    /* Print the parts of the creation date */
    dbdatetime(dbproc, datestring, DBDATE_YY,
               (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));
    printf("%YtYear = %s.%Yn", datestring);

    dbdatetime(dbproc, datestring, DBDATE_QQ,
               (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));
    printf("%YtQuarter = %s.%Yn", datestring);

    dbdatetime(dbproc, datestring, DBDATE_MM,
               (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));
    printf("%YtMonth = %s.%Yn", datestring);

    dbdatetime(dbproc, datestring, DBDATE_DW,
               (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));
    printf("%YtDay of week = %s.%Yn", datestring);
}

```

```
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_DD,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tDay of month = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_DY,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tDay of year = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_HH,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tHour = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_MI,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tMinute = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_SS,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tSecond = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_MS,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tMillisecond = %s.¥n", datestring);  
  
dbdatename(dbproc, datestring, DBDATE_WK,  
            (DBDATETIME *) (dbdata(dbproc, 2)));  
printf("¥tWeek = %s.¥n", datestring);
```

参照

[dbconvert](#)、[dbdata](#)、[dbdatechar](#)、[dbdatecrack](#)

## dbdateorder

説明

指定の言語の日付要素の順序を返します。

構文

```
char *dbdateorder(dbproc, language)
```

```
DBPROCESS *dbproc;  
char *language;
```



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>         特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>language</b><br/>         言語の名前です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 戻り値   | <p>月、日、年を表す「m」、「d」、「y」という3つの文字で構成される、<b>null</b> で終了する文字列を指すポインタです。<b>dbdateorder</b> 文字列の文字の順序は、<i>language</i> のデフォルト日時フォーマットでの順序に対応しています。</p> <p><b>dbdateorder</b> は、失敗すると <b>NULL</b> ポインタを返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dbdateorder</b> は、指定された言語での月、日、年の日付要素の順序を表す文字列を返します。<i>language</i> が <b>NULL</b> の場合は、指定した <b>DBPROCESS</b> の現在の言語が使用されます。<i>language</i> と <i>dbproc</i> の両方が <b>NULL</b> の場合は、<b>DB-Library</b> のデフォルト言語が使用されます。</li> </ul> <hr/> <p><b>警告！</b> <b>dbdateorder</b> から返される日付順序の文字列は、<b>DB-Library</b> の内部データ構造体を指すポインタです。アプリケーション・プログラムでこの文字列を変更したり、解放したりしないでください。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 次のコードは、<b>dbdateorder</b> の例です。</li> </ul> <pre> /* Retrieve the date order from Adaptive Server Enterprise */ printf("date-order:%s¥n",       (dbdateorder(DBPROCESS *)NULL, (char *)NULL)); </pre> |
| 参照    | <a href="#">dbconvert</a> 、 <a href="#">dbdata</a> 、 <a href="#">dbdatechar</a> 、 <a href="#">dbdatecrack</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## dbdatepart

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | DBDATETIME 値の指定された部分を数値で返します。                                                 |
| 構文 | <pre> DBINT dbdatepart(dbproc, datepart, datetime)  DBPROCESS *dbproc; </pre> |

```
int          datepart;
DBDATETIME *datetime;
```

### パラメータ

#### dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

#### datepart

対象となる日付の要素です。表 2-16 に、日付を構成する各部分、DB-Library が認識する日付構成部分の記号値、取り得る値の範囲を示します。この表の月と曜日の名前は英語名です。

**表 2-16 : 日付の各部分とその文字表現 (dbdatepart)**

| 日付要素  | 記号        | 値の文字表現             |
|-------|-----------|--------------------|
| 年     | DBDATE_YY | 1753 - 9999        |
| 期     | DBDATE_QQ | 1 - 4              |
| 月     | DBDATE_MM | January ~ December |
| 年間通算日 | DBDATE_DY | 1 - 366            |
| 日     | DBDATE_DD | 1 - 31             |
| 週     | DBDATE_WK | 1 - 54 (うるう年の場合)   |
| 曜日    | DBDATE_DW | Monday - Sunday    |
| 時刻    | DBDATE_HH | 0 - 23             |
| 蛻     | DBDATE_MI | 0 - 59             |
| 分     | DBDATE_SS | 0 - 59             |
| ミリ秒   | DBDATE_MS | 0 - 999            |

#### datetime

対象となる DBDATETIME 値を指すポインタです。

### 戻り値

指定の日付部分の値です。

### 使用法

- dbdatepart は、DBDATETIME 値の指定された部分を数値で返します。
- dbdatepart は、Transact-SQL の datepart 関数に似ています。

### 参照

[dbconvert](#)、[dbdata](#)、[dbdatechar](#)、[dbdatecrack](#)、[dbdatetime](#)

## dbdatezero

### 説明

DBDATETIME 値を 1900 年 1 月 1 日午前 0 時 00 分に初期化します。

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | RETCODE dbdatezero(dbproc, dateptr)                                                                                                                                                                                               |
|       | DBPROCESS *dbproc;<br>DBDATETIME *dateptr;                                                                                                                                                                                        |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br><br>このパラメータには NULL を指定できます。                                                                          |
|       | dateptr<br>初期化する DBDATETIME 変数を指すポインタです。                                                                                                                                                                                          |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br><i>dateptr</i> が NULL の場合、dbdatezero は FAIL を返します。                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbdatezero は、DBDATETIME 値を 1900 年 1 月 1 日午前 0 時 00 分に初期化します。</li> <li>• 有効な DBDATETIME 値の範囲は、1753 年 1 月 1 日から 9999 年 12 月 31 日までです。DBDATETIME 値の精度は、300 分の 1 秒 (3.33 ミリ秒) です。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbdate4zero</a>                                                                                                                                                                                                       |

## dbdatlen

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 通常の結果カラム内のデータの長さを返します。                                                                                                    |
| 構文    | DBINT dbdatlen(dbproc, column)                                                                                            |
|       | DBPROCESS *dbproc;<br>int column;                                                                                         |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
|       | column<br>対象となるカラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。                                                                                  |

## 戻り値

特定のカラムに返されるデータのバイト単位の長さです。データの値が NULL の場合、`dbdatlen` は 0 を返します。カラム番号が範囲外の場合、`dbdatlen` は -1 を返します。

## 使用法

- このルーチンは、`select` によって返される通常 (非計算) 結果カラムのデータの長さをバイト単位で返します。ほとんどの場合、これはそのカラムの実際のデータの長さです。ただし、`text` カラムと `image` カラムの場合は、`dbdatlen` が返す整数がそのカラムのデータの実際の長さよりも小さいことがあります。これは、`select` から返される `text` または `image` のデータの大きさが、サーバ・グローバル変数 `@@textsize` によって制限されるためです。
- データが取り得る最大長を調べるには、`dbcollen` ルーチンを使用してください。データ自体を指すポインタを取得するには、`dbdata` を使用してください。
- 次のコードは、`dbdatlen` の例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT           row_number = 0;
DBINT           data_length;

/* Put the command into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name from sysobjects");
/*
** Send the command to Adaptive Server Enterprise
and begin
** execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process the command results */
dbresults(dbproc);

/* Examine the data lengths of each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    row_number++;
    data_length = dbdatlen(dbproc, 1);
    printf("row %ld, data length is %ld.¥n",
           row_number, data_length);
}
```

## 参照

[dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbcoltype](#)、[dbdata](#)、[dbnumcols](#)

## dbdayname

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 指定された曜日の、指定された言語での名前を調べます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | <pre>char *dbdayname(dbproc, language, daynum)</pre> <pre>DBPROCESS  *dbproc; char        *language; int         daynum;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>           特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>language</b><br/>           要求する言語の名前です。</p> <p><b>daynum</b><br/>           要求する曜日の番号です。曜日の番号の範囲は 1 (月曜日) から 7 (日曜日) までです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 戻り値   | 正常に終了した場合は、指定した曜日の名前です。エラーの場合は、NULL ポインタです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbdayname</code> は、指定の曜日の、指定の言語での名前を返します。<br/> <i>language</i> が NULL の場合は、<i>dbproc</i> の現在の言語が使用されます。<br/> <i>language</i> と <i>dbproc</i> の両方が NULL の場合は、アメリカ英語が使用されます。</li> <li>• 次のコードは、<code>dbdayname</code> の例です。           <pre>/* ** Retrieve the name of each day of the week in ** U.S. English. */ for (daynum = 1; daynum &lt;= 7; daynum++)     printf("Day %d:%s¥n", daynum,           dbdayname((DBPROCESS *)NULL, (char *)NULL,                     daynum));</pre> </li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">db12hour</a> 、 <a href="#">dbdateorder</a> 、 <a href="#">dbmonthname</a> 、 <a href="#">DBSETLNATLANG</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DBDEAD

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 特定の DBPROCESS が <code>dead</code> であるかどうかを判断します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | <pre>DBBOOL DBDEAD(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | 「TRUE」または「FALSE」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このマクロは、指定された DBPROCESS のステータスが <code>dead</code> であるかどうかを示します。これは、ユーザ提供のエラー・ハンドラで特に便利です。</li><li>DBPROCESS のステータスが <code>dead</code> のとき、DBPROCESS をパラメータとして受け取る DB-Library ルーチンのほとんどはただちに異常終了し、ユーザ提供のエラー・ハンドラが呼び出されます。</li></ul> <hr/> <p><b>注意</b> ユーザ提供のエラー・ハンドラがない場合、DBPROCESS が <code>dead</code> になると、影響を受ける DB-Library ルーチンが異常終了するのではなく、プログラム自体がアボートします。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>DBDEAD はサーバとは通信せず、DBPROCESS の現在のステータスだけを調べます。それまでに呼び出された DB-Library ルーチンによって DBPROCESS のステータスが <code>dead</code> と設定されていない場合は、DBDEAD を実行すると、DBPROCESS は正常であるとして報告されます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dberrhandle</a> 、 <a href="#">「エラー」 (418 ページ)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## dberrhandle

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 説明 | DB-Library エラーを処理するユーザ関数をインストールします。                         |
| 構文 | <pre>int (*dberrhandle(handler))()  int (*handler)();</pre> |

## パラメータ

## ハンドラ

DB-Library がエラーの発生を認識したときに呼び出されるユーザ関数を指すポインタです。DB-Library は、表 2-17 に示す 6 つのパラメータを指定してこの関数を呼び出します。

表 2-17 : エラー・ハンドラ・パラメータ

| パラメータ           | 意味                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>dbproc</i>   | 影響を受ける DBPROCESS。このエラーに関する DBPROCESS がない場合、このパラメータは NULL になる。                                         |
| <i>severity</i> | エラーの重大度 (データ型 <i>int</i> )。エラーの重大度は <i>syberror.h</i> で定義されている。                                       |
| <i>dberr</i>    | エラーの識別番号 (データ型 <i>int</i> )。エラー番号は <i>sybdb.h</i> で定義されている。                                           |
| <i>oserr</i>    | エラーの原因を表す、オペレーティング・システム固有のエラー番号 (データ型 <i>int</i> )。該当するオペレーティング・システム・エラーがない場合、このパラメータの値は DBNOERR になる。 |
| <i>dberrstr</i> | <i>dberr</i> の印刷可能な説明 (データ型 <i>char *</i> )。                                                          |
| <i>oserrstr</i> | <i>oserr</i> の印刷可能な説明 (データ型 <i>char *</i> )。                                                          |

エラー・ハンドラは、表 2-18 でリストする 4 つの値のいずれかを返し、DB-Library に特定のアクションを実行するよう指示します。

表 2-18 : エラー・ハンドラ戻り値

| 戻り値          | 対処法                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INT_EXIT     | エラー・メッセージを出力して、プログラムをアボートする。また、オペレーティング・システムにエラー表示を返す (UNIX プログラマの方へ : DB-Library はコア・ファイルを残しません)。                                           |
| INT_CANCEL   | エラーを起こした DB-Library ルーチンから FAIL を返す。タイムアウト・エラーのときに INT_CANCEL を返すと、 <i>dbproc</i> は強制終了する。                                                   |
| INT_TIMEOUT  | エラーを引き起こしたオペレーションをキャンセルするが、 <i>dbproc</i> は機能している状態のままにする。この戻り値が意味を持つのは、タイムアウト・エラー (SYBETIME) の場合だけである。その他の場合、この値はエラーとみなされ、INT_EXIT として扱われる。 |
| INT_CONTINUE | 再びタイムアウト期間が経過するまで待機する。その期間が経過した時点で、再度エラー・ハンドラを呼び出す。この戻り値が意味を持つのは、タイムアウト・エラー (SYBETIME) の場合だけである。その他の場合、この値はエラーとみなされ、INT_EXIT として扱われる。        |

エラー・ハンドラが上記の 4 つの値以外の値を返すと、プログラムはアボートします。

Windows プラットフォームのエラー・ハンドラは、次の例で示すように CS\_PUBLIC で宣言してください。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを CS\_PUBLIC で宣言してください。

次の例は、標準的なエラー・ハンドラ・ルーチンを示しています。

```
#include <sybfront.h>
#include <sybdb.h>
#include <syberror.h>

int CS_PUBLIC err_handler(dbproc, severity, dberr,
oserr, dberrstr, oserrstr)
DBPROCESS *dbproc;
int severity;
int dberr;
int oserr;
char *dberrstr;
char *oserrstr;
{
    if ((dbproc == NULL) || (DBDEAD(dbproc)))
        return (INT_EXIT);
    else
```



```

    {
        printf("DB-Library error:¥n¥t¥s¥n",
              dberrstr);
        if (oserr != DBNOERR)
            printf("Operating-system ¥
                  error:¥n¥t¥s¥n", oserrstr);
        return(INT_CANCEL);
    }
}

```

## 戻り値

インストール済みのエラー・ハンドラを指すポインタです。エラー・ハンドラがインストールされていない場合、このポインタは NULL です。

## 使用法

- **dberrhandle** は、ユーザ提供のエラー・ハンドラ関数をインストールします。  
DB-Library エラーが発生すると、DB-Library はただちにこのエラー・ハンドラを呼び出します。DB-Library エラーを適切に処理するには、ユーザ提供のエラー・ハンドラをインストールしてください。
- アプリケーションで **dberrhandle** を呼び出してメッセージ・ハンドラ関数をインストールしていない場合は、DB-Library はエラー・メッセージを無視します。メッセージは出力されません。
- 発生したエラーに対する DB-Library の応答は、ユーザ提供のエラー・ハンドラによって決まります。ユーザ提供のエラー・ハンドラは、次のどの処置を取るかを DB-Library に指示する必要があります。
  - プログラムをアボートする
  - エラー・コードを返し、DBPROCESS のステータスを「dead」(使用不可能)にする
  - エラーを引き起こしたオペレーションを取り消す
  - リトライを続ける(タイムアウト・エラーの場合)
- ユーザ提供のエラー・ハンドラがない(または **dberrhandle** に NULL ポインタが渡された)場合は、DB-Library はデフォルトのエラー処理を行います。エラーによって、影響を受けた DBPROCESS が使用不可能になった場合は、プログラムをアボートします(DBPROCESS が使用不可能かどうかを調べるには **DBDEAD** を呼び出します)。エラーが発生しても DBPROCESS は使用不可能になっていない場合は、DB-Library は呼び出し元のプログラムにエラー・コードを返します。

- NULL パラメータを指定して `dberrhandle` を呼び出すことによって、既存のエラー・ハンドラのインストールを「解除」できます。また、いつでも新しいエラー・ハンドラをインストールできます。新しいメッセージ・ハンドラは、自動的に既存のメッセージ・ハンドラと置き換わります。
- プログラムでエラー重大度の値を参照する場合は、そのソース・ファイルでヘッダ・ファイル `syberror.h` をインクルードする必要があります。
- DB-Library エラーのリストについては、「エラー」(418 ページ) を参照してください。
- もう 1 つのルーチンである `dbmsghandle` は、DB-Library がサーバのエラー・メッセージに回答して呼び出すメッセージ・ハンドラをインストールします。
- アプリケーションが DB-Library からのメッセージとサーバからのメッセージを同時に発生させた場合、DB-Library は、DB-Library エラー・ハンドラを呼び出す前にサーバ・メッセージ・ハンドラを呼び出します。
- DB-Library/C のエラー値 SYBESMSG は、サーバ・エラー・メッセージに回答して生成されますが、サーバ情報メッセージに回答して生成されることはありません。したがって、サーバ・エラーが発生すると、サーバ・メッセージ・ハンドラと DB-Library/C エラー・ハンドラの両方が呼び出されますが、サーバが情報メッセージを生成したときには、サーバ・メッセージ・ハンドラだけが呼び出されます。

サーバ・メッセージ・ハンドラをインストールした場合は、同じエラーが二度ユーザに通知されないようにするために、DB-Library エラー・ハンドラでの SYBESMSG エラー出力の抑制もできます。

表 2-19 は、DB-Library/C がいつアプリケーションのメッセージ・ハンドラとエラー・ハンドラを呼び出すかをまとめたものです。

表 2-19 : 一般的なエラー

| エラーまたはメッセージ    | メッセージ・ハンドラを呼び出す | エラー・ハンドラを呼び出す                                   |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| SQL 構文エラー。     | はい。             | はい (SYBESMSG)。<br>(メッセージを無視するようにハンドラをコーディングする。) |
| SQL print 文。   | はい。             | いいえ。                                            |
| SQL raiserror。 | はい。             | いいえ。                                            |

| エラーまたはメッセージ                                                                                                          | メッセージ・ハンドラを呼び出す                                                            | エラー・ハンドラを呼び出す                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| サーバが停止している。                                                                                                          | いいえ。                                                                       | はい (SYBESEOF)。<br>(アプリケーションを終了するようにハンドラをコーディングする。)                           |
| サーバからのタイムアウト。<br><br><b>注意</b> デフォルトのタイムアウト期間は無限に設定されています。dbsettime でタイムアウト期間が設定されていなければ、エラー・ハンドラはタイムアウトの通知を受け取りません。 | いいえ。                                                                       | はい (SYBETIME)。<br>(再びタイムアウト期間が経過するまで待つために、INT_CONTINUE を返すようにハンドラをコーディングする。) |
| クエリ時のデッドロック。                                                                                                         | はい。<br>(デッドロックの有無を調べるようにハンドラをコーディングする。<br>「dbsetuserdata」(361 ページ) の例を参照。) | はい (SYBESMSG)。<br>(メッセージを無視するようにハンドラをコーディングする。)                              |
| ログイン時のタイムアウト。                                                                                                        | いいえ。                                                                       | はい (SYBEFCON、SYBECONN)。                                                      |
| ログインの失敗 (dbopen)。                                                                                                    | はい。                                                                        | はい (SYBEPWD)。<br>(アプリケーションを終了するようにハンドラをコーディングする。)                            |
| データベース・メッセージの使用。                                                                                                     | はい。<br>(メッセージを無視するようにハンドラをコーディングする。)                                       | いいえ。                                                                         |
| 必要なときに dbresults を呼び出さないなど、DB-Library/C 呼び出しの使用法の誤り。                                                                 | いいえ。                                                                       | はい (SYBERPND、...)。<br>はい (SYBERPND)。                                         |
| 致命的なサーバ・エラー (重大度 17 以上)。                                                                                             | はい<br>(アプリケーションを終了するようにハンドラをコーディングする。)                                     | はい (SYBESMSG)。                                                               |

参照

DBDEAD、dbmsghandle、「エラー」(418 ページ)

## dbexit

**説明** すべての DBPROCESS 構造体をクローズして割り付けを解除し、dbinit で初期化した構造体の終了処理を行います。

**構文** void dbexit()

**戻り値** なし。

**使用法**

- dbexit は、割り付けられているすべての DBPROCESS 構造体に対して dbclose を繰り返し呼び出します。dbclose は、単一の DBPROCESS 構造体に関連付けられているすべてのアクティビティをクリーンアップし、領域の割り付けを解除します。
- 1つの DBPROCESS 構造体だけをクローズする場合には、直接 dbclose を使用できます。
- dbexit は、dbinit によって初期化されたすべての構造体のクリーンアップも行い、構造体に関連付けられていたメモリを解放します。このルーチンは、dbinit を呼び出すアプリケーションの最後の DB-Library 呼び出しにしてください。
- 今後の互換性と移植性を確実にするために、オペレーティング環境に関わらず、すべてのアプリケーションで dbinit と dbexit を呼び出すことを強くおすすめします。

dbinit を必要とする環境では、dbexit を呼び出した後は、他の DB-Library 呼び出しを行わないでください。

**参照** [dbclose](#)、[dbinit](#)、[dbopen](#)

## dbfcmd

**説明** C ランタイム・ライブラリ sprintf 型のフォーマットを使用して、テキストを DBPROCESS コマンド・バッファに追加します。

**構文** RETCODE dbfcmd(dbproc, cmdstring, args...)

```
DBPROCESS *dbproc;  
char *cmdstring;  
??? args...;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## cmdstring

sprintf ルーチンによって使用される形式のフォーマット文字列です。

dbcmd には、オプションで不定数の引数があります。必要な引数の数と型は、*cmdstring* 引数に含まれるフォーマット指定子によって決まります。引数は C-library sprintf 関数に直接渡されます。dbcmd と C コンパイラのどちらも、この引数の型を検査することはできません。sprintf を使用する場合と同様に、引数の型が対応するフォーマット指定子と一致することをプログラマが確認する必要があります。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

## 使用法

- このルーチンは、DBPROCESS 構造体内の Transact-SQL コマンド・バッファにテキストを追加します。dbcmd は C 言語の標準 I/O ライブラリの sprintf 関数と同様に機能し、% 変換指定子を使用できます。sprintf のフォーマット機能が不要な場合は、代わりに dbcmd を使用できます。
- 表 2-20 は、dbcmd がサポートする変換のリストです。

**表 2-20 : dbcmd 変換**

| 変換 | プログラム変数タイプ                   |
|----|------------------------------|
| %s | char*、NULL で終了する             |
| %d | int、10 進表現                   |
| %f | double                       |
| %g | double                       |
| %e | double                       |
| %% | なし。「%」という文字がコマンド・バッファに書き込まれる |

データ型 SYBDATETIME は、%s を使用して、文字列に変換して渡す必要があります。データ型 SYBMONEY は、%s を使用して文字列に変換して渡すことも、%f を使用して浮動小数点数に変換して渡すこともできます。

---

**注意** 現時点では、dbfcmd の 1 回の呼び出しで処理できる引数は 8 つまでです。9 つ以上の引数を必要とするコマンドをフォーマットするには、dbfcmd を繰り返し呼び出してください。

---

- dbfcmd は、コマンド・バッファの領域割り付けを管理します。テキストは既存のコマンド・バッファに追加されます。バッファがサーバに送信された後を除いて、バッファの現在の内容が削除または上書きされることはありません(「[コマンド・バッファのクリア](#)」(159 ページ)を参照)。1 つのコマンド・バッファに複数のコマンドが含まれることもありますが、このようにするのがコマンド・バッファの効率的な使い方です。
- アプリケーションで、dbfcmd を繰り返し呼び出すことができます。連続して呼び出すと、コマンド文字列はそのまま連結されます。文字列の終わりとの次の文字列の始まりとの間に空白が必要な場合に、その空白を挿入するのは、アプリケーション側で行います。
- 次に、dbfcmd を使用して複数行の SQL コマンドを構築する例を示します。

```
char          *column_name;
DBPROCESS    *dbproc;
int           low_id;
char          *object_type;
char          *tablename;
dbfcmd(dbproc, "select %s from %s", column_name,
        tablename);
dbfcmd(dbproc, " where id > %d", low_id);
dbfcmd(dbproc, " and type='%s'", object_type);
```

2 番目と 3 番目のコマンド文字列の前に空白が必要な点に注意してください。

- 文字変数または文字列変数を dbfcmd に渡すときは、引用符(一重または二重)または null 文字 (ASCII 0) を含む変数に注意してください。
- SQL コマンド内の引用符の使用が不適切なときは、SQL 構文エラーが発生したり、予期したものとは異なる結果が返されたりすることがあります。

- NULL 文字 (ASCII 0) をコマンド・バッファに挿入しないでください。NULL 文字は、DB-Library とサーバの処理の混乱の原因となり、SQL 構文エラーが発生したり、予期したものは異なる結果が返されたりすることがあります。
- `dbfcmd` は `sprintf` を呼び出すので、% (パーセント記号) は、フォーマット・コマンドの始まりとしての特別な意味を持つことに注意してください。コマンド文字列に % が含まれる場合は、その前にもう 1 つ % を付ける必要があります。
- `dbfcmd` の文字列パラメータとして NULL ポインタを渡さないように注意してください。NULL 値の可能性がある場合は、その変数を `dbfcmd` 呼び出しで使用する前に、NULL 値であるかどうかを確認する必要があります。
- 1 つのアプリケーション内に、`dbcmd` と `dbfcmd` の呼び出しが混在していてもかまいません。
- アプリケーションは、いつでも `dbgetchar`、`dbstrlen`、`dbstrcpy` を呼び出してコマンド・バッファの内容にアクセスできます。
- `dbcmd` と `dbfcmd` の呼び出しで作成される DBPROCESS コマンド・バッファのサイズは、使用可能なメモリ容量以外の制約は受けません。

#### コマンド・バッファのクリア

`dbsqlxexec` または `dbsqlsend` を呼び出した後の `dbcmd` または `dbfcmd` の最初の呼び出し時に、新しいテキストが入力される前にコマンド・バッファが自動的にクリアされます。これを行わない場合は、**DBNOAUTOFREE** オプションを設定してください。**DBNOAUTOFREE** が設定されているときは、`dbfreebuf` を明示的に呼び出した場合のみコマンド・バッファがクリアされます。

#### 制限事項

現時点では、`dbfcmd` の 1 回の呼び出しで処理できる `args` は 8 つまでです。9 つ以上の `args` を必要とするコマンドをフォーマットするには、`dbfcmd` を繰り返し呼び出してください。プラットフォームによっては、1 回の呼び出しで 9 つ以上の `args` を処理できる `dbfcmd` もあります。コードを移植可能にするには、渡す引数は 8 つ以内としてください。

`dbfcmd` はテキスト代入を行うので、`DBPROCESS` コマンド・バッファの他に作業バッファを使用します。`dbfcmd` は、この作業バッファを動的に割り付けます。割り付けられる領域のサイズは、定義されている定数 (1024) と `cmdstring` の文字列長の 2 倍のいずれか大きい方です。たとえば、`cmdstring` の長さが 600 バイトの場合、`dbfcmd` は 1200 バイトの作業バッファを割り当てます。`cmdstring` の長さが 34 バイトの場合、`dbfcmd` は 1024 バイトの作業バッファを割り当てます。この制限に対処するには、次のようにします。

```
printf (buffer, "%s", SQL commmand");  
dbcmd (dbproc, buffer)
```

`args` が、`cmdstring` のサイズに比べて非常に大きい場合は、作業バッファが小さすぎて代入後の文字列を保持できないことがあります。このような場合は、`cmdstring` を分割して `dbfcmd` を複数回呼び出してください。

作業バッファは、`DBPROCESS` コマンド・バッファとは別のものであることに注意してください。作業バッファは、テキスト代入を行うときに `dbfcmd` だけが使用できるテンポラリのバッファです。代入が行われた後は、テキストは `DBPROCESS` コマンド・バッファに保持されます。`DBPROCESS` コマンド・バッファのサイズには、使用可能なメモリ以外の制約はありません。

#### 参照

[dbcmd](#)、[dbfreebuf](#)、[dbgetchar](#)、[dbstrcpy](#)、[dbstrlen](#)、「オプション」(436 ページ)

## DBFIRSTROW

#### 説明

ロー・バッファ内の最初のローの番号を返します。

#### 構文

```
DBINT DBFIRSTROW(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

#### パラメータ

```
dbproc
```

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

#### 戻り値

ロー・バッファ内の最初のローの番号です。ローの番号は、サーバから最初に返されたローを 1 として、順にカウントされます。エラーの場合は、0 を返します。



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>このマクロは、ロー・バッファ内の最初のローの番号を返します。</li> <li>ローをバッファリングしていない場合は、DBFIRSTROW、DBCURROW、DBLASTROW の値は常に同じです。DBBUFFER オプションを設定してバッファリングを使用可能にしている場合は、DBFIRSTROW はロー・バッファの最初のローの番号を返します。</li> <li>サーバから最初に返されたロー (値は 1) が、ロー・バッファの最初のローとはかぎりません。ロー・バッファ内のローは、アプリケーション・プログラムの操作によって変動します。詳細については、<a href="#">dbclrbuf</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li> </ul> |
| 参照  | <a href="#">dbclrbuf</a> 、 <a href="#">DBCURROW</a> 、 <a href="#">dbgetrow</a> 、 <a href="#">DBLASTROW</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbsetopt</a> 、「オプション」(436 ページ)                                                                                                                                                                                                   |

## dbfree\_xlate

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 1 組の文字セット変換テーブルを解放します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 構文    | <pre>RETCODE *dbfree_xlate(dbproc, xlt_tosrv, xlt_todisp)  DBPROCESS *dbproc; DBXLATE *xlt_tosrv; DBXLATE *xlt_todisp;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>xlt_tosrv</b><br/>ディスプレイ固有の文字列をサーバ文字列に変換するために使用する変換テーブルを指すポインタです。この変換テーブルは、<a href="#">dbload_xlate</a> を使用して割り付けます。</p> <p><b>xlt_todisp</b><br/>サーバ文字列をディスプレイ固有の文字列に変換するために使用する変換テーブルを指すポインタです。この変換テーブルは、<a href="#">dbload_xlate</a> を使用して割り付けます。</p> |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>このルーチンは、<a href="#">dbload_xlate</a> によって割り付けられた 1 組の文字セット変換テーブルを解放します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 文字セット変換テーブルは、サーバの標準文字セットとディスプレイ・デバイスの文字セットの間で文字を変換します。
- 次のコードは、`dbfree_xlate` の例です。

```
char    destbuf[128];
int     srcbytes_used;
DBXLATE *xlt_todisp;  DBXLATE *xlt_tosrv;
dbload_xlate((DBPROCESS *)NULL, "iso_1",
"trans.xlt", &xlt_tosrv, &xlt_todisp);
printf("Original string:¥n¥t¥s¥n¥n",
TEST_STRING);
dbxlate((DBPROCESS *)NULL, TEST_STRING,
strlen(TEST_STRING), destbuf, -1, xlt_todisp,
&srcbytes_used);
printf("Translated to display character set:¥
¥n¥t¥s¥n¥n", destbuf);
dbfree_xlate((DBPROCESS *)NULL, xlt_tosrv,
xlt_todisp);
```

参照

[dbload\\_xlate](#)、[dbxlate](#)

## dbfreebuf

説明

コマンド・バッファをクリアします。

構文

`void dbfreebuf(dbproc)``DBPROCESS *dbproc;`

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

なし。

使用法

- このルーチンは、`DBPROCESS` コマンド・バッファに割り付けられていた領域を解放してこのバッファをクリアします。次に、コマンド・バッファを `NULL` に設定します。コマンドをコマンド・バッファに追加するには、`dbcmd` ルーチンまたは `dbfcmd` ルーチンを使用します。

- `dbsqlxec` または `dbsqlsend` を呼び出した後の最初の `dbcmd` または `dbfcmd` の呼び出し時に、新しいテキストが入力される前に `dbfreebuf` が自動的に呼び出されて、コマンド・バッファがクリアされます。これを行わない場合は、`DBNOAUTOFREE` オプションを設定してください。`DBNOAUTOFREE` が設定されているときは、`dbfreebuf` を明示的に呼び出した場合にのみコマンド・バッファがクリアされます。
- アプリケーションは、いつでも `dbgetchar`、`dbstrlen`、`dbstrcpy` を呼び出してコマンド・バッファの内容にアクセスできます。

参照

[dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[dbgetchar](#)、[dbsqlxec](#)、[dbsqlsend](#)、[dbstrcpy](#)、[dbstrlen](#)、「オプション」(436 ページ)

## dbfreequal

説明

`dbqual` で割り付けられたメモリを解放します。

構文

```
void dbfreequal(qualptr)
```

```
char *qualptr;
```

パラメータ

`qualptr`

`dbqual` によって割り付けられたメモリを指すポインタです。

戻り値

なし。

使用法

- `dbfreequal` は、DB-Library ブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウズ・モードの詳細については、「[第 1 章 DB-Library の概要](#)」を参照してください。
- `dbqual` は、ブラウズ可能なテーブル内の 1 つのローを更新するためにアプリケーションが使用できる `where` 句を生成します。このとき、`where` 句を格納するバッファを動的に割り付けます。`where` 句が不要になると、アプリケーションは `dbfreequal` を使用してバッファを解放できます。

参照

[dbqual](#)

## dbfreesort

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | dbloadsort で割り付けられたソート順構造体を解放します。                                                                                         |
| 構文    | RETCODE dbfreesort(dbproc, sortorder)                                                                                     |
|       | DBPROCESS       *dbproc;<br>DBSORTORDER     *sortorder;                                                                   |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
|       | sortorder<br>dbloadsort によって割り付けられた DBSORTORDER 構造体を指すポインタです。                                                             |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                         |

### 使用法

- dbfreesort は、dbloadsort によって割り付けられたソート順構造体を解放します。dbstrcmp や dbstrsort などの DB-Library ルーチンは、文字データのソートの方法を決めるときにソート順を使用します。
- アプリケーション・プログラムは、ソートや比較を行うときに、サーバと同じ方法で自動的に文字データをソートします。ソート順がロードされていないときは、dbstrcmp や dbstrsort などのルーチンはバイナリ値順に文字をソートします。

---

**警告!** アプリケーション・プログラムで、オペレーティング・システムの機能を使用して \*sortorder 構造体を直接解放することは避けてください。この構造体は、malloc をサポートしないオペレーティング・システムでは malloc とは別のメカニズムを使用し、割り付けられるので、複数の部分から構成される可能性があり、その場合は残りの部分を別に解放しなければならないからです。

---

- 次のコードは、dbfreesort の例です。

```
sortorder = dbloadsort(dbproc);

retval = dbstrcmp(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3,
                 sortorder);
printf("ABC dbstrcmp' with abc yields %d.¥n",
       retval);

retval = dbstrcmp(dbproc, "abc", 3, "ABC", 3,
```

```

        sortorder);
printf("abc dbstrcmp' with ABC yields %d.¥n",
      retval);

dbfreesort(dbproc, sortorder);

```

参照 [dbloadsort](#)、[dbstrcmp](#)、[dbstrsort](#)

## dbgetchar

説明 コマンド・バッファ内の文字を指すポインタを返します。

構文 `char *dbgetchar(dbproc, n)`

```

DBPROCESS  *dbproc;
int         n;

```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`n`

コマンド・バッファの目的の文字の位置です。最初の文字の位置は 0 になります。

戻り値 `dbgetchar` は、コマンド・バッファの  $n$  番目の文字を指すポインタを返します。 $n$  が範囲外の場合、`dbgetchar` は NULL を返します。

使用法

- `dbgetchar` を使用すると、コマンド・バッファ内の特定の文字を指すポインタを取得できます。`dbgetchar` は、コマンド・バッファ内の  $n$  で指定された位置の文字を指すポインタを返します。最初の文字の位置は 0 です。
- 内部的には、コマンド・バッファは NULL で終了しないテキスト文字列を連結したリストです。`dbgetchar`、`dbstrcpy`、`dbstrlen` を組み合わせると、コマンド・バッファ内の位置を指定してその部分をコピーできます。

- コマンド・バッファは1つの単なる大きなテキスト文字列ではなく、複数のテキスト文字列を連結したリストなので、バッファ全体にインデックスを付けるには `dbgetchar` を使用する必要があります。`dbgetchar` を使用してポインタだけを取得した後、ユーザが自分でポインタ値を増加させると、文字列の終わりを過ぎてセグメンテーション・フォールトを引き起こす可能性があります。

参照 [dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[dbfreebuf](#)、[dbstrcpy](#)、[dbstrlen](#)

## dbgetcharset

説明 クライアント文字セットの名前を `DBPROCESS` 構造体から取得します。

構文 `char *dbgetcharset(dbproc)`

`DBPROCESS *dbproc;`

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library/C` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値 クライアント文字セットの `NULL` で終了する名前を指すポインタです。エラーの場合は `NULL` です。

使用法

- `dbgetcharset` は、クライアントの文字セットの名前を返します。
- `DB-Library/C` クライアントは、接続しているサーバとは異なる文字セットを使用できます。クライアントとサーバが異なる文字セットを使用している場合に、クライアントの文字セットに対する文字変換をサーバがサポートしていれば、サーバはクライアントと通信するときにサーバ文字セットとの間の変換を行います。
- アプリケーションが使用している文字セットをサーバに通知するには、`DBSETLCHARSET` を使用します。
- サーバが文字セット変換を実行するかどうかをアプリケーションで調べるには、`dbcharsetconv` を呼び出します。
- サーバの文字セット名をアプリケーションで取得するには、`dbservcharset` を呼び出します。

参照 [dbcharsetconv](#)、[dblogin](#)、[dbopen](#)、[dbservcharset](#)、[DBSETLCHARSET](#)

## dbgetloginfo

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | Tabular Data Stream (TDS) ログイン応答情報を、DBPROCESS 構造体から、新しく割り付けられた DBLOGINFO 構造体に転送します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | <pre>RETCODE dbgetloginfo(dbproc, loginfo)  DBPROCESS  *dbproc; DBLOGINFO  **loginfo;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>         特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>loginfo</b><br/>         DBLOGINFO ポインタ変数のアドレスです。dbgetloginfo は、新しく割り付けられた DBLOGINFO 構造体のアドレスを指すように DBLOGINFO ポインタを設定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbgetloginfo は TDS ログイン応答情報を、DBPROCESS 構造体から、新しく割り付けられた DBLOGINFO 構造体に転送します。</li> <li>• アプリケーションで dbgetloginfo を呼び出す必要があるのは、1) そのアプリケーションが Open Server ゲートウェイ・アプリケーションであり、2) TDS パススルーを使用している場合のみです。</li> <li>• TDS は、クライアントとサーバの間で、要求と要求結果を転送するために使用されるアプリケーション・プロトコルです。</li> <li>• クライアントがサーバと直接接続している場合、2つのプログラムは、データの送受信に使用する TDS のフォーマットをネゴシエートします。ゲートウェイ・アプリケーションが TDS パススルーを使用する場合は、TDS パケットは検査も処理も行われず、そのままクライアントとリモート・サーバの間で転送されます。このため、リモート・サーバとクライアントは、使用する TDS フォーマットについて合意しておく必要があります。</li> <li>• dbgetloginfo は、クライアントとリモート・サーバが TDS フォーマットをネゴシエートするための4つの呼び出しの2番目の呼び出しです。この4つのうち2つは Server Library 呼び出しです。SRV_CONNECT イベント・ハンドラの中でだけ実行できるこれら4つの呼び出しは、次のとおりです。</li> </ul> |

- `srv_getloginfo` — DBLOGININFO 構造体を割り付け、この構造体にクライアント `SRV_PROC` からの TDS 情報を格納します。
- `dbsetloginfo` — 手順 1 で取得した TDS 情報を、DBLOGININFO 構造体から DB-Library/C の LOGINREC 構造体に転送してから、DBLOGININFO 構造体を解放します。情報が転送されると、アプリケーションで `dbopen` を呼び出してリモート・サーバとの接続を確立するときに、この LOGINREC 構造体を使用できます。
- `dbgetloginfo` — クライアントの TDS 情報に対するリモート・サーバの応答を、DBPROCESS 構造体から、新しく割り付けられた DBLOGININFO 構造体に転送します。
- `srv_setloginfo` — 前の手順で取得したリモート・サーバの応答をクライアントに送信してから、DBLOGININFO 構造体を解放します。
- 次に、TDS パススルーを行うリモート接続を用意する `SRV_CONNECT` ハンドラの例を示します。

```

RETCODE connect_handler(srvproc)
SRVPROC      *srvproc;
{
    DBLOGININFO *loginfo;
    LOGINREC    *loginrec;
    DBPROCESS   *dbproc;
/*
** Get the TDS login information from the client
** SRV_PROC.
*/
    srv_getloginfo(srvproc, &loginfo);
/* Get a LOGINREC structure */
    loginrec = dblogin();
/*
** Initialize the LOGINREC with the login info
** from the SRV_PROC.
*/
    dbsetloginfo(loginrec, loginfo);
/* Connect to the remote server */
    dbproc = dbopen(loginrec, REMOTE_SERVER_NAME);
/*
** Get the TDS login response information from
** the remote connection.
*/
    dbgetloginfo(dbproc, &loginfo);
/*
** Return the login response information to the

```



```

** SRV_PROC.
*/
srv_setlogininfo(srvproc, logininfo);
/* Accept the connection and return */
srv_senddone(srvproc, 0, 0, 0);
return(SRV_CONTINUE);
}

```

参照 [dbrecvpassthru](#)、[dbsendpassthru](#)、[dbsetlogininfo](#)

## dbgetusername

説明 LOGINREC 構造体からユーザ名を返します。

構文 `int dbgetusername(login, name_buffer, buffer_len)`

```

LOGINREC *login;
BYTE      *name_buffer;
int       buffer_len;

```

パラメータ

`login`

`dbopen` に引数として渡すことができる、LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を取得するには、`dblogin` を呼び出します。

`name_buffer`

バッファを指すポインタです。ユーザ名は、LOGINREC 構造体からこのバッファにコピーされます。

`buffer_len`

コピー先バッファのバイト単位の長さです。

戻り値

バッファにコピーされたバイト数です。このバイト数には、NULL ターミネータは含まれません。

ユーザ名が `buffer_len - 1` バイトよりも長い場合、`dbgetusername` は `buffer_len - 1` バイトをバッファにコピーして、DBTRUNCATED を返します。

`login` が NULL の場合、`name_buffer` が NULL の場合、`buffer_len` が 0 より小さい場合は、`dbgetusername` は FAIL を返します。

使用法

- `dbgetusername` は、ユーザ名を LOGINREC 構造体から `name_buffer` バッファにコピーします。

- LOGINREC 構造体内のユーザ名を設定するには、DBSETLUSER を使用してください。
- dbgetusername は、最大で *buffer\_len* - 1 バイトをコピーし、ユーザ名文字列に NULL ターミネータを付けます。LOGINREC 構造体内のユーザ名の長さは最大 DBMAXNAME バイトなので、アプリケーションには DBMAXNAME + 1 バイトより長いバッファは必要ありません。
- LOGINREC 内のユーザ名が *buffer\_len* - 1 バイトよりも長い場合、dbgetusername は名前をトランケートして DBTRUNCATED を返します。

参照 [dblogin](#)、[DBSETLUSER](#)

## dbgetmaxprocs

説明 同時にオープンできる DBPROCESS の現在の最大数を調べます。

構文 `int dbgetmaxprocs()`

パラメータ なし。

戻り値 同時にオープンできる DBPROCESS の現在の最大数を表す整数です。

使用法 1つの DB-Library プログラムで同時にオープンできる DBPROCESS の数には上限があります。デフォルトでは、この数は 25 です。アプリケーションは、`dbsetmaxprocs` を呼び出してこの制限を変更できます。

参照 [dbopen](#)、[dbsetmaxprocs](#)

## dbgetnatlang

説明 各国言語を DBPROCESS 構造体から取得します。

構文 `char* dbgetnatlang(dbproc)`

DBPROCESS \*dbproc;

|       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                       |
| 戻り値   | クライアント DBPROCESS が使用している各国言語を表す文字列を指すポインタです。                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbgetnatlang は、クライアントが使用している各国言語の名前を指すポインタを返します。</li> <li>• DB-Library/C クライアントは、接続先のサーバとは異なる各国言語を使用できます。アプリケーションが使用しようとする言語をサーバに通知するには、DBSETLNATLANG を使用します。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">DBSETLNATLANG</a>                                                                                                                                  |

## dbgetoff

|       |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | コマンド・バッファ内に Transact-SQL 構成体があるかどうかを調べます。                                                                                                                 |
| 構文    | <pre>int dbgetoff(dbproc, offtype, startfrom)</pre> <pre>DBPROCESS    *dbproc;</pre> <pre>DBUSMALLINT  offtype;</pre> <pre>int           startfrom;</pre> |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                 |

## offtype

検索するオフセットのタイプです。このタイプは、ヘッダ・ファイル *sybdb.h* に定義されています。次のタイプがあります。

```
OFF_SELECT
OFF_FROM
OFF_ORDER
OFF_COMPUTE
OFF_TABLE
OFF_PROCEDURE
OFF_STATEMENT
OFF_PARAM
OFF_EXEC
```

詳細については、「オプション」(436 ページ) を参照してください。

## startfrom

バッファ内の検索を始める場所です。コマンド・バッファの先頭は 0 です。

## 戻り値

指定したオフセットの、コマンド・バッファ内の文字オフセットです。指定のオフセットが見つからない場合は、-1 が返されます。

## 使用法

- **DBOFFSET** オプションが設定されていれば(「オプション」(436 ページ) を参照)、このルーチンを使用して、コマンド・バッファ内に特定の Transact-SQL 構成体があるかどうかを調べることができます。次の簡単な例では、プログラムがコマンド・バッファの内容を認識しておらず、SQL キーワードの **select** が出現する位置を知る必要があると仮定します。

```
int      select_offset[10];
int      last_offset;
int      i;
/* Set the offset option */
dbsetopt(dbproc, DBOFFSET, "select");

/*
** Assume the command buffer contains the
** following selects.
*/
dbcmd(dbproc, "select x = 100 select y = 5");

/* Send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxexec(dbproc);

/* Get all the offsets to the select keyword */
for (i = 0, last_offset = 0; last_offset != -1;
     i++)
```

```

if ((last_offset = dbgetoff(dbproc,
    OFF_SELECT, last_offset) != -1)
    select_offset[i] = last_offset++;

```

この例では、select\_offset[0]=0、select\_offset[1]=15 です。

- dbgetoff はサブクエリ内の select 文を認識しません。たとえば、コマンド・バッファの内容が次のとおりであるとします。

```

select pub_name
from publishers
where pub_id not in
    (select pub_id
     from titles
     where type = "business")

```

このとき、2 番目の「select」は認識されません。

参照

[dbcmd](#)、[dbgetchar](#)、[dbsetopt](#)、[dbstrcpy](#)、[dbstrlen](#)、「オプション」(436 ページ)

## dbgetpacket

説明

現在使用している TDS パケット・サイズを返します。

構文

```
int dbgetpacket(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

現在使用中の TDS パケット・サイズを返します。

使用法

- dbgetpacket は、現在使用中の TDS パケット・サイズを返します。
- TDS (Tabular Data Stream) は、クライアントとサーバ間の要求と要求結果の転送に使用されるアプリケーション・プロトコルです。
- TDS データは、「パケット」と呼ばれる固定サイズのまとまりに分けて送信されます。TDS パケットのデフォルト・サイズは、512 バイトです。

- アプリケーションでこの TDS パケット・サイズを変更するには、DBSETLPACKET を使用して LOGINREC 構造体内のパケット・サイズ・フィールドを設定します。アプリケーションがサーバまたは Open Server にログインすると、サーバは、作成された DBPROCESS 接続の TDS パケット・サイズを、このフィールドの値以下に設定します。サーバに領域の制約がある場合は、パケット・サイズの設定値がこのフィールドの値より小さくなります。それ以外の場合には、パケット・サイズはこのフィールドの値と等しくなります。
- アプリケーションで大量の text データまたは image データを送受信する場合は、パケットをデフォルトの 512 バイトより大きくすれば、ネットワークの読み込みと書き込みが少なくなるので、効率的です。

参照

[DBSETLPACKET](#)

## dbgetrow

説明

ロー・バッファ内の指定のローを読み込みます。

構文

STATUS dbgetrow(dbproc, row)

```
DBPROCESS *dbproc;  
DBINT      row;
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

row

読み込むローの番号です。サーバから最初に返されたローの番号が 1 で、番号は順にカウントされます。ロー・バッファ内の最初のローが必ずしもサーバから最初に返されたローではないことに注意してください。

戻り値

dbgetrow が返す値には、次の 4 種類があります。

- 現在のローが通常ローの場合は、REG\_ROW が返されます。

## 使用法

- 現在のローが計算ローの場合は、ローの *computeid* が返されます (*computeid* については、[dbalibind](#) のリファレンス・ページを参照してください)。
- 指定のローがロー・バッファにない場合は `NO_MORE_ROWS` が返され、現在のローはそのまま変わりません。
- ルーチンが失敗した場合、`FAIL` が返されます。
- `dbgetrow` は、ロー・バッファ内の指定のローを現在のローとして設定し、このローを読み込みます。このルーチンは、`DBBUFFER` オプションがオンで、ロー・バッファリングが使用可能になっている場合にだけ機能します。`dbgetrow` が呼び出されると、`dbbind` または `dbalibind` で指定されたロー・データからプログラム変数へのバインドが有効になります。
- ロー・バッファリングを利用すると、指定した数のサーバ結果ローをプログラムのメモリ内に保持できます。ロー・バッファリングを行わない場合は、新しい `dbnextrow` 呼び出しによって生成される結果ローは、直前の結果ローの内容を上書きします。したがって、プログラムでランダムな順序で結果ローにアクセスする場合は、ロー・バッファリングが便利です。ただし、バッファ内のローごとに割り付けおよび解放を行う必要があるため、メモリおよびパフォーマンスへの影響があります。したがって、この機能は必要な場合にだけ使用してください。特に、`dbgetrow` または `dbsetrow` を呼び出す場合にだけ `DBBUFFER` オプションをオンにしてください。ロー・バッファリングはネットワーク・バッファリングとは無関係であり、まったく別の問題である点に注意してください。
- アプリケーションでロー・バッファリングを使用できない場合は、`NO_MORE_ROWS` が返されるまで `dbnextrow` を繰り返し呼び出すことにより、サーバからローを読み込んだ時点でそのローを処理します。ロー・バッファリングが使用可能な場合は、`dbnextrow` を使用してこれまでにサーバから読み込んだ任意のローに `dbgetrow` を使用して移動することができます。その後で `dbnextrow` を呼び出すと、アプリケーションはバッファ内の次のローを読み込むことになります。`dbnextrow` がバッファの最後のローに達したとき、さらにサーバからのローがある場合は、再度サーバからローを読み込みます。バッファが一杯のときは、`dbclrbuf` を使用して一部のローをバッファからクリアしなければ、`dbnextrow` を実行してもサーバからのローの読み込みは行われません。

- DBFIRSTROW、DBLASTROW、DBCURROW の 3 つのマクロは、`dbgetrow` 呼び出しと一緒に使用すると便利です。たとえば、`DBFIRSTROW` はバッファ内の最初のローの番号を取得します。次に例を示します。

```
dbgetrow(dbproc, DBFIRSTROW(dbproc))
```

この呼び出しでは、バッファ内の最初のローが現在のローとして設定されます。

- `dbsetrow` ルーチンは、バッファされているローの 1 つを「現在のロー」として設定しますが、ローの内容は読み込みません。
- ロー・バッファリングの例については、オンラインのサンプル・プログラムの *example4.c* を参照してください。

#### 参照

[dbaltbind](#)、[dbbind](#)、[dbclrbuf](#)、[DBCURROW](#)、[DBFIRSTROW](#)、[DBLASTROW](#)、[dbnextrow](#)、[dbsetrow](#)、「オプション」(436 ページ)

## DBGETTIME

#### 説明

DB-Library が SQL コマンドに対するサーバの応答を待つ時間を秒数で返します。

#### 構文

```
int DBGETTIME()
```

#### 戻り値

タイムアウト値です。つまり、DB-Library がサーバの応答を待つ時間 (秒) がこの値に達するとタイムアウトになります。タイムアウト値 0 は、無期限のタイムアウト時間を示します。

#### 使用法

- このルーチンは、`dbsqlxexec`、`dbsqllok`、`dbresults`、`dbnextrow` を呼び出したときに DB-Library がサーバからの応答を待つ時間を、秒単位で返します。デフォルトのタイムアウト値は 0 で、無期限のタイムアウト時間を意味します。
- プログラムでタイムアウト値を変更するには、`dbsettime` を呼び出します。

#### 参照

[dbsettime](#)



## dbgetuserdata

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBPROCESS 構造体からユーザ割り付けのデータを指すポインタを返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | BYTE *dbgetuserdata(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 戻り値   | ユーザのプライベートなデータ領域を指す、汎用の BYTE ポインタです。このポインタは、dbsetuserdata ルーチンを使用して事前に保存しておく必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>DBPROCESS 構造体からユーザ割り付けのデータを指すポインタを返します。アプリケーションは、dbsetuserdata ルーチンを使用して事前にこのポインタを保存しておく必要があります。</li><li>アプリケーションで dbgetuserdata と dbsetuserdata を使用すると、ユーザ・データを特定の DBPROCESS に関連付けることができます。これにより、グローバル変数を使用して対応付ける必要がなくなります。これらのルーチンの用途の1つに、dbsetuserdata のリファレンス・ページの例に示したデッドロックの処理があります。この例では、アプリケーションのメッセージ・ハンドラがデッドロックを検出したときに、トランザクションを再実行します。</li><li>このルーチンは、アプリケーションに複数の DBPROCESS 構造体があるときに特に役立ちます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbsetuserdata</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## dbhasretstat

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 説明 | 現在のコマンドまたはリモート・プロシージャ・コールがリターン・ステータス番号を生成したかどうかを調べます。 |
| 構文 | DBBOOL dbhasretstat(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc; |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

「TRUE」または「FALSE」。

## 使用法

- このルーチンは、現在の Transact-SQL コマンドまたはリモート・プロシージャ・コールがリターン・ステータス番号を生成したかどうかを調べます。ステータス番号は、Adaptive Server Enterprise で実行されるすべてのストアド・プロシージャから返されます。ステータス番号はストアド・プロシージャの機能であるため、ステータス番号を生成できるのは、リモート・プロシージャ・コールと `execute` コマンドだけです。
- 実際にステータス番号を取得するのは、`dbretstatus` ルーチンです。正常に終了したストアド・プロシージャは、ステータス番号 0 を返します。リターン・ステータス番号のリストについては、『リファレンス・マニュアル』を参照してください。
- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、その他のすべての結果を返した直後にステータス番号を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbhasretstat` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに 1 つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションで `dbhasretstat` または `dbretstatus` を呼び出すには、その前に `dbresults` と `dbnextrow` を必要な回数だけ呼び出してすべての結果を処理する必要があります。
- アプリケーションがステータス番号およびリターン・パラメータ値を処理する順序は重要ではありません。
- ストアド・プロシージャを RPC コマンドとして実行するときは (`dbrpcinit`、`dbrpcparam`、`dbrpcsend` を使用)、他の結果の処理がすべて完了してからリターン・ステータスを取り出すことができるようになります。この使用方法については、オンラインのサンプル・プログラムの `example8.c` を参照してください。
- ストアド・プロシージャを Transact-SQL コマンドのバッチから実行した場合は (`dbsqlexec` または `dbsqlsend` を使用)、ストアド・プロシージャの実行後に他のコマンドが実行される可能性があります。このような状況では、リターン・ステータスの取得が多少複雑になります。

- ストアド・プロシージャ・コマンドがバッチ内にある唯一のコマンドであることが確実な場合は、オンラインのサンプル・プログラムの *example8.c* のように、`dbresults` ループの後でリターン・ステータスを取り出します。
- バッチ内に複数のコマンドが存在する可能性がある場合は、リターン・ステータスの取り出しは、`dbresults` ループの内側で、`dbnextrow` を使用してすべてのローをフェッチした後に行ってください。次のコードはこの状況でリターン・ステータス値を検索するプログラム論理です。

```
while ( (result_code = dbresults(dbproc)
        != NO_MORE_RESULTS)
{
    if (result_code == SUCCEED)
    {
        ... bind rows here ...
        while ((row_code = dbnextrow(dbproc))
                != NO_MORE_ROWS)
        {
            ... process rows here ...
        }
        /* Now check for a return status */
        if (dbhasretstat(dbproc) == TRUE)
        {
            printf("(return status %d)¥n",
                    dbretstatus(dbproc));
        }
        if (dbnumrets(dbproc) > 0)
        {
            ... get output parameters here ...
        }
    } /* if result_code */
    else
    {
        printf("Query failed.¥n");
    }
} /* while dbresults */
```

参照

[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretstatus](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)、[dbrpcsend](#)

## dbinit

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明  | DB-Library を初期化する。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 構文  | RETCODE dbinit()                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 戻り値 | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、特定のプライベート DB-Library 構造体を初期化します。この初期化が必要な環境では、dbinit は他の DB-Library ルーチンを呼び出す前に呼び出す必要があります。ほとんどの DB-Library ルーチンは、dbinit より先に呼び出されると、アプリケーションを終了させます。</li><li>将来の互換性と移植性を確実にするために、オペレーティング環境にかかわらず、すべてのアプリケーションで dbinit を呼び出すことを強くおすすめします。</li></ul> |
| 参照  | <a href="#">dbexit</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DBIORDESC

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | (UNIX のみ) サーバから送られてくるデータを読み込むために DBPROCESS が使用する、UNIX ファイル記述子に対するアクセスをプログラムに提供する。                                         |
| 構文    | int DBIORDESC(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                           |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
| 戻り値   | 指定した DBPROCESS がサーバからのデータを読み込むのに使用する、整数のファイル記述子です。                                                                        |

## 使用法

- このルーチンを利用すると、アプリケーションが複数の入力ストリームに的確に応答することができます。アプリケーションの性質によっては、サーバに対する情報要求 (通常は `dbsqlsend` 呼び出しによって行われる) とサーバの応答 (`dbsqlok`、`dbresults`、または `dbnextrow` を呼び出して読み込まれる) の間に、かなりの時間がかかることがあります。この時間を、アプリケーションの他の部分のサービスに使用できます。DBIORDESC ルーチンを使用すると、DBPROCESS がサーバからデータ・ストリームを読み込むときに使用する I/O 記述子を取得できます。この情報をオペレーティング・システムのさまざまな機能 (UNIX の `UNIX select` 呼び出しなど) とともに使用すると、アプリケーションで複数の入力ストリームに効率よく応答できるようになります。
- `dbpoll` は、アプリケーションのサーバ接続 (DBPROCESS ポインタで示す) にサーバ応答が到着しているかどうかを調べます。一般に、`dbpoll` の方が DBIORDESC よりも使い方は簡単です。この理由と、DBIORDESC に移植性がないという理由から、通常は `dbpoll` を使用します。
- DBIORDESC から返されるファイル記述子は、これと組み合わせて使用するオペレーティング・システム機能が、受信データ・ストリームからデータを読み込むものではない場合のみ使用できます。このストリームからのデータが、DB-Library ルーチン以外の手段で読み込まれると、フロントエンドとサーバの間の通信に混乱をきたすこととなります。
- アプリケーションで、サーバから読み込むデータがまだあるかどうかを調べるとき、UNIX の `select` 関数のほかに DB-Library の `DBRBUF` ルーチンを使用できます。
- このルーチンと対になる `DBIOWDESC` ルーチンは、データをサーバに書き込むために使用するファイル記述子にアクセスできるようにするものです。

## 参照

`dbcmd`、`DBIOWDESC`、`dbnextrow`、`dbpoll`、`DBRBUF`、`dbresults`、`dbsqlok`、`dbsqlsend`

## DBIOWDESC

## 説明

(UNIX のみ) サーバにデータを書き込むために DBPROCESS が使用する、UNIX ファイル記述子に対するアクセスをプログラムに提供する。

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | <pre>int DBIOWDESC(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 戻り値   | 指定した DBPROCESS がサーバにデータを書き込むのに使用する、整数のファイル記述子です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンを使用すると、アプリケーションで複数の入力および出力ストリームを有効利用できるようになります。アプリケーションの性質によっては、サーバへの情報の書き込みの開始 (通常は <code>dbsqlsend</code> 呼び出しによって行われる) からその作業の完了までに、かなりの時間がかかることがあります。この時間を、アプリケーションの他の部分のサービスに使用できます。</li></ul> <p>DBIOWDESC ルーチンを使用すると、DBPROCESS がサーバにデータ・ストリームを書き込むときに使用する I/O 記述子を取得できます。この情報をオペレーティング・システムのさまざまな機能 (UNIX の <code>select</code> 関数など) と組み合わせることにより、アプリケーションで複数の入力および出力ストリームを有効利用できるようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンから返されるファイル記述子は、これと組み合わせるオペレーティング・システム機能が、送信データ・ストリームにデータを書き込むものではない場合にのみ使用できます。このストリームへのデータが、DB-Library ルーチン以外の手段で書き込まれると、フロントエンドとサーバの間の通信に混乱をきたすこととなります。</li><li>このルーチンと対になる DBIORDESC ルーチンを使用すると、サーバからのデータの読み込みに使用されるファイル記述子にアクセスできるようになります。アプリケーションによっては、DBIORDESC よりも、別のルーチンである <code>dbpoll</code> の方が適している場合もあります。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbcmd</a> 、 <a href="#">DBIORDESC</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbpoll</a> 、 <a href="#">dbresults</a> 、 <a href="#">dbsqlqlok</a> 、 <a href="#">dbsqlsend</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## DBISAVAIL

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBPROCESS が通常使用可能かどうかを調べます。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 構文    | DBBOOL DBISAVAIL(dbproc)                                                                                                                                                                                                                                           |
| パラメータ | DBPROCESS *dbproc;<br>dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                    |
| 戻り値   | 「DBPROCESS が通常使用可能な場合は「TRUE」です。それ以外の場合は「FALSE」です。                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | このルーチンは、指定の DBPROCESS に対して通常の使用が可能であるかどうかを示します。DBPROCESS がオープンされた時点の状態は「使用可能」であり、これはなんらかの作業で使用されるまで続きます。多くの DB-Library ルーチンは、自動的に DBPROCESS を「使用不可能」に設定しますが、 <code>dbsetavail</code> だけは DBPROCESS を「使用可能」に再設定します。この機能は、1つのプログラム内の各部分で1つの DBPROCESS を共用する場合に役立ちます。 |
| 参照    | <a href="#">dbsetavail</a>                                                                                                                                                                                                                                         |

## dbisopt

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | サーバ・オプションまたは DB-Library オプションのステータスを調べます。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | DBBOOL dbisopt(dbproc, option, param)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| パラメータ | DBPROCESS *dbproc;<br>int option;<br>char *param;<br>dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 <code>dbsetopt</code> 関数と <code>dbclopt</code> 関数とは異なり、この関数では <code>dbproc</code> に NULL を指定することはできません。 |

**option**

対象となるオプションです。オプションのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。

**param**

オプションにはパラメータを指定できるものがあります。たとえば、DBOFFSET オプションは SQL 構成体をパラメータとして受け取り、そのオフセットを返します。パラメータを指定できるオプションのリストについては、[オプション](#)を参照してください。パラメータを指定しないオプションの場合は、*param* を NULL にしてください。

対象となるオプションが、パラメータを受け取るけれども、インスタンスが1つしか存在しないものである場合は、*dbisopt*はこの *param* 引数を見捨てます。たとえば、ロー・バッファリングの設定は一度に1つしか存在しないので、DBBUFFER オプションを調べるときは、*dbisopt* は *param* の値を見捨てます。一方、DBOFFSET オプションには複数の設定値が可能で、それぞれに異なるパラメータがあります。*select* 文に対するオフセットと *order by* 句に対するオフセットを調べる場合のように、DBOFFSET が2回設定されていることもあります。この場合、*dbisopt* は、*select* オフセットと *order by* オフセットのどちらを調べるのかを判断するのに、*param* 引数を必要とします。

**戻り値**

「TRUE」または「FALSE」。

**使用法**

- このルーチンは、サーバ・オプションと DB-Library オプションのステータスを調べます。サーバ・オプションは SQL を介して直接設定したりクリアしたりできますが、アプリケーションでは、オプションの設定とクリアには *dbsetopt* と *dbclopt* を使用してください。このようにすれば、サーバ・オプションと DB-Library オプションを設定するインタフェースを統一できます。また、アプリケーションで *dbisopt* 関数を使用してオプションのステータスを調べることもできます。
- 各オプションとそのデフォルト・ステータスのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。

**参照**

[dbclopt](#)、[dbsetopt](#)、「[オプション](#)」(436 ページ)

## DBLASTROW

**説明**

ロー・バッファ内の最後のローの番号を返します。



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | DBINT DBLASTROW(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                                                                                                                                                                                   |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                           |
| 戻り値   | ロー・バッファ内の最後のローの番号です。エラーの場合、このルーチンは 0 を返します。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>このマクロは、ロー・バッファ内の最後のローの番号を返します。ローの番号は、ロー・バッファの先頭からではなく、サーバから最初に返されたローを 1 としてカウントされます。</li> <li>ローをバッファリングしていない場合、DBFIRSTROW、DBCURROW、DBLASTROW は常に同じ値です。DBBUFFER オプションを設定してバッファリングを使用可能にしている場合は、DBLASTROW はロー・バッファ内の最後のローの番号を返します。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbclbuf</a> 、 <a href="#">DBCURROW</a> 、 <a href="#">DBFIRSTROW</a> 、 <a href="#">dbgetrow</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbsetopt</a> 、「オプション」(436 ページ)                                                                                                 |

## dbload\_xlate

|    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 1 組の文字セット変換テーブルをロードします。                                                                                                                                                                                       |
| 構文 | <pre>RETCODE dbload_xlate(dbproc, srv_charset, xlate_name,                     xlt_tosrv, xlt_todisp)  DBPROCESS *dbproc; char *srv_charset; char *xlt_name; DBXLATE **xlt_tosrv; DBXLATE **xlt_todisp;</pre> |

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**srv\_charset**

サーバの文字セットの名前を指すポインタです。dbload\_xlate は、メインの Sybase インストール・ディレクトリの下での *charsets* ディレクトリ内でこの名前でのディレクトリを探します。たとえば、サーバが *iso\_1* 文字セットを使用している場合、dbload\_xlate は *\$\$SYBASE/charsets/iso\_1* を探します。

**xlt\_name**

ディスプレイ固有の文字セットが格納されているファイルの名前を指すポインタです。dbload\_xlate は、サーバ文字セット・ディレクトリ内で、このファイルを探します。

**xlt\_tosrv**

ディスプレイ固有の文字列をサーバ文字列に変換するのに使用する文字セット変換テーブルを指すポインタです。この変換テーブルは、dbload\_xlate を使用して割り付けます。

**xlt\_todisp**

サーバ文字列をディスプレイ固有の文字列に変換するのに使用する文字セット変換テーブルを指すポインタです。この変換テーブルは、dbload\_xlate を使用して割り付けます。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

使用法

- dbload\_xlate は、ディスプレイ固有のローカライゼーション・ファイルを読み込み、2つの文字セット変換テーブルを割り付けます。これは、サーバの文字セットからディスプレイ固有の文字セットに変換するためのテーブルと、ディスプレイ固有の文字セットからサーバの文字セットに変換するためのテーブルです。
- 次のコードは、dbload\_xlate の例です。

```
char      destbuf[128];
int       srcbytes_used;
DBXLATE* xlt_todisp;
DBXLATE  *xlt_tosrv;

dbload_xlate((DBPROCESS *)NULL, "iso_1",
             "trans.xlt", &xlt_tosrv, &xlt_todisp);
printf("Original string:¥n¥t¥s¥n¥n",
       TEST_STRING);
dbxlate((DBPROCESS *)NULL, TEST_STRING,
        strlen(TEST_STRING), destbuf, -1, xlt_todisp,
        &srcbytes_used);
printf("Translated to display character set:¥
¥n¥t¥s¥n¥n", destbuf);
dbfree_xlate((DBPROCESS *)NULL, xlt_tosrv,
             xlt_todisp);
```

参照 [dbfree\\_xlate](#)、[dbxlate](#)

## dbloadsort

説明 サーバのソート順をロードします。

構文 DBSORTORDER \*dbloadsort(dbproc)

DBPROCESS \*dbproc;

パラメータ dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値 正常に終了した場合は、DBSORTORDER 構造体を指すポインタです。エラーの場合は NULL です。

- 使用法
- `dbloadsort` は、サーバの文字セットのソート順に関する情報を返します。この情報は、`dbstrcmp` または `dbstrsort` で 2 つの文字列を比較するときに使用されます。
  - `dbloadsort` は、DBSORTORDER 構造体を割り付けて、サーバ文字セットのソート順情報を格納します。この構造体は、`dbfreesort` によって解放されます。
  - 次のコードは、`dbloadsort` の例です。

```
sortorder = dbloadsort(dbproc);
retval = dbstrcmp(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3,
                 sortorder);
printf("ABC dbstrcmp'ed with abc yields %d.¥n",
       retval);
retval = dbstrcmp(dbproc, "abc", 3, "ABC", 3,
                 sortorder);
printf("abc dbstrcmp'ed with ABC yields %d.¥n",
       retval);
dbfreesort(dbproc, sortorder);
```

参照 [dbfreesort](#)、[dbstrcmp](#)、[dbstrsort](#)

## dblogin

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明  | dbopen で使用するログイン・レコードを割り付けます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 構文  | LOGINREC *dblogin()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 戻り値 | LOGINREC 構造体を指すポインタです。この構造体を割り付けることができない場合、dblogin は NULL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、dbopen で使用する LOGINREC 構造体を割り付けます。</li><li>LOGINREC の各コンポーネントを指定するために使用可能なさまざまなルーチンが用意されています。プログラムでホスト名、ユーザ名、ユーザ・パスワード、アプリケーション名を指定するには、それぞれ DBSETLHOST、DBSETLUSER、DBSETLPWD、DBSETAPP を使用します。一般に、プログラムが指定する必要があるのはユーザ・パスワードだけですが、これも、パスワードが NULL 値の場合には省略できます。LOGINREC 構造体のその他の変数は、デフォルト値に設定されます。</li><li>LOGINREC のその他のコンポーネントも変更できます。<ul style="list-style-type: none"><li>LOGINREC 構造体内の各国言語名を設定するには、DBSETLNATLANG を使用します。DBSETLNATLANG は、サーバのデフォルトの各国言語を使用しない場合にのみ呼び出します。</li><li>LOGINREC 内の TDS パケット・サイズを設定するには、DBSETLPACKET を使用します。TDS パケット・サイズは、明示的に設定されていなければ、デフォルトの 512 バイトになります。TDS は、クライアントとサーバ間の情報の交換に使用されるアプリケーション・プロトコルです。</li><li>LOGINREC の文字セットを設定するには、DBSETLCHARSET を使用します。アプリケーションで DBSETLCHARSET を呼び出す必要があるのは、ISO-8859-1 (サーバでの名称は「iso_1」) を使用しない場合のみです。</li></ul></li><li>クライアントとサーバの間で接続を行うとき、接続が失敗する状況には次の 2 つがあります (システムは正しく構成されているものとします)。<ul style="list-style-type: none"><li>サーバが存在するマシンが正しく動作しており、ネットワークも正しく動作している場合。</li></ul></li></ul> |

この場合に、指定のポートで受信するサーバがないときは、サーバが存在するマシンは、接続が形成できないことをネットワーク・エラーによってクライアントに通知します。この場合、`dbsetlogintime` に関係なく、接続は実行できません。

- サーバが存在するマシンがダウンしている場合。

この場合は、サーバが存在するマシンが応答しません。「応答なし」はエラーとはみなされないので、エラーが発生したという通知がネットワークからクライアントに送られることはありません。ただし、`dbsetlogintime` の呼び出しによってタイムアウト時間が設定されている場合は、設定された時間内にクライアントが応答を受信しなければタイムアウト・エラーが発生します。

- 次のコードは、`dblogin` の例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;
LOGINREC       *loginrec;
loginrec = dblogin();
DBSETLPWD(loginrec, "server_password");
DBSETLAPP(loginrec, "my_program");
dbproc = dbopen(loginrec, "my_server");
```

- アプリケーションの `dbopen` 呼び出しがすべて完了した後は、`LOGINREC` 構造体は必要なくなります。プログラムは、`dbloginfree` を呼び出して `LOGINREC` 構造体を解放できます。

参照

[dbloginfree](#)、[dbopen](#)、[dbrpwclr](#)、[dbrpwset](#)、[DBSETLAPP](#)、[DBSETLCHARSET](#)、[DBSETLHOST](#)、[DBSETLNATLANG](#)、[DBSETLPACKET](#)、[DBSETLPWD](#)、[DBSETLUSER](#)

## dbloginfree

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 説明    | ログイン・レコードを解放します。                                             |
| 構文    | <code>void dbloginfree(loginptr)</code>                      |
|       | <code>LOGINREC *loginptr;</code>                             |
| パラメータ | <code>loginptr</code><br><code>LOGINREC</code> 構造体を指すポインタです。 |
| 戻り値   | なし。                                                          |

|     |                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用法 | dblogin は、dbopen が使用する LOGINREC 構造体を返します。アプリケーションの dbopen 呼び出しがすべて完了した後は、LOGINREC 構造体は必要なくなります。dbloginfree は、指定された LOGINREC 構造体に関連付けられているメモリを解放します。 |
| 参照  | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a>                                                                                                    |

## dbmny4add

|    |                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 2 つの DBMONEY4 値を加算します。                                                                                               |
| 構文 | RETCODE dbmny4add(dbproc, m1, m2, sum)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY4 *m1;<br>DBMONEY4 *m2;<br>DBMONEY4 *sum; |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p>m1</p> <p>DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p>m2</p> <p>DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p>sum</p> <p>加算の結果を保持する DBMONEY4 変数を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br>dbmny4add は、オーバフローの場合、または <i>m1</i> 、 <i>m2</i> 、 <i>sum</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>dbmny4add は、<i>m1</i> と <i>m2</i> の 2 つの DBMONEY4 値を加算し、その結果を *sum に格納します。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- オーバフローの場合、`dbmny4add` は FAIL を返し、`*sum` を \$0.00 に設定します。
- 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

参照

[dbmny4sub](#)、[dbmny4mul](#)、[dbmny4divide](#)、[dbmny4minus](#)、[dbmny4add](#)、[dbmny4sub](#)、[dbmny4mul](#)、[dbmny4divide](#)、[dbmny4minus](#)

## dbmny4cmp

説明

2 つの DBMONEY4 値を比較します。

構文

```
int dbmny4cmp(dbproc, m1, m2)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
DBMONEY4 *m1;
DBMONEY4 *m2;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

`m1`

DBMONEY4 値を指すポインタです。

`m2`

DBMONEY4 値を指すポインタです。

戻り値

$m1 = m2$  の場合、`dbmny4cmp` は 0 を返します。

$m1 < m2$  の場合、`dbmny4cmp` は -1 を返します。

$m1 > m2$  の場合、`dbmny4cmp` は 1 を返します。

使用法

- `dbmny4cmp` は 2 つの DBMONEY4 値を比較します。

- 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

参照

[dbmnycmp](#)

## dbmny4copy

説明

DBMONEY4 値をコピーします。

構文

RETCODE dbmny4copy(dbproc, src, dest)

```
DBPROCESS    *dbproc;  
DBMONEY4     *src;  
DBMONEY4     *dest;
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

src

コピー元 DBMONEY4 値を指すポインタです。

dest

コピー先 DBMONEY4 変数を指すポインタです。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

*src* または *dest* が NULL の場合、dbmny4copy は FAIL を返します。

使用法

- dbmny4copy は、*src* の DBMONEY4 値を *dest* の DBMONEY4 変数にコピーします。
- 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

参照

[dbmnycopy](#)、[dbmnyminus](#)、[dbmny4minus](#)



## dbmny4divide

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY4 値を別の DBMONEY4 値で除算します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 構文    | <pre>RETCODE dbmny4divide(dbproc, m1, m2, quotient)</pre> <pre>DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY4     *m1; DBMONEY4     *m2; DBMONEY4     *quotient;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>           特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>m1</b><br/>           除算される数として使用する DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>m2</b><br/>           除算する数として使用する DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>quotient</b><br/>           除算の結果を保持する DBMONEY4 変数を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | <p>SUCCEED または FAIL。</p> <p>dbmny4divide は、オーバフローや 0 による除算の場合、または <i>m1</i>、<i>m2</i>、<i>quotient</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmny4divide は、<i>m1</i> の DBMONEY4 値を <i>m2</i> の DBMONEY4 値で除算し、その結果を <i>*quotient</i> に格納します。</li> <li>• オーバフローまたは 0 による除算の場合、dbmny4divide は FAIL を返し、<i>*quotient</i> を \$0.0000 に設定します。</li> <li>• 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 参照    | <p><a href="#">dbmny4add</a>、<a href="#">dbmny4sub</a>、<a href="#">dbmny4mul</a>、<a href="#">dbmny4minus</a>、<a href="#">dbmnyadd</a>、<a href="#">dbmnysub</a>、<a href="#">dbmnymul</a>、<a href="#">dbmnydivide</a>、<a href="#">dbmnyminus</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## dbmny4minus

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY4 値の符号を反転する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 構文    | RETCODE dbmny4minus(dbproc, src, dest)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY4 *src;<br>DBMONEY4 *dest;                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br><br>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。<br><br>src<br>DBMONEY4 値を指すポインタです。<br><br>dest<br>符号反転の結果を保持する DBMONEY4 変数を指すポインタです。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br>dbmny4minus は、オーバフローの場合、または <i>src</i> と <i>dest</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbmny4minus は、<i>src</i> の DBMONEY4 値の符号を反転し、その結果を <i>*dest</i> に格納します。</li><li>• オーバフローの場合、dbmny4minus は FAIL を返します。この場合、<i>*dest</i> は定義されません。DBMONEY4 の負の最大値の符号を反転しようとする、オーバフローが発生します。</li><li>• 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li></ul>                                |
| 参照    | <a href="#">dbmnyminus</a> 、 <a href="#">dbmnycopy</a> 、 <a href="#">dbmny4copy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## dbmny4mul

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 2つの DBMONEY4 値を乗算します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 構文    | <pre>RETCODE dbmny4mul(dbproc, m1, m2, product)  DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY4     *m1; DBMONEY4     *m2; DBMONEY4     *product;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>m1</b><br/> DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>m2</b><br/> DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>product</b><br/> 乗算の結果を保持する DBMONEY4 変数を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | <p>SUCCESS または FAIL。</p> <p>dbmny4mul は、オーバフローの場合、または <i>m1</i>、<i>m2</i>、<i>product</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmny4mul は、<i>m1</i> の DBMONEY4 値に <i>m2</i> の DBMONEY4 値を乗算し、その結果を <i>*product</i> に格納します。</li> <li>• オーバフローの場合、dbmny4mul は FAIL を返し、<i>*product</i> を \$0.0000 に設定します。</li> <li>• 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                          |
| 参照    | <a href="#">dbmny4add</a> 、 <a href="#">dbmny4sub</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a> 、 <a href="#">dbmny4minus</a> 、 <a href="#">dbmnyadd</a> 、 <a href="#">dbmnysub</a> 、 <a href="#">dbmnymul</a> 、 <a href="#">dbmnydivide</a> 、 <a href="#">dbmnyminus</a>                                                                                                                                                                                               |

## dbmny4sub

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY4 値から別の DBMONEY4 値を減算します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 構文    | RETCODE dbmny4sub(dbproc, m1, m2, difference)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <pre> DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY4     *m1; DBMONEY4     *m2; DBMONEY4     *difference; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>m1</b><br/> 減算される数の DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>m2</b><br/> 減算する数の DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> <p><b>difference</b><br/> 減算の結果を保持する DBMONEY4 変数を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | <p>SUCCESS または FAIL。</p> <p>dbmny4sub は、オーバフローの場合、または <i>m1</i>、<i>m2</i>、<i>difference</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmny4sub は、<i>m1</i> の DBMONEY4 値から <i>m2</i> の DBMONEY4 値を減算し、その結果を <i>*difference</i> に格納します。</li> <li>• オーバフローの場合、dbmny4sub は FAIL を返し、<i>*difference</i> を \$0.0000 に設定します。</li> <li>• 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 参照    | <a href="#">dbmny4sub</a> 、 <a href="#">dbmny4mul</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a> 、 <a href="#">dbmny4minus</a> 、 <a href="#">dbmny4add</a> 、 <a href="#">dbmny4sub</a> 、 <a href="#">dbmny4mul</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a> 、 <a href="#">dbmny4minus</a>                                                                                                                                                                                                            |

## dbmny4zero

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY4 変数を \$0.0000 に初期化します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 構文    | RETCODE dbmny4zero(dbproc, mny4ptr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <pre>DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY4     *mny4ptr;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>         特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>mny4ptr</b><br/>         初期化する DBMONEY4 値を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | dbmny4zero は、 <i>mny4ptr</i> が NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmny4zero は、DBMONEY4 値を \$0.0000 に初期化します。</li> <li>• 有効な DBMONEY4 値の範囲は、-\$214,748.3648 から \$214,748.3647 までです。DBMONEY4 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 参照    | <a href="#">dbmnyzero</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## dbmnyadd

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 2 つの DBMONEY 値を加算します。                                                                   |
| 構文 | RETCODE dbmnyadd(dbproc, m1, m2, sum)                                                   |
|    | <pre>DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY      *m1; DBMONEY      *m2; DBMONEY      *sum;</pre> |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

## m1

DBMONEY 値を指すポインタです。

## m2

DBMONEY 値を指すポインタです。

## sum

加算の結果を保持する DBMONEY 変数を指すポインタです。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- dbmnyadd は、*m1* と *m2* の 2 つの DBMONEY 値を加算し、その結果を *\*sum* に格納します。
- オーバフローの場合、dbmnyadd は FAIL を返し、*\*sum* を \$0.0000 に設定します。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。
- dbmnyadd は、オーバフローの場合、または *m1*、*m2*、*sum* のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。

## 参照

[dbmnysub](#)、[dbmnymul](#)、[dbmnydivide](#)、[dbmnyminus](#)、[dbmny4add](#)、[dbmny4sub](#)、[dbmny4mul](#)、[dbmny4divide](#)、[dbmny4minus](#)

## dbmnycmp

## 説明

2 つの DBMONEY 値を比較します。

## 構文

```
int dbmnycmp(dbproc, m1, m2)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | DBMONEY      *m1;<br>DBMONEY      *m2;                                                                                                                                                                                                                                                 |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。 |
|       | m1<br>DBMONEY 値を指すポインタです。                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | m2<br>DBMONEY 値を指すポインタです。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 戻り値   | $m1 = m2$ の場合、dbmnycmp は 0 を返します。<br>$m1 < m2$ の場合、dbmnycmp は -1 を返します。<br>$m1 > m2$ の場合、dbmnycmp は 1 を返します。                                                                                                                                                                           |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dbmnycmp は 2 つの DBMONEY 値を比較します。</li> <li>有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                      |
| 参照    | <a href="#">dbmny4cmp</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## dbmnycopy

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | DBMONEY 値をコピーします。                                                                                              |
| 構文 | RETCODE dbmnycopy(dbproc, src, dest)<br><br>DBPROCESS    *dbproc;<br>DBMONEY      *src;<br>DBMONEY      *dest; |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

## src

コピー元 DBMONEY 値を指すポインタです。

## dest

コピー先 DBMONEY 変数を指すポインタです。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

*src* または *dest* が NULL の場合、dbmnycopy は FAIL を返します。

## 使用法

- dbmnycopy は、*src* の DBMONEY 値を *dest* の DBMONEY 変数にコピーします。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

## 参照

[dbmnycopy](#)、[dbmnyminus](#)、[dbmny4minus](#)

## dbmnydec

## 説明

DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ減らします。

## 構文

```
RETCODE dbmnydec(dbproc, mnyptr)
```

```
DBPROCESS *dbproc;  
DBMONEY *mnyptr;
```



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p>                        |
|       | <p><b>mnyptr</b></p> <p>値を減らす DBMONEY 値を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <p><b>dbmnydec</b> は、オーバフローの場合、または <i>mnyptr</i> が NULL の場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dbmnydec</b> は、DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ減らします。</li> <li>• DBMONEY の負の最大値からさらに値を減らそうとすると、オーバフローが発生します。オーバフローの場合、<b>dbmnydec</b> は FAIL を返します。この場合、*<i>mnyptr</i> の内容は不定です。</li> <li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbmnyinc</a> 、 <a href="#">dbmnymaxneg</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## dbmnydivide

|    |                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | DBMONEY 値を別の DBMONEY 値で除算します。                                                                                                                                       |
| 構文 | <pre>RETCODE dbmnydivide(dbproc, m1, m2, quotient)</pre> <p>DBPROCESS    *dbproc;<br/> DBMONEY       *m1;<br/> DBMONEY       *m2;<br/> DBMONEY       *quotient;</p> |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

## m1

除算される数として使用する DBMONEY 値を指すポインタです。

## m2

除算する数として使用する DBMONEY 値を指すポインタです。

## quotient

除算の結果を保持する DBMONEY 変数を指すポインタです。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

dbmnydivide は、オーバフローや 0 による除算の場合、または *m1*、*m2*、*quotient* のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。

## 使用法

- dbmnydivide は、*m1* の DBMONEY 値を *m2* の DBMONEY 値で除算し、その結果を *\*quotient* に格納します。
- オーバフローまたは 0 による除算の場合、dbmnydivide は FAIL を返し、*\*quotient* を \$0.0000 に設定します。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

## 参照

[dbmnyadd](#)、[dbmnysub](#)、[dbmnymul](#)、[dbmnyminus](#)、[dbmny4add](#)、[dbmny4sub](#)、[dbmny4mul](#)、[dbmny4divide](#)、[dbmny4minus](#)

## dbmnydown

## 説明

DBMONEY 値を正の整数で除算します。

## 構文

```
RETCODE dbmnydown(dbproc, mnyptr, divisor, remainder)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;  
DBMONEY      *mnyptr;
```

|       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | int               | divisor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | int               | *remainder;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| パラメータ | dbproc            | <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p>                                                              |
|       | mnyptr            | <p>除算される DBMONEY 値を指すポインタです。除算の結果も *mnyptr に格納されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | divisor           | <p>*mnyptr を除算する整数です。divisor は、65535 以下の正の数にしてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | remainder         | <p>除算の余りを 10,000 分の 1 ドル単位で保持する整数変数を指すポインタです。remainder が NULL として渡された場合は、余りは返されません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | dbmnydown         | <p>dbmnydown は、mnyptr が NULL の場合、または divisor が 1 から 65535 までの範囲でない場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使用法   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmnydown は、DBMONEY 値を短整数で除算し、その結果を元の DBMONEY 変数に格納して返します。</li> <li>• dbmnydown は除算の余りを *remainder に入れます。*remainder は、除算後に残った 10,000 分の 1 ドル単位の整数です。</li> <li>• divisor は、1 以上 65535 以下にしてください。</li> <li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul> |
| 参照    |                   | <a href="#">dbmnyyscale</a> 、 <a href="#">dbmnydivide</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## dbmnyinc

説明 DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ増やします。

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | RETCODE dbmnyinc(dbproc, mnyptr)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY *mnyptr;                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <b>dbproc</b><br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br><br>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。<br><br><b>mnyptr</b><br>値を増やす DBMONEY 値を指すポインタです。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br>dbmnyinc は、オーバフローの場合、または <i>mnyptr</i> が NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbmnyinc は、DBMONEY 値を 10,000 分の 1 ドルだけ増やします。</li><li>• DBMONEY の正の最大値からさらに値を増やそうとすると、オーバフローが発生します。オーバフローの場合、dbmnyinc は FAIL を返します。この場合、*mnyptr は不定です。</li><li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li></ul>                                             |
| 参照    | <a href="#">dbmnydec</a> 、 <a href="#">dbmnymaxpos</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## dbmnyinit

|    |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | dbmnyndigit を呼び出すために DBMONEY の値を準備します。                                                                                            |
| 構文 | RETCODE dbmnyinit(dbproc, mnyptr, trim, negative)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY *mnyptr;<br>int trim;<br>DBBOOL *negative; |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

## mnyptr

初期化する DBMONEY 値を指すポインタです。dbmnyinit は *\*mnyptr* の値を変更します。

## trim

*\*mnyptr* からトリムする桁数です。dbmnyinit は、*\*mnyptr* を 10 の累乗で除算して *\*mnyptr* の桁数を少なくします。trim の値によって、10 の何乗を使用するかが決まります。trim は 0 未満であってはなりません。

## negative

DBBOOL 変数を指すポインタです。*\*mnyptr* が負の場合、dbmnyinit はこれを正の数にして、*\*negative* を「true」に設定します。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

*mnyptr* が NULL の場合、*negative* が NULL の場合、または *trim* が 0 より小さい場合、dbmnyinit は FAIL を返します。

## 使用法

- dbmnyinit は、文字への変換を行うために DBMONEY 値を初期化します。このとき、不要な桁を除去し、負の数値を正の数値に変換します。
- dbmnyinit は、10 の累乗で除算して DBMONEY 値の桁数を少なくします。整数 trim の値によって、10 の何乗を使用するかが決まります。dbmnyinit は、元の値をトリムされた値で置き換えて *\*mnyptr* を変更します。*\*mnyptr* が負の場合、dbmnyinit はこれを正の数にして、*\*negative* を「true」に設定します。
- dbmnyinit と dbmnyndigit は、カスタムの DBMONEY-DBCHAR 変換ルーチンを作成するときに役立ちます。このようなカスタムのルーチンは、dbconvert の DBMONEY-to-DBCHAR 変換の精度 (100 分の 1 ドル単位) では十分ではない場合に役立ちます。また、dbconvert は、カンマを含む文字列を作成しません。

- dbmnyndigit は、DBMONEY 値の右端の桁を DBCHAR として返します。DBMONEY 値のすべての桁を取得するには、dbmnyndigit を繰り返し呼び出してください。詳細については、[dbmnyndigit](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- dbmnyinit は、ほとんどの場合、dbmnyndigit と一緒に使用されます。単独で使用するとき、dbmnyinit によって負の DBMONEY 値を強制的に正の値に変換し、DBMONEY の値を 10 の累乗で除算できませんが、dbmnyinit の真の目的は、dbmnyndigit 呼び出しのために DBMONEY 値を準備することです。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。
- dbmnyinit の使用例については、[dbmnyndigit](#) のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbconvert](#)、[dbmnyndigit](#)

## dbmnymaxneg

## 説明

サポートされる DBMONEY の負の最大値を返します。

## 構文

```
RETCODE dbmnymaxneg(dbproc, dest)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
DBMONEY *dest;
```

## パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

dest

DBMONEY 変数を指すポインタです。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

`dbmnymaxneg` は、`dest` が NULL の場合に FAIL を返します。

#### 使用法

- `dbmnymaxneg` は、サポートされる DBMONEY の負の最大値を `*dest` に格納します。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

#### 参照

[dbmnymaxpos](#)

## dbmnymaxpos

#### 説明

サポートされる DBMONEY の正の最大値を返します。

#### 構文

```
RETCODE dbmnymaxpos(dbproc, dest)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBMONEY      *dest;
```

#### パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。

`dest`

DBMONEY 変数を指すポインタです。

#### 戻り値

SUCCESS または FAIL。

`dbmnymaxpos` は、`dest` が NULL の場合に FAIL を返します。

#### 使用法

- `dbmnymaxpos` は、サポートされる DBMONEY の正の最大値を `*dest` に格納します。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。

#### 参照

[dbmnymaxneg](#)

## dbmnyminus

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY 値の符号を反転します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構文    | RETCODE dbmnyminus(dbproc, src, dest)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY *src;<br>DBMONEY *dest;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| パラメータ | <b>dbproc</b><br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br><br>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。<br><br><b>src</b><br>DBMONEY 値を指すポインタです。<br><br><b>dest</b><br>符号反転の結果を保持する DBMONEY 変数を指すポインタです。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br>dbmnyminus は、オーバフローの場合、または <i>src</i> と <i>dest</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbmnyminus は、<i>src</i> の DBMONEY 値の符号を反転し、その結果を <i>*dest</i> に格納します。</li><li>• オーバフローの場合、dbmnyminus は FAIL を返します。この場合、<i>*dest</i> は定義されません。DBMONEY の負の最大値の符号を反転しようとする、オーバフローが発生します。</li><li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li></ul>                                                            |
| 参照    | <a href="#">dbmny4minus</a> 、 <a href="#">dbmnycopy</a> 、 <a href="#">dbmny4copy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## dbmnymul

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 2つの DBMONEY 値を乗算します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構文    | <pre>RETCODE dbmnymul(dbproc, m1, m2, product)  DBPROCESS   *dbproc; DBMONEY     *m1; DBMONEY     *m2; DBMONEY     *product;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>m1</b><br/> DBMONEY 値を指すポインタです。</p> <p><b>m2</b><br/> DBMONEY 値を指すポインタです。</p> <p><b>product</b><br/> 乗算の結果を保持する DBMONEY 変数を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | <p>SUCCEED または FAIL。</p> <p>dbmnymul は、オーバフローの場合、または <i>m1</i>、<i>m2</i>、<i>product</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmnymul は、<i>m1</i> の DBMONEY 値に <i>m2</i> の DBMONEY 値を乗算し、その結果を <i>*product</i> に格納します。</li> <li>• オーバフローの場合、dbmnymul は FAIL を返し、<i>*product</i> を \$0.0000 に設定します。</li> <li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                                |
| 参照    | <a href="#">dbmnyadd</a> 、 <a href="#">dbmnysub</a> 、 <a href="#">dbmnydivide</a> 、 <a href="#">dbmnyminus</a> 、 <a href="#">dbmny4add</a> 、 <a href="#">dbmny4sub</a> 、 <a href="#">dbmny4mul</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a> 、 <a href="#">dbmny4minus</a>                                                                                                                                                                                           |

## dbmnyndigit

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY 値の右端の桁を DBCHAR として返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | RETCODE dbmnyndigit(dbproc, mnyptr, value, zero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <pre> DBPROCESS    *dbproc; DBMONEY      *mnyptr; DBCHAR       *value; DBBOOL       *zero; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>mnyptr</b><br/> DBMONEY 値を指すポインタです。dbmnyndigit の呼び出しのたびにこの値が 10 で除算され、その結果が <i>*mnyptr</i> に返されます。</p> <p><b>value</b><br/> DBMONEY 値の右端の桁の文字表現を格納する DBCHAR 変数を指すポインタです。</p> <p><b>zero</b><br/> DBBOOL 変数を指すポインタです。dbmnyndigit は、呼び出されるたびに <i>*mnyptr</i> を 10 で除算し、除算の余りの文字表現を <i>*value</i> に格納します。除算の結果が \$0.0000 の場合、dbmnyndigit は <i>*zero</i> を「true」に設定します。それ以外の場合は、<i>*zero</i> を「false」に設定します。<i>zero</i> を NULL として渡した場合、この情報は返されません。</p> |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <p>dbmnyndigit は、<i>mnyptr</i> または <i>value</i> が NULL の場合に FAIL を返します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dbmnyndigit は、DBMONEY 値の右端の桁を DBCHAR として返します。</li> <li>dbmnyndigit は、DBMONEY 値を 10 で除算し、除算の余りの文字表現を <i>*value</i> に格納し、<i>*mnyptr</i> を除算の結果で置き換えます。除算の結果が \$0.0000 の場合、dbmnyndigit は <i>*zero</i> を「true」に設定します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- DBMONEY 値のすべての桁を取得するには、`*zero` が「true」になるまで `dbmnydigit` を繰り返し呼び出します。
- `dbmnyinit` と `dbmnyndigit` は、カスタムの DBMONEY-DBCHAR 変換ルーチンを作成するときに役立ちます。このようなカスタムのルーチンは、`dbconvert` の DBMONEY-to-DBCHAR 変換の精度 (100 分の 1 ドル単位) では十分ではない場合に役立ちます。また、`dbconvert` は、カンマを含む文字列を作成しません。
- `dbmnyinit` は、文字への変換を行うために DBMONEY 値を初期化します。このとき、不要な桁を除去し、負の数値を正の数値に変換します。詳細については、[dbmnyinit](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- 有効な DBMONEY 値の範囲は、`+/-$922,337,203,685,477.5808` の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。
- 次のコードは、`dbmnyndigit` と `dbmnyinit` の例です。

```

/*
** This example demonstrates dbmnyinit() and
** dbmnyndigit(). It is a conversion routine which
** converts a DBMONEY value to a character string.
** The conversion provided by this routine is unlike
** the conversion provided by dbconvert() in that the
** resulting character string includes commas. This
** conversion provides precision of two digits after
** the decimal point.
**
** For simplicity, the example assumes that all
** routines succeed and all parameters passed to it
** are valid.
*/

#define PRECISION      2

RETCODE      new_mnytochar(mnyptr, buf_ptr)
DBMONEY      *mnyptr;
char         *buf_ptr;
{
    DBMONEY    local_mny;
    DBBOOL     negative;
    int        bytes_written;
    DBCHAR     value;
    DBBOOL     zero;
    int        ret;

```

```
char          temp_buf[32];

/*
** Since dbmnyinit() and dbmnyndigit() modify the
** DBMONEY value passed to it, and since we do
** not want to modify the DBMONEY value passed
** to us by the user we need to make a local copy.
*/
ret = dbmnycopy((DBPROCESS *)NULL, mnyptr,
               &local_mny);
/* The value of 'ret' should be checked */

/*
** Next we need to call dbmnyinit().
**
** dbmnyinit() eliminates any unwanted precision
** from the DBMONEY value. DBMONEY values are
** stored with accuracy to four digits after the
** decimal point. For this conversion routine we
** only want accuracy to two digits after the
** decimal.
**
** Passing a value of 2 for the second parameter
** eliminates those two digits of precision we do
** not care about.
**
** dbmnyinit() also turns negative DBMONEY values
** into positive DBMONEY values. The value of
** negative is set to TRUE if dbmnyinit() turns a
** negative DBMONEY value into a positive DBMONEY
** value.
**
**      NOTE:dbmnyinit() eliminates unwanted by
** precision by dividing DBMONEY values by a
** power of ten. In this conversion routine it
** divides by 100. If we pass dbmnyinit() a
** DBMONEY value of $1534.1277 the resulting
** DBMONEY value is $15.3413.
*/
negative = FALSE;
ret = dbmnyinit((DBPROCESS *)NULL, &local_mny,
               4 - PRECISION, &negative);
/* The value of 'ret' should be checked */

/*
** dbmnyndigit() extracts the rightmost digit out
```

```
** of the DBMONEY value, converts it to a
** character, places the character into the
** variable "value", and then divides the DBMONEY
** value by 10. dbmnyndigit() sets 'zero' to TRUE
** if the result of the division is $0.0000.
**
** By calling dbmnyndigit() until 'zero' is set to
** TRUE we will be returned all the digits (from
** right to left) of the DBMONEY value.
*/
zero = FALSE;
bytes_written = 0;
while( zero == FALSE )
{
    ret = dbmnyndigit((DBPROCESS *)NULL,
&local_mny, &value, &zero);
    /* The value of 'ret' should be checked.*/

    /*
    ** As we are getting the digits, we want to
    ** place the decimal point and commas in the
    ** proper positions ...
    */
    temp_buf[bytes_written++] = value;

    /*
    ** If zero == TRUE we got all the digits. We
    ** do not want to call
    ** check_comma_and_decimal() since we might
    ** put a comma before the leftmost digit.
    */
    if( zero == FALSE )
    {
        /*
        ** As we are getting the digits, we want
        ** to place the decimal point and commas
        ** in the proper positions ...
        */
        check_comma_and_decimal(temp_buf,
                                &bytes_written);
    }
}

/*
** If we haven't written PRECISION bytes into the
** buffer yet, pad with zeros, write the decimal
```

```
    ** point to the buffer, and write a zero after
    ** the decimal point.
    */
    pad_with_zeros(temp_buf, &bytes_written);

    /*
    ** We've written the money value into the buffer
    ** backwards. Now we have to write it the right
    ** way.
    */
    reverse_money(buf_ptr, temp_buf, bytes_written,
                  negative);

    return(SUCCESS);
}

void check_comma_and_decimal(temp_buf,
                             bytes_written)
char *temp_buf;
int *bytes_written;
{
    static int comma = 0;
    static DBBOOL after_decimal = FALSE;

    if( after_decimal )
    {
        /*
        ** When comma is 3 it is time to write a
        ** comma. We do not care about commas until
        ** after we've written the decimal point.
        */
        comma++;
    }

    /*
    ** After we've written PRECISION bytes into the
    ** buffer, it's time to write the decimal point.
    */
    if( *bytes_written == PRECISION )
    {
        temp_buf[( *bytes_written )++] = '.';
        after_decimal = TRUE;
    }
}
```

```
/*
** When (comma == 3) that means we've written three
** digits and it's time to put a comma into the
** buffer.
*/
if( comma == 3 )
{
    temp_buf[( *bytes_written )++] = ',';
    comma = 0;          /* clear comma */
}

}

void    pad_with_zeros( temp_buf, bytes_written )
char *temp_buf;
int *bytes_written;
{

    /* If we haven't written PRECISION bytes into the
    ** buffer yet, pad with zeros, write the decimal
    ** point to the buffer, and write a zero after the
    ** decimal point.
    */
    while( *bytes_written < PRECISION )
    {
        temp_buf[( *bytes_written )++] = '0';
    }

    if( *bytes_written == PRECISION )
    {
        temp_buf[( *bytes_written )++] = '.';
        temp_buf[( *bytes_written )++] = '0';
    }

}

void reverse_money( char_buf, temp_buf,
                  bytes_written, negative )
char *char_buf;
char *temp_buf;
int bytes_written;
DBBOOL negative;
{

    int i;
```

```
/*
** We've written the money value into the buffer
** backwards. Now we have to write it the right
** way. First check to see if we need to write a
** negative sign, then write the dollar sign,
** finally write the money value.
*/
i = 0;
if( negative == TRUE )
{
    char_buf[i++] = '-';
}
char_buf[i++] = '$';

while( bytes_written-- )
{
    char_buf[i++] = temp_buf[bytes_written];
}
/* Append null-terminator:*/
char_buf[i] = '¥0';
}
```

参照

[dbconvert](#)、[dbmnyinit](#)

## dbmnyscale

説明

DBMONEY 値に正の整数を乗算して、指定の金額を加算します。

構文

RETCODE dbmnyscale(dbproc, mnyptr, multiplier, addend)

|           |             |
|-----------|-------------|
| DBPROCESS | *dbproc;    |
| DBMONEY   | *mnyptr;    |
| int       | multiplier; |
| int       | addend;     |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための <b>DBPROCESS</b> 構造体へのポインタです。この構造体には、<b>DB-Library</b> がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには <b>NULL</b> を指定できます。<b>DBPROCESS</b> は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。<b>DBPROCESS</b> を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>mnyptr</b></p> <p>乗算を行う <b>DBMONEY</b> 値を指すポインタです。<b>*mnyptr</b> には、<b>dbmny scale</b> 演算の結果も格納されます。</p> <p><b>multiplier</b></p> <p><b>*mnyptr</b> に乗算する整数です。<b>multiplier</b> は、1 以上 65535 以下の正の数値にしてください。</p> <p><b>addend</b></p> <p>乗算後に <b>*mnyptr</b> に加算される、10,000 分の 1 ドル単位の数を表す整数です。</p> |
| 戻り値   | <p><b>SUCCESS</b> または <b>FAIL</b>。</p> <p><b>dbmny scale</b> は、<b>mnyptr</b> が <b>NULL</b> の場合、オーバフローが発生している場合、または <b>multiplier</b> が 1 から 65535 までの範囲でない場合に <b>FAIL</b> を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbmny scale</b> は、<b>DBMONEY</b> 値に短整数を乗算し、<b>addend</b> (10,000 分の 1 ドル) を加算して、その結果を元の <b>DBMONEY</b> 変数に返します。</li><li>• <b>multiplier</b> は、1 以上 65535 以下でなければなりません。</li><li>• オーバフローの場合、<b>dbmny scale</b> は <b>FAIL</b> を返します。この場合、<b>*mnyptr</b> は不定です。</li><li>• 有効な <b>DBMONEY</b> 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。<b>DBMONEY</b> 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 参照    | <p><a href="#">dbmnydown</a>、<a href="#">dbmny mul</a>、<a href="#">dbmny4mul</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## dbmnysub

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY 値から別の DBMONEY 値を減算します。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 構文    | RETCODE dbmnysub(dbproc, m1, m2, difference)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>DBMONEY *m1;<br>DBMONEY *m2;<br>DBMONEY *difference;                                                                                                                                                                                               |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p>                    |
|       | <p><b>m1</b><br/>減算される DBMONEY 値を指すポインタです。</p> <p><b>m2</b><br/>減算する DBMONEY 値を指すポインタです。</p> <p><b>difference</b><br/>減算の結果を保持する DBMONEY 変数を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                                    |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。<br><br>dbmnysub は、オーバフローの場合、または <i>m1</i> 、 <i>m2</i> 、 <i>difference</i> のいずれかが NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbmnysub は、<i>m1</i> の DBMONEY 値から <i>m2</i> の DBMONEY 値を減算し、その結果を *<i>difference</i> に格納します。</li><li>• オーバフローの場合、dbmnysub は FAIL を返し、<i>difference</i> を \$0.0000 に設定します。</li><li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbmnyadd</a> 、 <a href="#">dbmnymul</a> 、 <a href="#">dbmnydivide</a> 、 <a href="#">dbmnyminus</a> 、 <a href="#">dbmny4add</a> 、 <a href="#">dbmny4sub</a> 、 <a href="#">dbmny4mul</a> 、 <a href="#">dbmny4divide</a> 、 <a href="#">dbmny4minus</a>                                                              |

## dbmnyzero

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBMONEY 値を \$0.0000 に初期化します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 構文    | RETCODE dbmnyzero(dbproc, mnyptr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <pre>DBPROCESS *dbproc; DBMONEY *mnyptr;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>このパラメータには NULL を指定できます。DBPROCESS は、アプリケーションのエラー・ハンドラに対するパラメータとして使用されます。この構造体には、エラー・メッセージをどの言語で出力するかについての情報も含まれています。DBPROCESS を指定しない場合は、デフォルトの各国言語が使用されます。</p> <p><b>mnyptr</b><br/> 初期化する DBMONEY 値を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | dbmnyzero は、 <i>mnyptr</i> が NULL の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbmnyzero は、DBMONEY 値を \$0.0000 に初期化します。</li> <li>• 有効な DBMONEY 値の範囲は、+/- \$922,337,203,685,477.5808 の間です。DBMONEY 値の精度は、10,000 分の 1 ドルです。</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 参照    | <a href="#">dbmny4zero</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## dbmonthname

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 指定された月の、指定された言語での名前を返します。                                                                                                                         |
| 構文 | <pre>char *dbmonthname(dbproc, language, monthnum, shortform)</pre> <pre>DBPROCESS *dbproc; char *language; int monthnum; DBBOOL shortform;</pre> |

## パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**language**

要求する言語の名前です。

**monthnum**

要求する月の番号です。月の番号の範囲は 1 (1 月) から 12 (12 月) までです。

**shortform**

省略形とフルネームのどちらの月名を使用するかを指示するブール値です。*shortform* が「true」の場合、**dbmonthname** は月の名前を省略形で返します。*shortform* が「false」の場合、**dbmonthname** は月の名前をフルネームで返します。たとえば、1 月の名前を英語の省略形で要求した場合は、「Jan」が返されます。

省略形の月名は、各ローカライゼーション・ファイル内に定義されています。

## 戻り値

正常に終了した場合は指定した月の名前です。エラーの場合は NULL ポインタです。

## 使用法

- **dbmonthname** は、指定された月の名前を指定された言語で返します。言語が指定されていない (*language* が NULL である) 場合は、*dbproc* の現在の言語が使用されます。*language* と *dbproc* の両方が NULL の場合は、DB-Library のデフォルト言語があれば、その言語が使用されます。
- 次のコードは、**dbmonthname** の例です。

```
for (monthnum = 1; monthnum <= 12; monthnum++)  
printf("Month %d:%s¥n", monthnum,  
dbmonthname((DBPROCESS *)NULL,  
char *)NULL, monthnum, TRUE),  
dbmonthname((DBPROCESS *)NULL,  
(char *)NULL, monthnum, FALSE));
```

## 参照

[db12hour](#)、[dbdateorder](#)、[dbdayname](#)、[DBSETLNATLANG](#)、[dbsetopt](#)

## DBMORECMDS

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 処理するコマンドがまだあるかどうかを示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | <pre>RETCODE DBMORECMDS(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| パラメータ | <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL で、コマンド・バッチからの結果がこれ以上あるかどうかを示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションは、このマクロを使用して、処理する結果がまだあるかどうかを判断できます。</li> <li>DBMORECMDS は、dbnextrow から NO_MORE_ROWS が返された後に呼び出すことができます。現在のコマンドがローを返さないことが確実な場合は、dbresults のすぐ後に DBMORECMDS を呼び出すことができます。</li> <li>アプリケーションは、NO_MORE_RESULTS が返されるまで dbresults を繰り返し呼び出すことができるため、このルーチンを必要とすることはほとんどありません。</li> </ul> |
| 参照    | DBCMDROW、dbresults、DBROWS、DBROWTYPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## dbmoretext

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | text 値または image 値の一部をサーバに送信します。                                                                                                      |
| 構文    | <pre>RETCODE dbmoretext(dbproc, size, text)  DBPROCESS *dbproc; DBINT size; BYTE *text;</pre>                                        |
| パラメータ | <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |

**size**

**text** または **image** の値のうち、サーバに送信する部分のバイト単位のサイズです。**dbwritetext** 呼び出しの指定より大きな **text** または **image** 値をサーバに送信するとエラーになります。

**text**

書き出す **text** または **image** の部分を指すポインタです。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

使用法

- このルーチンは、大きな **SYBTEXT** 値または **SYBIMAGE** 値を多数の小さなまとまりの形でサーバに送信するときに、**dbwritetext** とともに使用します。これは、非常に大きなデータ・バッファを割り付けることができないオペレーティング・システムの場合に特に有効です。
- **dbmoretext** と **dbwritetext** は更新のときにだけ使用され、Transact-SQL の **update** 文の代わりとなります。
- **dbsqlok** と **dbresults** を呼び出すのは、**dbmoretext** の最初の呼び出しの前と、**dbmoretext** の最後の呼び出しの後でなければなりません。
- 詳細については、[dbwritetext](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- DB-Library/C の **DBTEXTSIZE** オプションは、サーバのグローバル変数 **@@textsize** の値に反映されます。この変数は、サーバが返す **text** 値または **image** 値のサイズを制限するものです。**@@textsize** のデフォルト値は 32,768 バイトです。アプリケーションで 32,768 バイトを超える **text** 値または **image** 値を取得する場合は、**dbsetopt** を呼び出して **@@textsize** を大きくする必要があります。

DB-Library/C の **DBTEXTLIMIT** オプションは、DB-Library/C が読み込む **text** 値または **image** 値のサイズを制限します。

参照

[dbtxptr](#)、[dbtxtimestamp](#)、[dbwritetext](#)

## dbmsghandle

説明

サーバ・メッセージを処理するユーザ関数をインストールします。

構文

```
int (*dbmsghandle(handler))()
```

```
int (*handler)();
```

## パラメータ

## ハンドラ

DB-Library がサーバからのエラー・メッセージまたは情報メッセージを受信したときに呼び出されるユーザ関数を指すポインタです。DB-Library は、表 2-21 に示す 8 つのパラメータを指定してこの関数を呼び出します。

表 2-21 : メッセージ・ハンドラ・パラメータ

| パラメータ           | 意味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>dbproc</i>   | 影響を受ける DBPROCESS。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>msgno</i>    | 現在のメッセージ番号 (データ型 DBINT)。この番号は <i>sysmessages</i> テーブルに登録されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>msgstate</i> | 現在のメッセージのエラー・ステータス番号 (データ型 <i>int</i> )。この番号は、Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタがエラーのコンテキストに関する情報を取得するために必要となる。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>severity</i> | 現在のメッセージの情報クラスまたはエラー重大度 (データ型 <i>int</i> )。この番号に関する説明は、Adaptive Server Enterprise のマニュアルに記載されている。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>msgtext</i>  | 現在のメッセージの NULL で終了するテキスト (データ型 <i>char *</i> )。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>srvname</i>  | メッセージを生成したサーバの NULL で終了する名前 (データ型 <i>char *</i> )。サーバ名は、システム・テーブル <i>sys.servers</i> の <i>srvname</i> カラム内に格納されています。このサーバ名は、サーバ間の通信に使用される。特に、サーバが他のサーバにログインしてリモート・プロシージャ・コールを実行するときには使用される。サーバに名前がない場合、 <i>srvname</i> の長さは 0 になる。                                                                                                                                        |
| <i>procname</i> | メッセージを生成したストアド・プロシージャの NULL で終了する名前 (データ型 <i>char *</i> )。メッセージがストアド・プロシージャによって生成されたものではない場合は、 <i>procname</i> の長さは 0 になる。                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>line</i>     | メッセージを生成したコマンド・バッチまたはストアド・プロシージャの行番号 (データ型 <i>int</i> )。行番号は 1 から始まる。行番号は、メッセージが生成されたネスト・レベルごとにカウントされる。たとえば、あるコマンド・バッチがストアド・プロシージャ A を実行し、そのストアド・プロシージャがストアド・プロシージャ B を呼び出す場合に、メッセージが B の 3 行目で生成されたときは、 <i>line</i> の値は 3 になる。メッセージに対応した行番号がない場合、 <i>line</i> は 0 になる。行番号のないメッセージが生成される状況には、ログイン・エラーや、存在しないストアド・プロシージャに対するリモート・プロシージャ・コール ( <i>dbprcsend</i> で実行) などがある。 |

メッセージ・ハンドラは、DB-Library に 0 の値を返す必要があります。

Windows では、次の例に示すようにメッセージ・ハンドラは *CS\_PUBLIC* で宣言してください。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを *CS\_PUBLIC* で宣言してください。



次の例は、標準的なメッセージ・ハンドラのルーチンを示します。

```
#include    <sybfront.h>
#include    <sybdb.h>

int CS_PUBLIC msg_handler(dbproc, msgno, msgstate,
                          severity, msgtext, srvname, procname, line)

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          msgno;
int            msgstate;
int            severity;
char           *msgtext;
char           *srvname;
char           *procname;
int            line;

{
    printf ("Msg %ld, Level %d, State %d¥n",
            msgno, severity, msgstate);
    if (strlen(srvname) > 0)
        printf ("Server '%s', ", srvname);
    if (strlen(procname) > 0)
        printf ("Procedure '%s', ", procname);
    if (line > 0)
        printf ("Line %d", line);

    printf("¥n¥t%s¥n", msgtext);

    return (0);
}
```

**戻り値** インストール済みのメッセージ・ハンドラを指すポインタです。メッセージ・ハンドラがまったくインストールされていない場合は、NULL です。

**使用法**

- `dbmsghandle` は、ユーザ提供のメッセージ・ハンドラ関数をインストールします。DB-Library は、サーバ・エラーまたは情報メッセージを受け取ると、ただちにこのメッセージ・ハンドラを呼び出します。サーバ・メッセージを適切に処理するには、メッセージ・ハンドラをインストールしてください。
- アプリケーションが `dbmsghandle` を呼び出してメッセージ・ハンドラ関数をインストールしていない場合は、DB-Library はサーバ・メッセージを無視します。メッセージは出力されません。

- コマンド・バッファにコマンドが1つしか含まれていない場合に、そのコマンドがサーバ・メッセージを引き起こしたときは、DB-Library は `dbsqlexec` の実行中にメッセージ・ハンドラを呼び出します。コマンド・バッファに複数のコマンドがあるときに、最初のコマンドに問題がなければ、実行時エラーによって `dbsqlexec` が失敗することはありません。代わりに、実行時エラーを引き起こしたコマンドを処理する `dbresults` 呼び出しが失敗します。
- NULL パラメータを指定して `dbmsghandle` を呼び出すことによって、既存のメッセージ・ハンドラのインストールを「解除」できます。また、いつでも新しいメッセージ・ハンドラをインストールできます。新しいメッセージ・ハンドラは、自動的に既存のメッセージ・ハンドラと置き換わります。
- サーバ・メッセージのリストについては、`sysmessages` テーブルを参照してください。また、Transact-SQL の `print` コマンドと `raiserror` コマンドが生成するメッセージは、`dbmsghandle` によって検出されます。
- `dbsetuserdata` ルーチンと `dbgetuserdata` ルーチンは、メッセージ・ハンドラとそれをトリガしたプログラム・コードとの間で情報を転送する必要があるときに、特に便利です。この方法を使用してデッドロックを処理する例については、`dbsetuserdata` のリファレンス・ページを参照してください。
- もう1つのルーチンである `dberrhandle` は、DB-Library が DB-Library エラーに応答して呼び出すエラー・ハンドラをインストールします。
- アプリケーションが DB-Library からのメッセージとサーバからのメッセージを同時に発生させた場合、DB-Library は、DB-Library エラー・ハンドラを呼び出す前にサーバ・メッセージ・ハンドラを呼び出します。
- DB-Library/C のエラー値 `SYBESMSG` は、サーバ・エラー・メッセージに応答して生成されますが、サーバ情報メッセージに応答して生成されることはありません。したがって、サーバ・エラーが発生すると、サーバ・メッセージ・ハンドラと DB-Library/C エラー・ハンドラの両方が呼び出されますが、サーバが情報メッセージを生成したときには、サーバ・メッセージ・ハンドラだけが呼び出されます。

サーバ・メッセージ・ハンドラをインストールした場合は、同じエラーが二度ユーザに通知されないようにするために、DB-Library エラー・ハンドラでの `SYBESMSG` エラー出力の抑制もできます。
- 表 2-22 は、DB-Library/C がいつアプリケーションのメッセージ・ハンドラとエラー・ハンドラを呼び出すかをまとめたものです。

表 2-22 : DB-Library がメッセージ・ハンドラとエラー・ハンドラを呼び出すタイミング

| エラーまたはメッセージ                                         | メッセージ・ハンドラを呼び出す                     | エラー・ハンドラを呼び出す                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SQL 構文エラー                                           | あり                                  | はい (SYBESMSG)。 (メッセージを無視するようにハンドラをコーディングする。)                              |
| SQL print 文                                         | あり                                  | いいえ。                                                                      |
| SQL raiserror                                       | あり                                  | いいえ。                                                                      |
| サーバが停止している                                          | なし                                  | はい (SYBESEOF)。 (アプリケーションを終了するようにハンドラをコーディングする。)                           |
| サーバからのタイムアウト                                        | なし                                  | はい (SYBETIME)。 (再びタイムアウト期間が経過するまで待つために、INT_CONTINUE を返すようにハンドラをコーディングする。) |
| クエリ時のデッドロック                                         | あり                                  | いいえ。 (デッドロックの有無を調べるようにハンドラをコーディングする。)                                     |
| ログイン時のタイムアウト                                        | なし                                  | はい (SYBEFCON)。                                                            |
| ログインの失敗 (dbopen)                                    | あり                                  | はい (SYBEPWD)。 (アプリケーションを終了するようにハンドラをコーディングする。)                            |
| データベース・メッセージの使用                                     | あり<br>(メッセージを無視するようにハンドラをコーディングする。) | いいえ。                                                                      |
| 必要なときに dbresults を呼び出さないなど、DB-Library/C 呼び出しの使用法の誤り | なし                                  | はい (SYBERPND)。                                                            |
| 致命的なサーバ・エラー (重大度 17 以上)                             | あり                                  | はい (SYBESMSG)。                                                            |

参照

[dberrhandle](#)、[dbgetuserdata](#)、[dbsetuserdata](#)

## dbname

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 現在のデータベースの名前を返します。                                                                                                                       |
| 構文    | <pre>char *dbname(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                      |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |
| 戻り値   | 現在のデータベースの NULL で終了する名前を指すポインタです。                                                                                                        |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbname は、現在のデータベース名を返します。</li><li>• データベースがいつ変更されたかを追跡する必要がある場合は、dbchange を使用してください。</li></ul>   |
| 参照    | <a href="#">dbchange</a> 、 <a href="#">dbuse</a>                                                                                         |

## dbnextrow

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | ロー・バッファ、およびカラム・データにバインドされるプログラム変数に、次の結果ローを読み込みます。                                                                                        |
| 構文    | <pre>STATUS dbnextrow(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                  |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |
| 戻り値   | dbnextrow は、次の値を返します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 通常ローが読み込まれた場合は、REG_ROW が返されます。通常ローとは、クエリの where 句と一致するローです。</li></ul>      |

- 計算ローが読み込まれた場合は、`computeid` が返されます。計算ローとは、`compute` 句が生成するローです。`computeid` は読み込まれた計算ローの番号に一致し、最初の計算ローが 1、2 番目のローが 2 というようになります。`computeid` は、この関数の他の種類の戻り値とは一致しません。
- バッファリングがオンのときに、次のローを読み込むことによってバッファの容量を超過してしまう場合は、`BUF_FULL` が返されます。この場合、ローは読み込まれていません。さらにローを読み込むには、`dbclrbuf` を呼び出して、ロー・バッファの先頭から 1 つ以上のローを削除する必要があります。
- 結果セットの最後のローが読み込まれた場合は、`NO_MORE_ROWS` が返されます。クエリがローを生成しなかった場合 (たとえば、`update` や `insert` の場合、または `select` に一致するものがなかった場合) は、`dbnextrow` を初めて呼び出したときに `NO_MORE_ROWS` が返されます。また、クエリが失敗した場合や保留中の結果がない場合も、`dbnextrow` この値が返されます。
- ネットワーク・エラーやメモリ不足のエラーなどの異常事態が発生したためにルーチンが正常に完了できなかった場合は、`FAIL` が返されます。
- `dbnextrow` は、サーバから最初に返されたローから順に、結果データの次のローを読み込みます。通常、次の結果ローはサーバから直接読み込まれます。DBBUFFER オプションがオンで、`dbgetrow` の呼び出しによってローがランダムに読み込まれている場合は、次のローはサーバから読み込まれるのではなく、バッファリングされたローを連結したリストから読み込まれます。`dbnextrow` が呼び出されると、`dbbind` または `dbaltbind` で指定されたロー・データからプログラム変数へのバインドが有効になります。
- プログラム変数がカラムにバインドされている場合は、`dbnextrow` はバインドされた変数に新しい値を書き込んでから呼び出し元に戻ります。
- 通常ローのカラム値は、`dbdata` を使用して取り出すか、`dbbind` を使用してプログラム変数にバインドします。計算ローのカラム値は、`dbadata` を使用して取り出すか、`dbaltbind` を使用してプログラム変数にバインドします。
- アプリケーションで `dbnextrow` を呼び出すには、その前に `dbresults` から `SUCCEED` が返されている必要があります。コマンドがローを返すものである場合に、`dbnextrow` を使用して結果を処理する必要があるかどうかを判断するには、`dbresults` の後で `DBROWS` を呼び出してください。

## 使用法

- アプリケーションで `dbresults` を呼び出した後は、`dbcquery` または `dbcancel` を呼び出して現在の結果セットをキャンセルすることも、`dbnextrow` をループ内で呼び出して結果のローを1つずつ処理することもできます。
- アプリケーションで結果を処理することを選択した場合は、次のいずれかを行うことができます。
  - `NO_MORE_ROWS` が返されるまで、ループで `dbnextrow` を呼び出して、すべての結果ローを処理する。`NO_MORE_ROWS` が返されたときは、`dbresults` をもう一度呼び出し、次の結果がある場合はその結果を処理するための設定を実行できます。
  - `dbnextrow` を呼び出して結果ローの一部を処理してから、`dbcancel` ( コマンド・バッチまたは RPC 呼び出しのすべての結果をキャンセルする場合 ) または `dbcquery` ( 最後の `dbresults` 呼び出しの結果だけをキャンセルする場合 ) を呼び出して残りの結果ローをキャンセルする。

アプリケーションは、すべての結果ローを、キャンセルするか処理しなければなりません。

- 標準的な呼び出しのシーケンスを次に示します。

```

DBINT      xvariable;
DECHAR     yvariable[10];

/* Read the query into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select x = 100, y = 'hello'");

/* Send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxec(dbproc);

/* Get ready to process the query results */
dbresults(dbproc);

/* Bind column data to program variables */
dbbind(dbproc, 1, INTBIND, (DBINT) 0,
        (BYTE *) &xvariable);
dbbind(dbproc, 2, STRINGBIND, (DBINT) 0,
        yvariable);

/* Now process each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    C-code to print or process row data
}

```

- サーバは2つのタイプのローを返します。select文のselectリストで指定されたカラムのデータが含まれる通常ローと、compute句から生成される計算ローです。サーバからの結果ローの処理を簡単にするために、dbnextrowは、ローのタイプに応じて異なる値を返します。詳細については、このリファレンス・ページの「戻り値」の項を参照してください。
- デフォルトの出力デバイスにサーバの結果データを表示するには、dbnextrowの代わりにdbprowを使用します。

## 参照

[dbaltbind](#)、[dbbind](#)、[dbcquery](#)、[dbclrbuf](#)、[dbgetrow](#)、[dbprow](#)、[dbsetrow](#)、「オプション」(436ページ)

## dbnpcreate

## 説明

ノーティフィケーション・プロシージャを作成します。

## 構文

```
RETCODE dbnpcreate(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

## パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるためのDBPROCESS構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/Cがフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- dbnpcreateは、ノーティフィケーション・プロシージャを作成します。ノーティフィケーション・プロシージャは、特殊なタイプのOpen Serverレジスタード・プロシージャです。ノーティフィケーション・プロシージャは、通常のOpen Serverレジスタード・プロシージャとは異なり、実行可能な文は含まれません。ノーティフィケーション・プロシージャは、DB-Library/Cアプリケーションが作成できる唯一のOpen Serverレジスタード・プロシージャのタイプです。
- ノーティフィケーション・プロシージャの名前とそのパラメータは、dbnpdefineとdbregparamを使用してあらかじめ定義しておく必要があります。
- DB-Library/Cアプリケーションでノーティフィケーション・プロシージャを作成するには、次のことを行う必要があります。

- `dbnpdefine` を使用してプロシージャを定義する
- プロシージャのパラメータがある場合は、`dbregparam` を使用してそのパラメータを記述する
- `dbnpcreate` を使用してプロシージャを作成する
- レジスタード・プロシージャに適用されるすべての DB-Library/C ルーチンは、ノーティフィケーション・プロシージャにも適用されます。たとえば、`dbregexec` はレジスタード・プロシージャを実行しますが、そのプロシージャはノーティフィケーション・プロシージャであってもかまいません。同様に、`dbreglist` は OpenServer 内に現在定義されているすべてのレジスタード・プロシージャのリストを返しますが、その中にノーティフィケーション・プロシージャが含まれることもあります。
- アプリケーションは、ノーティフィケーション・プロシージャが実行されたときに通知 (ノーティフィケーション) を受け取れることを要求できるので、ノーティフィケーション・プロシージャは、他のレジスタード・プロシージャと同様に、アプリケーション間の通信や同期に便利です。
- ノーティフィケーション・プロシージャを作成できるのは、Open Server 内だけです。現時点では、Adaptive Server Enterprise はノーティフィケーション・プロシージャをサポートしていません。
- DB-Library/C アプリケーションで、レジスタード・プロシージャの実行のノーティフィケーションを要求するには、`dbregwatch` を使用します。アプリケーションは、同期と非同期のどちらのノーティフィケーションを受け取るかを要求できます。
- 次に、ノーティフィケーション・プロシージャを作成する例を示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT           status;

/*
** Let's create a notification procedure called
** "message" which has two parameters:
**      msg      varchar(255)
**      user     idint
**/

/*
** Define the name of the notification procedure
** "message"
```



```

*/
dbnpdefine (dbproc, "message", DBNULLTERM);

/*
** The notification procedure has two parameters:
**     msg     varchar(255)
**     user    idint
** So, define these parameters. Note that
** neither of the parameters is defined with a
** default value.
*/
dbregparam (dbproc, "msg", SYBVARCHAR,
            DBNODEFAULT, NULL);
dbregparam (dbproc, "userid", SYBINT4,
            DBNODEFAULT, 4);

/* Create the notification procedure:*/
status = dbnpcreate (dbproc);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to create ¥
            message!¥n");
}
else
{
    fprintf(stdout, "Success in creating ¥
            message!¥n");
}

```

参照

[dbreginit](#)、[dbregparam](#)、[dbregwatch](#)、[dbregnowatch](#)

## dbnpdefine

説明

ノーティフィケーション・プロシージャを定義します。

構文

RETCODE dbnpdefine(dbproc, procedure\_name, namelen)

```

DBPROCESS    *dbproc;
DBCHAR       *procedure_name;
DBSMALLINT   namelen;

```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## procedure\_name

定義するノーティフィケーション・プロシージャの名前を指すポインタです。

## namelen

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。*procedure\_name* が NULL で終了する場合は、*namelen* を DBNULLTERM として渡してください。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- **dbnpdefine** は、ノーティフィケーション・プロシージャを定義します。ノーティフィケーション・プロシージャの定義は、ノーティフィケーション・プロシージャ作成の最初のステップです。
- ノーティフィケーション・プロシージャは、特殊なタイプの Open Server レジスタード・プロシージャです。ノーティフィケーション・プロシージャは、通常の Open Server レジスタード・プロシージャとは異なり、実行可能な文は含まれません。ノーティフィケーション・プロシージャは、DB-Library/C アプリケーションが作成できる唯一の Open Server レジスタード・プロシージャのタイプです。
- DB-Library/C アプリケーションでノーティフィケーション・プロシージャを作成するには、次のことを行う必要があります。
  - **dbnpdefine** を使用してプロシージャを定義する
  - プロシージャのパラメータがある場合は、**dbregparam** を使用してそのパラメータを記述する
  - **dbnpcreate** を使用してプロシージャを作成する
- レジスタード・プロシージャに適用されるすべての DB-Library/C ルーチンは、ノーティフィケーション・プロシージャにも適用されます。たとえば、**dbregexec** はレジスタード・プロシージャを実行しますが、そのプロシージャはノーティフィケーション・プロシージャであってもかまいません。同様に、**dbreglist** は OpenServer 内に現在定義されているすべてのレジスタード・プロシージャのリストを返しますが、その中にノーティフィケーション・プロシージャが含まれることもあります。

- 次に、ノーティフィケーション・プロシージャを定義する例を示します。

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT        status;

/*
** Let's create a notification procedure called
** "message" which has two parameters:
**     msg     varchar(255)
**     userid  int
**/

/*
** Define the name of the notification procedure
** "message"
**/
dbnpdefine (dbproc, "message", DBNULLTERM);

/* The notification procedure has two parameters:
**     msg     varchar(255)
**     userid  int
** So, define these parameters. Note that
** neither of the parameters is defined with a
** default value.
**/
dbregparam (dbproc, "msg", SYBVARCHAR,
            DBNODEFAULT, NULL);
dbregparam (dbproc, "userid", SYBINT4,
            DBNODEFAULT, 4);

/* Create the notification procedure:*/
status = dbnpcreate (dbproc);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to create ¥
            message!¥n");
}
else
{
    fprintf(stdout, "Success in creating ¥
            message!¥n");
}
}
```

参照

[dbregparam](#)、[dbnpcreate](#)、[dbreglist](#)

## dbnullbind

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | インジケータ変数を通常結果ローのカラムに関連付けます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 構文    | <pre>RETCODE dbnullbind(dbproc, column, indicator)</pre><br><pre>DBPROCESS    *dbproc;<br/>int           column;<br/>DBINT        *indicator;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>column</b><br/>インジケータ変数を関連付けるカラムの番号です。</p> <p><b>indicator</b><br/>インジケータ変数を指すポインタです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br>dbnullbind は、 <i>column</i> が無効の場合に FAIL を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbnullbind は、通常の結果ローのカラムにインジケータ変数を関連付けます。インジケータ変数は、通常結果ローの特定のカラムがプログラム変数に正しく変換されてコピーされているかどうか、またはそのカラムが NULL であるかどうかを示します。</li><li>• インジケータ変数は、通常結果ローが dbnextrow によって処理されるときに設定されます。設定される値は次のとおりです。<ul style="list-style-type: none"><li>• カラムが NULL の場合は -1 です。</li><li>• <i>column</i> が dbbind によってプログラム変数にバインドされているけれども、そのバインドでデータ変換が指定されていない場合に、<i>column</i> のデータを保持するにはプログラム変数が小さすぎてバインドされるデータがトランケートされたときは、カラムのデータのバイト単位の全長です。</li><li>• <i>column</i> がプログラム変数に正常にバインドされてコピーされた場合は、0 です。</li></ul></li></ul> |

---

**注意** 文字列がトランケートされたことの検出は、CHARBIND と VARYCHARBIND のみを対象として実装されています。

---

参照 [dbanullbind](#)、[dbbind](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnextrow](#)

## dbnumalts

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 計算ローのカラム数を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構文    | <pre>int dbnumalts(dbproc, computeid)</pre><br><pre>DBPROCESS *dbproc;<br/>int computeid;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>computeid</b><br/>対象となる特定の計算ローを表す ID です。1 つの SQL <code>select</code> 文で複数の <code>compute</code> 句を使用でき、各句は、それぞれ別の計算ローを返します。<code>select</code> 文の最初の <code>compute</code> 句に対応する <code>computeid</code> は 1 です。<code>computeid</code> は、<code>dbnextrow</code> または <code>dbgetrow</code> から返されます。</p> |
| 戻り値   | 特定の <code>computeid</code> に対するカラムの数です。 <code>computeid</code> が正しくない場合、 <code>dbnumalts</code> は -1 を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <p><code>dbnumalts</code> は、計算ローのカラムの数を返します。アプリケーションは、<code>dbresults</code> が <code>SUCCEED</code> を返した後に、このルーチンを呼び出すことができます。たとえば、以下の SQL 文では、<code>dbnumalts(dbproc, 1)</code> の呼び出しにより 3 が返されます。</p> <pre>select dept, year, sales from employee<br/>order by dept, year<br/>compute avg(sales), min(sales),<br/>max(sales) by dept</pre>                                                                                                         |
| 参照    | <a href="#">dbadata</a> 、 <a href="#">dbadlen</a> 、 <a href="#">dbaltlen</a> 、 <a href="#">dbalttype</a> 、 <a href="#">dbgetrow</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbnumcols</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |

## dbnumcols

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 現在の結果セットの通常カラムの数を返します。                                            |
| 構文 | <pre>int dbnumcols(dbproc)</pre><br><pre>DBPROCESS *dbproc;</pre> |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

現在の結果セット内のカラム数です。カラムがない場合、dbnumcols は 0 を返します。

## 使用法

- dbnumcols は、現在の結果セット内の通常 (非計算) カラムの数を返します。
- 次のコードは、dbnumcols の使用例です。

```
int          column_count;
DBPROCESS   *dbproc;

/* Put the commands into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select name, id, type from ¥
             sysobjects");
dbcmd(dbproc, "select name from sysobjects");

/*
** Send the commands to Adaptive Server Enterprise
and start
** execution
*/
dbsqlxexec(dbproc);

/* Process each command until there are no more */
while (dbresults(dbproc) != NO_MORE_RESULTS)
{
    column_count = dbnumcols(dbproc);
    printf("%d columns in this Adaptive Server
Enterprise ¥
         result.¥n", column_count);
    while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
        printf("row received.¥n");
}
```

## 参照

[dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbnumalts](#)

## dbnumcompute

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 現在の結果セットの <code>compute</code> 句の数を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 構文    | <pre>int dbnumcompute(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| パラメータ | <p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 戻り値   | 現在の結果セットの <code>compute</code> 句の数です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用法   | <p>このルーチンは、現在の結果セットの <code>compute</code> 句の数を返します。アプリケーションは、<code>dbresults</code> が <code>SUCCEED</code> を返した後に、このルーチン呼び出すことができます。たとえば、次の SQL 文では、<code>select</code> 文には <code>compute</code> 句が 2 つあるので、<code>dbnumcompute(dbproc)</code> を呼び出すと 2 が返されます。</p> <pre>select dept, name from employee order by dept, name compute count(name) by dept compute count(name)</pre> |
| 参照    | <a href="#">dbnumalts</a> 、 <a href="#">dbresults</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DBNUMORDERS

|       |                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | Transact-SQL <code>select</code> 文の <code>order by</code> 句で指定されたカラムの数を返します。                                                                                                |
| 構文    | <pre>int DBNUMORDERS(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                      |
| パラメータ | <p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |
| 戻り値   | <code>order by</code> カラムの数です。 <code>order by</code> 句がない場合、このルーチンは 0 を返します。エラーがある場合は -1 を返します。                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用法 | <code>select</code> 文が実行され、その結果を処理するための <code>dbresults</code> が呼び出された後で、 <code>DBNUMORDERS</code> を呼び出すと、その文の <code>order by</code> 句で指定されているカラムの数を調べることができます。 |
| 参照  | <a href="#">dbbordercol</a>                                                                                                                                     |

## dbnumrets

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値の数を調べます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 構文    | <pre>int dbnumrets(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| パラメータ | <code>dbproc</code><br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、 <code>DB-Library</code> がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 戻り値   | 最後に実行されたストアド・プロシージャに対応するリターン・パラメータ値の数です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>dbnumrets</code> は、ストアド・プロシージャに対する最後の <code>execute</code> 文またはリモート・プロシージャ・コールによって返されたリターン・パラメータ値の数を返します。<code>dbnumrets</code> によって返された数が 0 以下である場合、使用可能なリターン・パラメータはありません。</li><li>• <code>Transact-SQL</code> ストアド・プロシージャは、指定された「リターン・パラメータ」の値を返すことができます。ストアド・プロシージャを呼び出したアプリケーションでは、そのプロシージャ内で変更されたリターン・パラメータの値を使用できます。これは、いくつかのプログラミング言語で使用可能な「参照渡し」の機能に似ています。</li></ul> |



- パラメータがリターン・パラメータとして機能するには、ストアド・プロシージャ内でそのように宣言されていなければなりません。ストアド・プロシージャを呼び出す `execute` 文およびリモート・プロシージャ・コールも同様に、そのパラメータがリターン・パラメータとして機能することを示していなければなりません。リモート・プロシージャ・コールの場合は、`dbrpcparam` ルーチンを使用して、パラメータがリターン・パラメータであるかどうかを指定します。
- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、他のすべての結果を返した直後にパラメータ値を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbnumrets` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに1つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションで `dbnumrets`、またはリターン・パラメータを処理する他のルーチンを呼び出すには、その前に、`dbresults` と `dbnextrow` を必要な回数だけ呼び出してすべての結果を処理する必要があります。
- ストアド・プロシージャをリモート・プロシージャ・コールで呼び出した場合、リターン・パラメータ値は自動的にアプリケーションで使用できるようになります。一方、ストアド・プロシージャを `execute` 文で呼び出した場合は、その `execute` 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。ストアド・プロシージャからのリターン・パラメータの詳細については、『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。
- 次に、リターン・パラメータ値の検索に使用するその他のルーチンを示します。
  - `dbretdata` は、パラメータ値を指すポインタを返します。
  - `dbretlen` は、パラメータ値の長さを返します。
  - `dbretname` は、パラメータ値の名前を返します。
  - `dbrettype` は、パラメータ値のデータ型を返します。
  - `dbconvert` は、必要に応じて値を変換するために呼び出されます。これらのルーチンを `dbnumrets` とともに使用方法の例については、`dbretdata` のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretlen](#)、[dbretname](#)、[dbrettype](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)

## dbopen

説明 DBPROCESS 構造体を作成し、初期化します。

構文 DBPROCESS \*dbopen(login, server)

```
LOGINREC *login;  
char      *server;
```

パラメータ

login

LOGINREC 構造体を指すポインタです。このポインタは、引数として `dbopen` へ渡されます。`dblogin` を呼び出すことによって、LOGINREC 構造体を取得することができます。

アプリケーションの `dbopen` 呼び出しがすべて完了した後は、LOGINREC 構造体は必要なくなります。プログラムは、`dbloginfree` を呼び出して LOGINREC 構造体を解放できます。

サーバ

接続先のサーバです。`server` は、`interfaces` ファイル内でそのサーバに与えられたエイリアスです。`dbopen` は、サーバに接続するための情報を得るために `interfaces` ファイル内で `server` を検索します。

`server` が NULL の場合、`dbopen` は、DSQUERY 環境変数または論理名の値に対応する `interfaces` エントリを検索します。DSQUERY が明示的に設定されていない場合の値は「SYBASE」になります (`interfaces` ファイルの指定の詳細については、[dbsetifile](#) のリファレンス・ページを参照してください。『Open Client/Server 設定ガイド』を参照してください)。

---

**注意** UNIX 以外のプラットフォームでは、クライアント・アプリケーションは UNIX `interfaces` ファイルとは異なる方法を使用して、サーバのアドレス情報を検索します。クライアントがサーバに接続する方法については、『Open Client/Server 設定ガイド』を参照してください。

---

戻り値

正常に終了した場合は、DBPROCESS ポインタです。通常、`dbopen` は、DBPROCESS 構造体を作成または初期化できなかった場合、またはサーバへのログインができなかった場合に NULL を返します。`dbopen` が NULL を返すと、エラーを示す DB-Library エラー番号が生成されます。アプリケーションは、エラー・ハンドラを介してこのエラー番号にアクセスできます。ただし、サーバ・ログイン処理中に予期しない通信障害が発生したけれども、エラー・ハンドラがインストールされていない場合は、プログラムはアボートします。

## 使用法

- このルーチンは、DBPROCESS 構造体を割り付けて初期化します。この構造体は、DB-Library がサーバとの通信に使用する基本的なデータ構造体です。ほとんどすべての DB-Library の呼び出しで、この構造体が最初の引数になります。このルーチンは、DBPROCESS 構造体の割り付けの他に、ネットワークとの通信の設定、サーバへのログイン、すべてのデフォルトのオプションの初期化を行います。
- 次のコードは、dbopen の使用例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;
LOGINREC       *loginrec;

loginrec = dblogin();
DBSETLPWD(loginrec, "server_password");
DBSETLAPP(loginrec, "my_program");
dbproc = dbopen(loginrec, "my_server");
```

- アプリケーションは、サーバにログインした後で、dbuse ルーチン呼び出してデータベースを変更できます。

## interfaces ファイルでの複数のクエリ・エントリ

- dbopen がサーバとの接続を確立できない場合に代替サーバとの接続を確立するように、interfaces ファイルを設定できます。
- アプリケーションで、dbopen を呼び出してサーバ MARS に接続するには、次のようにします。

```
dbopen(loginrec, MARS);
```

MARS のエントリが含まれている interfaces ファイルの内容が次のとおりであるとします。

```
#
MARS
    query tcp hp-ether violet 1025
    master tcp hp-ether violet 1025
    console tcp hp-ether violet 1026
#
VENUS
    query tcp hp-ether plum 1050
    master tcp hp-ether plum 1050
    console tcp hp-ether plum 1051
#
NEPTUNE
    query tcp hp-ether mauve 1060
    master tcp hp-ether mauve 1060
```

```
console tcp hp-ether mauve 1061
```

- アプリケーションの接続先は、マシン「violet」上のポート番号 1025 となります。MARS が使用できない場合は、dbopen 呼び出しは失敗します。ただし、interfaces ファイル内に MARS に対する複数のクエリ・エントリがある場合は、最初の接続の試みが失敗すると、dbopen は、リストにある次のサーバへの接続を自動的に試みます。そのような interfaces ファイルの例を次に示します。

```
#
MARS
query tcp hp-ether violet 1025
query tcp hp-ether plum 1050
query tcp hp-ether mauve 1060
master tcp hp-ether violet 1025
console tcp hp-ether violet 1026

#
VENUS
query tcp hp-ether plum 1050
master tcp hp-ether plum 1050
console tcp hp-ether plum 1051

#
NEPTUNE
query tcp hp-ether mauve 1060
master tcp hp-ether mauve 1060
console tcp hp-ether mauve 1061
```

- MARS の 2 番目のクエリ・エントリは VENUS のクエリ・エントリと同じであり、MARS の 3 番目のクエリ・エントリは NEPTUNE のクエリ・エントリと同じであることに注意してください。この interfaces ファイルが使用される場合に、アプリケーションが MARS との接続に失敗すると、自動的に VENUS との接続が試行されます。VENUS との接続に失敗すると、自動的に NEPTUNE との接続が試行されます。サーバの interfaces ファイル・エントリに指定する代替サーバの数に制限はありませんが、代替サーバは、同じ interfaces ファイル内に指定されていなければなりません。次のように、interfaces ファイル内のサーバ名の後ろに 2 つの数値を追加できます。

```
#
MARS retries seconds
query tcp hp-ether violet 1025
query tcp hp-ether plum 1050
query tcp hp-ether mauve 1060
master tcp hp-ether violet 1025
```

```
console tcp hp-ether violet 1026
```

*retries* は、最初の一巡で接続が確立できなかった場合に、クエリ・エントリのリストを繰り返ループ処理する回数を表します。  
*seconds* は、*dbopen* がリストの先頭に戻って再びループ処理を開始する前に待機する時間 (秒) を表します。これらの数値は省略可能です。これらの数値が指定されていない場合、*dbopen* は各クエリ・エントリへの接続を1回だけ試みます。リストをループして、ループとループの間で一時停止することは、候補サーバがブート処理中の場合に有効です。複数のクエリ行は、代替サーバにプライマリ・サーバのデータベースのミラーリングされたコピーがある場合に特に便利です。

### エラー

次のエラーのいずれかが発生した場合、*dbopen* 呼び出しは NULL を返します。これらのエラーは、アプリケーションのエラー・ハンドラ (*dberrhandle* によってインストールされる) でトラップできます。

DLL のエントリ関数で *dbopen* を呼び出すと、デッドロックが発生することがあります。*dbopen* は、オペレーティング・システム・スレッドを作成し、システム・ユーティリティを使用してこれらのスレッドの同期を試みます。この同期化は、オペレーティング・システムの直列化プロセスと競合します。288

---

**注意** DB-Library アプリケーションにおける SIGALARM の使用は、*dbopen* が失敗する原因になることがあります。

---

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEMEM  | 十分なメモリの割り当てができません。                                                                                                                       |
| SYBEDBPS | 最大数の DBPROCESS がすでに割り当てられています。<br>アプリケーションでは、 <i>dbsetmaxprocs</i> と <i>dbgetmaxprocs</i> で、DBPROCESS 構造体の最大数を設定したり、検索したりできることに注意してください。 |
| SYBESOCK | ソケットをオープンできません。                                                                                                                          |
| SYBEINTF | <i>interfaces</i> ファイル内にサーバ名がない。                                                                                                         |
| SYBEUHST | ホスト・マシン名がわかりません。                                                                                                                         |
| SYBECONN | 接続できない: Adaptive Server Enterprise が使用できないか、存在しません。                                                                                      |
| SYBEPWD  | ログインが正しくありません。                                                                                                                           |
| SYBEOPIN | <i>interfaces</i> ファイルをオープンできない。                                                                                                         |

参照 [dbclose](#)、[dbexit](#)、[dbinit](#)、[dblogin](#)、[dbloginfree](#)、[dbsetifile](#)、[dbuse](#)

## dbbordercol

説明 最後に実行したクエリの `order by` 句にあるカラムの `id` を返します。

構文 `int dbbordercol(dbproc, order)`

```
DBPROCESS *dbproc;  
int order;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`order`

対象となる特定の `order by` カラムを表す `id` です。`order by` 句の中で指定される最初のカラムの番号は 1 です。

戻り値

`order by` 句内の指定された位置にあるカラムの `id` です。カラム ID は、`select` リストの中のカラムの位置に基づいて決定します。`order` が無効である場合、`dbbordercol` は -1 を返します。

使用法

このルーチンは、SQL `select` コマンドの `order by` 句内の指定された位置にあるカラムの `id` を返します。

たとえば、SQL 文で `dbbordercol(dbproc, 1)` を呼び出すと、3 が返されます。`order by` 句で指定された最初のカラムは、クエリの `select` リストの 3 番目のカラムを参照するためです。

```
select dept, name, salary from employee  
order by salary, name
```

参照

[DBNUMORDERS](#)

## dbpoll

説明 サーバの応答が DBPROCESS に到着したかどうかを調べます。

---

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | <pre>RETCODE dbpoll(dbproc, milliseconds, ready_dbproc,                return_reason)  DBPROCESS    *dbproc; long          milliseconds; DBPROCESS    **ready_dbproc; int           *return_reason;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><i>dbproc</i> は、<i>dbpoll</i> がチェックする DBPROCESS 接続を表します。</p> <p><i>dbproc</i> が NULL として渡された場合、<i>dbpoll</i> はオープンしているすべての DBPROCESS 接続をチェックし、応答が到着している接続があるかどうかを調べます。</p> <p><b>milliseconds</b><br/><i>dbpoll</i> が呼び出し元に戻る前に応答を待つ時間(ミリ秒)の最大値です。</p> <p><i>milliseconds</i> に 0 が渡された場合、<i>dbpoll</i> は即座に呼び出し元に戻ります。</p> <p><i>milliseconds</i> に -1 が渡された場合、サーバの応答が到着するか、システムの割り込みが発生するまでは、<i>dbpoll</i> は呼び出し元に戻りません。</p> <p><b>ready_dbproc</b><br/>DBPROCESS 構造体へのポインタを指すポインタです。<i>dbpoll</i> は、サーバの応答が到着している DBPROCESS を指すように <i>*ready_dbproc</i> を設定します。応答が到着していない場合、<i>dbpoll</i> は <i>*ready_dbproc</i> を NULL に設定します。</p> <hr/> <p><b>注意</b> <i>ready_dbproc</i> は DBPROCESS ポインタではありません。DBPROCESS ポインタを指すポインタです。</p> <hr/> |

**return\_reason**

dbpoll が呼び出し元に戻った理由を表す整数へのポインタです。この整数は、次の記号値のいずれかです。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBRESULT       | サーバ・コマンドに対する応答が到着している。アプリケーションは、dbsqlोक を呼び出してサーバの応答を調べることができる (dbsqlsend がすでに呼び出されているものとする)。                                                                                                                                                    |
| DBNOTIFICATION | レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが到着している。このレジスタード・プロシージャに対するハンドラが dbreghandle によってインストールされている場合、dbpoll は、呼び出し元に戻る前にこのハンドラを呼び出す。レジスタード・プロシージャに対するハンドラがインストールされておらず、この DBPROCESS に対するデフォルトのハンドラもインストールされていない場合、DB-Library は、ノーティフィケーションを読み込んだときにエラーを発生させる。 |
| DBTIMEOUT      | サーバの応答が到着する前に、milliseconds パラメータで指定された時間が経過した。                                                                                                                                                                                                   |
| DBINTERRUPT    | サーバの応答は到着しておらず、タイムアウト時間も経過していないが、オペレーティング・システムの割り込みが発生した。                                                                                                                                                                                        |

**注意** DB-Library/C が認識するサーバの応答の種類増加に伴い、このリストは今後拡張される可能性があります。return\_reason に予期しない値が返されてもエラーを起こさず処理できるようにアプリケーション・プログラムをコーディングすることをおすすめします。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

dbpoll は、チェックしているサーバ接続のいずれかが切断されている場合に FAIL を返します。dbpoll が FAIL を返すとき、ready\_dbproc と return\_reason の内容は定義されていません。

**使用法**

- dbpoll は、TDS (Tabular Data Stream) バッファに、アプリケーションがまだ読み込んでいないサーバの応答があるかどうかを調べます。
- dbproc は、dbpoll がチェックする DBPROCESS 接続を表します。dbproc が NULL として渡された場合、dbpoll は、オープンしているすべての接続を調べ、読み込まれていないサーバの応答を検出するとすぐに呼び出し元に戻ります。



- 読み込まれていない応答がある場合、`dbpoll` は、その応答がどの `DBPROCESS` 接続に対するもので、その応答が何であるのかを反映するように `*ready_dbproc` と `return_reason` を設定します。
- `ready_dbproc` は `DBPROCESS` 構造体を指すポインタではありません。これは、`DBPROCESS` 構造体のアドレスを指すポインタです。`dbpoll` は、サーバの応答が到着している `DBPROCESS` を指すように `*ready_dbproc` を設定します。応答が到着していない場合、`dbpoll` は `*ready_dbproc` を `NULL` に設定します。
- `dbpoll` は、次の2つの目的で使用されます。
  - アプリケーションによる、サーバからの非ブロッキング読み込み (`dbsqlok` 呼び出し) の実装を可能にする
  - `DBPROCESS` に対するレジスタード・プロセス・ノティフィケーションが到着したかどうかを調べる

#### 非ブロッキング読み込みに `dbpoll` を使用する

- `dbpoll` を使用すると、`dbsqlok` での読み込みが可能なバイトがあるかどうかを調べることができます。
- アプリケーションの性質によっては、サーバへのコマンドの送信 (`dbsqlsend` または `dbrpcsend` によって行われる) とサーバの応答 (最初に `dbsqlok` で読み込まれる) の間には、かなりの時間がかかることがあります。

- この間、サーバはコマンドを処理して、結果データを構築しています。アプリケーションは、その時間を他の作業に使用することができます。準備ができたら、アプリケーションは `dbpoll` を呼び出して、他の作業を行っている間にサーバの応答が到着したかどうかを調べます。この使用法の例については、[dbsqllok](#) のリファレンス・ページを参照してください。

---

**注意** サーバ応答の最初の数バイトしか存在していなくても、`dbsqllok` によって読み込むデータの準備ができていないと `dbpoll` が報告することがあります。この場合、`dbsqllexec` と同じように、`dbsqllok` は残りの応答を待つか、またはタイムアウト時間が経過するまで待ちます。しかし、実際には、ほとんどの場合に応答全体が一度に使用可能になります。

---

- `dbpoll` は、`dbresults` や `dbnextrow` と一緒に使用しないでください。`dbpoll` は、これらのルーチンの呼び出しがブロックするかどうかを判断することはできません。`dbpoll` は、DBPROCESS 接続上で読み込み可能なバイトがあるかどうかを調べることによって機能しますが、この2つのルーチンは常にネットワークから読み込まれるわけではないからです。
  - コマンドからの結果がすべて読み込まれると、`dbresults` は `NO_MORE_RESULTS` を返します。この場合、読み込むバイトがなくても `dbresults` はブロックしません。
  - 結果セットのローがすべて読み込まれると、`dbnextrow` は `NO_MORE_ROWS` を返します。この場合、読み込むバイトがなくても `dbnextrow` はブロックしません。
- 非ブロッキング読み込みでは、`dbpoll` の代わりに `DBRBUF` と `DBIORDESC` を使用できます。これらのルーチンは、UNIX 固有のプラットフォームのみで使用可能です。これらのルーチンは移植不可能なので、なるべく使用しないでください。ただし、これらのルーチンを利用すれば、DB-Library/C ソケットの処理を、アプリケーションが使用している他のソケットと統合できます。
  - `DBRBUF` は、UNIX のみで使用可能なルーチンです。このルーチンは、DB-Library の内部ネットワーク・バッファをチェックして、サーバの応答がすでに読み込まれているかどうかを調べます。`dbpoll` は、アプリケーションの DBPROCESS が使用している1つまたはすべての接続をチェックして、応答が読み込み可能な状態かどうかを調べます。

- DBIORDESC も UNIX のみで使用可能なルーチンで、機能は `dbpoll` に似ています。DBIORDESC は DBPROCESS によるネットワーク読み込みに使用されるソケット・ハンドルをアプリケーションで使用できるようにします。このソケット・ハンドルは、UNIX の `select` 関数とともに使用できます。

レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションに `dbpoll` を使用する

- アプリケーションでは、1 つまたは複数の DBPROCESS 接続がレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションを待っていることがあります。DBPROCESS 接続は、サーバからの結果を読み込まないかぎり、レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが到着していることを認識しません。接続が結果を読み込んでいない場合は、`dbpoll` を使用して、レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが到着しているかどうかを確認できます。`dbpoll` はレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーション・ストリームを読み込み、そのレジスタード・プロシージャに対するハンドラを呼び出します。
- `dbpoll` を使用してレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションをポーリングする例を次に示します。

```

/*
** This code fragment illustrates the use of
** dbpoll() to process an event notification.
**
** The code fragment will ask the Server to
** notify the Client when the event "shutdown"
** occurs. When the event notification is
** received from the Server, DB-Library will call
** the handler installed for that event. This
** event handler routine can then access the
** event's parameters, and take any appropriate
** action.
*/

DBINT  handlerfunc();
DBINT  ret;

/* First install the handler for this event */
dbreghandle(dbproc, "shutdown", handlerfunc);

/*
** Now make the asynchronous notification
** request.

```

```
*/
ret = dbregwatch(dbproc, "shutdown", DBNULLTERM,
                DBNOWAITONE);
if (ret == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:dbregwatch() ¥
               failed!!¥n");
}
else if (ret == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:procedure shutdown ¥
               not defined!¥n");
}
/*
** Since we are making use of the asynchronous
** event notification mechanism, the application
** can continue doing other work. All we have to
** do is call dbpoll() once in a while, to deal
** with the event notification when it arrives.
*/
while (1)
{
    /* Have dbpoll() block for one second */
    dbpoll (NULL, 1000, NULL, &ret);

    /*
    ** If we got the event, then get out of this
    ** loop.
    */
    if (ret == DBNOTIFICATION)
    {
        break;
    }
    /* Deal with our other tasks here */
}
```

参照

[DBIORDESC](#)、[DBRBUF](#)、[dbresults](#)、[dbreghandle](#)、[dbsqlok](#)

## dbprhead

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | サーバから返されるローのカラム見出しを出力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 構文    | <pre>void dbprhead(dbproc)</pre><br><pre>DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 戻り値   | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、デフォルトの出力デバイスにデフォルト・フォーマットで、クエリ結果セットに対するカラム見出しを表示します。このフォーマットは <code>dbprrow</code> で使用されるフォーマットと互換性があります。</li><li>アプリケーションは、<code>dbresults</code> から SUCCEED が返された後で、<code>dbprhead</code> を呼び出すことができます。</li><li>1 行の最大文字数を指定するには、DB-Library の DBPRLINELEN オプションを使用します。</li><li>このルーチンはデバッグに役立ちます。</li><li>ルーチン <code>dbsprhead</code>、<code>dbsprline</code>、および <code>dbspr1row</code> は、<code>dbprhead</code> と <code>dbprrow</code> の代わりに使用できます。これらのルーチンは、フォーマットしたロー結果を、呼び出し元が指定した文字バッファに出力します。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbbind</a> 、 <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbprrow</a> 、 <a href="#">dbresults</a> 、 <a href="#">dbspr1row</a> 、 <a href="#">dbsprhead</a> 、 <a href="#">dbsprline</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## dbprrow

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 説明 | サーバから返されたすべてのローを出力します。                                              |
| 構文 | <pre>RETCODE dbprrow(dbproc)</pre><br><pre>DBPROCESS *dbproc;</pre> |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- このルーチンは、デフォルトの出力デバイスにデフォルト・フォーマットで、クエリ結果セットに対するローを表示します。このルーチンは、すべてのローを読み込んで出力します。そのため、dbbind や dbnextrow などのルーチンを呼び出す手間を省くことができますが、あらかじめ定義された 1 つのフォーマットでしか出力できません。
- アプリケーションは、dbresults から SUCCEED が返された後で、dbprrow を呼び出すことができます。
- このルーチンを使用するときは、dbnextrow を呼び出してローをループ処理する必要はありません。
- 1 行の最大文字数を指定するには、DB-Library の DBPRLINELEN オプションを使用します。
- dbprrow は、主にデバッグに役立ちます。
- ロー・バッファリングがオンの場合、dbprrow はローを出力するだけでなく、ローをバッファに入れます。バッファが満杯になると、古いローから必要に応じて削除されます。
- ルーチン dbsprhead、dbsprline、および dbspr1row は、dbprhead と dbprrow の代わりに使用できます。これらのルーチンは、フォーマットしたロー結果を、呼び出し元が指定した文字バッファに出力します。

## 参照

[dbbind](#)、[dbnextrow](#)、[dbprhead](#)、[dbresults](#)、[dbspr1row](#)、[dbsprhead](#)、[dbsprline](#)

## dbprtype

## 説明

トークン値を、読み込み可能な文字列に変換します。

## 構文

```
char *dbprtype(token)
int token;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | token<br>dbcoltype、dbaltype、dbretype、dbalop によって返されるサーバ・トークン値 (SYBCHAR、SYBFLT8 など) です。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | トークン値を読み込み可能に変換した、NULL で終了する文字列を指すポインタです。このポインタが指す領域は決して上書きされないの<br>で、このルーチンを同一文中で2回以上呼び出しても差し支えありません。トークン値を認識できない場合は、このルーチンは空の文字列を指すポインタを返します。                                                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbcoltype、dbaltype、dbretype、dbalop などのルーチンは、サーバのデータ型または集合演算子を表すトークン値を返します。dbprtype は、このトークン値を読み込み可能な文字列に変換したものを返します。</li><li>• たとえば、dbprtype は、サーバのバイナリ・データ型 (SYBBINARY) を表す dbcoltype トークン値を受け取って、文字列「binary」を返します。</li><li>• dbprtype が返すトークン文字列とそれに対応するトークン値のリストを、<a href="#">表 2-23</a> に示します。</li></ul> |

表 2-23 : トークン値と対応する文字列

| トークン文字列       | トークン値          | 説明                  |
|---------------|----------------|---------------------|
| char          | SYBCHAR        | char データ型           |
| text          | SYBTEXT        | text データ型           |
| binary        | SYBBINARY      | binary データ型         |
| image         | SYBIMAGE       | image データ型          |
| tinyint       | SYBINT1        | 1 バイト integer データ型  |
| smallint      | SYBINT2        | 2 バイト integer データ型  |
| int           | SYBINT4        | 4 バイト integer データ型  |
| float         | SYBFLT8        | 8 バイト float データ型    |
| real          | SYBREAL        | 4 バイト float データ型    |
| numeric       | SYBNUMERIC     | numeric データ型        |
| decimal       | SYBDECIMAL     | decimal データ型        |
| bit           | SYBBIT         | bit データ型            |
| money         | SYBMONEY       | money データ型          |
| smallmoney    | SYBMONEY4      | 4 バイト money データ型    |
| datetime      | SYBDATETIME    | datetime データ型       |
| smalldatetime | SYBDATETIME4   | 4 バイト datetime データ型 |
| boundary      | SYBBOUNDARY    | boundary 型          |
| sensitivity   | SYBSENSITIVITY | sensitivity 型       |
| sum           | SYBAOPSUM      | 合計集合演算子             |
| avg           | SYBAOPAVG      | 平均集合演算子             |
| count         | SYBAOPCNT      | カウント集合演算子           |
| min           | SYBAOPMIN      | 最小集合演算子             |
| max           | SYBAOPMAX      | 最大集合演算子             |

参照

[dbaltop](#)、[dbalttype](#)、[dbcoltype](#)、[dbrettype](#)、「データ型」(443 ページ)

## dbqual

説明

ブラウザ可能なテーブルの現在のローの更新に適した **where** 句を指すポインタを返します。

構文

```
char *dbqual(dbproc, tabnum, tablename)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int tabnum;
char *tablename;
```



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>tabnum</b><br/><b>select</b> 文の <b>from</b> 句で指定されている、対象となるテーブルの番号です。テーブル番号は 1 から始まります。<b>tabnum</b> が -1 の場合は、テーブルの識別には <b>tablename</b> パラメータが使用されます。</p> <p><b>tablename</b><br/><b>select</b> 文の <b>from</b> 句で指定されている、NULL で終了するテーブル名を指すポインタです。<b>tabnum</b> に -1 が渡された場合を除いて、<b>tablename</b> は無視されます。</p>                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | <p>指定したテーブルの現在のローに対する、NULL で終了する <b>where</b> 句を指すポインタです。このバッファは動的に割り付けられます。<b>dbfreequal</b> を使用してこのバッファを解放する処理はアプリケーション側で行います。</p> <p>指定したテーブルがブラウズ可能でない場合、<b>dbqual</b> は、NULL ポインタを返します。テーブルが「ブラウズ可能」となるには、ユニーク・インデックスとタイムスタンプ・カラムが必要です。</p> <p>すでに実行された <b>select</b> に <b>for browse</b> オプションが含まれていなかった場合にも、<b>dbqual</b> は NULL ポインタを返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dbqual</b> は、DB-Library ブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウズ・モードの詳細については、「<a href="#">ブラウズ・モード</a>」(29 ページ)を参照してください。</li> <li>• <b>dbqual</b> は、ブラウズ可能なテーブル内の 1 つのローを更新するためにアプリケーションが使用できる <b>where</b> 句を生成します。このローのカラムは、ブラウズ・モードの <b>select</b> クエリ (<b>for browse</b> というキーワードで終了する <b>select</b>) によって前もってアプリケーションに取り出されていなければなりません。</li> </ul> <p><b>dbqual</b> によって生成された <b>where</b> 句は、キーワード <b>where</b> で始まり、ローのユニーク・インデックスとタイムスタンプ・カラムへの参照が含まれています。アプリケーションは、<b>update</b> 文または <b>delete</b> 文の最後にこの <b>where</b> 句をそのまま付加します。<b>where</b> 句を検査したり、なんらかの方法で操作したりする必要はありません。</p> |

タイムスタンプ・カラムは、特定のローが最後に更新された時間を示します。dbqual が生成した where 句内のタイムスタンプ・カラムが、ブラウザ可能なテーブル内のタイムスタンプ・カラムと異なっている場合は、そのテーブルに対する更新は失敗します。そのような状態では、アプリケーションがブラウザするローを選択した時点とそのローを更新しようとした時点の間に他のユーザがそのローを更新したことを示す、Adaptive Server Enterprise のエラー・メッセージ 532 が生成されます。更新の失敗を処理する論理は、アプリケーション側で用意する必要があります。次のコードは、アプローチの例です。

```
/* This code fragment illustrates a technique for
** handling the case where a browse-mode update fails
** because the row has already been updated
** by another user. In this example, we simply retrieve
** the entire row again, allow the user to examine and
** modify it, and try the update again.
**
** Note that "q_dbproc" is the DBPROCESS used to query
** the database, and "u_dbproc" is the DBPROCESS used
** to update the database.
*/

/* First, find out which employee record the user
** wants to update.
*/
employee_id = which_employee();

while (1)
{
    /* Retrieve that employee record from the database.
    ** We'll assume that "empid" is a unique index,
    ** so this query will return only one row.
    */
    dbfcmd (q_dbproc, "select * from employees where empid = %d for browse", employee_id);
    dbsqlexec(q_dbproc);
    dbresults(q_dbproc);
    dbnextrow(q_dbproc);

    /* Now, let the user examine or edit the employee's
    ** data, first placing the data into program
    ** variables.
    */
    extract_employee_data(q_dbproc, employee_struct);
    examine_and_edit(employee_struct, &edit_flag);

    if (edit_flag == FALSE)
```

```
{
    /* The user didn't edit this record,
    ** so we're done.
    */
    break;
}
else
{
    /* The user edited this record, so we'll use
    ** the edited data to update the
    ** corresponding row in the database.
    */
    qualptr = dbqual(q_dbproc, -1, "employees");
    dbcmd(u_dbproc, "update employees");
    dbfcmd (u_dbproc, " set address = '%s', ¥
            salary = %d %s",
            employee_struct->address,
            employee_struct->salary, qualptr);
    dbfreequal(qualptr);
    if ((dbsqlxec(u_dbproc) == FAIL) ||
        (dbresults(u_dbproc) == FAIL))
    {
        /* Our update failed. In a real program,
        ** it would be necessary to examine the
        ** messages returned from the Adaptive

        ** to determine why it failed. In this
        ** example, we'll assume that the update
        ** failed because someone else has already
        ** updated this row, thereby changing
        ** the timestamp.
        **
        ** To cope with this situation, we'll just
        ** repeat the loop, retrieving the changed
        ** row for our user to examine and edit.
        ** This will give our user the opportunity
        ** to decide whether to overwrite the
        ** change made by the other user.
        */
        continue;
    }
}
```

Server Enterprise

```
        else
        {
            /* The update succeeded, so we're done.*/
            break;
        }
    }
}
```

- `dbqual` は、ブラウズ可能なテーブルに対する `where` 句の構成だけを行います。テーブルがブラウズ可能かどうかを調べるには、`dbtabbrowse` を使用します。
- `dbqual` は、通常、`dbnextrow` の後で呼び出します。
- `dbqual` を使用してブラウズ・モードの更新を行う例については、DB-Library とともに提供されるオンラインのサンプル・プログラムを参照してください。

**参照**

[dbcolbrowse](#)、[dbcolsource](#)、[dbfreequal](#)、[dbtabbrowse](#)、[dbtabcount](#)、[dbtabname](#)、[dbtabsource](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)、[dbtsput](#)

## DBRBUF

**説明**

(UNIX のみ) DB-Library ネットワーク・バッファに、まだ読み込まれていないバイトがあるかどうかを調べる。

**構文**

```
DBBOOL DBRBUF(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

**パラメータ**

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**戻り値**

「TRUE」(バッファ内にバイトがある場合)または「FALSE」(バッファ内にバイトがまったくない場合)。

実際には、読み込みバッファ内にバイトがあるときと、処理できる結果がそれ以上ないときのどちらも、DBRBUF は「TRUE」を返します。

これは、その時点でアプリケーションによる読み込みが可能であり、アプリケーションがハングしないことを保証するということの通知が **DBRBUF** の目的であるからです。それ以上結果がないときに **DBRBUF** が「TRUE」を返さないとすれば、**DBRBUF** が「FALSE」を返す間ループするアプリケーションは、すべての結果がすでに処理されている場合に永久にループを繰り返すこととなります。

#### 使用法

- このルーチンを使用すると、**DB-Library** ネットワーク・バッファ内にまだ読み込まれていないバイトがあるかどうかをアプリケーションで調べることができます。
- **DBRBUF** は、通常、**dbsqlok** と **DBIORDESC** とともに使用します。
- サーバの応答が **DBPROCESS** に到着しているかどうかチェックする **DB-Library/C** ルーチンである **dbpoll** を、**DBRBUF** の代わりに使用できます。UNIX 専用のルーチンである **DBRBUF** と **DBIORDESC** は移植できないため、これらはなるべく使用しないでください。ただし、これらのルーチンを利用すれば、**DB-Library/C** ソケットの処理を、アプリケーションが使用している他のソケットと統合できます。
- これらのルーチンは、アプリケーションで複数の入力データ・ストリームを管理するときに使用します。このストリームを効率的に管理するために、**dbsqlok** を使用するアプリケーションでは、**dbresults** を呼び出す前に、ネットワーク・バッファまたはネットワーク自体にバイトが残っているかどうかをチェックするようにしてください。
- ネットワーク・バッファ内にバイトが残っているかどうかをアプリケーションでテストするには、**DBRBUF** を呼び出します。ネットワーク自体にバイトが残っているかどうかをテストするには、UNIX の **select** と **DBIORDESC** を呼び出すか、または **dbpoll** を呼び出します。

#### 参照

**DBIORDESC**、**dbpoll**、**dbsqlok**、**dbresults**

## dbreadpage

#### 説明

サーバから 1 ページ分のバイナリ・データを読み込みます。

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | DBINT dbreadpage(dbproc, dbname, pageno, buf)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>char *dbname;<br>DBINT pageno;<br>BYTE buf[];                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <p>dbproc<br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>dbname<br/>対象となるデータベースの名前です。</p> <p>pageno<br/>読み込まれるデータベース・ページのページ番号です。</p> <p>buf<br/>受け取ったページ・データを保持するバッファを指すポインタです。現時点では、Adaptive Server Enterprise のページの長さは 2048 バイトです。</p> |
| 戻り値   | サーバから読み込まれたバイト数です。オペレーションが失敗した場合、dbreadpage は -1 を返します。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbreadpage は、サーバから 1 ページ分のバイナリ・データを読み込みます。このルーチンは、主に損傷したデータベースのページを検査および修復するのに使用します。dbreadpage を呼び出した後は、DBPROCESS にサーバからのエラー・メッセージまたは情報メッセージが格納されていることがあります。これらのメッセージには、ユーザ提供のメッセージ・ハンドラによってアクセスできます。</li><li>• dbreadpage により、DBPROCESS コマンド・バッファの内容が変更されます。</li></ul>       |

---

**警告！** このルーチンがどのような処理を行うかを十分理解したうえで、このルーチンを使用してください。

---

参照 [dbmsghandle](#)、[dbwritepage](#)

## dbreadtext

**説明** サーバから `text` 値または `image` 値の一部を読み込みます。

**構文** STATUS dbreadtext(dbproc, buf, bufsize)

```
DBPROCESS  *dbproc;
void        *buf;
DBINT      bufsize;
```

**パラメータ**

**dbproc**

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**buf**

呼び出し側が割り付けたバッファを指すポインタです。このバッファに、`text` または `image` のデータのまとまりが格納されます。

**bufsize**

呼び出し側のバッファのバイト単位でのサイズです。

**戻り値**

次の表は、dbreadtext の戻り値のリストです。

| dbreadtext の戻り値 | 意味                              |
|-----------------|---------------------------------|
| >0              | 呼び出し側のバッファに格納されたバイト数。           |
| 0               | ローの終わり。                         |
| -1              | ネットワーク・エラーやメモリ不足エラーなどのエラーが発生した。 |
| NO_MORE_ROWS    | すべてのローが読み込まれた。                  |

**使用法**

- dbreadtext は、サーバからの大きな SYBTEXT 値または SYBIMAGE 値を、いくつかの小さなまとまりの形で読み込みます。これは、非常に大きなデータ・バッファを割り付けることができないオペレーティング・システムの場合に特に有効です。
- 同じ SYBTEXT または SYBIMAGE 値を構成するまとまりを連続して読み込むには、dbreadtext が 0 を返す (ローの終わり) まで dbreadtext を呼び出してください。
- SYBTEXT 値と SYBIMAGE 値を読み込むには、dbnextrow の代わりに dbreadtext を使用してください。
- Transact-SQL クエリが 1 カラムだけを返すものであり、そのカラムの内容が text または image のデータである場合に、dbreadtext を使用してその Transact-SQL クエリの結果を処理できます。Transact-SQL の readtext コマンドは、このタイプの結果を返します。

- DB-Library/C の DBTEXTSIZE オプションは、サーバのグローバル変数 `@@textsize` の値に反映されます。この変数は、サーバが返す `text` 値または `image` 値のサイズを制限するものです。`@@textsize` のデフォルト値は 32,768 バイトです。アプリケーションで 32,768 バイトを超える `text` 値または `image` 値を取得する場合は、`dbsetopt` を呼び出して `@@textsize` を大きくする必要があります。

DB-Library/C の DBTEXTLIMIT オプションは、DB-Library/C が読み込む `text` 値または `image` 値のサイズを制限します。DB-Library/C は、その制限を超えるテキストを破棄します。

- 次のコードは、`dbreadtext` の例です。

```
DBPROCESS      *dbproc;
long            bytes;
RETCODE        ret;
char            buf[BUFSIZE + 1];
/*
** Install message and error handlers...
** Log in to server...
** Send a "use database" command...
*/
/* Select a text column:*/
dbfcmd(dbproc, "select textcolumn from bigtable");
dbsqlexec(dbproc);

/* Process the results:*/
while( (ret = dbresults(dbproc)) !=
        NO_MORE_RESULTS)
{
    if (ret == FAIL)
    {
        /* dbresults() failed */
    }
    while( (bytes =
dbreadtext(dbproc,
            (void *)buf, BUFSIZE)) != NO_MORE_ROWS )
    {
        if( bytes == -1 )
        {
            /* dbreadtext() failed */
        }
        else if( bytes == 0 )
        {
            /* We've reached the end of a row*/
            printf("End of Row!¥n¥n");
        }
    }
}
```



```

else
{
    /*
    ** 'bytes' bytes have been placed
    ** into our buffer.
    ** Print them:
    */
    buf[bytes] = '¥0';
    printf("%s¥n", buf);
}
}
}

```

参照 [dbmoreset](#)、[dbnextrow](#)、[dbwritetext](#)

## dbrectos

**説明** アプリケーションからサーバへ送信されたすべての SQL コマンドを記録します。

**構文** void dbrectos(filename)

char \*filename;

**パラメータ** filename

SQL セッション・ファイルの名前の基となる、null で終了する文字列を指すポインタです。

**戻り値** なし。

**使用法**

- **dbrectos** は、フロントエンド・アプリケーション・プログラムからサーバに送信されたすべての SQL コマンドを、人間が判読可能なファイルに記録します。この SQL セッション情報は、デバッグに役立ちます。
- DB-Library は、**dbrectos** が呼び出された後の **dbopen** の呼び出しごとに 1 つの SQL セッション・ファイルを作成します。ファイル名は、*filename.n* となります。*filename* は **dbrectos** の呼び出しで指定される名前、*n* は 0 から始まる整数です。

たとえば、*filename* が「foo」ならば、最初に作成されるファイルは *foo.0*、次は *foo.1* というように命名されます。

参照 [dbopen](#)

## dbrecvpass thru

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | サーバから TDS パケットを受信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構文    | <pre>RETCODE dbrecvpass thru(dbproc, recv_bufp)  DBPROCESS      *dbproc; DBVOIDPTR      *recv_bufp;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>           特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>recv_bufp</b><br/>           変数へのポインタです。この変数には、この DBPROCESS 接続によって受信された最後の TDS パケットが格納されているバッファのアドレスが dbrecvpass thru によって格納されます。アプリケーションがこのバッファを割り付ける必要はありません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 戻り値   | DB_PASSTHRU_MORE、DB_PASSTHRU_EOM、または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbrecvpass thru は、サーバから TDS (Tabular Data Stream) パケットを受信します。</li> <li>• TDS は、クライアントとサーバの間で、要求と要求結果を転送するために使用されるアプリケーション・プロトコルです。通常は、DB-Library/C がデータ・ストリームを管理しているため、DB-Library/C アプリケーションが直接 TDS を取り扱う必要はありません。</li> <li>• dbrecvpass thru および dbsendpass thru は、ゲートウェイ・アプリケーションに役立ちます。2つのサーバを仲介する役割を持つアプリケーションでこれらのルーチンを使用すると、情報を解釈して再エンコードすることなく1つのサーバから他のサーバへ TDS ストリームを転送できます。</li> <li>• dbrecvpass thru は、dbproc で指定されたサーバ接続から1パケット分のバイトを読み込み、そのバイトが格納されているバッファを指すように *recv_bufp を設定します。</li> <li>• 1パケットのデフォルト・サイズは、512バイトです。アプリケーションでこのパケット・サイズを変更するには、DBSETLPACKET を使用します。詳細については、<a href="#">dbgetpacket</a> および <a href="#">DBSETLPACKET</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li> </ul> |

- サーバによって TDS パケットに EOM (End Of Message) マークが付けられていた場合は、dbrecvpassthru は DB\_PASSTHRU\_EOM を返します。TDS パケットがストリームの最後でない場合、dbrecvpassthru は DB\_PASSTHRU\_MORE を返します。
- dbrecvpassthru オペレーションで使用される DBPROCESS 接続は、DB\_PASSTHRU\_EOM が受信されるまでは、他の DB-Library/C 関数で使用することはできません。
- 次のコードは、dbrecvpassthru の例です。

```

/*
** The following code fragment illustrates the
** use of dbrecvpassthru() in an Open Server
** gateway application. It will continually get
** packets from a remote server, and pass them
** through to the client.
**
** The routine srv_sendpassthru() is the Open
* Server counterpart required to complete
** this passthru operation.
*/
DBPROCESS      *dbproc;
SRV_PROC       *srvproc;
int             ret;
BYTE           *packet;

while (1)
{
    /* Get a TDS packet from the remote server */
    ret = dbrecvpassthru(dbproc, &packet);

    if (ret == FAIL)
    {
        fprintf(stderr, "ERROR - dbrecvpassthru ¥
            failed in handle_results.¥n");
        exit();
    }
    /* Now send the packet to the client */
    if( srv_sendpassthru(srvproc, packet,
        (int *)NULL) == FAIL )
    {
        fprintf(stderr, "ERROR - srv_sendpassthru ¥
            failed in handle_results.¥n");
        exit();
    }
}
/*
** We've sent the packet, so let's see if

```

```
** there's any more.  
*/  
if( ret == DB_PASSTHRU_MORE )  
    continue;  
else  
    break;  
}
```

参照 [dbsendpassthru](#)

## dbregdrop

説明 レジスタード・プロシージャを削除するため。

構文 RETCODE dbregdrop(dbproc, procedure\_name, namelen)

```
DBPROCESS *dbproc;  
DBCHAR *procedure_name;  
DBSMALLINT namelen;
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

procedure\_name

DBPROCESS 接続が削除しようとするレジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。

namelen

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。*procedure\_name* が NULL で終了する場合は、*namelen* を DBNULLTERM として渡してください。

戻り値

SUCCEED、DBNOPROC、または FAIL。

使用法

- dbregdrop は、Open Server からレジスタード・プロシージャを削除します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、dbregdrop によってノーティフィケーション・プロシージャも削除できます。

- DBPROCESS 接続は、他の DBPROCESS 接続によって作成されるプロシージャや、アプリケーションによって作成されるプロシージャも含めて Open Server 内に定義されるすべてのレジスタード・プロシージャを削除できます。プロシージャを保護するためのメカニズムがサーバ・アプリケーションに組み込まれていなければなりません。
- *procedure\_name* によって参照されるプロシージャが Open Server 内に定義されていない場合、dbregdrop は DBNOPROC を返します。アプリケーションで dbreglist を使用すると、Open Server 内に現在定義されているレジスタード・プロシージャのリストを得ることができます。
- 次のコードは、dbregdrop の使用例です。

```

/*
** The following code fragment illustrates
** dropping a registered procedure.
*/
DBPROCESS      *dbproc;
RETCODE         ret;
char            *procname;

procname = "some_event";
ret = dbregdrop(dbproc, procname, DBNULLTERM);
if (ret == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:dbregdrop() ¥
                failed!!¥n");
}
else if (ret == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:procedure %s was not¥
                registered!¥n", procname);
}

```

参照

[dbncreate](#)、[dbreglist](#)

## dbregexec

説明

レジスタード・プロシージャを実行します。

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構文    | RETCODE dbregexec(dbproc, options)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | DBPROCESS *dbproc;<br>DBUSMALLINT options;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <p>dbproc<br/>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>オプション<br/>2 バイトのビットマスクです。DBNOTIFYALL または DBNOTIFYNEXT のいずれかです。</p> <p>options が DBNOTIFYALL の場合、Open Server は、このレジスタード・プロシージャの実行を監視しているすべての DBPROCESSes に通知します。</p> <p>options が DBNOTIFYNEXT の場合、Open Server は最も長時間監視している DBPROCESS だけに通知します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• dbregexec は、レジスタード・プロシージャを実行するプロセスを完了します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、ノーティフィケーション・プロシージャも dbregexec を使用して実行できます。</li><li>• プロシージャ名とパラメータは、dbreginit と dbregparam を使用してあらかじめ定義しておく必要があります。</li><li>• DB-Library/C アプリケーションでレジスタード・プロシージャを実行するには、次のことを行う必要があります。<ul style="list-style-type: none"><li>• dbreginit を使用して呼び出しを開始する。</li><li>• プロシージャのパラメータがある場合は、dbregparam を使用してそのパラメータを記述する。</li><li>• dbregexec を使用してプロシージャを実行する。</li></ul></li><li>• Open Server 内に定義されていないレジスタード・プロシージャをアプリケーションで実行することはできません。dbreglist を実行すると、Open Server 内に現在定義されているレジスタード・プロシージャのリストが返されます。</li></ul> |

- アプリケーションはレジスタード・プロシージャが実行されたときに通知 (ノーティフィケーション) を受け取ることを要求できるので、レジスタード・プロシージャはアプリケーション間の通信や同期に便利です。
- レジスタード・プロシージャは、Open Server 内でだけ作成されません。現時点では、Adaptive Server Enterprise はノーティフィケーション・プロシージャをサポートしていません。アプリケーションは、dbnpcreate、dbregparam、および dbnproc を使用して、レジスタード・プロシージャを作成できます。
- DB-Library/C アプリケーションで、レジスタード・プロシージャの実行のノーティフィケーションを要求するには、dbregwatch を使用します。アプリケーションは、同期と非同期のどちらのノーティフィケーションを受け取るかを要求できます。
- レジスタード・プロシージャの実行例を次に示します。

```

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          newprice = 55;
DBINT          status;
/*
** Initiate execution of the registered procedure
** "price_change"
*/
dbreginit (dbproc, "price_change", DBNULLTERM);

/*
** The registered procedure has two parameters:
**      name          varchar(255)
**      newprice      int
** So pass these parameters to the registered
** procedure.
*/
dbregparam (dbproc, "name", SYBVARCHAR, NULL,
            "sybase");
dbregparam (dbproc, "newprice", SYBINT4, 4,
            &newprice);
/* Execute the registered procedure:*/
status = dbregexec (dbproc, DBNOTIFYALL);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to execute ¥
            price_change!¥n");
}
else if (status == DBNOPROC)
{

```

```
        fprintf(stderr, "ERROR:Price_change does ¥
                not exist!¥n");
    }
    else
    {
        fprintf(stdout, "Success in executing ¥
                price_change!¥n");
    }
}
```

参照 [dbreginit](#)、[dbregparam](#)、[dbregwatch](#)、[dbregnowatch](#)

## dbreghandle

**説明** レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションのハンドラ・ルーチンをインストールします。

**構文** RETCODE dbreghandle(dbproc, procedure\_name, namelen, handler)

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBCHAR       *procedure_name;
DBSMALLINT   namelen;
INTFUNCPTR   handler;
```

**パラメータ**

**dbproc**

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**procedure\_name**

ハンドラをインストールするレジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。

*procedure\_name* に NULL を渡すと、ハンドラはデフォルト・ハンドラとしてインストールされます。デフォルト・ハンドラは、この DBPROCESS 接続によって読み込まれるレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションのうち、他のハンドラがインストールされていないものすべてに対して呼び出されます。

**namelen**

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。*procedure\_name* が NULL で終了する場合は、*namelen* を DBNULLTERM として渡してください。



## ハンドラ

レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが読み込まれたときに DB-Library/C によって呼び出される関数を指すポインタです。

*handler* が NULL として渡されると、このレジスタード・プロシージャに対してインストールされているすべてのハンドラのインストールが解除されます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- **dbreghandle** は、レジスタード・プロシージャが実行されたことを示す非同期のノーティフィケーション (通知) を DBPROCESS 接続が読み込んだときに DB-Library/C によって呼び出される、ユーザ提供のハンドラ・ルーチンをインストールします。

ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、ノーティフィケーション・プロシージャに対するハンドラも **dbreghandle** によってインストールできます。

- アプリケーションが非同期ノーティフィケーションを受け取るのは、事前に実行した **dbregwatch** の *options* に DBNOWAITONE または DBNOWAITALL を指定した場合だけです。アプリケーションは、この呼び出しを行うことで、レジスタード・プロシージャの実行を監視し、ノーティフィケーションを非同期に受信し、特定の DBPROCESS 接続を通してノーティフィケーションを読み込むことを Open Server に通知します。
- ノーティフィケーションに対するハンドラがインストールされていない場合は、DBPROCESS 接続がノーティフィケーションを読み込むと、DB-Library/C のエラーが発生します。
- Either *procedure\_name* または *handler* のどちらにも NULL を指定できます。
  - *procedure\_name* と *handler* の両方が指定された場合は、**dbreghandle** は *handler* で指定されたハンドラを、*procedure\_name* で指定されたレジスタード・プロシージャに対してインストールします。
  - *procedure\_name* が NULL で *handler* も NULL の場合、**dbreghandle** はこの DBPROCESS 接続に対するすべてのハンドラのインストールを解除します。

- *procedure\_name* が NULL で *handler* の値が指定されている場合、*dbreghandle* は、*handler* で指定されたハンドラをこの DBPROCESS 接続の「デフォルト」のハンドラとしてインストールします。このデフォルト・ハンドラは、DBPROCESS 接続が読み込んだレジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションに対して他のハンドラがインストールされていないときに呼び出されます。
- *procedure\_name* の値が指定されていて、*handler* が NULL の場合、*dbreghandle* は、このレジスタード・プロシージャに対してインストールされているすべてのハンドラのインストールを解除します。この DBPROCESS 接続に対してデフォルト・ハンドラがインストールされている場合、デフォルト・ハンドラは有効のままであり、*procedure\_name* のノーティフィケーションが読み込まれると呼び出されます。
- 複数の DBPROCESS 接続で同一のハンドラを使用できますが、DBPROCESS 接続のそれぞれに対して、別の *dbreghandle* 呼び出しを使用してハンドラをインストールする必要があります。複数の DBPROCESS がそれぞれノーティフィケーションを読み込んだときに同じノーティフィケーション・ハンドラが呼び出される可能性があるため、ハンドラはすべてリエントラントとなるように作成してください。
- 1つの DBPROCESS 接続が、複数のレジスタード・プロシージャの実行を監視している場合があります。この接続は、読み込まれるさまざまなノーティフィケーションを処理するために、複数のハンドラをインストールしていることがあります。それぞれのハンドラは、別々の *dbreghandle* の呼び出しによってインストールされなければなりません。
- レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが到着したとき、DBPROCESS 接続の状態は、アイドル状態、コマンドの送信中、結果の読み込み中、または保留中の結果を持つアイドル状態のいずれかです。
- DBPROCESS 接続がアイドル状態の場合は、接続がノーティフィケーションを読み込めるようにするために、アプリケーションで *dbpoll* を呼び出す必要があります。ノーティフィケーションに対するハンドラがインストールされている場合、そのハンドラは *dbpoll* が呼び出し元に戻る前に呼び出されます。

- DBPROCESS 接続がコマンド送信中の場合は、ノーティフィケーションが読み込まれ、`dbsqlexec` または `dbsqlok` の実行中にノーティフィケーション・ハンドラが呼び出されます。ノーティフィケーション・ハンドラが呼び出し元に戻った後は、制御のフローは通常どおりに続行します。
- DBPROCESS 接続が結果の読み込み中の場合は、ノーティフィケーションが読み込まれ、`dbresults` または `dbnextrow` の実行中にノーティフィケーション・ハンドラが呼び出されます。ノーティフィケーション・ハンドラが呼び出し元に戻った後は、制御のフローは通常どおりに続行します。
- DBPROCESS 接続が保留中の結果を持つアイドル状態の場合は、ストリーム内の、ノーティフィケーションの直前までのすべての結果を接続が読み込んで処理するまで、ノーティフィケーションは読み込まれません。
- ノーティフィケーションが読み込まれるときの DBPROCESS 接続の状態は一様ではないので、ノーティフィケーション・ハンドラが実行できるアクションは制限されます。ノーティフィケーション・ハンドラは、既存の DBPROCESS を使用してサーバにクエリを送信したり、クエリの結果を処理したり、`dbcancel` や `dbcquery` を呼び出したりすることはできません。ただし、ノーティフィケーション・ハンドラが新しい DBPROCESS をオープンすることは可能で、これを使用してクエリを送信したり、ハンドラ内の結果を処理したりできます。
- ノーティフィケーション・ハンドラは、実行時にレジスタード・プロシージャに渡された引数を読み込むことができます。このことを行うには、DB-Library/C ルーチンの `dbnumrets`、`dbrettype`、`dbretlen`、`dbretname`、`dbretdata` を使用します。
- すべてのノーティフィケーション・ハンドラは、DB-Library/C によって呼び出されるときに次のパラメータを受け取ります。
  - `dbproc` — ノーティフィケーションを監視している DBPROCESS 接続を指すポインタです。
  - `procedure_name` — 実行されたレジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。
  - `reserved1` — 今後のために予約されている DBUSMALLINT パラメータです。
  - `reserved2` — 今後のために予約されている DBUSMALLINT パラメータです。

- ノーティフィケーション・ハンドラは、正常に終了したことを示す INT\_CONTINUE か、またはアプリケーションのアボートを DB-Library/C に指示する INT\_EXIT を返し、オペレーティング・システムに制御を戻します。
- Windows プラットフォームのノーティフィケーション・ハンドラは、次の例に示すように、CS\_PUBLIC で宣言してください。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを CS\_PUBLIC で宣言してください。
- ノーティフィケーション・ハンドラの例を次に示します。

```
DBINT CS_PUBLIC my_procedure_handler(dbproc,
                                     procedure_name, reserved1, reserved2)
/* The client connection */
DBPROCESS      *dbproc;
/* A null-terminated string */
DBCHAR         *procedure_name;
/* Reserved for future use */
DBUSMALLINT    reserved1;
/* Reserved for future use */
DBUSMALLINT    reserved2;

{
    int        i, type;
    DBINT      len;
    char       *name;
    BYTE       *data;
    int        params;

    /*
     ** Find out how many parameters this
     ** procedure received.
     */
    params = dbnumrets(dbproc);

    i = 0;    /* Initialize counter */

    /* Now process each parameter in turn */
    while(i++ < params)
    {
        /* Get the parameter's datatype */
        type = dbrettype(dbproc, i);

        /* Get the parameter's length */
        len = dbretlen(dbproc, i);

        /* Get the parameter's name */
        name = dbretname(dbproc, i);
```

```

        /* Get a pointer to the parameter */
        data = dbretdata(dbproc, i);

        /* Process the parameter here */
    }
    return(INT_CONTINUE);
}

```

参照 [dbregwatch](#)、[dbregnowatch](#)、[dbregparam](#)、[dbregexec](#)

## dbreginit

説明 レジスタード・プロシージャの実行を開始します。

構文 RETCODE dbreginit(dbproc, procedure\_name, namelen)

```

DBPROCESS  *dbproc;
DBCHAR      *procedure_name;
DBSMALLINT  namelen;

```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

procedure\_name

実行するレジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。

namelen

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。*procedure\_name* が NULL で終了する場合は、*namelen* を DBNULLTERM として渡してください。

戻り値

SUCCESS または FAIL。

使用法

- dbreginit は、レジスタード・プロシージャの実行を開始します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、dbreginit を使用してノーティフィケーション・プロシージャの実行も開始できます。
- DB-Library/C アプリケーションでレジスタード・プロシージャを実行するには、次のことを行う必要があります。
  - dbreginit を使用して呼び出しを開始する

- プロシージャのパラメータがある場合は、`dbregparam` を使用してそのパラメータを渡す
- `dbregexec` を使用してプロシージャを実行する
- レジスタード・プロシージャの実行例を次に示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT           newprice = 55;
DBINT           status;

/*
** Initiate execution of the registered procedure
** "price_change".
*/
dbreginit (dbproc, "price_change", DBNULLTERM);

/*
** The registered procedure has two parameters:
**      name      varchar(255)
**      newprice   int
** So pass these parameters to the registered
** procedure.
*/
dbregparam (dbproc, "name", SYBVARCHAR, NULL,
            "sybase");
dbregparam (dbproc, "newprice", SYBINT4, 4, 4,
            &newprice);

/* Execute the registered procedure:*/
status = dbregexec (dbproc, DBNOTIFYALL);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to execute ¥
                price_change!¥n");
}
else if (status == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Price_change does ¥
                not exist!¥n");
}
else
{
    fprintf(stdout, "Success in executing ¥
                price_change!¥n");
}
```

参照

[dbregparam](#)、[dbregexec](#)、[dbregwatch](#)、[dbreglist](#)、[dbregwatchlist](#)

## dbreglist

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | Open Server 内に現在定義されているレジスタード・プロシージャのリストを返します。                                                                              |
| 構文    | RETCODE dbreglist(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                         |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                           |

### 使用法

- dbreglist は、Open Server 内に現在定義されているレジスタード・プロシージャのリストを返します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、ノーティフィケーション・プロシージャもレジスタード・プロシージャのリストに含まれます。
- レジスタード・プロシージャのリストはローとして返されます。アプリケーションは、dbreglist を呼び出した後にこのローを明示的に処理しなければなりません。それぞれのローは、Open Server で定義されている単一のレジスタード・プロシージャの名前を表しています。ローには、SYBVARCHAR 型のカラムが 1 つだけ含まれています。
- dbreglist のアプリケーションでの使用例を次に示します。

```

DBPROCESS      *dbproc;
DBCHAR         *procedurename;
DBINT          ret;

/* request the list of procedures */
if( (ret = dbreglist(dbproc)) == FAIL)
{
    /* Handle failure here */
}
dbresults(dbproc);
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    procedurename = (DBCHAR *)dbdata(dbproc, 1);
    procedurename[dbdatlen(dbproc, 1)] = '\0';
    fprintf(stdout, "The procedure '%s' is %Y
        defined.%Yn", procedurename);
}

```

```
    }  
    /* All done */
```

参照 [dbregwatchlist](#)、[dbregwatch](#)

## dbregnowatch

**説明** レジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることの要求をキャンセルします。

**構文** RETCODE dbregnowatch(dbproc, procedure\_name, namelen)

```
DBPROCESS  *dbproc;  
DBCHAR     *procedure_name;  
DBSMALLINT namelen;
```

**パラメータ**

**dbproc**

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**procedure\_name**

今後この DBPROCESS 接続での監視対象としないレジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。

**namelen**

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。*procedure\_name* が NULL で終了する場合は、*namelen* を DBNULLTERM として渡してください。

**戻り値**

SUCCEED、DBNOPROC、または FAIL。

**使用法**

- dbregnowatch は、レジスタード・プロシージャが実行されたときに DBPROCESS 接続がノーティフィケーションを受け取ることの要求をキャンセルします。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、dbregnowatch は、ノーティフィケーション・プロシージャ実行時に DBPROCESS 接続がノーティフィケーションを受け取ることの要求もキャンセルします。
- dbregnowatch の呼び出しが意味をもつのは、DBPROCESS 接続が dbregnowatch によって事前に非同期ノーティフィケーションを要求している場合だけです。



- `procedure_name` によって参照されるプロシージャが Open Server 内に定義されていない場合、`dbregnowatch` は `DBNOPROC` を返します。Open Server 内に現在登録されているプロシージャのリストを取得するには、`dbreglist` を使用します。
- 監視しているレジスタード・プロシージャのリストを取得するには、`dbregwatchlist` を使用します。
- ノーティフィケーション要求を取り消す例を次に示します。

```

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT           ret;

/*
** Inform the server that we no longer wish to
** be notified when "price_change" executes:
*/
ret = dbregnowatch (dbproc, "price_change",
                   DBNULLTERM);
if (ret == DBNOPROC)
{
    /* The registered procedure must not exist */
    fprintf(stderr, "ERROR:price_change ¥
                doesn't exist!¥n");
}

```

参照 [dbregwatch](#)、[dbregwatchlist](#)、[dbreghandle](#)、[dbregexec](#)

## dbregparam

説明 レジスタード・プロシージャのパラメータを定義または記述します。

構文 `RETCODE dbregparam(dbproc,param_name, type, datalen, data)`

```

DBPROCESS      *dbproc;
char            *param_name;
int             type;
DBINT          datalen;
BYTE           *data;

```

パラメータ `dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library/C` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**param\_name**

パラメータの名前を指すポインタです。

レジスタード・プロシージャを作成するときは、*param\_name* は必須です。

レジスタード・プロシージャを実行するときは、*param\_name* に NULL の指定もできます。この場合、レジスタード・プロシージャは、初めに定義された順序でパラメータを受け取ることになります。

**type**

パラメータのデータ型を示す記号値です。有効なデータ型は、SYBINT1、SYBINT2、SYBINT4、SYBREAL、SYBFLT8、SYBCHAR、SYBBINARY、SYBVARCHAR、SYBDATETIME4、SYBDATETIME、SYBMONEY4、SYBMONEY です。

SYBTEXT と SYBIMAGE は、パラメータのデータ型としては無効であることに注意してください。

**datalen**

パラメータの長さです。

レジスタード・プロシージャを作成するときは、次のことに注意してください。

- *datalen* を使用して、このパラメータにデフォルト値が指定されていないことを示すことができます。デフォルト値がないことを示す場合は、*datalen* を DBNODEFAULT として渡してください。
- *datalen* を使用して、パラメータのデフォルト値が NULL であることを示すことができます。これは、デフォルト値を持たないということではありません。デフォルト値が NULL であることを示す場合は、*datalen* を 0 として渡してください。

レジスタード・プロシージャを実行するときは、次のことに注意してください。

- *datalen* に 0 を指定できます。このようにすると、*data* は無視され、このパラメータの値として NULL がレジスタード・プロシージャに渡されます。

**data**

パラメータを指すポインタです。

レジスタード・プロシージャを作成するときは、*data* を使用してパラメータのデフォルト値を指定できます。*data* には、デフォルト値を指すポインタを渡してください。デフォルト値が必要ない場合は、*datalen* を DBNODEFAULT として渡してください。

レジスタード・プロシージャを実行するときは、*data* を NULL として渡すことができます。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

## 使用法

- *dbregparam* は、レジスタード・プロシージャのパラメータを定義します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、*dbregparam* は、ノーティフィケーション・プロシージャのパラメータも定義します。
- *dbregparam* は、レジスタード・プロシージャを作成するときにレジスタード・プロシージャ・パラメータを定義するために呼び出します。また、レジスタード・プロシージャを実行するときにパラメータを記述するために呼び出します。

---

**注意** DB-Library/C アプリケーションで作成できるレジスタード・プロシージャは、ノーティフィケーション・プロシージャという特殊なタイプのものだけです。ノーティフィケーション・プロシージャは、通常の Open Server レジスタード・プロシージャとは異なり、実行可能な文は含まれません。詳細については、[dbnpdefine](#) および [dbnpcreate](#) のリファレンス・ページを参照してください。

---

- アプリケーションで *dbregparam* を呼び出す前に、ノーティフィケーション・プロシージャの作成処理を開始する *dbnpdefine*、またはレジスタード・プロシージャの実行処理を開始する *dbreginit* を呼び出す必要があります。
- レジスタード・プロシージャを作成するときは、次のことに注意してください。
  - デフォルト値が指定されていないことを示すには、*datalen* を DBNODEFAULT として渡してください。この場合、*data* は無視されます。
  - デフォルト値として NULL を指定するには、*datalen* を 0 として渡してください。この場合、*data* は無視されます。

- NULL 以外のデフォルト値を指定するには、*datalen* に値の長さ (固定長型の場合は -1) を渡し、*data* にはその値を指すポインタを渡します。
- レジスタード・プロシージャを実行するときは、次のことに注意してください。
  - パラメータの値として NULL を渡すには、*datalen* を 0 として渡してください。この場合、*data* は無視されます。
  - このパラメータの値を渡すには、*datalen* に値の長さ (固定長型の場合は -1) を渡し、*data* にはその値を指すポインタを渡します。
- DB-Library/C アプリケーションでノーティフィケーション・プロシージャを作成するには、次のことを行う必要があります。
  - `dbnpdefine` を使用してプロシージャを定義する
  - プロシージャのパラメータがある場合は、`dbregparam` を使用してそのパラメータを記述する
  - `dbnpcreate` を使用してプロシージャを作成する
- 次に、ノーティフィケーション・プロシージャを作成する例を示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          status;
/*
** Let's create a notification procedure called
** "message" which has two parameters:
**      msg      varchar(255)
**      userid  int
**/
/*

** Define the name of the notification procedure
** "message"
**/
dbnpdefine (dbproc, "message", DBNULLTERM);
/* The notification procedure has two parameters:
**      msg      varchar(255)
**      userid  int
** So, define these parameters. Note that both
** of these parameters are defined with a default
** value of NULL. Passing datalen as 0
** accomplishes this.
**/
```

```

dbregparam (dbproc, "msg", SYBVARCHAR, 0, NULL);
dbregparam (dbproc, "userid", SYBINT4, 0, NULL);

/* Create the notification procedure:*/
status = dbnpcreate (dbproc);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to create ¥
                message!¥n");
}
else
{
    fprintf(stdout, "Success in creating ¥
                message!¥n");
}

```

- DB-Library/C アプリケーションでレジスタード・プロシーダを実行するには、次のことを行う必要があります。
  - dbreginit を使用して呼び出しを開始する
  - プロシーダのパラメータがある場合は、dbregparam を使用してそのパラメータを渡す
  - dbregexec を使用してプロシーダを実行する
- レジスタード・プロシーダの実行例を次に示します。

```

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          newprice = 55;
DBINT          status;

/*
** Initiate execution of the registered procedure
** "price_change".
**/
dbreginit (dbproc, "price_change", DBNULLTERM);

/*
** The registered procedure has two parameters:
**      name      varchar(255)
**      newprice  int
** So pass these parameters to the registered
** procedure.
**/
dbregparam (dbproc, "name", SYBVARCHAR, 6,
            "sybase");
dbregparam (dbproc, "newprice", SYBINT4, -1,
            &newprice);

```

```
/* Execute the registered procedure:*/
status = dbregexec (dbproc, DBNOTIFYALL);
if (status == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Failed to execute ¥
    price_change!¥n");
}
else if (status == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:Price_change does ¥
    not exist!¥n");
}
else
{
    fprintf(stdout, "Success in executing ¥
    price_change!¥n");
}
```

参照

[dbreginit](#)、[dbregexec](#)、[dbnpdefine](#)、[dbnpcreate](#)、[dbregwatch](#)

## dbregwatch

説明

レジスタード・プロシージャが実行されたときにノーティフィケーションを受け取ることを要求します。

構文

```
RETCODE dbregwatch(dbproc, procedure_name, namelen,
options)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBCHAR       *procedure_name;
DBSMALLINT   namelen;
DBUSMALLINT  options;
```

パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**procedure\_name**

レジスタード・プロシージャの名前を指すポインタです。レジスタード・プロシージャは、Open Server 内に定義されていなければなりません。

**namelen**

*procedure\_name* のバイト単位の長さです。 *procedure\_name* が NULL で終了する場合は、 *namelen* を DBNULLTERM として渡してください。

**options**

2 バイトのビットマスクです。 DBWAIT、 DBNOWAITONE、または DBNOWAITALL。

*options* が DBWAIT として渡された場合は、レジスタード・プロシージャが実行された同期ノーティフィケーションを DBPROCESS 接続が読み込むまでは、 *dbregwatch* は呼び出し元に戻りません。

*options* が DBNOWAITONE として渡された場合は、 *dbregwatch* は即座に呼び出し元に戻ります。 DBPROCESS 接続は、レジスタード・プロシージャが実行されるときに非同期ノーティフィケーションを受信します。そのレジスタード・プロシージャが2回以上実行される場合でも、接続を受信するノーティフィケーションは1つだけです。

*options* が DBNOWAITALL として渡された場合は、 *dbregwatch* は即座に呼び出し元に戻ります。 DBPROCESS 接続は、レジスタード・プロシージャが実行されるときに非同期ノーティフィケーションを受信します。この接続は、ノーティフィケーションを今後受信しないことを Open Server に通知するまで、このレジスタード・プロシージャの実行のたびにノーティフィケーションを受け取ります。

**戻り値**

SUCCEED、 DBNOPROC、または FAIL。

レジスタード・プロシージャに対してハンドラがインストールされていない場合、 *dbregwatch* は FAIL を返します。

**使用法**

- *dbregwatch* は、特定のレジスタード・プロシージャが実行されたときに DBPROCESS 接続に通知することを Open Server に指示します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、 *dbregwatch* は、特定のノーティフィケーション・プロシージャが実行されたときに DBPROCESS 接続に通知することも Open Server に指示します。
- 接続が受け取りを要求できるノーティフィケーションには、同期と非同期があります。
  - 同期ノーティフィケーションを要求するには、 *dbregwatch* を呼び出すときに *options* を DBWAIT として渡します。この場合、レジスタード・プロシージャが実行されたというノーティフィケーションを DBPROCESS 接続が読み込むまで、 *dbregwatch* は呼び出し元に戻りません。

Open Server は、同期ノーティフィケーション要求の結果としてノーティフィケーションを1つだけ送信します。要求された同期ノーティフィケーションが送信された後に、そのレジスタード・プロシージャが再び呼び出されても、別のノーティフィケーション要求が行われていなければ、クライアントは2回目のノーティフィケーションを受信しません。

- 非同期ノーティフィケーションを要求するには、dbregwatch を呼び出すときに *options* を DBNOWAITONE または DBNOWAITALL として渡します。この場合は、dbregwatch は即座に呼び出し元に戻ります。リターン・コード SUCCEED は、OpenServer が要求を受け取ったことを示します。

*options* が DBNOWAITONE の場合は、レジスタード・プロシージャが2回以上実行される場合でも、Open Server が送信するノーティフィケーションは1つだけです。

*options* が DBNOWAITALL の場合は、今後はノーティフィケーションを受け取らないことをクライアントが dbregnowatch を使用して Open Server に通知するまでは、引き続きレジスタード・プロシージャが実行されるたびに Open Server はノーティフィケーションを送信します。

- 非同期レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが到着したとき、DBPROCESS 接続の状態は、アイドル状態、コマンドの送信中、結果の読み込み中、または保留中の結果を持つアイドル状態のいずれかです。
  - DBPROCESS 接続がアイドル状態の場合は、接続がノーティフィケーションを読み込めるようにするために、アプリケーションで dbpoll を呼び出す必要があります。ノーティフィケーションに対するハンドラがインストールされている場合、そのハンドラは dbpoll が呼び出し元に戻る前に呼び出されます。
  - DBPROCESS 接続がコマンド送信中の場合は、ノーティフィケーションが読み込まれ、dbsqlexec または dbsqlok の実行中にノーティフィケーション・ハンドラが呼び出されます。ノーティフィケーション・ハンドラが呼び出し元に戻った後は、制御のフローは通常どおりに続行します。
  - DBPROCESS 接続が結果の読み込み中の場合は、ノーティフィケーションが読み込まれ、dbresults または dbnextrow の実行中にノーティフィケーション・ハンドラが呼び出されます。ノーティフィケーション・ハンドラが呼び出し元に戻った後は、制御のフローは通常どおりに続行します。



- DBPROCESS 接続が保留中の結果を持つアイドル状態の場合は、ストリーム内の、ノーティフィケーションの直前までのすべての結果を接続が読み込んで処理するまで、ノーティフィケーションは読み込まれません。
- アプリケーションは、`dbregwatch` を呼び出す前に、レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションを処理するハンドラをインストールしなければなりません。ハンドラがインストールされていない場合、`dbregwatch` は FAIL を返します。アプリケーションでノーティフィケーション・ハンドラをインストールするには、`dbreghandle` を使用します。

アプリケーションが `dbregwatch` を呼び出してから、レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションを受信するまでの間にハンドラのインストールが解除されると、DB-Library/C は、ノーティフィケーションの受信時にエラーを生成します。

- `procedure_name` によって参照されるプロシージャが Open Server 内に定義されていない場合は、`dbregwatch` は DBNOPROC を返します。Open Server 内に現在登録されているプロシージャのリストを取得するには、`dbreglist` を使用します。
- アプリケーションで `dbregwatchlist` を使用すると、監視しているレジスタード・プロシージャのリストを取得できます。
- 同期ノーティフィケーションを要求する例を次に示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          handlerfunc;
DBINT          ret;

/*
** The registered procedure is defined in Open
** Server as:
**      shutdown  msg_param  varchar(255)
**/

/*
** First install the handler for this registered
** procedure:
**/
dbreghandle(dbproc, "shutdown", DBNULLTERM,
            handlerfunc);

/* Make the notification request and wait:*/
ret = dbregwatch(dbproc, "shutdown", DBNULLTERM,
                DBWAIT);

if (ret == FAIL)
```

```
{
    fprintf(stderr, "ERROR:dbregwatch() ¥
        failed!¥n");
}
else if (ret == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:procedure shutdown ¥
        not defined.¥n");
}
else
{
    /*
    ** The registered procedure notification has
    ** been returned, and our registered
    ** procedure handler has already been called.
    */
}
```

- 非同期ノーティフィケーションを要求する例を次に示します。

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT        handlerfunc;
DBINT        ret;

/*
** The registered procedure is defined in Open
** Server as:
**     shutdown    msg_param    varchar(255)
**/

/*
** First install the handler for this registered
** procedure:
**/
dbreghandle(dbproc, "shutdown", DBNULLTERM,
            handlerfunc);

/* Make the asynchronous notification request:*/
ret = dbregwatch(dbproc, "shutdown", DBNULLTERM,
                DBNOWAITALL);

if (ret == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:dbregwatch() ¥
        failed!¥n");
}
else if (ret == DBNOPROC)
{
    fprintf(stderr, "ERROR:procedure shutdown ¥
```

```

        not defined.¥n");
    }
/*
** Since we are making use of the asynchronous
** registered procedure notification mechanism,
** the application can continue doing other work
** while waiting for the notification. All we
** have to do is call dbpoll() once in a while to
** read the registered procedure notification
** when it arrives.
**/
while (1)
{
    /* Have dbpoll() block for one second */
    dbpoll (NULL, 1000, NULL, &ret);

    /*
    ** If we got the notification, then exit
    ** the loop
    **/
    if (ret == DBNOTIFICATION)
        break;
    /* Handle other program tasks here */
}

```

参照 [dbpoll](#)、[dbregexec](#)、[dbregparam](#)、[dbreglist](#)、[dbregwatchlist](#)、[dbregnowatch](#)

## dbregwatchlist

|       |                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBPROCESS が監視しているレジスタード・プロシージャのリストを返します。                                                                                                        |
| 構文    | RETCODE dbregwatchlist(dbproc)                                                                                                                  |
| パラメータ | DBPROCESS *dbproc;<br>dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                               |

## 使用法

- `dbregwatchlist` は、`DBPROCESS` 接続が監視しているレジスタード・プロシージャのリストを返します。ノーティフィケーション・プロシージャは特殊なタイプのレジスタード・プロシージャなので、`dbregwatchlist` によって返されるリストにはノーティフィケーション・プロシージャも含まれます。
- レジスタード・プロシージャのリストはローとして返されます。アプリケーションは、`dbregwatchlist` を呼び出した後にこのローを明示的に処理しなければなりません。それぞれのローは、`DBPROCESS` がノーティフィケーションを要求したレジスタード・プロシージャの名前を表します。ローには、`SYBVARCHAR` 型のカラムが1つだけ含まれています。
- アプリケーションでの `dbregwatchlist` の使用例を次に示します。

```
DBPROCESS      *dbproc;
DBCHAR         *procedurename;
DBINT          ret;

/* Request the list of procedures */
if( (ret = dbregwatchlist(dbproc)) == FAIL)
{
    /* Handle failure here */
}
dbresults(dbproc);
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    procedurename = (DBCHAR *)dbdata(dbproc, 1);
    procedurename[dbdatlen(dbproc, 1)] = '\0';
    fprintf(stdout, "we're waiting for ¥
        procedure '%s'.¥n", procedurename);
}
/* All done */
```

## 参照

[dbregwatch](#)、[dbresults](#)、[dbnextrow](#)

## dbresults

## 説明

次のクエリの結果を設定します。

## 構文

```
RETCODE dbresults(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <b>DBPROCESS</b> 構造体へのポインタです。この構造体には、<b>DB-Library</b> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 戻り値   | <p><b>SUCCEED</b>、<b>FAIL</b> または <b>NO_MORE_RESULTS</b>。</p> <p>バッファ内のすべてのコマンドがすでに処理されている場合、<b>dbresults</b> は <b>NO_MORE_RESULTS</b> を返します。失敗の主な原因は、データベースのパーミッション違反などの実行時エラーです。</p> <p><b>dbsqlexec</b> または <b>dbresults</b> が実行時エラーをトラップするかどうかは、コマンド・バッファ内のコマンドの数によって決まります。バッファ内にコマンドが1つしかない場合、実行時エラーが発生すると <b>dbsqlexec</b> は失敗します。コマンド・バッファに複数のコマンドがある場合は、実行時エラーが発生しても <b>dbsqlexec</b> が失敗することはありません。代わりに、実行時エラーの原因となったコマンドを処理する <b>dbresults</b> の呼び出しが失敗します。</p> <p>実行時エラーとストアド・プロシージャについては、状況がやや複雑になります。前述のルールにより、<b>execute</b> コマンドの実行時エラーが発生すると、<b>dbresults</b> は失敗します。しかし、ストアド・プロシージャ内の文で実行時エラーが発生しても、<b>dbresults</b> は失敗しません。たとえば、ストアド・プロシージャに <b>insert</b> 文が含まれているけれども、データベース・テーブルへの挿入のパーミッションがユーザに付与されていない場合は、<b>insert</b> 文は失敗しますが、<b>dbresults</b> はこの場合も <b>SUCCEED</b> を返します。ストアド・プロシージャ内で実行時エラーが発生したかどうかを調べるには、<b>dbretstatus</b> ルーチンを使用してプロシージャのリターン・ステータスを確認し、関連するサーバ・メッセージをメッセージ・ハンドラ内でトラップしてください。</p> |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• このルーチンは、コマンド・バッチ内の次のコマンドの処理を設定します。アプリケーションは、<b>dbsqlexec</b> または <b>dbsqlok</b> が <b>SUCCEED</b> を返した後で、このルーチンを呼び出します。<b>dbsqlexec</b> または <b>dbsqlok</b> の呼び出しから <b>SUCCEED</b> が返されていれば、<b>dbresults</b> の最初の呼び出しでは必ず <b>SUCCEED</b> または <b>NO_MORE_RESULTS</b> が返されます。<b>dbresults</b> から <b>SUCCEED</b> が返されたときは、アプリケーションは、一般に <b>dbnextrow</b> を使用して結果ローを処理します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- コマンド・バッチ内にコマンドが1つしか含まれておらず、そのコマンドが「use database」などのローを返さないコマンドの場合は、DB-Library/C アプリケーションでコマンドの結果を処理するために dbresults を呼び出す必要はありません。ただし、コマンド・バッチ内に複数のコマンドがある場合は、コマンドがローを返すものかどうかにかかわらず、バッチ内のコマンドのそれぞれに対して1回ずつ dbresults を呼び出す必要があります。

また、コマンド・バッチ内でストアド・プロシージャを実行する場合は、そのストアド・プロシージャがローを返すものかどうかにかかわらず、dbresults を最低1回は呼び出す必要があります。ストアド・プロシージャに複数の Transact-SQL select が含まれている場合は、select のそれぞれに対して1回ずつ dbresults を呼び出す必要があります。

dbresults を適切な回数だけ呼び出すために、dbresults の呼び出しは常にループ内で行い、dbresults が NO\_MORE\_RESULTS を返したときにこのループを終了するようにすることを強くおすすめします。

---

**注意** dbresults は、すべての Transact-SQL コマンドをコマンドであるとみなします。Transact-SQL コマンドのリストについては、『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。

---

- コマンド・バッチに残っている結果をキャンセルするには、dbcancel を呼び出してください。このようにすれば、NO\_MORE\_RESULTS が返されるまで dbresults を繰り返し呼び出さなくても済みます。
- 特定のコマンドが、ローを返すものであり、dbnextrow で結果を処理する必要があるかどうかを判断するには、dbresults の呼び出しの後に DBROWS を呼び出してください。
- dbresults を dbsqlexec とともに使用する場合の標準的な呼び出しのシーケンスを次に示します。

```
DBINT          xvariable;
DBCHAR         yvariable[10];
RETICODE      return_code;

/* Read the query into the command buffer */
dbcmd(dbproc, "select x = 100, y = 'hello'");

/* Send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlexec(dbproc);

/*
** Get ready to process the results of the query.
```

```

** Note that dbresults is called in a loop even
** though only a single set of results is expected.
** This is simply because it is good programming
** practice to always code dbresults calls in loop.
*/

while ((return_code
=dbresults(dbproc) != NO_MORE_RESULTS)
{
    if ((return_code == SUCCEED)
        && (DBROWS(dbproc) == SUCCEED))
    {
        /* Bind column data to program variables */
        dbbind(dbproc, 1, INTBIND, (DBINT) 0,
              (BYTE *) &xvariable);
        dbbind(dbproc, 2, STRINGBIND, (DBINT) 0,
              yvariable);

        /* Now process each row */
        while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
        {
            C-code to print or process row data
        }
    }
}

```

オンラインのサンプル・プログラムの *example1.c* では、マルチクエリ・コマンド・バッチを処理するための **dbresults** の使い方を示しています。

- アプリケーションで複数の入力データ・ストリームを効率的に管理するために、**DB-Library** ネットワーク・バッファまたはネットワーク自体にまだ読み込んでいないバイトがあるかどうかを確認できます。アプリケーションは、次のいずれかを行うことができます。
  - (UNIX のみ) ネットワーク・バッファにバイトが残っているかどうかをテストするには、**DBRBUF** を呼び出します。ネットワーク自体にバイトが残っているかどうかをテストするには、**DBIORDESC** と UNIX の **select** を呼び出します。
  - (すべてのシステム) **dbpoll** を呼び出します。
- **dbresults** のもう 1 つの用途は、**dbrpcsend** で実行するリモート・プロシージャ・コールの結果を処理することです。詳細については、**dbrpcsend** のリファレンス・ページを参照してください。

#### 参照

[dbbind](#)、[dbcancel](#)、[dbnextrow](#)、[dbpoll](#)、[DBRBUF](#)、[dbretstatus](#)、[DBROWS](#)、[dbrpcsend](#)、[dbsqlxec](#)、[dbsqlok](#)

## dbretdata

**説明** ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値を指すポインタを返します。

**構文** `BYTE *dbretdata(dbproc, retnum)`

```
DBPROCESS    *dbproc;  
int          retnum;
```

**パラメータ**

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`retnum`

対象となるリターン・パラメータ値の番号です。最初のリターン・パラメータ値は 1 です。値が返される順序は、ストアド・プロシージャの `create procedure` 文でパラメータが指定された順序と同じです (これは、リモート・プロシージャ・コールで指定された順序と必ずしも同じではないことに注意してください)。 `retnum` を指定するとき、リターン・パラメータ以外のパラメータは数えません。たとえば、ストアド・プロシージャの 2 番目のパラメータだけがリターン・パラメータである場合は、その `retnum` は 2 ではなく 1 になります。

**戻り値** 指定したリターン・パラメータ値を指すポインタです。 `retnum` が範囲外の場合、 `dbretdata` は NULL を返します。データの値が本当に NULL である (単に `retnum` が範囲外であるのではない) かどうかを調べるには、 `dbretlen` の戻り値が 0 であることを確認してください。

**使用法**

- `dbretdata` は、ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値を指すポインタを返します。これは、リモート・プロシージャ・コールや、ストアド・プロシージャに対する `execute` 文とともに使用すると便利です。
- Transact-SQL ストアド・プロシージャは、指定された「リターン・パラメータ」の値を返すことができます。ストアド・プロシージャを呼び出したアプリケーションでは、そのプロシージャ内で変更されたリターン・パラメータの値を使用できます。これは、いくつかのプログラミング言語で使用可能な「参照渡し」の機能に似ています。



パラメータがリターン・パラメータとして機能するには、ストアド・プロシージャ内でそのように宣言されていなければなりません。ストアド・プロシージャを呼び出す `execute` 文およびリモート・プロシージャ・コールも同様に、そのパラメータがリターン・パラメータとして機能することを示していなければなりません。リモート・プロシージャ・コールの場合は、`dbrpcparam` ルーチンを使用して、パラメータがリターン・パラメータであるかどうかを指定します。

- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、他のすべての結果を返した直後にパラメータ値を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbretdata` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに1つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションは、`dbretdata`、またはリターン・パラメータを処理する他のルーチンを呼び出す前に、必要な回数だけ `dbresults` と `dbnextrow` を呼び出してすべての結果を処理する必要があります)。
- ストアド・プロシージャをリモート・プロシージャ・コールで呼び出した場合、リターン・パラメータ値は自動的にアプリケーションで使用できるようになります。一方、ストアド・プロシージャを `execute` 文で呼び出した場合は、その `execute` 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。
- `dbnumrets` ルーチンは、使用可能なリターン・パラメータ値の数を示します。`dbnumrets` が 0 以下を返した場合、使用可能なリターン・パラメータはありません。
- RPC コマンドを使用してストアド・プロシージャを呼び出すときは (`dbrpcinit`、`dbrpcparam`、`dbrpcsend` を使用)、リターン・パラメータ値は、他の結果がすべて処理された後で取り出すことができます。この使用方法については、オンラインのサンプル・プログラムの `example8.c` を参照してください。
- ストアド・プロシージャを Transact-SQL コマンドのバッチから実行した場合は (`dbsqlexec` または `dbsqlsend` を使用)、ストアド・プロシージャの実行後に他のコマンドが実行される可能性があります。このため、リターン・パラメータ値の検索が多少複雑になります。

- ストアド・プロシージャ・コマンドがバッチ内にある唯一のコマンドであることが確実な場合は、オンラインのサンプル・プログラムの *example8.c* のように、**dbresults** ループの後でリターン・パラメータ値を取り出します。
- バッチ内で複数のコマンドが使用されている可能性がある場合は、**dbnextrow** を使用してすべてのローをフェッチしてから、**dbresults** ループ内でリターン・パラメータ値を検索してください。次のコードは、そのような状況でリターン・パラメータ値を取得すべき場所を示したものです。

```
while ( (result_code = dbresults(dbproc)
        != NO_MORE_RESULTS)
    {
    if (result_code == SUCCEED)
    {
    ... bind rows here ...
    while ((row_code = dbnextrow(dbproc))
        != NO_MORE_ROWS)
    {
    ... process rows here ...
    }
    /* Now check for a return status */
    if (dbhasretstat(dbproc) == TRUE)
    {
    printf("(return status %d)¥n",
        dbretstatus(dbproc));
    }
    /* Now check for return parameter values */
    if (dbnumrets(dbproc) > 0)
    {
    ... retrieve output parameters here ...
    }
    } /* if result_code */
    else
    {
    printf("Query failed.¥n");
    }
    } /* while dbresults */
```

- 次に、リターン・パラメータ値の取得に使用するルーチンを示します。
  - **dbnumrets** は、リターン・パラメータ値の総数を返します。
  - **dbretlen** は、パラメータ値の長さを返します。
  - **dbretname** は、パラメータ値の名前を返します。

- `dbbrettype` は、パラメータ値のデータ型を返します。
- `dbbconvert` は、必要に応じて値を他のデータ型に変換します。

次のコードでは、これらのルーチンを組み合わせて使用する例を示します。

```
char    dataval[512];
char    *dataname;
DBINT   datalen;
int i,   numrets;
numrets = dbbnumrets(dbbproc);

for (i = 1; i <= numrets; i++)
{
    dataname = dbbretname(dbbproc, i);
    datalen = dbbretlen(dbbproc, i);
    if (datalen == 0)
    {
        /* The parameter's value is NULL */
        strcpy(dataval, "NULL");
    }
    else
    {
        /*
        ** Convert to char. dbbconvert appends a null
        ** terminator because we pass the last
        ** parameter, destlen, as -1.
        */
        result = dbbconvert(dbbproc,
                            dbbrettype(dbbproc, i),
                            dbbretdata(dbbproc, i), datalen,
                            SYBCHAR, (BYTE *)dataval, -1);
    } /* else */
    /* Now print out the converted value */
    if (dataname == NULL || *dataname == '¥0')
        printf("¥t¥s¥n", dataval);
    else
        printf("¥t¥s:¥s¥n", dataname, dataval);
}
}
```

参照

[dbbnextrow](#)、[dbbnumrets](#)、[dbbresults](#)、[dbbretlen](#)、[dbbretname](#)、[dbbrettype](#)、[dbbrpcinit](#)、[dbbrpcparam](#)

## dbretlen

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値の長さを調べます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 構文    | DBINT dbretlen(dbproc, retnum)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>int retnum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| パラメータ | <b>dbproc</b><br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。<br><br><b>retnum</b><br>対象となるリターン・パラメータ値の番号です。最初のリターン・パラメータ値は 1 です。値が返される順序は、ストアド・プロシージャの <code>create procedure</code> 文でパラメータが指定された順序と同じです (これは、リモート・プロシージャ・コールで指定された順序と必ずしも同じではないことに注意してください)。 <code>retnum</code> を指定するとき、リターン・パラメータ以外のパラメータは数えません。たとえば、ストアド・プロシージャの 2 番目のパラメータだけがリターン・パラメータである場合は、その <code>retnum</code> は 2 ではなく 1 になります。 |
| 戻り値   | 指定されたリターン・パラメータ値の長さです。 <code>retnum</code> が範囲外の場合、 <code>dbretlen</code> は -1 を返します。リターン・パラメータ値が NULL の場合、 <code>dbretlen</code> は 0 を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>dbretlen</code> は、ストアド・プロシージャによって生成された特定のリターン・パラメータ値の長さを返します。これは、リモート・プロシージャ・コールや、ストアド・プロシージャに対する <code>execute</code> 文とともに使用すると便利です。</li><li>• Transact-SQL ストアド・プロシージャは、指定された「リターン・パラメータ」の値を返すことができます。ストアド・プロシージャを呼び出したアプリケーションでは、そのプロシージャ内で変更されたリターン・パラメータの値を使用できます。これは、いくつかのプログラミング言語で使用可能な「参照渡し」の機能に似ています。</li></ul>                                                                                                         |

パラメータがリターン・パラメータとして機能するには、ストアド・プロシージャ内でそのように宣言されていなければなりません。ストアド・プロシージャを呼び出す `execute` 文およびリモート・プロシージャ・コールも同様に、そのパラメータがリターン・パラメータとして機能することを示していなければなりません。リモート・プロシージャ・コールの場合は、`dbrpcparam` ルーチンを使用して、パラメータがリターン・パラメータであるかどうかを指定します。

- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、他のすべての結果を返した直後にパラメータ値を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbretlen` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに1つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションは、`dbretlen`、またはリターン・パラメータを処理する他のルーチンを呼び出す前に、必要な回数だけ `dbresults` と `dbnextrow` を呼び出してすべての結果を処理する必要があります)。
- ストアド・プロシージャをリモート・プロシージャ・コールで呼び出した場合、リターン・パラメータ値は自動的にアプリケーションで使用できるようになります。一方、ストアド・プロシージャを `execute` 文で呼び出した場合は、その `execute` 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。
- 次に、リターン・パラメータ値についてその他の情報を返すルーチンを示します。
  - `dbnumrets` は、リターン・パラメータ値の総数を返します。
  - `dbretdata` は、パラメータ値を指すポインタを返します。
  - `dbretname` は、パラメータ値の名前を返します。
  - `dbrettype` は、パラメータ値のデータ型を返します。
  - `dbconvert` は、必要に応じて値を他のデータ型に変換します。
- このルーチンの例については、`dbretdata` のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbnextrow](#)、[dbnumrets](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretname](#)、[dbrettype](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)

## dbretname

**説明** 特定のリターン・パラメータ値に関連付けられているストアド・プロシージャ・パラメータの名前を調べます。

**構文** `char *dbretname(dbproc, retnum)`

```
DBPROCESS  *dbproc;  
int         retnum;
```

**パラメータ**

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`retnum`

対象となるリターン・パラメータ値の番号です。最初のリターン・パラメータ値は 1 です。値が返される順序は、ストアド・プロシージャの `create procedure` 文でパラメータが指定された順序と同じです (これは、リモート・プロシージャ・コールで指定された順序と必ずしも同じではないことに注意してください)。 `retnum` を指定するとき、リターン・パラメータ以外のパラメータは数えません。たとえば、ストアド・プロシージャの 2 番目のパラメータだけがリターン・パラメータである場合は、その `retnum` は 2 ではなく 1 になります。

**戻り値** 指定されたリターン・パラメータ値の、NULL で終了するパラメータ名を指すポインタです。 `retnum` が範囲外の場合、 `dbretname` は NULL を返します。

**使用法**

- `dbretname` は、ストアド・プロシージャからのリターン・パラメータ値に関連付けられている、NULL で終了するパラメータ名を指すポインタを返します。これは、リモート・プロシージャ・コールや、ストアド・プロシージャに対する `execute` 文とともに使用すると便利です。
- Transact-SQL ストアド・プロシージャは、指定された「リターン・パラメータ」の値を返すことができます。ストアド・プロシージャを呼び出したアプリケーションでは、そのプロシージャ内で変更されたリターン・パラメータの値を使用できます。これは、いくつかのプログラミング言語で使用可能な「参照渡し」の機能に似ています。

パラメータがリターン・パラメータとして機能するには、ストアド・プロシージャ内でそのように宣言されていなければなりません。ストアド・プロシージャを呼び出す `execute` 文およびリモート・プロシージャ・コールも同様に、そのパラメータがリターン・パラメータとして機能することを示していなければなりません。リモート・プロシージャ・コールの場合は、`dbrpcparam` ルーチンを使用して、パラメータがリターン・パラメータであるかどうかを指定します。

- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、他のすべての結果を返した直後にパラメータ値を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbretname` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに1つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションは、`dbretname`、またはリターン・パラメータを処理する他のルーチンを呼び出す前に、必要な回数だけ `dbresults` と `dbnextrow` を呼び出してすべての結果を処理する必要があります)。
- ストアド・プロシージャをリモート・プロシージャ・コールで呼び出した場合、リターン・パラメータ値は自動的にアプリケーションで使用できるようになります。一方、ストアド・プロシージャを `execute` 文で呼び出した場合は、その `execute` 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。
- 次に、リターン・パラメータ値についてその他の情報を返すルーチンを示します。
  - `dbnumrets` は、リターン・パラメータ値の総数を返します。
  - `dbretdata` は、パラメータ値を指すポインタを返します。
  - `dbretlen` は、パラメータ値の長さを返します。
  - `dbrettype` は、パラメータ値のデータ型を返します。
  - `dbconvert` は、必要に応じて値を他のデータ型に変換します。
- このルーチンの例については、`dbretdata` のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbnextrow](#)、[dbnumrets](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretlen](#)、[dbrettype](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)

## dbretstatus

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 現在のコマンドまたはリモート・プロシージャ・コールによって返されたストアド・プロシージャのステータス番号を調べます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | DBINT dbretstatus(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 戻り値   | 現在のコマンドに対するリターン・ステータス番号です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbretstatus</b> は、ストアド・プロシージャのステータス番号をフェッチします。Adaptive Server Enterprise で実行されるすべてのストアド・プロシージャは、ステータス番号を返します。正常に終了したストアド・プロシージャは、ステータス番号 0 を返します。リターン・ステータス番号のリストについては、『リファレンス・マニュアル』を参照してください。</li><li>• <b>dbhasretstat</b> ルーチンは、現在の Transact-SQL コマンドまたはリモート・プロシージャ・コールが実際にリターン・ステータス番号を生成したかどうかを判断します。ステータス番号はストアド・プロシージャの機能の 1 つなので、リモート・プロシージャ・コール、またはストアド・プロシージャを実行する Transact-SQL コマンドだけがステータス番号を生成できます。</li><li>• ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、その他のすべての結果を返した直後にステータス番号を返します。したがって、アプリケーションは、<b>dbresults</b> および <b>dbnextrow</b> (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、<b>dbretstatus</b> を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の <b>select</b> ごとに 1 つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションは、<b>dbretstatus</b> または <b>dbhasretstat</b> を呼び出す前に、必要な回数だけ <b>dbresults</b> と <b>dbnextrow</b> を呼び出してすべての結果を処理する必要があります)。</li><li>• アプリケーションがステータス番号およびリターン・パラメータ値を処理する順序は重要ではありません。</li></ul> |



- ストアド・プロシージャを Transact-SQL コマンドのバッチから実行した場合は (`dbsqlexec` または `dbsqlsend` を使用)、ストアド・プロシージャの実行後に他のコマンドが実行される可能性があります。このような状況では、リターン・ステータスの取得が多少複雑になります。
- ストアド・プロシージャ・コマンドがバッチ内にある唯一のコマンドであることが確実な場合は、オンラインのサンプル・プログラムの `example8.c` のように、`dbresults` ループの後にリターン・ステータスを取り出します。
- バッチ内に複数のコマンドが存在する可能性がある場合は、リターン・ステータスの取り出しは、`dbresults` ループの内側で、`dbnextrow` を使用してすべてのローをフェッチした後に行ってください。このような状況でリターン・ステータスを取り出す方法については、`dbhasretstat` のリファレンス・ページを参照してください。
- このルーチンの例については、`dbhasretstat` のリファレンス・ページを参照してください。

参照

[dbhasretstat](#)、[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)、[dbrpcsend](#)

## dbrettype

説明

ストアド・プロシージャによって生成されたリターン・パラメータ値のデータ型を調べます。

構文

```
int dbrettype(dbproc, retnum)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int retnum;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**retnum**

対象となるリターン・パラメータ値の番号です。最初のリターン・パラメータ値は1です。値が返される順序は、ストアド・プロシージャの **create procedure** 文でパラメータが指定された順序と同じです (これは、リモート・プロシージャ・コールで指定された順序と必ずしも同じではないことに注意してください)。 *retnum* を指定するとき、リターン・パラメータ以外のパラメータは数えません。たとえば、ストアド・プロシージャの2番目のパラメータだけがリターン・パラメータである場合は、その *retnum* は2ではなく1になります。

**戻り値**

指定されたリターン・パラメータ値のデータ型を表すトークン値です。このルーチンから返されるトークン値は、カラムのサーバ・データ型と正確に対応しない場合もあります。

- SYBVARCHAR は、SYBCHAR として返されます。
- SYBVARBINARY は、SYBBINARY として返されます。
- SYBDATETIMN は、SYBDATETIME として返されます。
- SYBMONEYN は、SYBMONEY として返されます。
- SYBFLT8 は、SYBFLT8 として返されます。
- SYBINTN は、実際の SYBINTN のデータ型に応じて、SYBINT1、SYBINT2、または SYBINT4 として返されます。

*retnum* が範囲外の場合は、-1 が返されます。

**使用法**

- **dbretype** は、ストアド・プロシージャが生成したリターン・パラメータ値のデータ型を返します。これは、リモート・プロシージャ・コールや、ストアド・プロシージャに対する **execute** 文とともに使用すると便利です。
- **Transact-SQL** ストアド・プロシージャは、指定された「リターン・パラメータ」の値を返すことができます。ストアド・プロシージャを呼び出したアプリケーションでは、そのプロシージャ内で変更されたリターン・パラメータの値を使用できます。これは、いくつかのプログラミング言語で使用可能な「参照渡し」の機能に似ています。

パラメータがリターン・パラメータとして機能するには、ストアド・プロシージャ内でそのように宣言されていなければなりません。ストアド・プロシージャを呼び出す `execute` 文およびリモート・プロシージャ・コールも同様に、そのパラメータがリターン・パラメータとして機能することを示していなければなりません。リモート・プロシージャ・コールの場合は、`dbrpcparam` ルーチンを使用して、パラメータがリターン・パラメータであるかどうかを指定します。

- ストアド・プロシージャを実行するとき、サーバは、他のすべての結果を返した直後にパラメータ値を返します。したがって、アプリケーションは、`dbresults` および `dbnextrow` (該当する場合) を呼び出してストアド・プロシージャの結果を処理した後でなければ、`dbrettype` を呼び出すことはできません (ストアド・プロシージャは、その中の `select` ごとに1つずつ、複数の結果セットを生成します)。アプリケーションは、`dbrettype`、またはリターン・パラメータを処理する他のルーチンを呼び出す前に、必要な回数だけ `dbresults` と `dbnextrow` を呼び出してすべての結果を処理する必要があります。)
- ストアド・プロシージャをリモート・プロシージャ・コールで呼び出した場合、リターン・パラメータ値は自動的にアプリケーションで使用できるようになります。一方、ストアド・プロシージャを `execute` 文で呼び出した場合は、その `execute` 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。
- `dbrettype` は、実際にはデータ型を整数で表したトークン値 (`SYBCHAR`、`SYBFLT8` など) を返します。トークン値を読み込み可能なトークン文字列に変換するには、`dbprtype` を使用してください。すべてのトークン値とそれに相当するトークン文字列のリストについては、`dbprtype` のリファレンス・ページを参照してください。
- サーバ・データ型のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。
- 次に、リターン・パラメータ値についてその他の情報を返すルーチンを示します。
  - `dbnumrets` は、リターン・パラメータ値の総数を返します。
  - `dbretdata` は、パラメータ値を指すポインタを返します。
  - `dbretlen` は、パラメータ値の長さを返します。

- `dbretname` は、パラメータ値の名前を返します。
- `dbconvert` は、必要に応じて値を他のデータ型に変換します。
- このルーチンの例については、[dbretdata](#) のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbnextrow](#)、[dbnumrets](#)、[dbprtype](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretlen](#)、[dbretname](#)、[dbrcpinit](#)、[dbrcpparam](#)

## DBROWS

## 説明

現在のコマンドが実際にローを返したかどうかを示します。

## 構文

```
RETCODE DBROWS(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL で、現在のコマンドがローを返したかどうかを示します。

## 使用法

- このマクロは、`dbresults` で現在処理中のコマンドがローを返したかどうかを調べます。アプリケーションは、`dbresults` が SUCCEED を返した後に、このルーチン呼び出すことができます。
- `dbnextrow` の後に DBROWS を呼び出してはなりません。そのようにすると、マクロは誤った結果を返すことがあります。
- DBROWS を使用すると、`dbnextrow` を呼び出して結果ローを処理する必要があるかどうかを判断できます。DBROWS が FAIL を返した場合は、`dbnextrow` の呼び出しを省略できます。
- DBCMDROW マクロは、現在のコマンドがローを返せるもの (Transact-SQL の `select` 文か、`select` が含まれているストアド・プロシージャを実行する `execute`) であるかどうかを調べます。

## 参照

[DBCMDROW](#)、[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[DBROWTYPE](#)

## DBROWTYPE

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 現在のローのタイプを返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 構文    | STATUS DBROWTYPE(dbproc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                           |
| 戻り値   | 次の3つのタイプの値が返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>現在のローが通常ローの場合は、REG_ROW が返されます。</li> <li>現在のローが計算ローの場合は、ローの <i>computeid</i> が返されます (<i>computeid</i> については、<a href="#">dbaltbind</a> のリファレンス・ページを参照してください)。</li> <li>ローが読み込まれていない場合、またはルーチンが何らかの理由で失敗した場合は、NO_MORE_ROWS が返されます。</li> </ul> |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>このマクロは、現在のローのタイプ (通常ローまたは計算ロー) を返します。dbnextrow もローのタイプを返すため、通常はローのタイプはすでにわかっています。</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 参照    | <a href="#">dbnextrow</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## dbrpcinit

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | リモート・プロシージャ・コールを初期化します。                                                                                                   |
| 構文    | RETCODE dbrpcinit(dbproc, rpcname, options)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>char *rpcname;<br>DBSMALLINT options;            |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |

**rpcname**

実行するストアド・プロシージャの名前を指すポインタです。

**options**

RPC オプションの 2 バイトのビットマスクです。現時点では、使用可能なオプションは **DBRPCRECOMPILE** だけです。これは、ストアド・プロシージャを実行する前に再コンパイルするためのオプションです。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- アプリケーションは、2 通りの方法でストアド・プロシージャを呼び出すことができます。Transact-SQL の **execute** 文が含まれているコマンド・バッファを実行する方法と、リモート・プロシージャ・コール (RPC) を行う方法です。
- リモート・プロシージャ・コールには、**execute** 文と比較して、次のような利点があります。
  - RPC は、ネイティブのデータ型でストアド・プロシージャのパラメータを渡します。それに対し、**execute** 文は ASCII 文字でパラメータを渡します。したがって、RPC は **execute** 文より高速で、通常、**execute** 文より簡潔です。これは、アプリケーション・プログラムとサーバによる、ネイティブのデータ型とそれに対応する ASCII 文字間での変換を必要としないためです。
  - ストアド・プロシージャのリターン・パラメータを使用する場合は、RPC の方が、**execute** 文に比べて簡単かつ高速です。RPC を使用するとき、自動的にアプリケーションでリターン・パラメータを使用できるようになります (ただし、**dbrpcparam** ルーチンを使用してパラメータを RPC に追加するときに、リターン・パラメータであることを指定する必要があります)。一方、**execute** 文を使用してストアド・プロシージャを呼び出す場合は、その **execute** 文が含まれているコマンド・バッチが定数ではなくローカル変数をリターン・パラメータとして使用している場合にだけ、リターン・パラメータ値が使用可能となります。このとき、コマンド・バッチが実行されるたびに追加の解析処理が行われます。

- リモート・プロシージャ・コールを行うには、まず、`dbrpcinit` を呼び出して、呼び出すストアド・プロシージャを指定します。次に、ストアド・プロシージャの各パラメータに対して一度ずつ、`dbrpcparam` を呼び出します。最後に、`dbrpcsend` を呼び出して、パラメータ・リストの終了を示します。これで、サーバは指定されたプロシージャの実行を開始します。この後、`dbsqllok`、`dbresults`、`dbnextrow` を呼び出して、ストアド・プロシージャの結果を処理できます (ストアド・プロシージャに複数の `select` 文が含まれている場合は、`dbresults` を2回以上呼び出す必要があることに注意してください)。ストアド・プロシージャの結果がすべて処理された後で、`dbretdata` や `dbretstatus` などの、リターン・パラメータやステータス番号を処理するルーチンを呼び出すことができます。
- 実行されているプロシージャが存在するサーバが、アプリケーションが直接接続しているものではない場合は、プロシージャ内で実行されるコマンドをロールバックすることはできません。
- リモート・プロシージャ・コールの使用例は、オンラインのサンプル・プログラムの `example8.c` を参照してください。

参照

[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretstatus](#)、[dbrpcparam](#)、[dbrpcsend](#)、[dbsqllok](#)

## dbrpcparam

説明

リモート・プロシージャ・コールにパラメータを追加します。

構文

```
RETCODE dbrpcparam(dbproc, paramname, status, type,
                   maxlen, datalen, value)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
char          *paramname;
BYTE         status;
int          type;
DBINT       maxlen;
DBINT       datalen;
BYTE        *value;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**paramname**

呼び出されるパラメータの名前を指すポインタです。この名前は「@」で始まるものでなければなりません。この記号は、すべてのストアド・プロシージャのパラメータ名の先頭にあります。

Transact-SQL の **execute** 文での場合と同様に、この名前は省略可能です。名前を使用しない場合は、NULL を指定してください。この場合、**dbrpcparam** 呼び出しの順序が、それぞれが参照するパラメータを決定します。

**status**

RPC パラメータ・オプションの 1 バイトのビットマスクです。現時点では、使用可能なオプションは **DBRPCRETURN** だけです。これは、アプリケーション・プログラムがこのパラメータをリターン・パラメータとして使用することを示すものです。

**type**

パラメータのデータ型を示す記号定数です (たとえば、**SYBINT1**、**SYBCHAR** など)。パラメータ値がサーバに渡される時のデータ型は、対応するストアド・プロシージャのパラメータが定義されている **Adaptive Server Enterprise** データ型と一致する必要があります。型定数と対応する **Adaptive Server Enterprise** のデータ型のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。

**maxlen**

リターン・パラメータの場合は、この値はストアド・プロシージャから返される RPC パラメータ値の最大バイト長です。**maxlen** が関係するのは、データ長が固定でないデータ型、つまり **char**、**text**、**binary**、**image** の値のみです。このパラメータが適用されない場合 (つまり、**type** が **SYBINT2** などの固定長データ型である場合)、またはリターン・パラメータの長さを制限しない場合は、**maxlen** に -1 を指定してください。また、リターン・パラメータとして指定しないパラメータの場合も **maxlen** に -1 を指定してください。



**datalen**

ストアド・プロシージャに渡す RPC パラメータのバイト単位での長さです。この長さには、NULL ターミネータは含めません。

*type* が SYBCHAR、SYBVARCHAR、SYBBINARY、SYBVARBINARY、SYBBOUNDARY、または SYBSENSITIVITY、である場合は、*datalen* を指定しなければなりません。これらのデータ型の場合に *datalen* を -1 として渡すと、*dbproc* が参照する DBPROCESS は「dead」とマーク付けされる、つまり使用不可能になります。

*type* が SYBINT2 などの固定長データ型の場合は、*datalen* は -1 として渡してください。

RPC パラメータの値が NULL の場合は、*type* が固定長データ型であっても、*datalen* を 0 として渡してください。

**value**

RPC パラメータ自体を指すポインタです。*datalen* が 0 の場合、このポインタは無視され、NULL として扱われます。アプリケーションが *dbrpcsend* を呼び出すまでは、*\*value* は DB-Library の内部バッファ領域にコピーされないことに注意してください。*dbrpcsend* を呼び出すまでは、アプリケーションで *\*value* を上書きしてはなりません。

*type* の値は *\*value* のデータ型を示します。「データ型」(443 ページ)を参照してください。SYBDATETIME、SYBMONEY、SYBNUMERIC、SYBDECIMAL のように、同じ C 言語データ型がないものについては、*dbconvert\_ps* を使用して *\*value* を初期化してください。

---

**注意** アプリケーションは、*dbrpcsend* を呼び出してリモート・プロシージャ・コールをサーバへ送信するまでは、*\*value* を上書きしてはなりません。これは、DB-Library の前のバージョンからの機能変更です。

---

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- アプリケーションは、2 通りの方法でストアド・プロシージャを呼び出すことができます。Transact-SQL の *execute* 文が含まれているコマンド・バッファを実行する方法と、リモート・プロシージャ・コール (RPC) を行う方法です。この 2 つの方法の相違点については、*dbrpcinit* のリファレンス・ページを参照してください。

- リモート・プロシージャ・コールを行うには、まず、`dbrpcinit` を呼び出して、呼び出すストアド・プロシージャを指定します。次に、ストアド・プロシージャの各パラメータに対して一度ずつ、`dbrpcparam` を呼び出します。最後に、`dbrpcsend` を呼び出して、パラメータ・リストの終了を示します。これで、サーバは指定されたプロシージャの実行を開始します。この後、`dbsqllok`、`dbresults`、`dbnextrow` を呼び出して、ストアド・プロシージャの結果を処理できます (ストアド・プロシージャに複数の `select` 文が含まれている場合は、`dbresults` を 2 回以上呼び出す必要があることに注意してください)。ストアド・プロシージャの結果がすべて処理された後で、`dbretdata` や `dbretstatus` などの、リターン・パラメータやステータス番号を処理するルーチンを呼び出すことができます。
- `type` が SYBCHAR、SYBVARCHAR、SYBBINARY、SYBVARBINARY、SYBBOUNDARY、SYBSENSITIVITY である場合は、`datalen` を指定しなければなりません。これらのデータ型の場合に `datalen` を -1 として渡すと、`dbproc` が参照する DBPROCESS は「dead」とマーク付けされる、つまり使用不可能になります。
- `type` が SYBNUMERIC または SYBDECIMAL である場合は、`dbconvert_ps` を使用して `*value` 内の DBNUMERIC または DBDECIMAL の値を初期化し、精度と位取りを指定してください。
- 実行されているプロシージャが存在するサーバが、アプリケーションが直接接続しているものではない場合は、プロシージャ内で実行されるコマンドをロールバックすることはできません。
- リモート・プロシージャ・コールの使用例は、オンラインのサンプル・プログラムの `example8.c` を参照してください。

## 参照

[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretdata](#)、[dbretstatus](#)、[dbrpcinit](#)、[dbrpcsend](#)、[dbsqllok](#)

## dbrpcsend

## 説明

リモート・プロシージャ・コールの終わりを知らせます。

## 構文

```
RETCODE dbrpcsend(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• アプリケーションは、2 通りの方法でストアド・プロシージャを呼び出すことができます。Transact-SQL の <code>execute</code> 文が含まれているコマンド・バッファを実行する方法と、リモート・プロシージャ・コール (RPC) を行う方法です。この 2 つの方法の相違点については、<a href="#">dbrpcinit</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li> <li>• リモート・プロシージャ・コールを行うには、まず、<code>dbrpcinit</code> を呼び出して、呼び出すストアド・プロシージャを指定します。次に、ストアド・プロシージャの各パラメータに対して一度ずつ、<code>dbrpcparam</code> を呼び出します。最後に、<code>dbrpcsend</code> を呼び出して、パラメータ・リストの終了を示します。これで、サーバは指定されたプロシージャの実行を開始します。この後、<code>dbsqlok</code>、<code>dbresults</code>、<code>dbnextrow</code> を呼び出して、ストアド・プロシージャの結果を処理できます (ストアド・プロシージャに複数の <code>select</code> 文が含まれている場合は、<code>dbresults</code> を 2 回以上呼び出す必要があることに注意してください)。ストアド・プロシージャの結果がすべて処理された後で、<code>dbretdata</code> や <code>dbretstatus</code> などの、リターン・パラメータやステータス番号を処理するルーチンを呼び出すことができます。</li> <li>• 実行されているプロシージャが存在するサーバが、アプリケーションが直接接続しているものではない場合は、プロシージャ内で実行されるコマンドをロールバックすることはできません。</li> <li>• リモート・プロシージャ・コールの使用例は、オンラインのサンプル・プログラムの <code>example8.c</code> を参照してください。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbnextrow</a> 、 <a href="#">dbresults</a> 、 <a href="#">dbretdata</a> 、 <a href="#">dbretstatus</a> 、 <a href="#">dbrpcinit</a> 、 <a href="#">dbrpcparam</a> 、 <a href="#">dbsqlok</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## dbrpwclr

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 説明 | LOGINREC 構造体からすべてのリモート・パスワードをクリアします。                    |
| 構文 | <pre>void dbrpwclr(loginrec)  LOGINREC *loginrec;</pre> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | loginrec<br>LOGINREC 構造体を指すポインタです。このポインタは、引数として <code>dbopen</code> に渡されます。LOGINREC 構造体を割り付けるには、 <code>dblogin</code> を呼び出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 戻り値   | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>1つのサーバ上で実行している Transact-SQL のコマンド・バッチ、またはストアド・プロシージャから、他のサーバ上にあるストアド・プロシージャを呼び出すことができます。このサーバ間の通信を実現するために、実際には、<code>dbopen</code> を介してアプリケーションに接続している最初のサーバが、リモート・サーバである 2 番目のサーバにログインします。<br/><br/><code>dbrpwsset</code> を使用すると、最初のサーバがリモート・サーバ上のストアド・プロシージャを呼び出すときに使用するパスワードを指定できます。最初のサーバがログインする必要のあるサーバごとに 1 つずつ、複数のパスワードを指定することもできます。</li><li><code>dbopen</code> を連続して呼び出してそれぞれ異なるサーバに接続する場合に、1 つの LOGINREC を繰り返し使用できます。<code>dbrpwsclr</code> を使用すると、現在 LOGINREC 内にあるリモート・パスワード情報を削除できます。これにより、<code>dbopen</code> を連続して呼び出すときに、そのつど異なるリモート・パスワード情報 (<code>dbrpwsset</code> を使用して指定) を格納できます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">dbrpwsset</a> 、 <a href="#">DBSETLAPP</a> 、 <a href="#">DBSETLHOST</a> 、 <a href="#">DBSETLPWD</a> 、 <a href="#">DBSETLUSER</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## dbrpwsset

|    |                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | LOGINREC 構造体にリモート・パスワードを追加します。                                                                                                                   |
| 構文 | RETCODE <code>dbrpwsset(loginrec, srvname, password, pwlen)</code><br><br>LOGINREC *loginrec;<br>char *srvname;<br>char *password;<br>int pwlen; |

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | loginrec<br>LOGINREC 構造体を指すポインタです。このポインタは、引数として <code>dbopen</code> に渡されます。LOGINREC 構造体を割り付けるには、 <code>dblogin</code> を呼び出します。 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**srvname**

サーバの名前です。サーバ名は、システム・テーブル `syssservers` の `srvname` カラム内に格納されています。最初のサーバは、`srvname` で指定されたサーバ上のストアド・プロシージャを呼び出すときに、指定されたパスワードを使用してログインします。`srvname` が NULL のときは、指定されたパスワードは「汎用」パスワードであるとみなされ、サーバのパスワードが明示的に指定されていない場合に使用されます。

**password**

最初のサーバが、指定されたサーバへログインするために使用するパスワードです。

**pwlen**

パスワードのバイト単位での長さです。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

指定されたパスワードの追加によって LOGINREC のリモート・パスワード・バッファがオーバーフローすると、このルーチンは失敗します (リモート・パスワード・バッファの大きさは 255 バイトです。バッファ内の各パスワードのエントリは、パスワードそのもの、対応するサーバ名、追加の 2 バイトで構成されています)。

**使用法**

- 1つのサーバ上で実行している Transact-SQL のコマンド・バッチ、またはストアド・プロシージャから、他のサーバ上にあるストアド・プロシージャを呼び出すことができます。このサーバ間の通信を実現するために、実際には、`dbopen` を介してアプリケーションに接続している最初のサーバが、リモート・サーバである 2 番目のサーバにログインし、リモート・プロシージャ・コールを実行します。

`dbrpwset` を使用すると、最初のサーバがリモート・サーバ上のストアド・プロシージャを呼び出すときに使用するパスワードを指定できます。最初のサーバがログインする必要のあるサーバごとに 1 つずつ、複数のパスワードを指定することもできます。

- アプリケーションが、特定のサーバのリモート・パスワードを指定していない場合、そのサーバのパスワードは、`DBSETLPWD` によって設定されるデフォルトのパスワードになります (`DBSETLPWD` が呼び出されていない場合は、NULL 値になります)。この動作は、アプリケーションのユーザが複数のサーバ上で同じパスワードを使用している場合に都合が良いことがあります。
- `dbrpwclr` は、LOGINREC からリモート・パスワードをすべてクリアします。

**参照**

[dblogin](#)、[dbopen](#)、[dbrpwclr](#)、[DBSETLAPP](#)、[DBSETLHOST](#)、[DBSETLPWD](#)、[DBSETLUSER](#)

## dbsafestr

### 説明

文字列中の引用符を二重にします。

### 構文

```
RETCODE dbsafestr(dbproc, src, srclen, dest, destlen,  
                  quotetype)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;  
char        *src;  
DBINT       srclen;  
char        *dest;  
DBINT       destlen;  
int         quotetype;
```

### パラメータ

#### dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

#### src

元の文字列を指すポインタです。

#### srclen

*src* のバイト単位の長さです。*srclen* が -1 の場合、*src* は NULL で終了するものとみなされます。

#### dest

結果文字列を格納するためにプログラマが用意したバッファを指すポインタです。*dest* は、結果文字列と NULL ターミネータを格納するのに十分な大きさにしてください。

#### destlen

結果文字列を格納するためにプログラマが用意したバッファの長さです。*destlen* が -1 の場合、*dest* は結果文字列を格納するのに十分な大きさであるとみなされます。

#### quotetype

二重にする引用符のタイプです。[表 2-24](#) に、*quotetype* に対して可能な値をリストします。

表 2-24 : quotetype の値

| quotetype の値 | dbsafestr                              |
|--------------|----------------------------------------|
| DBSINGLE     | <i>src</i> 中のすべての一重引用符 (') を二重にします。    |
| DBDOUBLE     | <i>src</i> 中のすべての二重引用符 (") を二重にします。    |
| DBBOTH       | <i>src</i> 中のすべての一重引用符および二重引用符を二重にします。 |

戻り値

SUCCEED または FAIL。

*dbsafestr* は、結果文字列が *dest* に対して大きすぎる場合、または無効な *quotetype* が指定された場合に失敗します。

使用法

- *dbsafestr* は、文字列の中の一重引用符と二重引用符を二重にします。これは、文字列中にリテラルの引用符を指定する場合に便利です。

参照

[dbcmd](#)、[dbfcmd](#)

## dbsechandle

説明

セキュア・ログインを処理するユーザ関数をインストールします。

構文

RETCODE \*dbsechandle(*type*, *handler*)

```
DBINT          type;
INTFUNCPTR    (*handler());
```

パラメータ

*type*

[表 2-25](#) に示す記号値のいずれかを持つ整数変数です。

表 2-25 : *type* の値 (dbsechandle)

| <i>type</i> の値 | dbsechandle                       |
|----------------|-----------------------------------|
| DBENCRYPT      | パスワードの暗号化を処理する関数をインストールします。       |
| DBLABELS       | ログイン・セキュリティ・ラベルを処理する関数をインストールします。 |

*handler*

対応するタイプのセキュア・ログインを処理する必要があるときに DB-Library が呼び出すユーザ関数を指すポインタです。

*handler* が NULL で *type* が DBENCRYPT の場合、DB-Library はデフォルトの暗号化ハンドラを使用します。

*handler* が NULL で *type* が DBLABELS の場合、dbsechandle は現在のラベル・ハンドラのインストールを解除します。

戻り値

SUCCESS または FAIL。

使用法

- **dbsechandle** は、セキュア・ログインを処理するユーザ関数をインストールします。
- **dbsechandle** を使用すると、次の2つのタイプのセキュア・ログインを処理する関数をインストールできます。
  - 暗号化パスワード・セキュア・ログイン  
このタイプのセキュア・ログインでは、サーバがクライアントにキーを渡します。クライアントは、そのキーを使用して暗号化したパスワードをサーバに返します。
  - セキュリティ・ラベル・セキュア・ログイン  
このタイプのセキュア・ログインでは、サーバはクライアントの身元を表すセキュリティ・ラベルを要求し、クライアントはこのラベルを渡します。

#### 暗号化パスワード・セキュア・ログイン

- *type* が DBENCRYPT である場合、**dbsechandle** は、ユーザ・パスワードの暗号化時に DB-Library が呼び出す関数をインストールします。
- DB-Library は、**dbopen** を呼び出す前に DBSETLENCRYPT が呼び出された場合にだけ、パスワードの暗号化を行います。
- ユーザ関数がインストールされていない場合、DB-Library はデフォルトの暗号化ハンドラを呼び出します。
- 一般に、パスワードを暗号化するためにユーザ関数をインストールする必要はありません。アプリケーションが Adaptive Server Enterprise に接続するとき、DB-Library のデフォルトの暗号化ハンドラによってパスワードを暗号化できるためです。
- ユーザ定義の暗号化ハンドラは、ゲートウェイとなるアプリケーションによってインストールされます。暗号化ハンドラには、リモート・サーバから返される暗号化キーを受け取り、そのキーをクライアントに渡し、クライアントから暗号化されたパスワードを読み込んで、暗号化されたパスワードを DB-Library に返すという役目があります。DB-Library は、この暗号化されたパスワードをリモート・サーバに渡します。
- 暗号化ハンドラは、次の例のように定義してください。Windows プラットフォームの暗号化ハンドラは CS\_PUBLIC で宣言してください。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを CS\_PUBLIC で宣言してください。次に宣言の例を示します。



```

RETCODE CS_PUBLIC encryption_handler(dbproc, pwd,
    pwrlen, enc_key, keylen, outbuf, buflen, outlen)
DBPROCESS    *dbproc;
BYTE         *pwd;
DBINT        pwrlen;
BYTE         *enc_key;
DBINT        keylen;
BYTE         *outbuf;
DBINT        buflen;
DBINT        *outlen;

```

各パラメータの意味は次のとおりです。

- *dbproc* は DBPROCESS です。
- *pwd* は、暗号化されるユーザ・パスワードです。
- *pwrlen* は、ユーザ・パスワードの長さです。
- *enc\_key* は、暗号化に使われるキーです。
- *keylen* は、暗号化キーの長さです。
- *outbuf* は、暗号化されたパスワードがコールバックによって格納されるバッファです。このバッファの割り付けと解放は、DB-Library が行います。
- *buflen* は、出力バッファの長さです。
- *outlen* は、DBINT を指すポインタです。暗号化ハンドラは、\**outlen* を暗号化されたパスワードの長さに設定します。
- 暗号化ハンドラは、パスワードが正常に暗号化されたことを示すために SUCCEED を返します。暗号化ハンドラが SUCCEED 以外の値を返すと、DB-Library は接続をアボートします。

#### セキュリティ・ラベル・セキュア・ログイン

- *type* が DBLABELS の場合、*dbsechandle* は DB-Library がログイン・セキュリティ・ラベルを取得するために呼び出す関数をインストールします。
- DB-Library は、*dbopen* を呼び出す前に DBSETLABELLED が呼び出された場合にだけ、ログイン・セキュリティ・ラベルを送信します。
- アプリケーションがセキュリティ・ラベルを定義するには、次の2通りの方法があります。
  - 定義するラベルごとに一度ずつ *dbsetsecurity* を呼び出す。ほとんどのアプリケーションはこの方法を使用する。

- **dbsechandle** を呼び出して、セキュリティ・ラベルを生成するためのユーザ提供関数をインストールする。通常は、ゲートウェイ・アプリケーションだけがこの方法を使用する。

1つのアプリケーションでこの両方の方法を使用する場合は、**dbsetsecurity** で定義されたラベルとユーザ提供関数が生成したラベルは同時にサーバに送信されます。

- **DB-Library** は、サーバからのログイン・セキュリティ・ラベルが要求されたときに、接続処理中にアプリケーションのラベル・ハンドラを呼び出します。ラベル・ハンドラは、呼び出されるたびに1つのラベルを返します。このラベルは、それまでに **dbsetsecurity** で定義されたラベルとともにサーバに送信されます。
- **DB-Library** のデフォルトのラベル・ハンドラはありません。
- ユーザ定義のラベル・ハンドラは、ゲートウェイとなるアプリケーションによってインストールしてください。ラベル・ハンドラには、クライアントのログイン・セキュリティ・ラベルを読み込んで、そのラベルを **DB-Library** へ渡す役目があります。**DB-Library** は、このラベルをリモート・サーバに送信します。
- ラベル・ハンドラは、次の例のように定義してください。**Windows** プラットフォームのラベル・ハンドラは、**CS\_PUBLIC** で宣言してください。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを **CS\_PUBLIC** で宣言してください。次に宣言の例を示します。

```

RETCODE CS_PUBLIC label_handler(dbproc, namebuf,
nbuf, valuebuf, vbuf, namelen, valuelen)
DBPROCESS *dbproc;
DBCHAR *namebuf;
DBINT nbuf;
DBCHAR *valuebuf;
DBINT vbuf;
DBINT *namelen;
DBINT *valuelen;

```

各パラメータの意味は次のとおりです。

- *dbproc* は **DBPROCESS** です。
- *namebuf* は、ハンドラによってログイン・セキュリティ・ラベルの名前が格納されるバッファです。このバッファの割り付けと解放は **DB-Library** が行います。
- *nbuf* は、*namebuf* バッファの長さです。

- *valuebuf* は、ハンドラによってログイン・セキュリティ・ラベルの値が格納されるバッファです。このバッファの割り付けと解放は DB-Library が行います。
- *vbuflen* は、*valuebuf* バッファの長さです。
- *namelen* は、DBINT を指すポインタです。ラベル・ハンドラは、\**namelen* を、*namebuf* に格納されたラベルの名前の長さに設定します。
- *valuelen* は、DBINT を指すポインタです。ラベル・ハンドラは、\**valuelen* を、*valuebuf* に格納されたラベルの値の長さに設定します。
- 表 2-26 は、セキュリティ・ラベル・ハンドラの有効な戻り値のリストです。セキュリティ・ラベル・ハンドラが返す値は、次のいずれかにしてください。

表 2-26 : セキュリティ・ラベル・ハンドラの戻り値

| ラベル・ハンドラ<br>戻り値 | 意味                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DBMORELABEL     | ラベル・ハンドラがログイン・セキュリティ・ラベルの名前と値を設定した。<br><br>DB-Library は、ラベル・ハンドラを再度呼び出して追加のラベルを取得する。 |
| DBENDLABEL      | ラベル・ハンドラがログイン・セキュリティ・ラベルの名前と値を設定した。<br><br>DB-Library は、ラベル・ハンドラをもう一度呼び出してはならない。     |
| DBERRLABEL      | ラベル・ハンドラのエラーが発生した。DB-Library は、接続をアボートする。                                            |

参照

[DBSETLENCRYPT](#)、[dbopen](#)

## dbsendpassthru

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | サーバに TDS パケットを送信します。                                                                            |
| 構文 | <pre> RETCODE dbsendpassthru(dbproc, send_bufp)  DBPROCESS *dbproc; DBVOIDPTR send_bufp; </pre> |

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## send\_bufp

サーバに送信される TDS パケットを含むバッファを指すポインタです。1 パケットのデフォルト・サイズは、512 バイトです。このサイズを変更するには、DBSETLPACKET を使用します。

## 戻り値

DB\_PASSTHRU\_MORE、DB\_PASSTHRU\_EOM、または FAIL。

## 使用法

- `dbsendpassthru` は、サーバに TDS (Tabular Data Stream) パケットを送信します。
- TDS は、クライアントとサーバの間で、要求と要求結果を転送するために使用されるアプリケーション・プロトコルです。通常は、DB-Library/C がデータ・ストリームを管理しているため、DB-Library/C アプリケーションが直接 TDS を取り扱う必要はありません。
- `dbrecvpassthru` および `dbsendpassthru` は、ゲートウェイ・アプリケーションに役立ちます。2 つのサーバを仲介する役割を持つアプリケーションでこれらのルーチンを使用すると、情報を解釈して再エンコードすることなく 1 つのサーバから他のサーバへ TDS ストリームを転送できます。
- `dbsendpassthru` は、`send_bufp` が指すバッファから 1 パケット分のバイトを送信します。一般的には、`send_bufp` には `dbrecvpassthru` から返された `*recv_bufp` を指定します。`send_bufp` に、送信するパケットが格納されている、ユーザ割り付けのバッファのアドレスを指定することもあります。
- 1 パケットのデフォルト・サイズは、512 バイトです。アプリケーションでこのパケット・サイズを変更するには、DBSETLPACKET を使用します。詳細については、[dbgetpacket](#) および [DBSETLPACKET](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- バッファ内の TDS パケットに EOM (End Of Message) マークが付いている場合は、`dbsendpassthru` は DB\_PASSTHRU\_EOM を返します。TDS パケットがストリームの最後でない場合は、`dbsendpassthru` は DB\_PASSTHRU\_MORE を返します。
- `dbsendpassthru` オペレーションで使用される DBPROCESS 接続は、DB\_PASSTHRU\_EOM が受信されるまでは、他の DB-Library/C 関数で使用することはできません。

- 次のコードは、`dbsendpassthru` の例です。

```

/*
** The following code fragment illustrates the
** use of dbsendpassthru() in an Open Server
** gateway application. It will continually get
** packets from a client, and pass them through
** to the remote server.
**
** The routine srv_recvpassthru() is the Open
** Server counterpart required to complete this
** passthru operation.
*/

DBPROCESS      *dbproc;
SRV_PROC       *srvproc;
int             ret;
BYTE           *packet;
while (1)
{
    ret = srv_recvpassthru(srvproc, &packet,
                          (int *)NULL);

    if( ret == SRV_S_PASSTHRU_FAIL )
    {
        fprintf(stderr, "ERROR - ¥
                    srv_recvpassthru failed in ¥
                    lang_execute.¥n");
        exit();
    }
}
/*
** Now send the packet to the remote server
*/
if( dbsendpassthru(dbproc, packet) == FAIL )
{
    fprintf(stderr, "ERROR - dbsendpassthru¥
                failed in lang_execute.¥n");
    exit();
}
/*
** We've sent the packet, so let's see if
** there's any more.
*/
if( ret == SRV_S_PASSTHRU_MORE )
    continue;
else
    break;
}

```

参照 [dbrecvpassthru](#)

## dbservcharset

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | サーバの文字セット名を取得します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 構文    | <pre>char *dbservcharset(dbproc)  DBPROCESS  *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| パラメータ | <pre>dbproc</pre> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library/C がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 戻り値   | NULL で終了するサーバ文字セット名を指すポインタです。エラーの場合は NULL です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>dbservcharset</code> は、サーバの文字セット名を返します。</li><li>• DB-Library/C クライアントは、接続しているサーバとは異なる文字セットを使用できます。クライアントとサーバが異なる文字セットを使用している場合に、クライアントの文字セットに対する文字変換をサーバがサポートしていれば、サーバはクライアントと通信するときにサーバ文字セットとの間の変換を行います。</li><li>• アプリケーションが使用している文字セットをサーバに通知するには、<code>DBSETLCHARSET</code> を使用します。</li><li>• サーバが文字セット変換を実行するかどうかをアプリケーションで調べるには、<code>dbcharsetconv</code> を呼び出します。</li><li>• クライアントの文字セット名をアプリケーションで取得するには、<code>dbgetcharset</code> を呼び出します。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbcharsetconv</a> 、 <a href="#">dbgetcharset</a> 、 <a href="#">DBSETLCHARSET</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## dbsetavail

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBPROCESS に通常の使用可能というマーク (being available) を付ける。                                                                                                                                                                      |
| 構文    | <pre>void dbsetavail(dbproc)</pre>                                                                                                                                                                                    |
| パラメータ | <pre>DBPROCESS *dbproc;</pre> <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                    |
| 戻り値   | なし。                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用法   | このルーチンは、DBPROCESS に通常の使用可能マークを付けます。その後で DBISAVAIL を呼び出すと、この DBPROCESS がまだ使用されていないならば、「TRUE」が返されます。多くの DB-Library ルーチンは、自動的に DBPROCESS を「使用不可能 (not available)」に設定します。この機能は、1つのプログラム内の各部分で1つの DBPROCESS を共用する場合に役立ちます。 |
| 参照    | <a href="#">DBISAVAIL</a>                                                                                                                                                                                             |

## dbsetbusy

|       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DB-Library がサーバから読み込みを行っているときに、ユーザ提供の関数を呼び出します。                                                                                                                                                  |
| 構文    | <pre>void dbsetbusy(dbproc, busyfunc)</pre>                                                                                                                                                      |
| パラメータ | <pre>DBPROCESS *dbproc;</pre> <pre>int (*busyfunc)();</pre> <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |

**busyfunc**

DB-Library がサーバにアクセスするときに呼び出すユーザ提供の関数です。DB-Library が *busyfunc()* を呼び出すときのパラメータは 1 つだけです。このパラメータとは、**dbsetbusy** 呼び出しからの **DBPROCESS** を指すポインタです。

*busyfunc()* は、整数を返す関数を指すポインタを返します。

戻り値

なし。

使用法

- このルーチンは、ユーザ提供の関数を指定の *dbproc* に関連付けます。ユーザ提供関数は、DB-Library がサーバからの出力の読み込みを行っているとき、または読み込みを待っているときに自動的に呼び出されます。たとえば、あるアプリケーションでは、サーバにアクセスしたときに必ずメッセージを出力するとします。この場合、**dbsetbusy** によって、ユーザ提供の関数 *busyfunc()* が呼び出されます。
- 同様に、**dbsetidle** も、ユーザ提供の関数 *idlefunc()* を *dbproc* に関連付けるために使用できます。*idlefunc()* は、DB-Library がサーバからの出力の読み込みを完了したときに自動的に呼び出されます。
- サーバからの結果データは、512 バイトのパケットの形でアプリケーションに送られます (結果セットの最後のパケットは 512 バイト未満の場合もあります)。DB-Library は、各パケットの開始時に *busyfunc()* を呼び出し、各パケットの終了時に *idlefunc()* を呼び出します。サーバからの出力が複数のパケットにわたる場合は、*busyfunc()* と *idlefunc()* は複数回呼び出されます。
- 次に、*busyfunc()* と *idlefunc()* の定義とインストールの例を示します。

---

**注意** アプリケーション関数 *busyfunc()* および *idlefunc()* は、コールバック・イベント・ハンドラであり、Windows プラットフォームでは **CS\_PUBLIC** として宣言する必要があります。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを **CS\_PUBLIC** で宣言してください。

---

```
/*
** busyfunc returns a pointer to a function that
** returns an integer.
*/
int      (*busyfunc())();
void     idlefunc();

int      counterfunc();
...

```



```
main()
{
    DBPROCESS      *dbproc;
    ...

    dbproc = dbopen(login, NULL);

    /*
    ** Now that we have a DBPROCESS, install the
    ** busy-function and the idle-function.
    */
    dbsetbusy(dbproc, busyfunc);
    dbsetidle(dbproc, idlefunc);

    dbcmd(dbproc, "select * from sysdatabases");
    dbcmd(dbproc, " select * from sysobjects");
    dbsqlxec (dbproc);

    /*
    ** DB-Library calls busyfunc() for the first time
    ** during dbsqlxec(). Depending on the size of the
    ** results, it may call busyfunc() again during
    ** processing of the results.
    */

    while (dbresults(dbproc) != NO_MORE_RESULTS)
        dbprow(dbproc);

    /*
    ** DB-Library calls idlefunc() each time a packet
    ** of results has been received. Depending on the
    ** size of the results, it may call idlefunc()
    ** multiple times during processing of the results.
    */
    ...
}

int CS_PUBLIC (*busyfunc(dbproc)) ()
    DBPROCESS dbproc;
    {
        printf("Waiting for data...¥n");
        return(counterfunc);
    }

void CS_PUBLIC idlefunc(procptr, dbproc)

/*
** idlefunc's first parameter is a pointer to a
** routine that returns an integer. This is the same
** pointer that busyfunc returns.
*/
```

```
    */
    int          (*procptr)();

DBPROCESS      *dbproc;
{
    int          count;

    printf("Data is ready.¥n");
    count = (*procptr)();

    printf ("Counterfunc has been called %d %s.¥n",
           count, (count == 1 ?"time" : "times"));
}

int counterfunc()
{
    static      int          counter = 0;

    return(++counter);
}
```

参照

[dbsetidle](#)

## dbsetconnect

説明

ディレクトリ・サービスの代わりに使用するサーバ接続情報を指定します。

構文

```
RETCODE dbsetconnect(service_type, net_type, net_name, machine_name,
port)
```

```
char      *service_type;
char      *net_type;
char      *net_name;
char      *machine_name;
char      *port;
```

パラメータ

service\_type

接続のタイプ。デフォルト値は次のとおりです。

- 「master」は master 行を指定します。これはサーバ・アプリケーションがクライアント・クエリを受信するときに使用します。
- 「query」は query 行を指定します。これはクライアント・アプリケーションがサーバを探すときに使用します。

**net\_type**

ネットワーク・プロトコル名。有効な値：

- TCP/IP の場合は「tcp」－すべての UNIX プラットフォーム
- DECnet の場合は「decnet」

**net\_name**

ネットワークの記述子。Open Client/Open Server は、現時点では **net\_name** を使用していません。これはプレースホルダであり、Sybase は今後この情報を定義します。TCP/IP ネットワークでは、**net\_name** は「ether」に設定されます。

**machine\_name**

サーバが稼働しているノードやマシンのネットワーク名です。**machine\_name** に指定できる最大文字数はエントリで指定されるプロトコルによって異なります。

- TCP/IP での最大文字数は 32 文字です。
- DECnet での最大文字数は 6 文字です。

UNIX プラットフォームで `/bin/hostname` コマンドを使用して、ログインするマシンのネットワーク名を調べます。

**port**

クエリを受け取るためにサーバが使用するポートです。TCP/IP と DECnet プロトコルはそれぞれ次のようにこの要素を指定します。

- TCP/IP：有効なポート番号の範囲は 1024 から 49151 までです。この範囲内にあるポート番号を使用することをおすすめします。
- DECnet：有効なオブジェクト番号は 128 から 253 までの範囲です。オブジェクト名も有効です。

**netstat** コマンドを使用して、どのポート番号が使用されているかを確認してください。

## 戻り値

SUCCESS または FAIL。

## 使用法

- このルーチンを使用すると、アプリケーションはサーバに接続するために必要となるサービス・タイプ、ネットワーク・プロトコル・タイプ、サーバのネットワーク名、サーバ名、ポート番号などの接続情報を指定できます。この接続情報は、**dbopen** への今後の呼び出しすべてにおいて使用されます。
- **dbsetconnect** が使用される場合は、サーバ・エントリ用の DSQUERY と通常のディレクトリ・サービス・ルックアップは迂回されます。

- `dbsetconnect` が呼び出されなかった場合、接続情報はディレクトリ・サービスを使用することで見つけることができます。デフォルト・ディレクトリ・サービスは、UNIX の場合は *interfaces* ファイル、Windows の場合は *sql.ini* ファイルです。その他のディレクトリ・サービスは、構成ファイル *libtcl.cfg* によって設定できます。
- 『Open Client/Server 設定ガイド』を参照してください

参照

[dbopen](#)

## dbsetdefcharset

説明

アプリケーションのデフォルト文字セットを設定します。

構文

RETCODE dbsetdefcharset(charset)

char \*charset;

パラメータ

charset

使用する文字セットの名前です。*charset* は null で終了する文字列でなければなりません。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

使用法

- `dbsetdefcharset` は、アプリケーションのデフォルト文字セットを設定します。
- デフォルト文字セットは、使用可能な DBPROCESS 構造体がない場合、または DBPROCESS 構造体の文字セットに対するローカライゼーション情報が見つからない場合に使用されます。
- アプリケーションが `dbsetdefcharset` を呼び出さない場合のデフォルト文字セットは、最初にオープンされた DBPROCESS 接続の文字セットです。DBPROCESS がまったくオープンされていない場合は、*iso\_1* となります。
- アプリケーションで `dbsetdefcharset` と `dbsetdeflang` の両方を呼び出す場合は、`dbsetdefcharset` を先に呼び出す必要があります。

参照

[dbsetdeflang](#)、[dbsetdefcharset](#)、[dblogin](#)、[dbopen](#)

## dbsetdeflang

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | アプリケーションのデフォルト言語名を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構文    | RETCODE dbsetdeflang(language)<br><br>char *language;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| パラメータ | language<br>使用する言語の名前です。language は、null で終了する文字列でなければなりません。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dbsetdeflang は、アプリケーションのデフォルトの各国言語を設定します。</li> <li>• デフォルト言語は、使用可能な DBPROCESS 構造体がない場合、または DBPROCESS 構造体の言語に対するローカライゼーション情報が見つからない場合に使用されます。</li> <li>• アプリケーションが dbsetdeflang を呼び出さない場合のデフォルト言語は、最初にオープンした DBPROCESS 接続の言語です。DBPROCESS がまったくオープンされていない場合は us_english です。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">DBSETLNATLANG</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## dbsetidle

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DB-Library がサーバからの読み込みを終了したときに、ユーザ提供関数呼び出します。                                                                             |
| 構文    | void dbsetidle(dbproc, idlefunc)<br><br>DBPROCESS *dbproc;<br>void (*idlefunc)();                                         |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |

**idlefunc**

サーバがホストへのデータ送信を終了したときに DB-Library が呼び出す、ユーザ提供の関数です。DB-Library は、2つのパラメータを指定して *idlefunc()* を呼び出します。このパラメータは、*busyfunc()* (整数を返す関数を指すポインタ) からの戻り値と、*dbsetidle* 呼び出しからの DBPROCESS を指すポインタです。

*idlefunc()* は、void を返します。

戻り値

なし。

使用法

- このルーチンは、ユーザ提供の関数を指定の *dbproc* に関連付けます。ユーザ提供関数は、DB-Library がサーバからの 1 パケット分の出力の読み込みを終了したとき、または、読み込みを待っているときに自動的に呼び出されます。たとえば、あるアプリケーションでは、サーバがホストへのデータ送信を終了したときにメッセージを出力するとします。この場合、*dbsetidle* によって、ユーザ提供の関数 *idlefunc()* が呼び出されます。
- 同様に、*dbsetbusy* も、ユーザ提供の関数 *busyfunc()* を *dbproc* に関連付けるために使用できます。*busyfunc()* は、DB-Library がサーバからの出力パケットの読み込みを行っているとき、または読み込みを待っているときに自動的に呼び出されます。
- サーバからの結果データは、512 バイトのパケットの形でアプリケーションに送られます (結果セットの最後のパケットは 512 バイト未満の場合もあります)。DB-Library は、各パケットの開始時に *busyfunc()* を呼び出し、各パケットの終了時に *idlefunc()* を呼び出します。サーバからの出力が複数のパケットにわたる場合は、*busyfunc()* と *idlefunc()* は複数回呼び出されます。
- *busyfunc()* と *idlefunc()* の定義とインストールの例については、[dbsetbusy](#) のリファレンス・ページを参照してください。

参照

[dbsetbusy](#)**dbsetifile**

説明

Sybase interfaces ファイルの名前とロケーションを指定します。

構文

void dbsetifile(filename)

char \*filename;

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | filename<br>後続のすべての <code>dbopen</code> の呼び出しで検索される <code>interfaces</code> ファイルの名前です。このパラメータが <code>NULL</code> の場合、 <code>DB-Library</code> はデフォルトのファイル名を使用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 戻り値   | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションでこのルーチンを使用することにより、後続のすべての <code>dbopen</code> の呼び出しで検索する <code>interfaces</code> ファイルの名前とロケーションを指定できます。<code>interfaces</code> ファイルには、ネットワーク上で使用可能なすべてのサーバの名前とネットワーク・アドレスが記録されています。</li> <li><code>dbsetifile</code> が呼び出されていない場合は、<code>dbopen</code> を呼び出すとデフォルトの動作が実行されます。<code>DB-Library</code> は、<code>SYBASE</code> 環境変数または論理名で指定されたディレクトリにある <code>interfaces</code> という名前のファイルを使用します。<code>SYBASE</code> 環境変数が設定されていない場合、<code>DB-Library</code> は、「<code>sybase</code>」というユーザのホーム・ディレクトリにある <code>interfaces</code> という名前のファイルを使用します。</li> <li>『<code>Open Client/Server</code> 設定ガイド』を参照してください。</li> </ul> |

---

**注意** UNIX 以外のプラットフォームでは、クライアント・アプリケーションがサーバのアドレス情報を検索する方法は UNIX の `interfaces` ファイルのときとは異なります。クライアントがサーバに接続する方法については、『`Open Client/Server` 設定ガイド』を参照してください。

---

参照 [dbopen](#)

## dbsetinterrupt

**説明** サーバからの読み込みを待っている間、割り込みを処理するために、ユーザが提供する関数を呼び出す。

**構文** `void dbsetinterrupt(dbproc, chkintr, hndlintr)`

```
DBPROCESS *dbproc;
int (*chkintr)();
int (*hndlintr)();
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## chkintr

保留中の割り込みがあるかどうかをチェックするために DB-Library が呼び出すユーザ関数を指すポインタです。DB-Library は、サーバからの読み込みを待っている間、定期的にこの関数を呼び出します。DB-Library が chkintr() を呼び出すときのパラメータは 1 つだけです。このパラメータとは、dbsetinterrupt 呼び出しからの DBPROCESS を指すポインタです。

chkintr() は、「TRUE」または「FALSE」を返します。

## hndlintr

割り込みが返された場合に DB-Library が呼び出すユーザ関数を指すポインタです。DB-Library が hndlintr() を呼び出すときのパラメータは 1 つだけです。このパラメータとは、dbsetinterrupt 呼び出しからの DBPROCESS を指すポインタです。

表 2-27 lists は、hndlintr の有効な戻り値です。

**表 2-27 : hndlintr() 関数の戻り値**

| 戻り値          | 意味                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| INT_EXIT     | プログラムをアボートする (UNIX プログラマの方へ: DB-Library はコア・ファイルを残しません)。 |
| INT_CANCEL   | 現在のコマンド・バッチをアボートする。結果は DBPROCESS 接続からフラッシュされない。          |
| INT_CONTINUE | サーバの応答を待ち続ける。                                            |

## 戻り値

なし。

## 使用法

- DB-Library は、サーバからの非ブロッキング読み込みを行います。サーバからの読み込みを待っている間、DB-Library は chkintr() 関数を呼び出して、保留中の割り込みがあるかどうかを調べます。chkintr() が「TRUE」を返したとき、dbsetinterrupt の hndlintr() としてインストールされているハンドラがある場合は、hndlintr() が呼び出されます。dbsetinterrupt は、ホスト・プログラムがサーバからの読み込みを待っている間、代替の割り込み処理を行うための関数です。
- hndlintr() からの戻り値に応じて、DB-Library は次の動作のいずれかを行います。



- サーバにアテンションを送信して、サーバの処理を中止する (INT\_CANCEL)。詳細については、「[割り込みハンドラからのキャンセル](#)」(337 ページ)を参照。
- サーバからの読み込みを継続する (INT\_CONTINUE)。
- プログラムを終了する (INT\_EXIT)。

#### 割り込みハンドラからのキャンセル

- `hndlintr()` から INT\_CANCEL が返されると、DB-Library はサーバにアテンション・トークンを送信します。この結果、サーバはコマンド処理を中止します。サーバからは、すでに計算が完了した分の結果が送信される場合があります。メインライン・コードに制御が戻ったときに、メインライン・コードで次の処理のいずれかを実行する必要があります。
  - `dbcancel` を使用して結果をフラッシュする
  - 結果を通常どおりに処理する
- 割り込みハンドラ内で `dbcancel` を呼び出すことはできません。これは、サーバから DB-Library への出力の同期が取れなくなるためです。割り込みハンドラからのキャンセルの正しい方法は次のとおりです。
  - `int_canceled` フラグを DBPROCESS 構造に関連付ける。DBPROCESS 内のフラグを指すポインタをインストールするには `dbsetuserdata` を使用し、フラグのアドレスを取得するには `dbgetuserdata` を使用する。
  - INT\_CANCEL を返すかどうかを示す `int_canceled` フラグを設定するように `hndlintr()` をコーディングする。
  - メインライン・コード内で、`dbresults` または `dbnextrow` に対する各呼び出しの前にフラグを検査する。`hndlintr()` がサーバ・コマンドをアポートしたことを `int_canceled` フラグが示している場合は、`dbcancel` を呼び出し、フラグをクリアする。

## 例

- 次に、`chkintr()` ルーチンと `hndlintr()` ルーチンの例を示します。

---

**注意** アプリケーション `chkintr()` ルーチンおよび `hndlintr()` ルーチンはコールバック関数であり、Windows プラットフォームでは `CS_PUBLIC` として宣言する必要があります。移植性を維持するために、他のプラットフォームでも同様にコールバック・ハンドラを `CS_PUBLIC` で宣言してください。

---

```
int CS_PUBLIC chkintr(dbproc)
DBPROCESS      *dbproc;
{
    /*
     ** This routine assumes that the application
     ** sets the global variable
     ** "OS_interrupt_happened" upon catching
     ** an interrupt using some operating system
     ** facility.
     */
    if (OS_interrupt_happened)
    {
        /*
         ** Clear the interrupt flag, for
         ** future use.
         */
        OS_interrupt_happened = FALSE;
        return(TRUE);
    }
    else
        return(FALSE);
}
```

```
int CS_PUBLIC hndlintr(dbproc)
DBPROCESS      *dbproc;
{
    char      response[10];
    DBBOOL    *int_canceled;
    /*
     ** We assume that a DBBOOL flag has been
     ** attached to dbproc with dbsetuserdata.
     */
}
```

```
*/
int_canceled = (DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc);
if (int_canceled == (DBBOOL *)NULL)
{
    printf("Fatal Error:no int_cancel flag %s
           in the DBPROCESS%s\n");
    return (INT_EXIT);
}
*int_canceled = FALSE;
printf("%s\nAn interrupt has occurred. Do you %s
       want to:%s\n%s\n");
printf("%st1) Abort the program%s\n");
printf("%st2) Cancel the current query%s\n");
printf("%st3) Continue processing the current %s
       query's results%s\n%s\n");
printf("Press 1, 2, or 3, followed by the %s
       return key:");
gets(response);
switch(response[0])
{
    case '1':
        return (INT_EXIT);
        break;
    case '2':
        *int_canceled = TRUE;
        return(INT_CANCEL);
        break;
    case '3':
        return(INT_CONTINUE);
        break;
    default:
        printf("Response not understood.%s
              Aborting program.%s\n");
        return (INT_EXIT);
        break;
}
}
```

参照

[dbcancel](#)、[dbgetuserdata](#)、[dbsetuserdata](#)、[dbsetbusy](#)、[dbsetidle](#)

## DBSETLAPP

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | LOGINREC 構造体内のアプリケーション名を設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 構文    | RETCODE DBSETLAPP(loginrec, application)<br><br>LOGINREC      *loginrec;<br>char            *application;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| パラメータ | loginrec<br>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。<br>LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。<br><br>application<br>サーバへ送られるアプリケーション名です。これは NULL で終了する文字列でなくてはなりません。文字列の最大長は、NULL ターミナータを除いて 30 文字です。                                                                                                                                                                   |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• このマクロは、LOGINREC 構造体のアプリケーション・フィールドを設定します。これを有効にするには、dbopen の前に呼び出してください。</li><li>• 必ずしもこのルーチン呼び出す必要はありません。デフォルトでは、アプリケーション名は NULL 値になります。</li><li>• アプリケーション名は、サーバの <b>sysprocesses</b> テーブル内でユーザのプロセスを識別しやすくするために使用されます。アプリケーション名を設定すると、<b>master</b> データベース内の <b>sysprocesses</b> テーブルに対する問い合わせを実行したときにこの名前が表示されます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">DBSETLHOST</a> 、 <a href="#">DBSETLPWD</a> 、 <a href="#">DBSETLUSER</a>                                                                                                                                                                                                                                  |

## DBSETLCHARSET

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | LOGINREC 構造体内の文字セットを設定します。                                                                            |
| 構文 | RETCODE DBSETLCHARSET(loginrec, char_set)<br><br>LOGINREC      *loginrec;<br>DBCHAR        *char_set; |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>loginrec</b><br/> <b>dbopen</b> に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を取得するには、<b>dblogin</b> を使用します。</p> <p><b>char_set</b><br/> クライアントが使用する文字セットの名前です。<i>char_set</i> は NULL で終了する文字列でなくてはなりません。<i>char_set</i> のデフォルト値には、ISO-8859-1 (ほとんどのプラットフォーム) を表す「iso_1」、Code Page 850 (IBM RS/6000) を表す「cp850」、Roman8 文字セット (HP プラットフォーム) を表す「roman8」などがあります。</p> <p>文字セット変換が必要ないことを示すには、<i>char_set</i> を NULL として渡してください。</p>                                                                           |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBSETLCHARSET は、LOGINREC 構造体内のクライアント文字セットを設定します。</li> <li>• DB-Library/C クライアントは、接続しているサーバとは異なる文字セットを使用できます。DBSETLCHARSET は、クライアントが使用している文字セットをサーバに知らせるために使用されます。</li> <li>• LOGINREC は、クライアントとサーバとの接続を確立する <b>dbopen</b> 呼び出しのパラメータとして渡されるため、DBSETLCHARSET を有効にするには、<b>dbopen</b> の前に呼び出す必要があります。</li> <li>• クライアントが使用する文字セットがサーバの文字セットと異なる場合は、クライアントとの通信時の文字セットの変換はすべてサーバが行います。</li> <li>• 変換が不要な場合は、<i>char_set</i> を NULL として DBSETLCHARSET を呼び出してください。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbgetcharset</a> 、 <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DBSETLENCRYPT

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | Adaptive Server Enterprise にログインするときにネットワーク・パスワードの暗号化を使用するかどうかを指定します。                                |
| 構文 | <pre> RETCODE DBSETLENCRYPT(loginrec, enable)  LOGINREC      *loginrec; DBBOOL        enable; </pre> |

## パラメータ

## loginrec

dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。

## enable

ログイン時に暗号化されたパスワードをサーバが要求するかどうかを指定するブール値(「true」または「false」)です。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- DBSETLENCRYPT は Adaptive Server Enterprise にログインするときにネットワーク・パスワードの暗号化を使用するかどうかを指定する。アプリケーションが DBSETLENCRYPT を呼び出さない場合は、パスワードの暗号化は使用されません。
- ネットワーク・パスワードの暗号化は、ユーザの ID の認証を保護するメカニズムです。
- ネットワーク・パスワードの暗号化を使用することをアプリケーションが指定した場合は、アプリケーションが接続をオープンしようとする、次の処理が行われます。
  - 最初の接続要求では、パスワードは送信されない。この時点では、クライアントは、サーバに対して暗号化が必要であることを示す。
  - サーバは、接続要求への応答として暗号化キーを返す。
  - DB-Library は、このキーを使用してユーザ・パスワードとリモート・パスワード(ある場合)を暗号化し、暗号化したパスワードをサーバに返す。
  - サーバは、暗号化されたパスワードを、キーを使用して復号化し、ログインを受け入れるか、または拒否する。
- パスワードの暗号化が指定されていない場合は、アプリケーションが接続をオープンしようとする、次の処理が行われます。
  - パスワードは接続要求とともに送信される。
  - サーバは、ログインを受け入れるか、または拒否する。

## 参照

[dbsechandle](#)

## DBSETLHOST

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | LOGINREC 構造体内のホスト名を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 構文    | RETCODE DBSETLHOST(loginrec, hostname)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <pre> LOGINREC      *loginrec; char          *hostname; </pre>                                                                                                                                                                                                                                          |
| パラメータ | <p>loginrec</p> <p>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。</p> <p>hostname</p> <p>サーバへ送られるホスト名です。これは NULL で終了する文字列でなくてはなりません。文字列の最大長は、NULL ターミネータを除いて 30 文字です。</p>                                                                                                |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>このマクロは、LOGINREC 構造体内のホスト名を設定します。これを有効にするには、dbopen の前に呼び出してください。</li> <li>ホスト名は、master データベース内の sysprocesses テーブルで使用されます。</li> <li>必ずしもこのルーチン呼び出す必要はありません。呼び出さない場合は、DB-Library によってホスト名にはデフォルト値が設定されます。このデフォルト値は、一般に、オペレーティング・システムによって設定されるホスト・マシン名です。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">DBSETLAPP</a> 、 <a href="#">DBSETLPWD</a> 、 <a href="#">DBSETLUSER</a>                                                                                                                                                                   |

## DBSETLMUTUALAUTH

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 接続のセキュリティ・メカニズムの相互認証を有効または無効にする。                                                                     |
| 構文    | RETCODE DBSETLMUTUALAUTH(loginrec, enable)                                                           |
|       | <pre> LOGINREC      *loginrec; DBBOOL       *enable; </pre>                                          |
| パラメータ | <p>loginrec</p> <p>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>enable</b><br>サーバが相互認証を有効にするかどうかを指定するブール値 ( 「true」 または 「false」 ) です。                                                                                                                      |
| 戻り値 | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                            |
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"><li>DBSETLMUTUALAUTH を有効にするには、<code>dbopen()</code> の前に呼び出し、DBSETLNETWORKAUTH を有効にする必要があります。</li><li>DBSETLMUTUALAUTH を呼び出さない場合、相互認証はデフォルトで無効です。</li></ul> |
| 参照  | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">DBSETLNETWORKAUTH</a> 、 <a href="#">DBSETLSERVERPRINCIPAL</a>                                                                                          |

## DBSETLNATLANG

|       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | LOGINREC 構造体内の言語名を設定します。                                                                                                                                                                                        |
| 構文    | RETCODE DBSETLNATLANG(loginrec, language)<br><br>LOGINREC        *loginrec;<br>char            *language;                                                                                                       |
| パラメータ | <b>loginrec</b><br>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を取得するには、 <code>dblogin</code> を使用します。<br><br><b>language</b><br>使用する言語の名前です。 <i>language</i> は、null で終了する文字列でなければなりません。                  |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                               |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このマクロは、LOGINREC 構造体内のユーザ言語を設定します。特定のユーザ言語を設定する場合は、<code>dbopen</code> の前に DBSETLNATLANG を呼び出してください。</li><li>DBSETLNATLANG は、サーバのデフォルトの各国言語を使用しない場合にだけ呼び出してください。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">dbsetdeflang</a>                                                                                                                                 |



## DBSETLNETWORKAUTH

|       |                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | ネットワーク・ベースの認証を有効または無効にする。                                                                                                                                                        |
| 構文    | RETCODE DBSETLNETWORKAUTH(loginrec, enable)                                                                                                                                      |
|       | <pre> LOGINREC      *loginrec; DBBOOL        *enable; </pre>                                                                                                                     |
| パラメータ | <p>loginrec</p> <p>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。</p> <p>enable</p> <p>サーバがネットワーク認証を有効にするかどうかを指定するブール値 (「true」または「false」) です。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                |
| 使用法   | DBSETLNETWORKAUTH を呼び出さない場合、ネットワーク認証はデフォルトで無効です。                                                                                                                                 |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">DBSETLMUTUALAUTH</a> 、 <a href="#">DBSETLSERVERPRINCIPAL</a>                                                                               |

## dbsetloginfo

|       |                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | TDS ログイン情報を DBLOGINFO 構造体から LOGINREC 構造体へ転送する。                                                                                                                                |
| 構文    | RETCODE dbsetloginfo(loginrec, loginfo)                                                                                                                                       |
|       | <pre> LOGINREC      *login; DBLOGINFO     *loginfo; </pre>                                                                                                                    |
| パラメータ | <p>login</p> <p>LOGINREC 構造体を指すポインタです。このポインタは、引数として dbopen へ渡されます。LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。</p> <p>loginfo</p> <p>ログイン・パラメータ情報が含まれている DBLOGINFO 構造体を指すポインタです。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                             |

## 使用法

- dbsetloginfo は TDS ログイン情報を DBLOGININFO 構造体から LOGINREC 構造体に転送します。情報が転送されると、dbsetloginfo は DBLOGININFO 構造体を解放します。
- アプリケーションは、1) Open Server のゲートウェイ・アプリケーションであり、2) TDS パススルーを使用している場合にだけ、dbsetloginfo を呼び出す必要があります。
- TDS (Tabular Data Stream) は、クライアントとサーバ間の要求と要求結果の転送に使用されるアプリケーション・プロトコルです。
- クライアントがサーバと直接接続している場合、2つのプログラムは、データの送受信に使用する TDS のフォーマットをネゴシエートします。ゲートウェイ・アプリケーションが TDS パススルーを使用する場合は、TDS パケットは検査も処理も行われず、そのままクライアントとリモート・サーバの間で転送されます。このため、リモート・サーバとクライアントは、使用する TDS フォーマットについて合意しておく必要があります。
- dbsetloginfo は、クライアントとリモート・サーバが TDS フォーマットをネゴシエートするための4つの呼び出しの2番目の呼び出しです。この4つのうち2つは Server Library 呼び出しです。SRV\_CONNECT イベント・ハンドラの中でだけ実行できるこれら4つの呼び出しは、次のとおりです。
  - `srv_getloginfo` - DBLOGININFO 構造体を割り付け、この構造体にクライアント SRV\_PROC からの TDS 情報を格納します。
  - `dbsetloginfo` - `srv_getloginfo` によって取得した TDS 情報を、DBLOGININFO 構造体から DB-Library/C の LOGINREC 構造体に転送してから、DBLOGININFO 構造体を解放します。情報が転送されると、アプリケーションで `dbopen` を呼び出してリモート・サーバとの接続を確立するときに、この LOGINREC 構造体を使用できます。
  - `dbgetloginfo` - クライアントの TDS 情報に対するリモート・サーバの応答を、DBPROCESS 構造体から、新しく割り付けられた DBLOGININFO 構造体に転送します。
  - `srv_setloginfo` - `dbgetloginfo` によって取得されたリモート・サーバの応答をクライアントに送信してから、DBLOGININFO 構造体を解放します。
- 次に、TDS パススルーを行うリモート接続を用意する SRV\_CONNECT ハンドラの例を示します。

```
RETCODE connect_handler(srvproc)
SRVPROC          *srvproc;
```

```
{
    SYBLOGINFO      *loginfo;
    LOGINREC        *loginrec;
    DBPROCESS       *dbproc;

    /*
     ** Get the TDS login information from the
     ** client SRV_PROC.
     */
    srv_getloginfo(srvproc, &loginfo);

    /* Get a LOGINREC structure */
    loginrec = dblogin();

    /*
     ** Initialize the LOGINREC with the logininfo
     ** from the SRV_PROC.
     */
    dbsetloginfo(loginrec, loginfo);

    /* Connect to the remote server */
    dbproc = dbopen(loginrec, REMOTE_SERVER_NAME)

    /*
     ** Get the TDS login response information from
     ** the remote connection.
     */
    dbgetloginfo(dbproc, &loginfo);

    /*
     ** Return the login response information to
     ** the SRV_PROC.
     */
    srv_setloginfo(srvproc, loginfo);

    /* Accept the connection and return */
    srv_senddone(srvproc, 0, 0, 0);
    return(SRV_CONTINUE);
}
```

参照

[dbgetloginfo](#)、[dbrecvpass thru](#)、[dbsendpass thru](#)

## dbsetlogintime

**説明** DB-Library が DBPROCESS 接続の要求に対するサーバの応答を待つ時間を秒単位で設定します。

**構文** RETCODE dbsetlogintime(seconds)

```
int      seconds;
```

**パラメータ**

seconds

タイムアウト値です。DB-Library がログインの応答を待つ時間 (秒) がこの値に達するとタイムアウトになります。タイムアウト値 0 は、無期限のタイムアウト時間を示します。

**戻り値** SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- このルーチンは、**dbopen** を呼び出した後に DB-Library がログインの応答を待つ時間を秒単位で設定します。デフォルトのタイムアウト値は 60 秒です。
- クライアントとサーバの間で接続を行うとき、接続が失敗する状況には次の 2 つがあります (システムは正しく構成されているものとします)。

- サーバが存在するマシンが正しく動作しており、ネットワークも正しく動作している場合。

この場合に、指定のポートで受信するサーバがないときは、サーバが存在するマシンは、接続が形成できないことをネットワーク・エラーによってクライアントに通知します。この場合、**dbsetlogintime** に関係なく、接続は実行できません。

- サーバが存在するマシンがダウンしている場合。

この場合は、サーバが存在するマシンが応答しません。「応答なし」はエラーとはみなされないため、エラーが発生したという通知がネットワークからクライアントに送られることはありません。ただし、**dbsetlogintime** の呼び出しによってタイムアウト時間が設定されている場合は、設定された時間内にクライアントが応答を受信しなければタイムアウト・エラーが発生します。

**参照** [dberrhandle](#)、[dbsettime](#)

## DBSETLPACKET

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | アプリケーションの LOGINREC 構造体内の TDS パケット・サイズを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 構文    | RETCODE DBSETLPACKET(login, packet_size)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <pre>LOGINREC      *login; short         packet_size;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| パラメータ | <p>login</p> <p>サーバにログインするときに、dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。アプリケーションで LOGINREC 構造体を取得するには、dblogin を使用します。</p> <p><i>packet_size</i></p> <p>要求するパケット・サイズをバイト単位で指定します。サーバは、実際のパケット・サイズを、ここで要求したサイズ以下に設定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBSETLPACKET は、アプリケーションの LOGINREC 構造体内のパケット・サイズ・フィールドを設定します。アプリケーションがサーバにログインすると、サーバは、この DBPROCESS 接続の TDS パケット・サイズを、このフィールドの値以下に設定します。設定されるパケット・サイズがこのフィールドの値より小さくなるのは、サーバに領域の制約がある場合です。それ以外の場合は、パケット・サイズはこのフィールドの値と等しくなります。</li> <li>• アプリケーションで大量の text データまたは image データを送受信する場合は、パケット・サイズをデフォルトの 512 バイトより大きくすれば、ネットワークの読み込みおよび書き込みが少なくなるので、効率的です。</li> <li>• サーバが設定したパケット・サイズをアプリケーション側で調べるには、dbgetpacket を呼び出します。</li> <li>• TDS (Tabular Data Stream) は、クライアントとサーバ間の要求と要求結果の転送に使用されるアプリケーション・プロトコルです。</li> <li>• TDS データは、パケットと呼ばれる固定サイズのまとまりに分けて送信されます。TDS パケットのデフォルト・サイズは、512 バイトです。アプリケーションで TDS パケット・サイズを変更するには、DBSETLPACKET を使用する以外の方法はありません。DBSETLPACKET を呼び出さない場合は、アプリケーション内のすべての DBPROCESS 接続にデフォルトのサイズが使用されます。</li> </ul> |

- 1つのアプリケーション内の DBPROCESS 接続ごとに異なるパケット・サイズを使用できます。アプリケーションで DBPROCESS 接続ごとに異なるパケット・サイズを設定するには、次のいずれかを行います。
  - LOGINREC を 1 つだけ使用し、DBPROCESS 接続を生成する `dbopen` 呼び出しと次の呼び出しの間にパケット・サイズを変更する。
  - 複数の LOGINREC 構造体を使用し、それぞれ異なるパケット・サイズを設定して、DBPROCESS 接続を生成するときにこれらの LOGINREC 構造体を使用する。
- DBPROCESS 接続の実際のパケット・サイズは DBPROCESS が生成されるときに設定されるため、DBSETLPACKET を呼び出しても、それより前に `dbopen` によって割り付けられた DBPROCESS のパケット・サイズには影響しません。

参照

[dblogin](#)、[dbopen](#)、[dbgetpacket](#)

## DBSETLPWD

説明

LOGINREC 構造体内のユーザのサーバ・パスワードを設定する。

構文

```
RETCODE DBSETLPWD(loginrec, password)
```

```
LOGINREC      *loginrec;  
char          *password;
```

パラメータ

`loginrec`

`dbopen` に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、`dblogin` を呼び出します。

`password`

サーバへ送られるパスワードです。これは NULL で終了する文字列でなくてはなりません。文字列の最大長は、NULL ターミネータを除いて 30 文字です。

戻り値

SUCCESS または FAIL。

使用法

- このマクロは、LOGINREC 構造体のユーザのサーバ・パスワードを設定します。これを有効にするには、`dbopen` の前に呼び出してください。

- LOGINREC のパスワード・フィールドのデフォルト値は NULL です。したがって、パスワードの値が NULL の場合は、このルーチン呼び出す必要はありません。
- `dbopen` を呼び出した後に、`loginrec` のパスワードが DB-Library によって自動的に消去されることはありません。このため、DB-Library プログラム内に読み込み可能なパスワードが存在することの危険性を最小限に留めるには、`dblogin` を呼び出した後で `password` を他の値に設定してください。

参照

[dblogin](#)、[dbopen](#)、[DBSETLAPP](#)、[DBSETLHOST](#)、[DBSETLUSER](#)

## DBSETLSERVERPRINCIPAL

|       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 必要に応じて、LOGINREC 構造体内のサーバのプリンシパル名を設定します。                                                                                                                                                                                |
| 構文    | DBSETLSERVERPRINCIPAL(loginrec, name)                                                                                                                                                                                  |
|       | <pre> LOGINREC      *loginrec; char          *name; </pre>                                                                                                                                                             |
| パラメータ | <p><code>loginrec</code><br/> <code>dbopen</code> に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を割り付けるには、<code>dblogin</code> を呼び出します。</p> <p><code>name</code><br/> サーバのプリンシパル名。文字列の最大長は、NULL ターミネータを除いて 255 文字です。</p> |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                      |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBSETLSERVERPRINCIPAL を有効にするには、<code>dbopen()</code> の前に呼び出し、DBSETLNETWORKAUTH を有効にする必要があります。</li> <li>• DBSETLSERVERPRINCIPAL を呼び出さない場合、サーバ名がプリンシパル名として設定されます。</li> </ul>    |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">DBSETLMUTUALAUTH</a> 、 <a href="#">DBSETLNETWORKAUTH</a>                                                                                                                         |

## DBSETLUSER

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | LOGINREC 構造体内のユーザ名を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 構文    | RETCODE DBSETLUSER(loginrec, username)                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <pre>LOGINREC      *loginrec; char           *username;</pre>                                                                                                                                                                                                                      |
| パラメータ | loginrec<br>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。<br>LOGINREC 構造体を割り付けるには、dblogin を呼び出します。<br><br>username<br>サーバへ送られるユーザ名です。これは NULL で終了する文字列でなくてはなりません。文字列の最大長は、NULL ターミナーを除いて 30 文字です。サーバは、username を使用して、接続を試行するユーザを識別します。サーバのユーザ名は、master データベース内の syslogins テーブル内に定義されます。 |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このマクロは、LOGINREC 構造体内のユーザ名を設定します。これを有効にするには、dbopen の前に呼び出してください。</li><li>ほとんどの環境で、このマクロは省略可能です。このマクロを呼び出さない場合、通常は DB-Library によってユーザ名にデフォルト値が設定されます。</li></ul>                                                                                |
|       | <hr/> <b>注意</b> UNIX の場合：ユーザ名のデフォルトは UNIX のログイン名です。<br>MPE/XL の場合：ユーザ名のデフォルトはシステム環境変数 HPUSER の値です。 <hr/>                                                                                                                                                                           |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a> 、 <a href="#">DBSETLHOST</a> 、 <a href="#">DBSETLPWD</a> 、 <a href="#">DBSETLAPP</a>                                                                                                                                              |

## dbsetmaxprocs

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 説明 | 同時にオープンできる DBPROCESS 構造体の最大数を設定します。 |
| 構文 | RETCODE dbsetmaxprocs(maxprocs)     |
|    | <pre>int           maxprocs;</pre>  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><code>maxprocs</code></p> <p>この特定のプログラムに対して同時にオープンできる <code>DBPROCESS</code> 構造体の数の新しい制限値です。</p>                                                                                                                                                                                |
| 戻り値   | <code>SUCCESS</code> または <code>FAIL</code> 。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1つの <code>DB-Library</code> プログラムで同時にオープンできる <code>DBPROCESS</code> 構造体の数には上限があります。デフォルトでは、この数は 25 です。プログラムで <code>dbsetmaxprocs</code> を呼び出すことにより、この制限値を変更できます。</li> <li>プログラムで現在の制限値を調べるには、<code>dbgetmaxprocs</code> を呼び出します。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">dbgetmaxprocs</a> 、 <a href="#">dbopen</a>                                                                                                                                                                                                                             |

## dbsetnull

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 説明 | NULL 値をバインドするときに使用される代入値を定義します。                                    |
| 構文 | <code>RETCODE dbsetnull(dbproc, bindtype, bindlen, bindval)</code> |

```
DBPROCESS *dbproc;
int bindtype;
int bindlen;
BYTE *bindval;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、<code>DB-Library</code> がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><code>bindtype</code></p> <p>代入値を適用する変数バインドの型を指定する記号値です (<a href="#">dbbind</a> のリファレンス・ページを参照してください)。</p> <p><code>bindlen</code></p> <p>代入値のバイト単位の長さです。<code>DB-Library</code> は、<code>CHARBIND</code> と <code>BINARYBIND</code> の場合を除いて、この設定を無視します。他の型はすべて、固定長であるか、または特殊なターミネータあるいは埋め込みバイト・カウントによってデータ長を表すようになっています。</p> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**bindval**

NULL の代入値として使用する値を指す、汎用の BYTE ポインタです。dbsetnull によってこの値がコピーされるので、dbsetnull を呼び出した後はこのポインタを解放できます。

**戻り値**

SUCCESS または FAIL。

dbsetnull は、認識できない *bindtype* が指定された場合に、FAIL を返します。指定された DBPROCESS のステータスが *dead* の場合にも、FAIL を返します。

**使用法**

- **dbbind** ルーチンと **dbaltbind** ルーチンは、結果カラムの値をプログラム変数にバインドします。アプリケーションでこれらのルーチンを呼び出した後は、**dbnextrow** や **dbgetrow** を呼び出すと、結果の値は、バインドされている変数へ自動的にコピーされます。サーバから結果カラムのいずれかに NULL 値が返されたときは、DB-Library によって自動的に代入値が結果の変数に格納されます。
- DBPROCESS のそれぞれに、各バインド型に対応する代入値のリストがあります。表 2-28 は、デフォルトの代入値のリストです。

表 2-28 : デフォルトの null 代入値

| バインド型             | null 代入値                       |
|-------------------|--------------------------------|
| TINYBIND          | 0                              |
| SMALLBIND         | 0                              |
| INTBIND           | 0                              |
| CHARBIND          | 空文字列 ( ブランクが埋め込まれる )           |
| STRINGBIND        | 空文字列 ( ブランクが埋め込まれ、NULL で終了する ) |
| NTBSTRINGBIND     | 空文字列 ( NULL で終了する )            |
| VARYCHARBIND      | 空の文字列                          |
| BINARYBIND        | 空配列 ( ゼロが埋め込まれる )              |
| VARYBINBIND       | 空の配列                           |
| DATETIMEBIND      | 8 バイトのゼロ                       |
| SMALLDATETIMEBIND | 8 バイトのゼロ                       |
| MONEYBIND         | \$0.00                         |
| SMALLMONEYBIND    | \$0.00                         |
| FLT8BIND          | 0.0                            |
| REALBIND          | 0.0                            |
| DECIMALBIND       | 0.0 ( デフォルトの位取りおよび精度 )         |
| NUMERICBIND       | 0.0 ( デフォルトの位取りおよび精度 )         |
| BOUNDARYBIND      | 空文字列 ( NULL で終了する )            |
| SENSITIVITYBIND   | 空文字列 ( NULL で終了する )            |

- `dbsetnull` を使用すると、独自の NULL 代入値を指定できます。`dbsetnull` を呼び出して特定の NULL 代入値を変更した場合は、もう一度 `dbsetnull` を呼び出して変更するまで、指定した `DBPROCESS` に対して新しい値が適用されます。
- `dbconvert` ルーチンも、変換先の変数を NULL に設定する必要があるときに、現在の NULL 代入値を使用します。
- `dbnullbind` ルーチンを使用すると、バインドされたカラムにインジケータ変数を関連付けることができます。`DB-Library` は、null データ値または変換エラーを示すようにインジケータ値を設定します。

参照

[dbaltbind](#)、[dbbind](#)、[dbconvert](#)、[dbnullbind](#)、[「データ型」](#) (443 ページ)

## dbsetopt

説明 サーバまたは DB-Library のオプションを設定します。

構文 RETCODE dbsetopt(dbproc, option, char\_param,  
int\_param)

```
DBPROCESS *dbproc;  
int option;  
char *char_param;  
int int_param;
```

### パラメータ

#### dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。*dbproc* が NULL の場合は、すべてのアクティブ DBPROCESS 構造体について、オプションが適用されます。

#### option

設定するオプションです。オプションのリストについては、「[オプション](#)」(436 ページ)を参照してください。

#### char\_param

オプションにはパラメータを指定できるものがあります。たとえば、DBOFFSET オプションは構成体をパラメータとして受け取り、そのオフセットを返します。

```
dbsetopt(dbproc, DBOFFSET, "compute", -1)
```

DBBUFFER オプションは、バッファされるローの数をパラメータとして受け取ります。

```
dbsetopt(dbproc, DBBUFFER, "500", -1)
```

DBBUFFER の例のように、*char\_param* は、数値であっても必ず引用符で囲まれた文字列にしてください。サーバ・オプションに不正なパラメータが指定されている場合に、このことが検出されるのは、次にコマンド・バッファがサーバに送信されるときです。その結果 *dbsqlxexec* または *dbsqlsend* の呼び出しは失敗し、DB-Library は、ユーザがインストールしたメッセージ・ハンドラを呼び出します。DB-Library オプション (DBBUFFER または DBTEXTLIMIT) のいずれかに正しくないパラメータが指定されている場合には、*dbsetopt* 呼び出し自体が失敗します。

オプションがパラメータを必要としない場合、*char\_param* は、NULL にしてください。

**int\_param**

オプションによっては、追加のパラメータ *int\_param* を必要とするものがあります。このパラメータは、*char\_param* として渡される文字列の長さです。現時点では、DBPRCOLSEP、DBPRLINESEP、DBPRPAD だけがこのパラメータを必要とします。

*int\_param* が必要ない場合は、-1 として渡してください。

**戻り値**

SUCCESS または FAIL。

*char\_param* が DB-Library オプションに対して正しくない場合は、**dbsetopt** は失敗します。ただし、*char\_param* がサーバ・オプションに対するものである場合は、正しくなくても **dbsetopt** は失敗しません。これは、コマンド・バッファがサーバへ送られるまで、このパラメータが正しいかどうかを検証されないためです。

**使用法**

- このルーチンは、サーバ・オプションと DB-Library オプションを設定します。サーバ・オプションは SQL を介して直接設定したりクリアしたりできますが、アプリケーションでは、オプションの設定とクリアには **dbsetopt** と **dbclropt** を使用してください。このようにすれば、サーバ・オプションと DB-Library オプションを設定するインタフェースを統一できます。また、アプリケーションで **dbisopt** 関数を使用してオプションのステータスを調べることができます。
- dbsetopt** は、オプションをすぐには設定しません。オプションは、**dbsqlxec** または **dbsqlsend** の呼び出しによって次にコマンド・バッファがサーバへ送信されるときに設定されます。
- 各オプションとそのデフォルト・ステータスのリストについては、「オプション」(436 ページ) を参照してください。

**参照**

**dbclropt**、**dbisopt**、「オプション」(436 ページ)

## dbsetrow

**説明**

バッファされたローの 1 つを「現在のロー」に設定します。

**構文**

```
STATUS dbsetrow(dbproc, row)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT         row;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## row

現在のローに設定するローの番号を表す整数です。サーバから最初に返されたローの番号が 1 です。これは、ロー・バッファ内の最初のローとはかぎりません。

## 戻り値

MORE\_ROWS、NO\_MORE\_ROWS、または FAIL。

dbsetrow は、次の値を返します。

- ロー・バッファ内に row がある場合、MORE\_ROWS を返します。
- ロー・バッファ内に row がない場合、またはロー・バッファリングが使用不可能な場合、NO\_MORE\_ROWS を返します。
- dbproc で指定した DBPROCESS のステータスが dead または not enabled の場合、FAIL を返します。

## 使用法

- dbsetrow は、バッファされたローの 1 つを「現在のロー」に設定します。アプリケーションで dbsetrow を呼び出すと、次に dbnextrow を呼び出したときは、このローが読み込まれます。
- 別の DB-Library/C ルーチンである dbgetrow も、ロー・バッファ内の指定のローを「現在のロー」に設定します。ただし、dbsetrow とは異なり、dbgetrow はそのローを読み込みます。dbbind または dbaltbind によってロー・データからプログラム変数へのバインドが指定されている場合は、そのバインドが有効になります。
- DB-Library/C オプション DBBUFFER がオンでなければ、dbsetrow の効果はありません。

- ロー・バッファリングを利用すると、指定した数のサーバ結果ローをプログラムのメモリ内に保持できます。ロー・バッファリングを行わない場合は、新しい `dbnextrow` 呼び出しによって生成される結果ローは、直前の結果ローの内容を上書きします。したがって、プログラムでランダムな順序で結果ローにアクセスする場合は、ロー・バッファリングが便利です。ただし、バッファ内のローごとに割り付けおよび解放を行う必要があるため、メモリおよびパフォーマンスへの影響があります。したがって、この機能は必要な場合にだけ使用してください。特に、`dbgetrow` または `dbsetrow` を呼び出す場合にだけ `DBBUFFER` オプションをオンにしてください。ロー・バッファリングはネットワーク・バッファリングとは無関係であり、まったく別の問題である点に注意してください。
- アプリケーションでロー・バッファリングを使用できない場合は、`NO_MORE_ROWS` が返されるまで `dbnextrow` を繰り返し呼び出すことにより、サーバからローを読み込んだ時点でそのローを処理します。ロー・バッファリングが使用可能な場合は、`dbsetrow` を使用してこれまでにサーバから読み込んだ任意のローに `dbnextrow` を使用して移動できます。その後で `dbnextrow` を呼び出すと、アプリケーションはバッファ内の `row` パラメータで指定されたローから順に読み込むこととなります。 `dbnextrow` がバッファの最後のローに達したとき、さらにサーバからのローがある場合は、再度サーバからローを読み込みます。バッファが一杯のときは、`dbclrbuf` を使用して一部のローをバッファからクリアしなければ、`dbnextrow` を実行してもサーバからのローの読み込みは行われません。
- ロー・バッファ内の最初のローの番号を返すマクロ `DBFIRSTROW` は、`dbsetrow` と一緒に使用すると便利です。次に例を示します。

```
dbsetrow(dbproc, DBFIRSTROW(dbproc))
```

次の `dbnextrow` の呼び出しがバッファ内の最初のローを読み込むように現在のローを設定します。

#### 参照

`dbclrbuf`、`DBCURROW`、`DBFIRSTROW`、`dbgetrow`、`DBLASTROW`、`dbnextrow`、「オプション」(436 ページ)

## dbsettime

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DB-Library が SQL コマンドに対するサーバの応答を待つ時間を秒単位で設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | RETCODE dbsettime(seconds)<br><br>int       seconds;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| パラメータ | seconds<br>タイムアウト値です。つまり、DB-Library がサーバの応答を待つ時間 (秒) がこの値に達するとタイムアウトになります。タイムアウト値 0 は、無期限のタイムアウト時間を示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、<code>dbsqlexec</code>、<code>dbsqlok</code>、<code>dbresults</code>、<code>dbnextrow</code> の呼び出し中に、DB-Library がサーバの応答を待つ時間を秒単位で設定します。デフォルトのタイムアウト値は 0 で、無期限のタイムアウト時間を意味します。</li><li><code>dbsettime</code> は、<code>dbopen</code> の呼び出しの前でも後でも、アプリケーション内の任意の場所で呼び出すことができます。呼び出すと、設定はすぐに反映されます。</li><li><code>dbopen</code> 呼び出しのタイムアウト値を設定するには、<code>dbsetlogintime</code> を使用してください。</li><li><code>dbsqlexec</code> は、クエリをサーバへ送った後、応答を受け取るか、タイムアウト時間が経過するまで待つことに注意してください。DB-Library がサーバからの応答を待つ時間を最小にするためには、代わりに <code>dbsqlsend</code> を呼び出し、続いて <code>dbsqlok</code> を呼び出します。</li><li>プログラムで現在のタイムアウト値を調べるには、<code>DBGETTIME</code> を呼び出します。</li><li>タイムアウトが発生すると、DB-Library エラー「SYBETIME」が生成されます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dberrhandle</a> 、 <a href="#">DBGETTIME</a> 、 <a href="#">dbsetlogintime</a> 、 <a href="#">dbsqlexec</a> 、 <a href="#">dbsqlok</a> 、 <a href="#">dbsqlsend</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## dbsetuserdata

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | DBPROCESS 構造体を使用して、ユーザが割り付けたデータへのポインタを保存します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 構文    | <pre>void dbsetuserdata(dbproc, ptr)</pre> <pre>DBPROCESS  *dbproc;</pre> <pre>BYTE        *ptr;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>         特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>ptr</b><br/>         ユーザのプライベートなデータ領域を指す、汎用の BYTE ポインタです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 戻り値   | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBPROCESS 構造体に、ユーザ割り付けのデータを指すポインタを保存します。アプリケーションは、<b>dbgetuserdata</b> ルーチンを使用して、後でそのデータにアクセスできます。</li> <li>• <b>dbsetuserdata</b> により、アプリケーションはユーザ・データを特定の DBPROCESS と対応させることができます。これにより、グローバル変数を使用して対応付ける必要がなくなります。このルーチンの使い方の 1 つとして、次の例で示すようなデッドロックの処理があります。このルーチンは、アプリケーションに複数の DBPROCESS 構造体があるときに特に役立ちます。</li> <li>• アプリケーションは、<b>ptr</b> が指すデータを割り付けなければなりません。DB-Library がこのデータを操作することはありません。DB-Library は、後でアプリケーションが使用できるように、このデータを指すポインタを保存します。</li> <li>• 次に、このルーチンを使用してデッドロックを処理する例を示します。デッドロックは、大規模なアプリケーションで時々発生する状態です。詳細については、Adaptive Server Enterprise の『システム管理ガイド』を参照してください。このプログラムは、サーバに更新を送ります。メッセージ・ハンドラによってデッドロックが検出されたときは、トランザクションを再実行します。</li> </ul> <pre>...</pre> <pre>/*</pre> <pre>** Deadlock detection:</pre> <pre>**     In the DBPROCESS structure, we save a pointer to</pre> |

```
**      a DBBOOL variable. The message handler sets the
**      variable when deadlock occurs. The result
**      processing logic checks the variable and resends
**      the transaction in case of deadlock.
*/

/*
** Allocate the space for the DBBOOL variable
** and save it in the DBPROCESS structure.
*/
    dbsetuserdata(dbproc, malloc(sizeof(DBBOOL)));

    /* Initialize the variable to FALSE */
    *((DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) = FALSE;
    ...
    /* Run queries and check for deadlock */
deadlock:
/*
** Did we get here using deadlock?
** If so, the server has already aborted the
** transaction. We'll just start it again. In a
** real application, the deadlock handling may need
** to be somewhat more sophisticated. For
** instance, you may want to keep a counter and
** retry the transaction just a fixed number
** of times.
*/
if (*((DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) == TRUE)
{
    /* Reset the variable to FALSE */
    *((DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) = FALSE;
}
/* Start the transaction */
dbcmd(dbproc, "begin transaction ");
/* Run the first update command */
dbcmd(dbproc, "update .....");
dbsqlxec(dbproc);
while (dbresults(dbproc) != NO_MORE_RESULTS)
{
    /* application code */
}
/* Did we deadlock?*/
if (*((DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) == TRUE)
    goto deadlock;
/* Run the second update command.*/
dbcmd(dbproc, "update .....");
```

```

    dbsqllexec(dbproc);
    while (dbresults(dbproc) != NO_MORE_RESULTS)
    {
        /* application code */
    }
    /* Did we deadlock?*/
    if (*(DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) == TRUE)
        goto deadlock;
    /* No deadlock -- Commit the transaction */
    dbcmd(dbproc, "commit transaction");
    dbsqllexec(dbproc);
    dbresults(dbproc);
    ...

/*
** SERVERMSGSGS
** This is the server message handler. Assume that
** the dbmsghandle() routine installed it earlier in
** the program.
*/
servermsgsgs(dbproc, msgno, msgstate, severity, msgtext,
             srvname, procname, line)
DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          msgno;
int            msgstate;
int            severity;
char           *msgtext;
char           *srvname;
char           *procname;
DBUSMALLINT    line;
{
    /* Is this a deadlock message?*/
    if (msgno == 1205)
    {
        /* Set the deadlock indicator */
        (*(DBBOOL *) dbgetuserdata(dbproc)) = TRUE;
        return (0);
    }
    /* Normal message handling code here */
}

```

参照

[dbgetuserdata](#)

## dbsetversion

**説明** DB-Library のバージョン・レベルを指定します。

**構文** RETCODE dbsetversion(version)

DBINT version;

**パラメータ**

version

アプリケーションが想定する DB-Library の動作のバージョンです。  
表 2-29 は、*version* に指定できる記号値のリストです。

**表 2-29 : version の値 (dbsetversion)**

| version の値    | 意味       | サポートされる機能                                                                                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBVERSION_46  | 4.6 の動作  | RPC、レジスタード・プロシージャ、リモート・プロシージャ・コール、text データ型、image データ型。<br>これは、DB-Library のデフォルト・バージョンです。 |
| DBVERSION_100 | 10.0 の動作 | numeric データ型および decimal データ型。                                                             |

**戻り値** SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- dbsetversion は、アプリケーションが想定する DB-Library の動作のバージョンを設定します。DB-Library は、実際に使用されている DB-Library のバージョンに関係なく、要求された動作をします。
- アプリケーションでの dbsetversion の呼び出しは必須ではありません。ただし、dbsetversion を呼び出さなかった場合の DB-Library の動作レベルはリリース 4.6 となります。
- アプリケーションで dbsetversion を呼び出す場合は、どの DB-Library ルーチンの呼び出しよりも先に呼び出さなければなりません。ただし dbinit は例外です。

- `dbsetversion` の呼び出しを 2 回以上行くとエラーになります。

---

### 注意

- 環境変数 `SYBOCS_DBVERSION` を使用し、実行時の DB-Library バージョン・レベルを設定します。これを設定すると、この変数にバージョン・レベルとして保存された DB-Library 値を使用するようアプリケーション・コードが変更されます。
  - この環境変数が設定されていない場合は、DB-Library はリリース 4.6 の動作レベルを提供するか、明示的な `dbsetversion` 呼び出しによって要求されたバージョン・レベルを使用します。環境変数が設定され、`dbsetversion` が呼び出された場合、`dbsetversion` は環境変数を無効にします。
- 

参照

[dbinit](#)

## dbspid

説明

指定された DBPROCESS のサーバ・プロセス ID を取得します。

構文

`int dbspid(dbproc)`

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

`dbproc` のサーバ・プロセス ID。

使用法

- `dbspid` は、指定された DBPROCESS のサーバ・プロセス ID を取得します。このプロセス ID は、サーバの `sysprocesses` テーブル内に存在します。
- このサーバ・プロセス ID を使用して、`sysprocesses` テーブルに対するクエリを実行できます。

参照

[dbopen](#)

## dbspr1row

**説明** サーバのクエリ結果のローを 1 つバッファに入れます。

**構文** RETCODE dbspr1row(dbproc, buffer, buf\_len)

```
DBPROCESS  *dbproc;
char        *buffer;
DBINT      buf_len;
```

**パラメータ**

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

buffer

dbspr1row の結果が格納される文字バッファを指すポインタです。

buf\_len

null ターミネータを含む *buffer* の長さです。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

---

**注意** エラーが発生した場合は、\**buffer* の内容は不定です。

---

**使用法**

- **dbspr1row** は、プログラマが用意したバッファに、サーバのクエリ結果のローの 1 つを、NULL で終了する文字列として格納します。
- **dbspr1row** は、デバッグ用のデータを表示したり、データ表示がスクロールするアプリケーションを作成したりするとき役に立ちます。
- **dbspr1row** を使用すると、プログラマは、**dbprrow** を使用する場合よりも幅広くデータ表示を制御できます。**dbprrow** は常に表示デバイスに出力を書き込みますが、**dbspr1row** は、出力をバッファに書き込みます。これにより、プログラマは、いつでも任意の場所からデータを表示できます。
- 結果データが変換後の最大長になるように文字を埋め込むには、DB-Library の **DBPRPAD** オプションを使用して埋め込み文字を指定します。埋め込み文字は各カラムのデータに付加されます。変換後の最大カラム長は、そのカラムで可能な最長の文字列の長さです。これは、カラムに表示できるデータの長さとカラム名の長さのいずれか長い方です。DBPRPAD オプションの詳細については、「**オプション**」(436 ページ) を参照してください。

- カラム・セパレータ文字列を指定するには、DB-Library の DBPCOLSEP オプションを使用します。カラム・セパレータは、変換された各カラム・データの後ろに追加されます。ただし、最後のデータには追加されません。デフォルトのセパレータは ASCII 0x20 (スペース) です。DBPCOLSEP オプションの詳細については、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。
- 1 行の最大文字数を指定するには、DB-Library の DBPRLINELEN オプションを使用します。
- ライン・セパレータ文字列を指定するには、DB-Library の DBPRLINESEP オプションを使用します。デフォルトのライン・セパレータは、改行です (ASCII 0x0a または 0x0d で、ホスト・システムによって異なる)。DBPRLINELEN と DBPRLINESEP の詳細については、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。
- `dbspr1row` に必要なバッファの大きさを調べるには、`dbspr1rowlen` を呼び出します。
- `dbspr1row` が返す結果ローのフォーマットは、SQL クエリによって決まります。`dbspr1row` は、データを印刷可能文字に変換し、必要に応じてカラムに文字を埋め込み、カラム・セパレータとライン・セパレータを追加しますが、それ以上のフォーマットは行いません。
- `dbspr1row` を最大限に活用するには、`dbnextrow` の呼び出しが成功するたびに一度ずつ `dbspr1row` を呼び出すようにしてください。
- 次のコードは、`dbspr1row` の例です。

```
char    mybuffer[2000];

while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    dbspr1row(dbproc, mybuffer, sizeof(mybuffer));
    fprintf( stdout, "%n%s", mybuffer);
}
```

- 次のコードは、DBPRPAD オプションと DBPCOLSEP オプションの例です。

```
char    mybuffer[2000];

/*
** Specify the pad and column separator
** characters */

/* Pad = 0x2A */
dbsetopt (dbproc, DBPRPAD, "*", DBPADON);
```

```
/* Col. sep. = 0x2C20 */
dbsetopt(dbproc, DBPRCOLSEP, " ", " ", 2);

while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    dbspr1row(dbproc, mybuffer,
              sizeof(mybuffer) );
    fprintf( stdout, "%n%s", mybuffer);
}

/* Turn padding off */
dbsetopt(dbproc, DBPRPAD, SS, DBPADOFF );
/* Revert to default */
dbsetopt(dbproc, DBPRCOLSEP, RS, -1 );
```

参照 [dbcropt](#)、[dbisopt](#)、[dbprhead](#)、[dbprrow](#)、[dbspr1rowlen](#)、[dbsprhead](#)、[dbsprline](#)、[「オプション」](#) (436 ページ)

## dbspr1rowlen

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | <a href="#">dbsprhead</a> 、 <a href="#">dbsprline</a> 、 <a href="#">dbspr1row</a> から返される結果を保持するために割り付けるバッファの大きさを決定します。                                                                                                                                                                                 |
| 構文    | DBINT dbspr1rowlen(dbproc)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| パラメータ | DBPROCESS *dbproc;<br>dbproc<br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                        |
| 戻り値   | 正常に終了した場合は、 <a href="#">dbsprhead</a> 、 <a href="#">dbsprline</a> 、 <a href="#">dbspr1row</a> に必要なバッファのサイズをバイト単位で返します。エラーの場合は負の整数を返します。                                                                                                                                                                |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">dbspr1rowlen</a> は、<a href="#">dbsprhead</a>、<a href="#">dbsprline</a>、<a href="#">dbspr1row</a> に必要なバッファのサイズを、バイト単位で計算します。このサイズには、null ターミネータも含まれます。</li><li>• <a href="#">dbspr1rowlen</a> は、デバッグ用のデータを出力したり、データ表示をスクロールしたりするときに役立ちます。</li></ul> |



- `dbSpr1rowlen` を最大限に活用するには、`dbresults` の呼び出しが成功するたびに一度ずつ `dbSpr1rowlen` を呼び出すようにしてください。
- 次のコードは、`dbSpr1rowlen` の例です。

```
dbcmd(dbproc, "select * from sysdatabases");
dbcmd(dbproc, " order by name");
dbcmd(dbproc, " compute max(crdate) by name");

dbsqlexec(dbproc);
dbresults(dbproc);
printf("Maximum row length will be %ld ¥
characters.¥n", dbSpr1rowlen(dbproc));
```

参照

[dbprhead](#)、[dbprrow](#)、[dbSpr1row](#)、[dbSprhead](#)、[dbSprline](#)、「オプション」(436 ページ)

## dbSprhead

説明

サーバのクエリ結果のヘッダをバッファに入れます。

構文

```
RETCODE dbSprhead(dbproc, buffer, buf_len)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
char          *buffer;
DBINT        buf_len;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

バッファ (`buffer`)

クエリ結果のヘッダが格納される文字バッファを指すポインタです。

`buf_len`

null ターミネータを含む `buffer` の長さです。

戻り値

SUCCESS または FAIL。

---

**注意** エラーが発生した場合は、`*buffer` の内容は不定です。

---

## 使用法

- `dbsprhead` は、プログラマが用意したバッファに、現在のクエリ結果セットのヘッダを、`null` で終了する文字列として格納します。ヘッダはカラム名で構成されます。カラム名の順序は、`dbspr1row` の出力順序と一致します。
- `dbsprhead` は、デバッグ用のデータを出力したり、データ表示をスクロールしたりするときに役立ちます。
- カラム名が変換後の最大長になるように文字を埋め込むには、DB-Library の `DBPRPAD` オプションを使用して埋め込み文字を指定します。埋め込み文字は、各カラム名に付加されます。変換後の最大カラム長は、そのカラムで可能な最長の文字列の長さです。これは、カラムに表示できるデータの長さとカラム名の長さのいずれか長い方です。`DBPRPAD` オプションの詳細については、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。
- カラム・セパレータ文字列を指定するには、DB-Library の `DBPRCOLSEP` オプションを使用します。カラム・セパレータは、各カラム名の後ろに追加されます。ただし、最後のカラム名には追加されません。デフォルトのセパレータは `ASCII 0x20` (スペース) です。`DBPRCOLSEP` オプションの詳細については、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。
- 1 行の最大文字数を指定するには、DB-Library の `DBPRLINELEN` オプションを使用します。  
ライン・セパレータ文字列を指定するには、DB-Library の `DBPRLINESEP` オプションを使用します。デフォルトのライン・セパレータは、改行です (`ASCII 0x0a` または `0x0d` で、ホスト・システムによって異なる)。 `DBPRLINELEN` と `DBPRLINESEP` の詳細については、「[オプション](#)」(436 ページ) を参照してください。
- `dbsprhead` に必要なバッファの大きさを調べるには、`dbspr1rowlen` を呼び出します。
- `dbsprhead` を最大限に活用するには、`dbresults` の呼び出しが成功するたびに一度ずつ `dbsprhead` を呼び出すようにしてください。
- 次のコードは、`dbsprhead` の例です。

```
dbcmd(dbproc, "select * from sysdatabases");
dbcmd(dbproc, " order by name");
dbcmd(dbproc, " compute max(crdate) by name");

dbsqlexec(dbproc);
dbresults(dbproc);

dbsprhead(dbproc, buffer, sizeof(buffer));
printf("%s¥n", buffer);
```

参照 [dbprhead](#)、[dbprrow](#)、[dbsetopt](#)、[dbspr1row](#)、[dbspr1rowlen](#)、[dbsprline](#)、[「オプション」](#) (436 ページ)

## dbsprline

説明 `dbsprhead` が生成したカラム名に対応するアンダーラインが含まれる、フォーマットされた文字列を取得します。

構文 `RETCODE dbsprline(dbproc, buffer, buf_len, linechar)`

```
DBPROCESS    *dbproc;
char          *buffer;
DBINT        buf_len;
DBCHAR       linechar;
```

パラメータ `dbproc`  
特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

バッファ (`buffer`)  
`dbsprline` の結果を格納する文字バッファを指すポインタです。

`buf_len`  
null ターミネータを含む `buffer` の長さです。

`linechar`  
`dbsprhead` によって生成されたカラム名に「アンダーライン」を付けるための文字です。

戻り値 `SUCCESS` または `FAIL`。

---

**注意** エラーが発生した場合は、`*buffer` の内容は不定です。

---

使用法

- `dbsprline` は、`dbsprhead` によって生成されたカラム名に「アンダーライン」を付けるために使用します。`dbsprline` は、現在のクエリ結果セットのカラムごとに、`linechar` で指定された文字のグループを生成し、この文字列に null ターミネータを付けたものを、プログラマーが用意したバッファに格納します。この行のフォーマットは、`dbsprhead` の出力のフォーマットと一致します。
- `dbsprline` に必要なバッファの大きさを調べるには、`dbspr1rowlen` を呼び出します。

- `dbsprhead` を最大限に活用するには、`dbresults` の呼び出しが成功するたびに一度ずつ `dbsprhead` を呼び出すようにしてください。
- `dbsprline` は、デバッグ用のデータを出力したり、データ表示をスクロールしたりするときに役立ちます。
- 次のコードは、`dbsprline` の例です。

```
dbcmd(dbproc, "select * from sysdatabases");
dbcmd(dbproc, " order by name");
dbcmd(dbproc, " compute max(crdate) by name");

dbsqlexec(dbproc);
dbresults(dbproc);

/*
** Display the column headings, underline them
** with "*"
*/
dbsprhead(dbproc, buffer, sizeof(buffer));
printf("%s¥n", buffer);

dbsprline(dbproc, buffer, sizeof(buffer), '*');
printf("%s¥n", buffer);

/* Process returned rows as usual */
```

参照

[dbprhead](#)、[dbprrow](#)、[dbsprlrow](#)、[dbsprlrowlen](#)、[dbsprhead](#)、[「オプション」 \(436 ページ\)](#)

## dbsqlexec

説明

コマンド・バッチをサーバに送信します。

構文

```
RETCODE dbsqlexec(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値

`SUCCEED` または `FAIL`。

失敗の主な原因は、SQL 構文エラーです。また、カラム名やテーブル名が正しくないなどの、セマンティック・エラーがある場合も `dbsqlxec` は失敗します。失敗は、バッチ内のコマンドに1つでもセマンティック・エラーや構文エラーがあると発生します。以前の結果がまだ処理されていないときや、コマンド・バッファが空の場合にも `dbsqlxec` は失敗します。

さらに、データベース保護違反のような実行時エラーも、`dbsqlxec` が失敗する原因となります。実行時エラーによって `dbsqlxec` が失敗するのは次の場合です。

- エラーを引き起こしたコマンドが、コマンド・バッファにある唯一のコマンドの場合
- エラーを引き起こしたコマンドが、複数コマンド・バッファにある最初のコマンドの場合

コマンド・バッファに複数のコマンドがあるときに、最初のコマンドに問題がなければ、実行時エラーによって `dbsqlxec` が失敗することはありません。代わりに、実行時エラーを引き起こしたコマンドを処理する `dbresults` 呼び出しが失敗します。

実行時エラーとストアド・プロシージャについては、状況がやや複雑になります。前述のルールにより、`execute` コマンドの実行時エラーが起こると、`dbsqlxec` は失敗します。ただし、ストアド・プロシージャ内の文で実行時エラーが発生しても、`dbsqlxec` は失敗しません。たとえば、ストアド・プロシージャに `insert` 文が含まれているけれども、データベース・テーブルへの挿入のパーミッションがユーザに付与されていない場合は、`insert` 文は失敗しますが、`dbsqlxec` はこの場合も `SUCCEED` を返します。ストアド・プロシージャ内で実行時エラーが発生したかどうかを調べるには、`dbretstatus` ルーチンを使用してプロシージャのリターン・ステータスを確認し、関連するサーバ・メッセージをメッセージ・ハンドラ内でトラップしてください。

## 使用法

- このルーチンは、`DBPROCESS` のコマンド・バッファに格納されている SQL コマンドをサーバに送信します。コマンドを `DBPROCESS` 構造体に追加するには、`dbcmd` または `dbfcmd` を呼び出します。
- `dbsqlxec` が `SUCCEED` を返したら、アプリケーションは、結果を処理するために `dbresults` を呼び出さなければなりません。
- 標準的な呼び出しのシーケンスを次に示します。

```
DBINT      xvariable;
DBCHAR     yvariable[10];

/* Read the query into the command buffer */
```

```

    dbcmd(dbproc, "select x = 100, y = 'hello'");

/* Send the query to Adaptive Server Enterprise */
dbsqlxec(dbproc);

/* Get ready to process the query results */
dbresults(dbproc);

/* Bind column data to program variables */
dbbind(dbproc, 1, INTBIND, (DBINT) 0,
        (BYTE *) &xvariable);
dbbind(dbproc, 2, STRINGBIND, (DBINT) 0,
        yvariable);

/* Now process each row */
while (dbnextrow(dbproc) != NO_MORE_ROWS)
{
    C-code to print or process row data
}

```

- `dbsqlxec` は、`dbsqlsend` と `dbsqllok` を続けて実行することと同じです。ただし、`dbsqlxec` は、クエリをサーバに送信した後、応答を受け取るかタイムアウト時間が経過するまで待ちます。`dbsqlxec` の代わりに `dbsqllok` と `dbsqlsend` を使用すると、アプリケーションで複数の入力および出力ストリームに効率よく応答できます。[dbsqlsend](#) と [dbsqllok](#) のリファレンス・ページを参照してください。
- アプリケーションが `dbsqlxec` を呼び出すとき、コマンド・バッファに複数のコマンドが存在する場合があります。これらのコマンドは1つの単位としてサーバに送信され、1つのコマンド・バッチとみなされます。

## 参照

[dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[dbnextrow](#)、[dbresults](#)、[dbretstatus](#)、[dbsettime](#)、[dbsqllok](#)、[dbsqlsend](#)

## dbsqllok

## 説明

サーバからの結果を待ち、サーバが応答している命令の正当性を検証します。

## 構文

```
RETCODE dbsqllok(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための <b>DBPROCESS</b> 構造体へのポインタです。この構造体には、<b>DB-Library</b> がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 戻り値   | <p><b>SUCCEED</b> または <b>FAIL</b>。</p> <p>失敗の主な原因は、SQL 構文エラーです。また、カラムやテーブル名が正しくないなどの、セマンティック・エラーがある場合も <b>dbsqlok</b> は失敗します。失敗は、バッチの中のコマンドに1つでもセマンティック・エラーや構文エラーがあると発生します。</p> <p>さらに、データベース保護違反のような実行時エラーも、コマンド・バッファにコマンドが1つしかない場合には、<b>dbsqlok</b> が失敗する原因となります。コマンド・バッファに複数のコマンドがある場合は、実行時エラーが発生しても <b>dbsqlok</b> が失敗することはありません。代わりに、実行時エラーを引き起こしたコマンドを処理する <b>dbresults</b> 呼び出しが失敗します。</p> <p>実行時エラーとストアド・プロシージャについては、状況がやや複雑になります。前述のルールにより、<b>execute</b> コマンドの実行時エラーが起こると、<b>dbsqlok</b> は失敗します。ただし、ストアド・プロシージャ内の文で実行時エラーが発生しても、<b>dbsqlok</b> は失敗しません。たとえば、ストアド・プロシージャに <b>insert</b> 文が含まれているけれども、データベース・テーブルへの挿入のパーミッションがユーザに付与されていない場合は、<b>insert</b> 文は失敗しますが、<b>dbsqlok</b> はこの場合も <b>SUCCEED</b> を返します。ストアド・プロシージャ内で実行時エラーが発生したかどうかを調べるには、<b>dbretstatus</b> ルーチンを使用してプロシージャのリターン・ステータスを確認し、関連するサーバ・メッセージをメッセージ・ハンドラ内でトラップしてください。</p> |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbsqlok</b> は、サーバ・コマンドが成功したか失敗したかをレポートし、成功したコマンドの結果処理を開始します。</li><li>• <b>dbsqlok</b> の呼び出しが成功したら、続けて、結果を処理するために <b>dbresults</b> を呼び出さなければなりません。</li><li>• <b>dbsqlok</b> は次の場合に便利です。<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbsqlsend</b> 呼び出しの後<br/><b>dbsqlsend</b> を使用して Transact-SQL コマンドのバッチをサーバに送信した後に、<b>dbsqlok</b> を呼び出してください。</li><li>• <b>dbrpcsend</b> 呼び出しの後</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

dbrpcinit、dbrpcparam、dbrpcsend を使用して RPC コマンドを送信した後に、dbsqlok を呼び出してください。

- dbwritetext または dbmoretext の呼び出しの後  
dbwritetext または dbmoretext を呼び出してテキスト更新コマンドをサーバに送信した後に、dbsqlok を呼び出してください。

dbsqlok を dbsqlsend と共に使用する

- dbsqlsend の呼び出し後、dbsqlok は結果処理を開始します。
- dbsqlok と dbsqlsend は、dbsqlexec の代わりに使用できます。dbsqlexec は、コマンド・バッチを送信してサーバからの最初の結果を待ちます。アプリケーションはブロックされ、結果を受け取るまでは他の処理は実行できません。dbsqlsend と dbsqlok を dbpoll と共に使用すると、アプリケーションをブロックしないで同様の処理を実行できます。この場合の代表的な制御シーケンスを次に示します。
  - dbsqlsend を呼び出して、コマンドをサーバに送信します。
  - ループ内で dbpoll を呼び出して、サーバからの結果が到着しているかどうかを調べます。ループの反復の間に、直接関係のない処理を実行することができます。結果が到着したことを dbpoll が示したときは、ループを終了します。
  - dbsqlok を呼び出すと、成功か失敗かがレポートされ、成功の場合は結果の処理が開始されます。

---

**注意** サーバからの応答の最初の数バイトしか存在していなくても、dbsqlok によって読み込むデータの準備ができていると dbpoll が報告することがあります。この場合、dbsqlexec と同じように、dbsqlok は残りの応答を待つか、またはタイムアウト時間が経過するまで待ちます。しかし、実際には、ほとんどの場合に応答全体が一度に使用可能になります。

---

- 次の例は、dbsqlok および dbpoll の使用方法を示したものです。この例では、アプリケーション関数 busy\_wait を呼び出して dbpoll ループを実行します。busy\_wait を呼び出すメインライン・コードは次のとおりです。

```
/*
** This is a query that will take some time.
*/
dbcmd(dbproc, "waitfor delay '00:00:05' select its = 'over'");
```



```

/*
** Send the query with dbsqlsend. dbsqlsend does not
** wait for a server response.
*/
retcode = dbsqlsend(dbproc);
if (retcode != SUCCEED)
{
    fprintf(stdout, "dbsqlsend failed. Exiting.¥n");
    dbexit();
    exit(ERREXIT);
}

/*
** If we call dbsqllok() now, it might block. But, we can use
** a dbpoll() loop to get some other work done while
** we are waiting for the results.
*/
busy_wait(dbproc);

/*
** Now there should be some results waiting to be read, so
** call dbsqllok().
*/
retcode = dbsqllok(dbproc);
if (retcode != SUCCEED)
{
    fprintf(stdout, "Query failed.¥n");
}
else
{
    ... dbresults() loop goes here ...
}

```

`busy_wait` は `dbpoll` ループを実行します。ループの各反復では、`dbpoll` を呼び出して、結果が到着したかどうかを調べます。結果が到着している場合は、`busy_wait` は呼び出し元に戻ります。結果が到着していない場合は、`wait_work` 関数を呼び出します。`wait_work` は、直接関係のない作業を実行してから、呼び出し元に戻ります。関数 `wait_work_init` と `wait_work_cleanup` はそれぞれ `wait_work` の初期化処理とクリーンアップ処理を実行します。次にこれらの関数のコード例を示します。

```

void busy_wait(dbproc)
    DBPROCESS      *dbproc;
{
    RETCODE retcode;

```

```
DBPROCESS *ready_dbproc;
int poll_ret_reason;

wait_work_init();
while (1)
{
    retcode = dbpoll(dbproc, 0, &ready_dbproc, &poll_ret_reason);
    if (retcode != SUCCEEDED)
    {
        fprintf(stdout, "dbpoll() failed!Exiting.\n");
        dbexit();
        exit(ERREXIT);
    }
    if (poll_ret_reason == DBRESULT)
    {
        /*
        ** Query results have arrived. Now we break out of
        ** the loop and return. Our caller can then call dbsqlok().
        */
        break; /* while */
    }
    else
    {
        /*
        ** Here's where we can do some non-related work while we
        ** are waiting.
        */
        wait_work();
    }
} /* while */
wait_work_cleanup();
} /* busy_wait */

/* These globals are used by the wait functions.*/
static int wait_pos;
static char wait_char;
void wait_work()
{
    /*
    ** "work", as defined here, consists of drawing a 'w' or 'W' to
    ** the terminal. We output one character each time we are called.
    ** When we reach the 65th character position, we switch from
    ** 'w' to 'W' (or vice-versa) and start over.
    */
    fputc(wait_char, stdout);
```

```
++wait_pos;
if (wait_pos >= 65)
{
    /*
    ** Go back to the beginning of the line, then switch from
    ** 'W' to 'w' or vice versa.
    */
    fputc('¥r', stdout);
    wait_pos = 0;
    wait_char = (wait_char == 'w' ? 'W' : 'w');
}
}
void wait_work_init()
{
    wait_pos = 0;
    wait_char = 'w';
}
void wait_work_cleanup()
{
    fputc('¥n', stdout);
}
```

#### dbsqlok を dbrpcsend と共に使用する

- **dbsqlok** は、RPC コマンドの後に呼び出されると、結果の処理を開始します。RPC コマンドを作成して送信するには、**dbrpcinit**、**dbrpcparam**、**dbrpcsend** を使用します。プログラムでは、**dbrpcsend** の後に **dbsqlok** を呼び出さなければなりません。
- **dbpoll** をループ内で呼び出すことによって、**dbrpcsend** と **dbsqlok** との間のサーバの応答をポーリングすることができます。
- [dbrpcinit](#)、[dbrpcparam](#)、[dbrpcsend](#) のリファレンス・ページを参照してください。RPC コマンドの例については、オンラインのサンプル・プログラムの *example8.c* を参照してください。

#### dbsqlok を dbwritetext と dbmoretext と共に使用する

- **dbsqlok** は、テキスト更新コマンドの後に呼び出されると、結果の処理を開始します。テキストを更新する場合は、**dbwritetext** と **dbmoretext** を使用して、テキストをいくつかのまとまりに分けてサーバに送信します。これらを呼び出した後に、**dbsqlok** を呼び出さなければなりません。

- [dbwritetext](#) と [dbmoretext](#) のリファレンス・ページを参照してください。dbwritetext には例があります。

## 参照

[dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[DBIORDESC](#)、[DBIOWDESC](#)、[dbmoretext](#)、[dbnextrow](#)、[dbpoll](#)、[DBRBUF](#)、[dbresults](#)、[dbretstatus](#)、[dbrpcsend](#)、[dbsettime](#)、[dbsqlxec](#)、[dbsqlsend](#)、[dbwritetext](#)

## dbsqlsend

## 説明

コマンド・バッチをサーバに送信します。応答は待ちません。

## 構文

```
RETCODE dbsqlsend(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

## パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

以前の結果がまだ処理されていない場合、またはコマンド・バッファが空である場合は、dbsqlsend は失敗します。

## 使用法

- このルーチンは、コマンド・バッファに格納されている SQL コマンドをサーバに送信します。アプリケーションでコマンドをコマンド・バッファに追加するには、[dbcmd](#) または [dbfcmd](#) を呼び出します。
- dbsqlsend から SUCCEED が返されたときは、コマンド・バッチの正当性を確認するために [dbsqllok](#) を呼び出す必要があります。その後で、[dbresults](#) を呼び出して結果を処理します。
- [dbsqlxec](#) は、dbsqlsend と [dbsqllok](#) を続けて実行することと同じです。
- dbsqlsend と [dbsqllok](#) を一緒に使用することは、UNIX のアプリケーションで特に有効です。クエリをサーバに送信した後、[dbsqlxec](#) は、応答を受け取るか、またはタイムアウト時間が経過するまで待ちます。[dbsqlxec](#) の代わりに [dbsqlsend](#)、[dbpoll](#)、および [dbsqllok](#) を使用すると、アプリケーションで複数の入力および出力ストリームに効率よく応答できます。詳細については、[dbsqllok](#) のリファレンス・ページを参照してください。

参照 [dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[DBIORDESC](#)、[DBIOWDESC](#)、[dbnextrow](#)、[dbpoll](#)、[dbresults](#)、[dbsettime](#)、[dbsqlxec](#)、[dbsqlqok](#)

## dbstrbuild

説明 変数のプレースホルダが含まれているテキストから、印刷可能な文字列を構築します。

構文 `int dbstrbuild(dbproc, charbuf, bufsize,  
text [, formats [, arg] ...])`

```
DBPROCESS *dbproc;
char *charbuf;
int bufsize;
char *text;
char *formats;
??? args...;
```

パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。dbstrbuild が dbproc を使用する目的は、エラーが起きた場合に、プログラマがインストールしたエラー・ハンドラがあれば、そのパラメータとして渡すためだけです。

**charbuf**

dbstrbuild によって構築されたメッセージが格納されるバッファを指すポインタです。

**bufsize**

出力先バッファのバイト単位のサイズです。このサイズには、結果文字列の null ターミネータの 1 バイトも含まれます。

**text**

メッセージ・テキストと変数のプレースホルダを含む、null で終了する文字列を指すポインタです。プレースホルダは、パーセント記号と整数と感嘆符で構成されています。整数は、特定のプレースホルダに対してどの引数を置き換えるかを示します。引数とフォーマット文字列の番号は、左から右の順に付けられます。たとえば、引数 1 は、「%1!」のプレースホルダを置き換えます。

### フォーマット

`null` で終了する文字列を指すポインタです。この文字列は、*text* 文字列のプレースホルダごとに 1 つの `sprintf` スタイルのフォーマット指定子で構成されます。

### args

*formats* 文字列の内容に従って変換される値です。*formats* 文字列のフォーマットごとに 1 つずつの引数がなければなりません。最初の値は「%1!」パラメータに対応し、2 番目の値は「%2!」に対応します。フォーマットよりも引数が少ない場合は、その結果は不定です。フォーマットを最後まで置き換えても引数が残る場合は、残った引数は無視されます。

### 戻り値

成功した場合は、結果のメッセージ文字列の長さを返します。NULL ターミネータは含まれません。エラーの場合は、負の整数を返します。

### 使用法

- エラー・メッセージ内のパラメータの出現順序は、言語によって異なります。`dbstrbuild` を使用すると、C 標準ライブラリの `sprintf` ルーチンと同様の方法でエラー・メッセージを構成できます。`dbstrbuild` を使用することによって、エラー・メッセージをある言語から別の言語に簡単に変換できます。
- `dbstrbuild` は、エラー・テキストから、印刷可能な文字列を構築します。そのエラー・テキストには、変数のプレースホルダ、変数の型や書式についての情報を含むフォーマット文字列、変数に実際の値を代入するための可変数の引数が含まれます。
- 変数のプレースホルダは、パーセント記号と整数と感嘆符で構成されています。整数は、特定のプレースホルダに対してどの引数を置き換えるかを示します。引数とフォーマット文字列の番号は、左から右の順に付けられます。たとえば、引数 1 は、「%1!」のプレースホルダを置き換えます。

たとえば、ストアド・プロシージャのキーワードの使い方が正しくないことを伝えるエラー・メッセージがあるとします。このメッセージには、3 つの引数が必要です。使い方に誤りのあるキーワード、そのキーワードのある行、およびストアド・プロシージャの名前です。英語のローカライゼーション・ファイルでは、メッセージ・テキストは次のようになります。

```
The keyword '%1!' is misused in line %2! of stored procedure '%3!'.
```

日本語のローカライゼーション・ファイルでは、同じメッセージが次のようになります。

```
In line '%2!' of stored procedure '%3!', the keyword
```

```
'%1!' misused is.
```

上のどちらのメッセージの場合も、`dbstrbuild` の行は次のようになります。

```
dbstrbuild(dbproc, charbuf, BUFSIZE, <get the
message somehow>, "%s %d %s", keyword,
linenum, sp_name)
```

`keyword` はプレースホルダ「%1!」に代入され、`linenum` はプレースホルダ「%2!」に代入され、`sp_name` はプレースホルダ「%3!」に代入されます。

- 次のコードは、メッセージを構築する `dbstrbuild` の例です。簡単にするために、メッセージのテキストはハードコードされています。実際には、`dbstrbuild` のメッセージ・テキストは、ローカライゼーション・ファイルにあります。

```
char    charbuf[BUFSIZE];
int     linenum = 15;
char    *filename = "myfile";
char    *dirname = "mydir";

dbstrbuild (dbproc, charbuf, BUFSIZE,
"Unable to read line %1! of file %2! in ¥
directory %3!.", "%d %s %s", linenum,
filename, dirname);
printf(charbuf);
```

- `dbstrbuild` のフォーマット指定子は、他の文字で区切られていても、区切られずに隣接していてもかまいません。このため、既存の英語のメッセージの文字列を、`dbstrbuild` のフォーマット・パラメータとして使うことができます。最初のフォーマット指定子は「%1!」パラメータを表し、2番目のフォーマット指定子は「%2!」パラメータを表すように指定します。

参照

[dbconvert](#)、[dbdatename](#)、[dbdatepart](#)

## dbstrcmp

説明

指定されたソート順を使用して、2つの文字列を比較する。

## 構文

```
int dbstrcmp(dbproc, str1, len1, str2, len2,  
             sortorder)
```

```
DBPROCESS      *dbproc;  
char           *str1;  
int            len1;  
char           *str2;  
int            len2;  
DBSORTORDER   *sortorder;
```

## パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

str1

比較する最初の文字列を指すポインタです。str1 には NULL を指定できません。

len1

str1 のバイト単位の長さです。len1 が -1 のとき、str1 は null で終了するとみなされます。

str2

比較する 2 番目の文字列を指すポインタです。str2 には NULL を指定できます。

len2

str2 のバイト単位の長さです。len2 が -1 のとき、str1 は null で終了するとみなされます。

sortorder

dbloadsrt によって割り付けられた DBSORTORDER 構造体を指すポインタです。sortorder が NULL の場合、dbstrcmp は strcmp と同じように、バイナリ値を使用して str1 と str2 を比較します。

## 戻り値

- str1 が str2 より辞書順で大きい場合は、1。
- str1 と str2 が辞書順で等しい場合は、0。
- str1 が str2 より辞書順で小さい場合は、-1。

## 使用法

- dbstrcmp は、str1 と str2 を比較して、str1 が str2 より辞書順で大きい、等しい、小さいかによって、0 より大きい、等しい、小さい整数を返します。



- `dbstrcmp` は、`dbloadsort` によってサーバから取得されたソート順を使用します。このため、DB-Library アプリケーション・プログラムは、サーバと同じソート順を使用して文字列を比較できます。
- 言語によっては、2つの文字列を構成する文字が異なっても、あるソート順に従うと、辞書順では等しいと判定されることがあります。これらの文字列は「等しい」かもしれませんが、順序リストに並べるときは標準の順序に従ってどちらを先にするかを決める必要があります。このような2つの文字列を比較するとき、`dbstrcmp` は 0 (2つの文字列が等しいことを示す) を返しますが、`dbstrsort` は 0 以外の値を返し、ソートされたリストでどちらの文字列を先に配置するかを示します。

次にこの例を示します。2つの英語の文字列があり、大文字と小文字を区別しないソート順を使用します。このソート順では、大文字を小文字よりも前に置くように指定されています。

```
/* This call returns 0:*/
dbstrcmp(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3, mysort);

/* This call returns a negative value:*/
dbstrsort(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3, mysort);
```

参照

[dbfreesort](#)、[dbloadsort](#)、[dbstrsort](#)

## dbstrcpy

説明

コマンド・バッファのすべてまたは一部をコピーします。

構文

```
RETCODE dbstrcpy(dbproc, start, numbytes, dest)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
int           start;
int           numbytes;
char         *dest;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**start**

コマンド・バッファ内のコピーを開始する文字の位置です。最初の文字の位置は、0 です。*start* がコマンド・バッファの長さよりも大きい場合、**dbstrcpy** は *dest[0]* に NULL ターミナーを挿入します。

**numbytes**

コピーする文字数です。*numbytes* が -1 のとき、**dbstrcpy** は、*dest* が指している領域の大きさが十分かどうかに関係なく、コマンド・バッファ全体をコピーします。コピーする長さが 0 バイトでもエラーにはなりません。この場合、**dbstrcpy** は *dest[0]* に NULL ターミナーを挿入します。コピーできる文字数が *numbytes* で指定された文字数より少なかった場合、**dbstrcpy** は、可能な数のバイトをコピーし、SUCCEED を返します。

**dest**

コピー元の文字列をコピーするためのコピー先バッファを指すポインタです。呼び出し元は、コピー先バッファがコピーした文字を格納するのに十分な大きさであることを確認してから **dbstrcpy** を呼び出す必要があります。関数 **dbstrlen** は、コマンド・バッファ全体のサイズを返します。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

*start* が負のとき、**dbstrcpy** は FAIL を返します。

**使用法**

- **dbstrcpy** は、アプリケーションが用意した文字列バッファにコマンド・バッファの一部をコピーします。このコピーは、NULL で終了します。
- 内部的には、コマンド・バッファは NULL で終了しないテキスト文字列を連結したリストです。**dbgetchar**、**dbstrcpy**、**dbstrlen** を組み合わせると、コマンド・バッファ内の位置を指定してその部分をコピーできます。
- **dbstrcpy** は、コピー先の大きさが、コピー元の文字列を受け取るのに十分であると想定します。大きさが十分でない場合は、セグメンテーション・フォールトが発生することがあります。
- *numbytes* が -1 として渡されると、**dbstrcpy** はコマンド・バッファ全体をコピーします。*dest* が指す領域の大きさがこの文字列に対して十分であることが確実でない場合は、*numbytes* を -1 として渡さないでください。関数 **dbstrlen** は現在のコマンド文字列の長さを返します。
- コマンド・バッファ全体をファイルに出力する方法を次に示します。

```

FILE      *outfile;
DBPROCESS *dbproc;
char      *prbuf; /* buffer for collecting the command buffer
                  ** contents as a null-terminated string
                  */
RETCODE    return_code;

/*
** Allocate sufficient space. dbstrlen() returns the number of
** characters currently in the command buffer. We need one
** more byte because dbstrcpy will append a null terminator.
** NOTE that memory allocation and disposal may be done
** differently on your platform.
**/
prbuf = (char *) malloc(dbstrlen(dbproc) + 1);
if (prbuf == NULL)
{
    fprintf(stderr, "Out of memory.");
    dbexit();
    exit(ERREXIT); /* ERREXIT is defined in the DB-lib headers */
}
/* Copy the command buffer into the allocated space:*/
return_code = dbstrcpy(dbproc, 0, -1, prbuf);
assert(return_code == SUCCEED);

/* Print the contents:*/
fprintf(outfile, "%s", prbuf);

/* Free the buffer:*/
free(prbuf);

```

参照 [dbcmd](#)、[dbfcmd](#)、[dbfreebuf](#)、[dbgetchar](#)、[dbstrlen](#)

## dbstrlen

説明 コマンド・バッファの長さを、文字数で返します。

構文 `int dbstrlen(dbproc)`  
DBPROCESS \*dbproc;

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <b>dbproc</b><br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 戻り値   | コマンド・バッファの長さを、文字数で返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbstrlen</b> は、コマンド・バッファ内の SQL コマンド・テキストの長さを文字数で返します。</li><li>• 内部的には、コマンド・バッファは NULL で終了しないテキスト文字列を連結したリストです。<b>dbgetchar</b>、<b>dbstrcpy</b>、<b>dbstrlen</b> を組み合わせると、コマンド・バッファ内の位置を指定してその部分をコピーできます。</li><li>• <b>dbstrlen</b> を使用してコピー先バッファの大きさが十分であることを確認してから、<b>dbstrcpy</b> を使用してコマンド・バッファをコピーしてください。</li><li>• <b>dbstrlen</b> が返す数には、null ターミネータのスペースは含まれません。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dbcmd</a> 、 <a href="#">dbfcmd</a> 、 <a href="#">dbfreebuf</a> 、 <a href="#">dbgetchar</a> 、 <a href="#">dbstrcpy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## dbstrsort

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | ソートされたリストで、2つの文字列のどちらが先に置かれるかを調べます。                                                                                                                                                                                                          |
| 構文    | <pre>int dbstrsort(dbproc, str1, len1, str2, len2,               sortorder)</pre><br><pre>DBPROCESS      *dbproc; char            *str1; int             len1; char            *str2; int             len2; DBSORTORDER    *sortorder;</pre> |
| パラメータ | <b>dbproc</b><br>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                             |

*str1*

比較する最初の文字列を指すポインタです。*str1* には NULL を指定できます。

*len1*

*str1* のバイト単位の長さです。*len1* が -1 のとき、*str1* は null で終了するとみなされます。

*str2*

比較する 2 番目の文字列を指すポインタです。*str2* には NULL を指定できます。

*len2*

*str2* のバイト単位の長さです。*len2* が -1 のとき、*str1* は null で終了するとみなされます。

*sortorder*

*dbloaddsort* によって割り付けられた **DBSORTORDER** 構造体を指すポインタです。*sortorder* が NULL の場合、*dbstrsort* は **strcmp** と同じように、バイナリ値を使用して *str1* と *str2* を比較します。

戻り値

- *str1* が *str2* より後に置かれる場合は、1。
- *str1* と *str2* が同一の場合は、0。
- *str1* が *str2* より前に置かれる場合は、-1。

使用法

- *dbstrsort* は、*str1* と *str2* を比較して、ソートされたリスト内で *str1* が *str2* より後に置かれるか、同じ場所 (文字列が同一であることを示す) に置かれるか、または *str2* の前に置かれるかに応じて、0 より大きい整数か、等しい整数か、小さい整数を返します。
- *dbstrsort* は、*dbloaddsort* によってサーバから取得されたソート順を使用します。このため、**DB-Library** アプリケーション・プログラムは、サーバと同じソート順を使用して文字列を比較できます。
- 言語によっては、2 つの文字列を構成する文字が異なっても、あるソート順に従うと、辞書順では等しいと判定されることがあります。これらの文字列は「等しい」かもしれませんが、順序リストに並べるときは標準の順序に従ってどちらを先にするかを決める必要があります。このような 2 つの文字列を比較するとき、**dbstrcmp** は 0 (2 つの文字列が等しいことを示す) を返しますが、*dbstrsort* は 0 以外の値を返し、ソートされたリストでどちらの文字列を先に配置するかを示します。

次にこの例を示します。2 つの英語の文字列があり、大文字と小文字を区別しないソート順を使用します。このソート順では、大文字を小文字よりも前に置くように指定されています。

```
/* This call returns 0:*/
dbstrcmp(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3, mysort);

/* This call returns a negative value:*/
dbstrsort(dbproc, "ABC", 3, "abc", 3, mysort);
```

- `dbstrsort` は、`dbstrcmp` によって等しいと判定された 2 つの文字列を検査するときだけに使用できます。`dbstrcmp` の判定の結果、これらの文字列が等しくない場合は、`dbstrsort` の動作は定義されていません。

参照

[dbfreesort](#)、[dbloadsort](#)、[dbstrcmp](#)

## dbtabbrowse

説明

指定されたテーブルが DB-Library のブラウズ・モード機能を使用して更新可能かどうかを調べます。

構文

```
DBBOOL dbtabbrowse(dbproc, tabnum)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int tabnum;
```

パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**tabnum**

`select` 文の `from` 句で指定されている、対象となるテーブルの番号です。テーブル番号は 1 から始まります。

戻り値

「TRUE」または「FALSE」。

使用法

- `dbtabbrowse` は、DB-Library のブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウズ・モードの詳細については、「[ブラウズ・モード](#)」(29 ページ) を参照してください。
- `dbtabbrowse` を使用すると、ブラウズ可能なテーブルを識別できます。これは、アドホック・クエリに基づいたブラウズ・モード更新を実行する前に、アドホック・クエリを検査するときに便利です。クエリがプログラムにハードコードされている場合には、このルーチンは必要ありません。

- テーブルが「ブラウズ可能」となるには、ユニーク・インデックスと `timestamp` カラムが必要です。
- アプリケーションは、`dbresults` の後はいつでも `dbtabbrowse` を呼び出すことができます。
- オンラインのサンプル・プログラムの `example7.c` に、`dbtabbrowse` の呼び出しが含まれています。

## 参照

[dbcolbrowse](#)、[dbcolsource](#)、[dbqual](#)、[dbtabcount](#)、[dbtabname](#)、[dbtabsource](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)、[dbtsput](#)

## dbtabcount

## 説明

現在の `select` クエリに含まれるテーブルの数を返します。

## 構文

```
int dbtabcount(dbproc)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
```

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## 戻り値

現在の結果ロー・セットに含まれるテーブルの数を返します。この数には、サーバのワーク・テーブルも含まれます。

`dbtabcount` は、エラーの場合に `-1` を返します。

## 使用法

- `dbtabcount` は、`DB-Library` のブラウズ・モード・ルーチンの1つです。これは、ブラウズ・モードの `select` (つまり、`for browse` キーワードを含む `select`) の結果に対してのみ使用可能です。ブラウズ・モードの詳細については、「ブラウズ・モード」(29 ページ) を参照してください。

- `select` クエリは、結果ロー・セットを1つ生成します。この結果ローのカラムは、複数のデータベース・テーブルから導出されています。クエリの `select` リストに含まれるカラムに対してブラウズ・モードの更新を行うには、クエリに関係するテーブルの数をアプリケーションが認識している必要があります。これは、テーブルごとに別の `update` 文が必要となるためです。`dbtabcount` を使用すると、アドホック・クエリに関するこの情報を得ることができます。クエリがプログラムにハードコードされている場合には、このルーチンは必要ありません。
- このルーチンが返す数には、クエリの処理に使用される、サーバの「ワーク・テーブル」が含まれます。サーバは、クエリを処理するために、テンポラリの内部ワーク・テーブルを作成することがあります。サーバは、文の処理が終わると、これらのワーク・テーブルを削除します。ワーク・テーブルを更新することはできず、アプリケーションで使用することもできません。このため、アプリケーションは、テーブル番号を使用する前にその番号がワーク・テーブルのものではないことを確認しなければなりません。`dbtablename` を使用すると、特定のテーブル番号がワーク・テーブルを参照しているかどうかを調べることができます。
- アプリケーションは、`dbresults` の後はいつでも `dbtabcount` を呼び出すことができます。
- オンラインのサンプル・プログラムの `example7.c` に、`dbtabcount` の呼び出しが含まれています。

## 参照

[dbcoldbrowse](#)、[dbcoldsource](#)、[dbqual](#)、[dbtabbrowse](#)、[dbtablename](#)、[dbtabsource](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)、[dbtspout](#)

## dbtablename

## 説明

番号に基づいて、テーブル名を返します。

## 構文

```
char *dbtablename(dbproc, tabnum)
```

```
DBPROCESS *dbproc;  
int tabnum;
```



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための <b>DBPROCESS</b> 構造体へのポインタです。この構造体には、<b>DB-Library</b> がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>tabnum</b><br/>対象となるテーブルの番号です。テーブル番号は1から始まります。特定のクエリに含まれるテーブルの総数を求めるには、<b>dbtabcount</b> を使用してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 戻り値   | <p>指定されたテーブルの、<b>NULL</b> で終了する名前を指すポインタを返します。このポインタは、指定されたテーブル番号が範囲外の時、または指定されたテーブルがサーバのワーク・テーブルのときに <b>NULL</b> になります。ワーク・テーブルの説明については、<b>dbtabcount</b> のリファレンス・ページを参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dbtablename</b> は、<b>DB-Library</b> のブラウザ・モード・ルーチンの1つです。これは、ブラウザ・モードの <b>select</b> (つまり、<b>for browse</b> キーワードを含む <b>select</b>) の結果に対してのみ使用可能です。ブラウザ・モードの詳細については、「<b>ブラウザ・モード</b>」(29 ページ) を参照してください。</li><li>• <b>select</b> クエリによって生成される結果ローのセットは、複数のデータベース・テーブルから導出されていることがあります。<b>dbtablename</b> を使用すると、アドホック・クエリに関する各テーブルの名前を調べることができます。クエリがプログラムにハードコードされている場合は、このルーチンは必要ありません。</li><li>• アプリケーションは、<b>dbresults</b> の後はいつでも <b>dbtablename</b> を呼び出すことができます。</li><li>• オンラインのサンプル・プログラムの <i>example7.c</i> に、<b>dbtablename</b> の呼び出しが含まれています。</li></ul> |
| 参照    | <p><a href="#">dbcolbrowse</a>、<a href="#">dbcolsource</a>、<a href="#">dbqual</a>、<a href="#">dbtabbrowse</a>、<a href="#">dbtabcount</a>、<a href="#">dbtabsource</a>、<a href="#">dbtsnewlen</a>、<a href="#">dbtsnewval</a>、<a href="#">dbtsput</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## dbtabsource

**説明** 特定の結果カラムの導出元テーブルの名前と番号を返します。

**構文** `char *dbtabsource(dbproc, colnum, tabnum)`

```
DBPROCESS  *dbproc;  
int         colnum;  
int         *tabnum;
```

**パラメータ**

**dbproc**

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**colnum**

対象となる結果カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。

**tabnum**

テーブル番号が格納される整数を指すポインタです。ブラウザ・モードを扱う多くの DB-Library ルーチンが、テーブル名またはテーブル番号を受け取ります。dbtabsource が NULL を返す場合 (下記の「戻り値」の項を参照)、\*tabnum は -1 に設定されます。

**戻り値**

この結果カラムの導出元テーブルの名前を指すポインタを返します。戻り値が NULL の場合は、次のいずれかを意味します。

- DBPROCESS のステータスが **dead** または **not enabled** です。このエラーが発生したときは、アプリケーションのエラー・ハンドラが呼び出されます。
- カラム番号が範囲外です。
- カラムは、**max(colname)** などの式から生成されたものです。

**使用法**

- dbtabsource は、DB-Library のブラウザ・モード・ルーチンの 1 つです。これは、ブラウザ・モードの **select** (つまり、**for browse** キーワードを含む **select**) の結果に対してのみ使用可能です。ブラウザ・モードの詳細については、「[ブラウザ・モード](#)」(29 ページ) を参照してください。
- dbtabsource を使用すると、現在の結果ロー・セットのカラムがどのテーブルからのものかを調べることができます。この情報は、アドホック・クエリに基づいて **update** 文や **delete** 文の **where** 句を構成するために **dbqual** を使用するときには有効です。クエリがプログラムにハードコードされている場合は、このルーチンは必要ありません。

- アプリケーションは、`dbresults` の後はいつでも `dbtabsource` を呼び出すことができます。
- オンラインのサンプル・プログラムの `example7.c` に、`dbtabsource` の呼び出しが含まれています。

参照 [dbcolbrowse](#)、[dbcolsource](#)、[dbqual](#)、[dbtabbrowse](#)、[dbtabcount](#)、[dbtabname](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)

## DBTDS

説明 使用されている TDS (Tabular Data Stream プロトコル) のバージョンを調べます。

構文 `int DBTDS(dbproc)`

```
DBPROCESS *dbproc;
```

パラメータ `dbproc`

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための `DBPROCESS` 構造体へのポインタです。この構造体には、`DB-Library` がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

戻り値 `dbproc` がサーバと通信するために使用している TDS のバージョンを返します。現時点では、可能なバージョンは次のとおりです。

- `DBTDS_2_0`
- `DBTDS_3_4`
- `DBTDS_4_0`
- `DBTDS_4_2`
- `DBTDS_4_6`
- `DBTDS_4_9_5`
- `DBTDS_5_0`

`DBTDS` は、エラーの場合に負の整数を返します。

使用法 `DBTDS` は、`dbproc` がサーバと通信するために使用している TDS (Tabular Data Stream プロトコル) のバージョンを返します。

参照 [dbversion](#)

## dbtextsize

**説明** 現在のローの **text** データまたは **image** データのうち、まだ読み込まれていない残りのバイト数を返します。

**構文** DBINT dbtextsize(dbproc)

DBPROCESS \*dbproc;

**パラメータ**

dbproc

特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**戻り値**

次の表は、dbtextsize の戻り値のリストです。

| dbtextsize の戻り値 | 意味                                      |
|-----------------|-----------------------------------------|
| >= 0            | 読み込まれずに残っているバイト数。0 は NO_MORE_ROWS. を示す。 |
| -1              | エラーが発生した。                               |
| -2              | dbtextsize が、RPC データに対して呼び出された。         |

**使用法**

- dbtextsize は、カラムが 1 つしか存在せず、そのカラムが **text** データ型または **image** データ型であるとみなします。
- dbtextsize は、アプリケーションが **text** または **image** の値の大きさを認識していないときに役立ちます。
- dbtextsize は、RPC **text** データに対しては機能しません。

**参照**

[dbreadtext](#)

## dbtsnewlen

**説明** ブラウズ・モードの更新の後で、*timestamp* カラムの新しい値の長さを返します。

**構文** int dbtsnewlen(dbproc)

DBPROCESS \*dbproc;

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 戻り値   | <p>更新されたローの新しいタイムスタンプ値の長さをバイト単位で返します。アプリケーションにタイムスタンプが返されていない場合 (更新が失敗した場合、または <code>update</code> 文に組み込み関数 <code>tsequal</code> が含まれていない場合など)、<code>dbtsnewlen</code> は -1 を返します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbtsnewlen</code> は、DB-Library のブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウズ・モードの詳細については、「<a href="#">ブラウズ・モード</a>」(29 ページ) を参照してください。</li> <li>• <code>dbtsnewlen</code> は、<code>timestamp</code> カラムについての情報を返します。<code>dbqual</code> から返される <code>where</code> 句には、組み込み関数 <code>tsequal</code> の呼び出しが含まれています。この <code>where</code> 句を <code>update</code> 文の中で使用すると、<code>tsequal</code> 関数によって、更新されたローの <code>timestamp</code> カラムに新しい値が格納され、その新しいタイムスタンプ値がアプリケーションに返されます (更新が成功した場合)。<code>dbtsnewlen</code> 関数を使用すると、新しいタイムスタンプ値の長さを保存できます。この長さを、<code>dbtsput</code> で使用できます。</li> </ul> |
| 参照    | <p><a href="#">dbcolbrowse</a>、<a href="#">dbcolsource</a>、<a href="#">dbqual</a>、<a href="#">dbtabbrowse</a>、<a href="#">dbtabcount</a>、<a href="#">dbtabname</a>、<a href="#">dbtabsource</a>、<a href="#">dbtsnewval</a>、<a href="#">dbtsput</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## dbtsnewval

|       |                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | <p>ブラウズ・モードの更新の後で、<code>timestamp</code> カラムの新しい値を返します。</p>                                                                                 |
| 構文    | <pre>DBBINARY *dbtsnewval(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                 |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 戻り値 | 更新されたローの新しいタイムスタンプ値を指すポインタを返します。アプリケーションにタイムスタンプが返されていない場合 (更新が失敗した場合、または <code>update</code> 文に組み込み関数 <code>tsequal</code> が含まれていない場合など)、ポインタは NULL になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>dbtsnewval</code> は、DB-Library のブラウズ・モード・ルーチンの 1 つです。ブラウズ・モードの詳細については、「ブラウズ・モード」(29 ページ) を参照してください。</li> <li>• <code>dbtsnewval</code> は、<code>timestamp</code> カラムについての情報を返します。<code>dbqual</code> から返される <code>where</code> 句には、組み込み関数 <code>tsequal</code> の呼び出しが含まれています。この <code>where</code> 句を <code>update</code> 文の中で使用すると、<code>tsequal</code> 関数によって、更新されたローの <code>timestamp</code> カラムに新しい値が格納され、その新しいタイムスタンプ値がアプリケーションに返されます (更新が成功した場合)。このルーチンを使用すると、新しいタイムスタンプ値を保存できます。この値を、<code>dbtsput</code> で使用できます。</li> </ul> |
| 参照  | <a href="#">dbtabbrowse</a> 、 <a href="#">dbtabsource</a> 、 <a href="#">dbqual</a> 、 <a href="#">dbtabbrowse</a> 、 <a href="#">dbtabcount</a> 、 <a href="#">dbtabname</a> 、 <a href="#">dbtabsource</a> 、 <a href="#">dbtsnewlen</a> 、 <a href="#">dbtsput</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## dbtsput

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | <code>timestamp</code> カラムの新しい値を、DBPROCESS 内の指定のテーブルの現在のローに入れます。                                                                                                                                                                   |
| 構文    | <pre>RETCODE dbtsput(dbproc, newts, newtslen, tabnum,                 tabname)</pre> <p>DBPROCESS    *dbproc;<br/> DBBINARY     *newts;<br/> int            newtslen;<br/> int            tabnum;<br/> char          *tabname;</p> |
| パラメータ | <p><code>dbproc</code></p> <p>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p>これは、元の <code>select</code> クエリを実行するのに使用した DBPROCESS にしてください。</p>              |

**newts**

新しいタイムスタンプ値を指すポインタです。dbtsnewval によって返されます。

**newtslen**

新しいタイムスタンプ値の長さです。dbtsnewlen によって返されます。

**tabnum**

更新されたテーブルの番号です。テーブル番号は1から始まります。*tabnum* で指定するテーブルは、ブラウズ可能でなければなりません。テーブルがブラウズ可能かどうかを調べるには、dbtabbrowse を使用してください。

この値が -1 の場合は、*tablename* パラメータで指定したテーブルが使用されます。

**tablename**

NULL で終了するテーブル名を指すポインタです。*tablename* で参照するテーブルは、ブラウズ可能にします。このポインタが NULL の場合は、*tabnum* パラメータで指定したテーブルが使用されます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

このルーチンは、次の場合に FAIL を返します。

- アプリケーションが、存在しないローのタイムスタンプを更新しようとした場合。
- アプリケーションが、タイムスタンプ値 (*newts*) に NULL を使用して、タイムスタンプを更新しようとした場合。
- 指定されたテーブルが、ブラウズ可能でない場合。

## 使用法

- dbtsput は、DB-Library のブラウズ・モード・ルーチンの1つです。ブラウズ・モードの詳細については、「[ブラウズ・モード](#) (29 ページ) を参照してください。
- dbtsput は、タイムスタンプ・カラムを操作します。dbqual から返される where 句には、組み込み関数 tsequal の呼び出しが含まれています。この where 句を update 文の中で使用すると、tsequal 関数によって、更新されたローのタイムスタンプ・カラムに新しい値が格納され、その新しいタイムスタンプ値がアプリケーションに返されます (更新が成功した場合)。同じローをもう一度更新する場合は、update 文の where 句には最新のタイムスタンプ値を使用する必要があります。

このルーチンは、現在ブラウザしているローに対する、DBPROCESS 内のタイムスタンプを更新します。アプリケーションでそのローをもう一度更新する必要があるときは、dbqual を呼び出して、新しいタイムスタンプを使用する新しい where 句を構成します。

参照 [dbclobrowse](#)、[dbclobsource](#)、[dbqual](#)、[dbtabbrowse](#)、[dbtabcount](#)、[dbtabname](#)、[dbtabsource](#)、[dbtsnewlen](#)、[dbtsnewval](#)

## dbtxptr

説明 現在のローのカラムに対するテキスト・ポインタの値を返します。

構文 DBBINARY \*dbtxptr(dbproc, column)

DBPROCESS \*dbproc;  
int column;

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

column

対象となる select リスト・カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。

戻り値 対象となるカラムのテキスト・ポインタを指す DBBINARY ポインタを返します。このポインタは NULL のこともあります。

使用法

- SYBTEXT 型または SYBIMAGE 型のデータベース・カラム・ローのそれぞれにテキスト・ポインタが関連付けられており、text 値または image 値をユニークに識別します。このテキスト・ポインタは、dbwritetext 関数が text 値および image 値を更新するために使用します。
- 指定した text カラムまたは image カラムのすべてのローに、有効なテキスト・ポインタが存在する必要があります。text カラムまたは image カラムのローにデータが格納されていれば、そのローには有効なテキスト・ポインタがあります。ただし、text カラムまたは image カラムのローの内容が NULL 値のときは、そのテキスト・ポインタが有効になるのは、その NULL 値が update 文で明示的に入力された場合だけです。



key と x のカラムを持つ `textnull` というテーブルがあるとします。x は NULL を受け付ける `text` カラムです。次の文を実行すると、この `text` カラムのローに有効なテキスト・ポインタが割り当てられます。

```
update textnull
set x = null
```

一方、`text` カラムに NULL 値を `insert` したときは、有効なテキスト・ポインタは割り当てられません。このことは、明示的な NULL の `insert` の場合も、次のような暗黙的な NULL の `insert` の場合も同様です。

```
insert textnull (key)
values (2)
```

NULL の `text` 値または `image` 値を扱う場合は、有効なテキスト・ポインタを取得するために必ず `update` 文を使用してください。

- `text` 値または `image` 値に関連付けられたテキスト・ポイントを取得するために `dbtxptr` を呼び出す前に、その値が含まれているローを選択 (`select`) する必要があります。この `select` によって、テキスト・ポイントのコピーがアプリケーションの DBPROCESS 内に格納されます。その後で、`dbtxptr` を使用してこのテキスト・ポイントを DBPROCESS から取り出します。

`dbtxptr` を呼び出す前に `select` が実行されていない場合、呼び出しの結果として DB-Library のエラー・メッセージが返されます。

- `dbtxptr` の使用例については、[dbwritetext](#) のリファレンス・ページを参照してください。

参照

[dbtxtimestamp](#)、[dbwritetext](#)

## dbtxtimestamp

**説明** 現在のローのカラムに対するテキスト・タイムスタンプの値を返します。

**構文** DBBINARY \*dbtxtimestamp(dbproc, column)

DBPROCESS \*dbproc;  
int column;

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## column

対象となる **select** リスト・カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。

## 戻り値

対象となるカラムのテキスト・タイムスタンプを指す DBBINARY ポインタを返します。このポインタは NULL のこともあります。

## 使用法

- SYBTEXT 型または SYBIMAGE 型のデータベース・カラムのそれぞれに、テキスト・タイムスタンプが関連付けられています。このテキスト・タイムスタンプは、そのカラムの最終変更時刻を記録します。テキスト・タイムスタンプを **dbwritetext** 関数と組み合わせると、競合するアプリケーション・ユーザどうしがデータベースの同じ値に対する相手の変更を誤って消去するような事態を回避できます。テキスト・タイムスタンプは、SYBTEXT カラムまたは SYBIMAGE カラムに対して Transact-SQL の **select** を実行したときに DBPROCESS に返されます。
- NULL 以外のテキスト・タイムスタンプの長さは必ず DBTXTSLEN になります (現時点では 8 バイトと定義されています)。
- **text** 値または **image** 値に関連付けられているテキスト・タイムスタンプを取得するために **dbtxtimestamp** を呼び出す前に、その値が含まれるローを選択 (**select**) する必要があります。この **select** によって、テキスト・タイムスタンプのコピーがアプリケーションの DBPROCESS 内に格納されます。その後で、**dbtxtimestamp** を使用してこのテキスト・タイムスタンプを DBPROCESS から取り出します。  
**dbtxtimestamp** を呼び出す前に **select** が実行されていない場合、呼び出しの結果として DB-Library のエラー・メッセージが返されます。
- **dbtxtimestamp** の使用例については、[dbwritetext](#) のリファレンス・ページを参照してください。

## 参照

[dbtxptr](#)、[dbwritetext](#)

## dbtxtsnewval

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | <code>dbwritetext</code> 呼び出しの後で、テキスト・タイムスタンプの新しい値を返します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 構文    | <code>DBBINARY *dbtxtsnewval(dbproc)</code><br><br><code>DBPROCESS *dbproc;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <code>dbproc</code><br>特定のフロントエンド/サーバ・プロセスを結びつけるための <code>DBPROCESS</code> 構造体へのポインタです。この構造体には、 <code>DB-Library</code> がフロントエンド/サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 戻り値   | <code>dbwritetext</code> オペレーションによって変更された <code>SYBTEXT</code> 値または <code>SYBIMAGE</code> 値の、新しいテキスト・タイムスタンプの値を指すポインタを返します。このポインタは <code>NULL</code> のこともあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>SYBTEXT</code> 型または <code>SYBIMAGE</code> 型のデータベース・カラムのそれぞれに、テキスト・タイムスタンプが関連付けられており、カラムの値が変更されるとテキスト・タイムスタンプが更新されます。テキスト・タイムスタンプを <code>dbwritetext</code> 関数と組み合わせて使用すると、競合するアプリケーション・ユーザどうしがデータベースの同じ値に対する相手の変更を誤って消去するような事態を回避できます。テキスト・タイムスタンプは、<code>SYBTEXT</code> または <code>SYBIMAGE</code> カラムに対して <code>Transact-SQL</code> の <code>select</code> を実行したときに、<code>DBPROCESS</code> に返され、<code>dbtxtimestamp</code> を呼び出すことによって調べることもできます。</li><li>• <code>dbwritetext</code> オペレーション ( 複数の <code>dbmoretext</code> 呼び出しを含む場合がある ) が成功するたびに、サーバは、更新されたテキスト・タイムスタンプの値を <code>DB-Library</code> に送り返します。<code>dbtxtsnewval</code> を利用すると、アプリケーションでこの新しいタイムスタンプの値を取得できます。</li><li>• アプリケーションでの <code>dbtxtsnewval</code> の使用法は2つあります。1つは、<code>dbtxtsnewval</code> からの戻り値を <code>dbwritetext</code> 呼び出しの <code>timestamp</code> パラメータとして使用するものです。もう1つは、<code>dbtxtsnewval</code> と <code>dbtxtsput</code> を組み合わせて、新しいタイムスタンプ値を <code>DBPROCESS</code> のロー・バッファに格納するものです。このようにすれば、後で <code>dbtxtimestamp</code> を使用してこのタイムスタンプ値にアクセスできます。これは、アプリケーションが結果ローをバッファリングし、新しいタイムスタンプをすぐには必要としないときに特に便利です。</li></ul> |
| 参照    | <code>dbmoretext</code> 、 <code>dbtxtimestamp</code> 、 <code>dbtxtsput</code> 、 <code>dbwritetext</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## dbtxtsput

**説明** DBPROCESS の現在のローの指定のカラムに、新しいテキスト・タイムスタンプの値を入れます。

**構文** RETCODE dbtxtsput(dbproc, newtxts, colnum)

```
DBPROCESS      *dbproc;  
DBBINARY       *newtxts;  
int             colnum;
```

**パラメータ**

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

newtxts

新しいテキスト・タイムスタンプの値を指すポインタです。これは dbtxtsnewval によって返されます。

colnum

対象となる select リスト・カラムの番号です。カラム番号は 1 から始まります。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- SYBTEXT 型または SYBIMAGE 型のデータベース・カラムのそれぞれに、テキスト・タイムスタンプが関連付けられており、カラムの値が変更されるとテキスト・タイムスタンプが更新されます。テキスト・タイムスタンプを dbwritetext 関数と組み合わせて使用すると、競合するアプリケーション・ユーザどうしがデータベースの同じ値に対する相手の変更を誤って消去するような事態を回避できます。テキスト・タイムスタンプは、SYBTEXT または SYBIMAGE カラムに対して Transact-SQL の select を実行したときに、DBPROCESS に返され、dbtxttimestamp を呼び出すことによって調べることもできます。

- `dbwritetext` オペレーション ( 複数の `dbmoretext` 呼び出しを含む場合がある ) が成功するたびに、サーバは、更新されたテキスト・タイムスタンプの値を DB-Library に送り返します。アプリケーションは、`dbtxtsnewval` を使用することによって、この新しいタイムスタンプの値を取得できます。次に、`dbtxtsput` を使用して、この新しいタイムスタンプを DBPROCESS のロー・バッファに格納します。このようにすれば、後で `dbtxtimestamp` を使用してアクセスできるようになります。これは、アプリケーションが結果ローをバッファリングし、新しいタイムスタンプをすぐには必要としないときに特に便利です。

参照 [dbmoretext](#)、[dbtxtimestamp](#)、[dbtxtsnewval](#)、[dbwritetext](#)

## dbuse

説明 特定のデータベースを使用します。

構文 `RETCODE dbuse(dbproc, dbname)`

```
DBPROCESS *dbproc;
char       *dbname;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`dbname`

使用するデータベースの名前です。

戻り値 SUCCEED または FAIL。

使用法

- このルーチンは、特定の DBPROCESS の指定されたデータベースに対して、Transact-SQL の `use` コマンドを発行します。このルーチンはコマンドを設定し、`dbsqlxexec` と `dbresults` を呼び出します。
- 要求したデータベースのリカバリ処理が終了していないために `use` コマンドが失敗した場合、`dbuse` は成功するまで、または他のエラーを検出するまで、1 秒間隔で `use` コマンドを送信し続けます。

- このルーチンは、呼び出し側が指定した *dbproc* を使用します。さらに、その *dbproc* のコマンド・バッファも使用します。*dbuse* は、バッファ内にすでにコマンドがある場合は上書きし、終了するとバッファをクリアします。

参照

[dbchange](#)、[dbname](#)

## dbvarylen

説明

指定された通常の結果カラムのデータ長が可変かどうかを調べます。

構文

DBBOOL dbvarylen(*dbproc*, *column*)

```
DBPROCESS  *dbproc;  
int        column;
```

パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**column**

対象となる通常の結果カラムの番号です。最初のカラムの番号は 1 です。

戻り値

カラムのデータが可変長かどうかを示す「TRUE」または「FALSE」を返します。カラム番号が範囲外の場合も、*dbvarylen* は「FALSE」を返します。

使用法

- このルーチンは、指定した通常の結果カラム ( 非計算カラム ) のデータが可変長かどうかを示します。結果カラムの導出元であるデータベース・カラムの型が *varchar*、*varbinary*、*text*、*image*、*boundary*、または *sensitivity* の場合は、「TRUE」を返します。導出元のデータベース・カラムが NULL として定義されている、つまりそのカラムに null 値が含まれる可能性がある場合も「TRUE」を返します。
- このルーチンは、アドホック・クエリを処理するプログラムで、NULL または可変長データが返される可能性があるかどうかを検出する場合に便利です。

- カラムのデータ型を調べるには、[dbcoltype](#) を使用します。データ型のリストについては、「[データ型](#)」(443 ページ) を参照してください。

参照 [dbcollen](#)、[dbcolname](#)、[dbcoltype](#)、[dbdata](#)、[dbdatlen](#)、[dbnumcols](#)、[dbprtype](#)

## dbversion

説明 使用している DB-Library のバージョンを調べます。

構文 `char *dbversion()`

パラメータ なし。

戻り値 使用している DB-Library のバージョンが格納された文字列を指すポインタを返します。

使用法 `dbversion` は、現在使用している DB-Library のバージョン番号が格納された文字列を指すポインタを返します。

参照 [DBTDS](#)

## dbwillconvert

説明 特定のデータ型変換が DB-Library で可能かどうかを調べます。

構文 `DBBOOL dbwillconvert(srctype, desttype)`

```
int srctype;
int desttype;
```

パラメータ `srctype`  
変換されるデータのデータ型です。このパラメータは、[表 2-30](#) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

`desttype`  
データの変換先のデータ型です。このパラメータは、[表 2-30](#) に示すサーバ・データ型のいずれかです。

戻り値 データ型の変換がサポートされている場合は「TRUE」、サポートされていない場合は、「FALSE」を返します。

## 使用法

- プログラムでこのルーチンを使用すると、dbconvert で特定のデータ型変換を実行できるかどうかを判断できます。dbconvert が、サポートしていない変換の実行を指定されたときは、ユーザ提供のエラー・ハンドラがある場合はそのハンドルを呼び出し、グローバル・エラー番号を設定し、FAIL を返します。
- dbconvert は、どのサーバ・データ型で保管されているデータでも変換できます (すべての変換が可能というわけではありません)。表 2-30 に、サーバと DB-Library のデータ型を示します。

表 2-30 : サーバと DB-Library のデータ型

| サーバ・タイプ        | プログラム変数タイプ  |
|----------------|-------------|
| SYBCHAR        | DBCHAR      |
| SYBTEXT        | DBCHAR      |
| SYBBINARY      | DBBINARY    |
| SYBIMAGE       | DBBINARY    |
| SYBINT1        | DBTINYINT   |
| SYBINT2        | DBSMALLINT  |
| SYBINT4        | DBINT       |
| SYBFLT8        | DBFLT8      |
| SYBREAL        | DBREAL      |
| SYBNUMERIC     | DBNUMERIC   |
| SYBDECIMAL     | DBDECIMAL   |
| SYBBIT         | DBBIT       |
| SYBMONEY       | DBMONEY     |
| SYBMONEY4      | DBMONEY4    |
| SYBDATETIME    | DBDATETIME  |
| SYBDATETIME4   | DBDATETIME4 |
| SYBBOUNDARY    | DBCHAR      |
| SYBSENSITIVITY | DBCHAR      |

- 表 2-8 (117 ページ) に、dbconvert と dbconvert\_ps がサポートするデータ型変換を示します。表の左端の列が変換元のデータ型のリストで、上端の行が変換先のデータ型のリストです (簡潔にするために、各データ型のプレフィクスの「SYB」は省略されています)。dbwillconvert が「TRUE」(T) を返した場合は、その変換はサポートされています。「FALSE」(F) を返した場合は、その変換はサポートされていません。
- dbconvert または dbconvert\_ps のリファレンス・ページを参照してください。



参照 [dbaltbind](#)、[dbbind](#)、[dbconvert](#)、[dbconvert\\_ps](#)、「データ型」  
(443 ページ)

## dbwritepage

説明 1 ページ分のバイナリ・データをサーバに書き込みます。

---

**警告！** このルーチンがどのような処理を行うかを十分理解したうえで、このルーチンを使用してください。

---

構文 RETCODE dbwritepage(dbproc, dbname, pageno, size, buf)

```
DBPROCESS *dbproc;
char       *dbname;
DBINT     pageno;
DBINT     size;
BYTE      buf[];
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

dbname

対象となるデータベースの名前です。

pageno

書き込み先のデータベース・ページのページ番号です。

size

サーバに書き込むバイト数です。現在、Adaptive Server Enterprise のデータベース・ページの長さは、2048 バイトです。

buf

書き込むデータを保持するバッファを指すポインタです。

戻り値 SUCCEED または FAIL。

使用法 dbwritepage は、1 ページ分のバイナリ・データをサーバに書き込みます。このルーチンは、主に損傷したデータベースのページを検査および修復するのに使用します。dbwritepage を呼び出した後は、DBPROCESS にサーバからのエラー・メッセージまたは情報メッセージが格納されていることがあります。これらのメッセージには、ユーザ提供のメッセージ・ハンドラによってアクセスできます。

参照 [dbmsghandle](#)、[dbreadpage](#)

## dbwritetext

説明 text 値または image 値をサーバに送信します。

構文 RETCODE dbwritetext(dbproc, objname, textptr,  
textptrlen, timestamp, log,  
size, text)

|           |             |
|-----------|-------------|
| DBPROCESS | *dbproc;    |
| char      | *objname;   |
| DBBINARY  | *textptr;   |
| DBTINYINT | textptrlen; |
| DBBINARY  | *timestamp; |
| DBBOOL    | log;        |
| DBINT     | size;       |
| BYTE      | *text;      |

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信とデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

objname

データベースのテーブルとカラムの名前を、ピリオド (.) で区切って指定します。

textptr

変更される text 値または image 値のテキスト・ポインタを指すポインタです。このポインタを取得するには、[dbtxptr](#) を呼び出します。テキスト・ポインタは有効なものでなければなりません。詳細については、[dbtxptr](#) のリファレンス・ページを参照してください。

textptrlen

このパラメータは、今後の互換性を保持するためのものです。現時点では、このパラメータの値は、定義された定数 DBTXPLEN にします。

**timestamp**

変更する **text** 値または **image** 値のテキスト・タイムスタンプを指すポインタです。このポインタを取得するには、**dbtxtimestamp** または **dbtxtsnewval** を使用します。この値は、**text** 値または **image** 値が変更されると変更されます。このパラメータは省略可能で、NULL の指定もできます。

**log**

この **dbwritetext** オペレーションをトランザクション・ログに記録するかどうかを指定するブール値です。

**size**

書き込む **text** 値または **image** 値の合計サイズをバイト単位で指定します。**dbwritetext** は、このパラメータのみに基づいて送信バイト数を決定するので、この **size** が実際の値のサイズを超えてはなりません。

**text**

書き込まれる **text** 値または **image** 値が格納されているバッファのアドレスです。このポインタが NULL の場合は、**size** で指定したバイト数のデータがすべてサーバに送信されるまで、**dbmoretext** を繰り返し呼び出してください。

**戻り値**

SUCCESS または FAIL。

失敗の一般的な原因として、**timestamp** パラメータが正しくない場合が挙げられます。これは、アプリケーションが **text** カラムを取り出した時点と、そのカラムを更新するために **dbwritetext** を呼び出した時点の間に、別のアプリケーションが割り込んで更新を行った場合に発生します。

**使用法**

- **dbwritetext** は、SYBTEXT 値と SYBIMAGE 値を更新します。アプリケーションでこの関数を使用すると、更新する値を Transact-SQL の **update** 文にコピーしなくても、サーバに長い値を送信できます。さらに、**dbwritetext** を利用すれば、アプリケーションからテキスト・タイムスタンプ・メカニズムにアクセスできます。これにより、競合する 2 人のアプリケーション・ユーザがデータベースの同じ値に加えた相手の変更を誤って上書きしてしまうことを防止できます。
- **timestamp** パラメータは省略可能です。

*timestamp* パラメータを指定した場合は、*timestamp* パラメータの値がデータベースの *text* カラムのタイムスタンプと一致している場合にのみ *dbwritetext* は成功します。一致している場合は、*dbwritetext* によって *text* カラムが更新され、同時にそのカラムのタイムスタンプが現在の時刻で更新されます。これには、競合するアプリケーションによる更新を統制するという効果があります。あるアプリケーションが *text* カラムを検索してから *dbwritetext* を呼び出すまでの間に、別のアプリケーションがそのカラムを更新すると、最初のアプリケーションによる *dbwritetext* は失敗します。

*timestamp* パラメータを指定しない場合は、カラムのタイムスタンプ値に関係なく、*dbwritetext* によって *text* カラムが更新されます。

- *timestamp* パラメータとして使用する値は、アプリケーションが *text* 値または *image* 値に対する *select* を実行したときに、そのアプリケーションの *DBPROCESS* の中に格納されます。この値を *DBPROCESS* から取り出すには、*dbtxtimestamp* を使用します。

さらに、*dbwritetext* オペレーション (*dbmoretext* を何度も呼び出す場合もあります) が成功するたびに、Adaptive Server Enterprise は新しいテキスト・タイムスタンプ値を *DB-Library* に送り返します。*dbtxtsnewval* を使用すると、アプリケーションでこの新しい値を取り出すことができます。

- *dbwritetext* は、機能としては *Transact-SQL* の *writetext* コマンドに似ています。通常は、コマンド・バッファから *writetext* コマンドを送るよりも、*dbwritetext* を呼び出す方が効率的です。さらに、*writetext* で処理できるデータはおよそ 120K までですが、*dbwritetext* は最大 2GB の長さのカラムを扱うことができます。『*ASE* リファレンス・マニュアル』を参照してください。
- *dbwritetext* を呼び出したときに、ログに記録するかどうかは、*log* パラメータの値に応じて決まります。

ログに記録しておくメディアのリカバリ時に役立ちますが、テキスト・データをログに記録すると、トランザクション・ログのサイズが急速に増加します。*dbwritetext* オペレーションをログに記録する場合は、トランザクション・ログが別のデータベース・デバイス上にあることを確認してください。詳細については、『システム管理ガイド』の *create database* のリファレンス・ページ、『*ASE* リファレンス・マニュアル』の *sp\_logdevice* のリファレンス・ページを参照してください。

ログへの記録をオフにした状態で *dbwritetext* を使用するには、データベース・オプション *select into/bulkcopy* が「*true*」に設定されている必要があります。次の *SQL* コマンドでこの設定を行います。

```
sp_dboption 'mydb', 'select into/bulkcopy', 'true'
```

sp\_dboption の詳細については、『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。

- アプリケーションは、サーバに **text** 値または **image** 値を一括して送ることも、一定のまとまりごとに送ることもできます。dbwritetext を単独で使用して、text 値または image 値全体の送信を処理します。dbwritetext とともに dbmoretext を使用すると、大きな text 値または image 値を、多数の小さなまとまりに分けてアプリケーションからサーバに送信することができます。これは、大きなデータ・バッファを割り付けることができないオペレーティング・システムを使用する場合に、特に役立ちます。
- text 値または image 値全体を送信するには、text パラメータを NULL 以外に設定します。このようにすると、データ転送の最初から最後までが dbwritetext によって行われ、必要に応じて dbsqlok と dbresults が呼び出されます。次のコードは、dbwritetext の例です。

```
LOGINREC      *login;
DBPROCESS    *q_dbproc;
DBPROCESS    *u_dbproc;
DBCHAR       abstract_var[512];

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
    exit(ERREXIT);
/*
** Open separate DBPROCESSes for querying and updating.
** This is not strictly necessary in this example,
** which retrieves only one row. However, this
** approach becomes essential when performing updates
** on multiple rows of retrieved data.
*/
login = dblogin();
q_dbproc = dbopen(login, NULL);
u_dbproc = dbopen(login, NULL);

/* The database column "abstract" is a text column.
** Retrieve the value of one of its rows.
*/
dbcmd(q_dbproc, "select abstract from articles where ¥
    article_id = 10");
dbsqlxec(q_dbproc);
dbresults(q_dbproc);
dbbind(q_dbproc, 1, STRINGBIND, (DBINT) 0,
    abstract_var);
```

```
/*
** For simplicity, we'll assume that just one row is
** returned.
*/
dbnextrow(q_dbproc);

/* Here we can change the value of "abstract_var" */
/* For instance ...*/
strcpy(abstract_var, "A brand new value.");

/* Update the text column */
dbwritetext (u_dbproc, "articles.abstract",
            dbtxptr(q_dbproc, 1), DBTXPLEN,
            dbtxtimestamp(q_dbproc, 1), TRUE,
            (DBINT)strlen(abstract_var), abstract_var);
/* We're all done */
dbexit();
```

- **text** 値または **image** 値全体を一度に送信するのではなく、いくつかのまとまりに分けて送信するには、*text* パラメータを NULL に設定します。これにより、**dbwritetext** は、テキストの転送がまもなく開始されることをサーバに通知するとすぐに、アプリケーションに制御を返します。実際のテキストは、**dbmoretext** によって送信されます。この関数は、まとまりごとに 1 回ずつ、複数回呼び出されます。次のコードは、**dbwritetext** を **dbmoretext** とともに使用する方法を示します。

```
LOGINREC      *login;
DBPROCESS    *q_dbproc;
DBPROCESS    *u_dbproc;
DBCHAR       part1[512];
static DBCHAR part2[512] = " This adds another ¥
sentence to the text.";

if (dbinit() == FAIL)
    exit(ERREXIT);

login = dblogin();
q_dbproc = dbopen(login, NULL);
u_dbproc = dbopen(login, NULL);

dbcmd(q_dbproc, "select abstract from articles where ¥
article_id = 10");
dbsqlxexec(q_dbproc);
dbresults(q_dbproc);
dbbind(q_dbproc, 1, STRINGBIND, (DBINT) 0, part1);
```

```
/*
** For simplicity, we'll assume that just one row is
** returned.
*/
dbnextrow(q_dbproc);

/*
** Here we can change the value of part of the text
** column. In this example, we will merely add a
** sentence to the end of the existing text.
*/

/* Update the text column */
dbwritetext (u_dbproc, "articles.abstract",
dbtxptr(q_dbproc, 1), DBTXPLEN,
dbtxtimestamp(q_dbproc, 1), TRUE,
(DBINT)(strlen(part1) + strlen(part2)), NULL);

dbsqllok(u_dbproc);
dbresults(u_dbproc);

/* Send the update value in chunks */
dbmoretext(u_dbproc, (DBINT)strlen(part1), part1);
dbmoretext(u_dbproc, (DBINT)strlen(part2), part2);

dbsqllok(u_dbproc);
dbresults(u_dbproc);
dbexit();
```

`dbwritetext` 呼び出しと最初の `dbmoretext` の呼び出しの間、および最後の `dbmoretext` 呼び出しの後に、`dbsqllok` と `dbresults` の呼び出しが必要となることに注意してください。

- `dbwritetext` を `dbmoretext` とともに使用するときは、指定したデータベースの `text` カラムがロックされます。このロックは、最後の `dbmoretext` によるデータの送信が完了すると解放されます。これにより、あるアプリケーションが更新している間に、別のアプリケーションがその `text` カラムを読み込んだり更新したりしないことが保証されます。
- ビューの中の `text` カラムまたは `image` カラムに対して `dbwritetext` を使用することはできません。

- DB-Library/C の DBTEXTSIZE オプションは、サーバのグローバル変数 `@@textsize` の値に反映されます。この変数は、Adaptive Server Enterprise が返す `text` 値または `image` 値のサイズを制限するものです。`@@textsize` のデフォルト値は 32,768 バイトです。アプリケーションで 32,768 バイトを超える `text` 値または `image` 値を取得する場合は、`dbsetopt` を呼び出して `@@textsize` を大きくする必要があります。
- DB-Library/C の DBTEXTLIMIT オプションは、DB-Library/C が読み込む `text` 値または `image` 値のサイズを制限します。

参照

[dbmoretext](#)、[dbtxptr](#)、[dbtxtimestamp](#)、[dbwritetext](#)、[dbtxtsput](#)

## dbxlate

説明

ある文字セットから別の文字セットに文字列を変換します。

構文

```
int dbxlate(dbproc, src, srclen, dest, destlen, xlt,  
           srcbytes_used, srcend, status)
```

```
DBPROCESS  dbproc;  
char        *src;  
int         srclen;  
char        *dest;  
int         destlen;  
DBXLATE    *xlt;  
int         *srcbytes_used;  
DBBOOL     srcend;  
int         *status;
```

パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド／サーバ・プロセスを結びつけるための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／サーバ間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`src`

変換する文字列を指すポインタです。

`srclen`

`src` のバイト単位の長さです。`srclen` が -1 の場合、`src` は NULL で終了するものとみなされます。



**dest**

変換後の文字列と NULL ターミネータが格納されるバッファを指すポインタです。

**destlen**

変換後の文字列が格納されるバッファの、バイト単位のサイズです。*destlen* が -1 の場合は、*dest* は変換後の文字列と NULL ターミネータを保持するのに十分な大きさであるとみなされます。

**xlt**

ある文字セットから別の文字セットへ文字列を変換するために使用される変換構造体を指すポインタです。この変換構造体は、*dbload\_xlate* を使用して割り付けます。

**srcbytes\_used**

実際に変換されたバイト数です。文字列全体を変換すると *dest* をオーバーフローする場合は、*src* のうち、*dest* に収まる *dbxlate* だけが変換されます。*destlen* が -1 の場合は、*srcbytes\_used* は *srclen* になります。

**srcend**

データがこれ以上あるかどうかを示すブール値です。*srcend* が「true」の場合は、これ以上渡されるデータはありません。*srcend* が「false」の場合は、*src* は変換する大きな文字列データの一部ですが、その文字列の終わりではありません。

**status**

変換された文字列のステータスを示すコードを指すポインタです。[表 2-31](#) に、*status* カラムの値をリストします。

**表 2-31 : ステータスの値**

| status の値    | 意味                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| DBXLATE_XOF  | 変換後の文字列が <i>dest</i> をオーバーフローした。                        |
| DBXLATE_XOK  | 変換が成功した。                                                |
| DBXLATE_XPAT | <i>src</i> の末尾の部分は、変換可能なパターンの最初の部分である。これらのバイトは変換されていない。 |

**戻り値**

成功した場合は、実際に *dest* に格納されたバイト数が返されます。エラーの場合は、負の整数が返されます。

**使用法**

- *dbxlate* は、ある文字セットから別の文字セットへ文字列を変換します。これは、サーバの文字セットがディスプレイ・デバイスの文字セットと異なるときなどに使用します。
- 次のコードは、*dbxlate* の例です。

```
char          destbuf[128];
```

```
int          srcbytes_used;
DBXLATE*    xlt_todisp;
DBXLATE     *xlt_tosrv;

dbload_xlate((DBPROCESS *)NULL, "iso_1",
             "trans.xlt", &xlt_tosrv, &xlt_todisp);
printf("Original string:¥n¥t%s¥n¥n",
       TEST_STRING);
dbxlate((DBPROCESS *)NULL, TEST_STRING,
        strlen(TEST_STRING), destbuf, -1, xlt_todisp,
        &srcbytes_used);
printf("Translated to display character set:¥n
¥n¥t%s¥n¥n", destbuf);
dbfree_xlate((DBPROCESS *)NULL, xlt_tosrv,
             xlt_todisp);
```

参照 [dbload\\_xlate](#)、[dbfree\\_xlate](#)

## エラー

説明 すべての DB-Library エラーとエラー重大度のリスト。

構文 `#include <sybfront.h>`

`#include <sybdb.h>`

`#include <syberror.h>`

使用法

- DB-Library で発生する可能性のあるすべてのエラーとそのエラー重大度のリストです。
- [表 2-32 \(420 ページ\)](#) は、エラー値のアルファベット順のリストです。この表の 2 番目のカラムは、それぞれのエラーに対応するエラー重大度の記号値です。3 番目のカラムは、エラーに対応するテキストです。
- [表 2-33 \(436 ページ\)](#) は、エラーの重大度および対応する数値とエラーのタイプのリストです。
- エラーまたは情報イベントが発生したとき、アプリケーションの現在のエラー・ハンドラがある場合は、これらの数値がエラー・ハンドラに渡されます。アプリケーションは `dberrhandle` を呼び出してエラー・ハンドラをインストールします。

- エラー値は、ヘッダ・ファイル *sybdb.h* で定義されています。エラー重大度の値は、ヘッダ・ファイル *syberror.h* で定義されています。プログラムで *syberror.h* をインクルードする必要があるのは、エラー重大度の記号値を参照する場合のみです。

#### エラー

表 2-32 には、すべての DB-Library エラーが示されています。

表 2-32 : エラー

| エラー名     | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                         |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEAAMT | EXPROGRAM     | User attempted a dbaltbind with mismatched column and variable types.                            |
| SYBEABMT | EXPROGRAM     | User attempted a dbbind with mismatched column and variable types.                               |
| SYBEABNC | EXPROGRAM     | Attempt to bind to a non-existent column.                                                        |
| SYBEABNP | EXPROGRAM     | Attempt to bind using NULL pointers.                                                             |
| SYBEABNV | EXPROGRAM     | Attempt to bind to a NULL program variable.                                                      |
| SYBEACNV | EXCONVERSION  | Attempt to do data-conversion with NULL destination variable.                                    |
| SYBEADST | EXCONSISTENCY | International Release:Error in attempting to determine the size of a pair of translation tables. |
| SYBEAICF | EXCONSISTENCY | International Release:Error in attempting to install custom format.                              |
| SYBEALTT | EXCONSISTENCY | International Release:Error in attempting to load a pair of translation tables.                  |
| SYBEAOLF | EXRESOURCE    | International Release:Error in attempting to open a localization file.                           |
| SYBEAPCT | EXCONSISTENCY | International Release:Error in attempting to perform a character set translation.                |
| SYBEAPUT | EXPROGRAM     | Attempt to print unknown token.                                                                  |
| SYBEARDI | EXRESOURCE    | International Release:Error in attempting to read datetime information from a localization file. |
| SYBEARDL | EXRESOURCE    | International Release:Error in attempting to read the <i>dblib.loc</i> localization file.        |
| SYBEASEC | EXPROGRAM     | Attempt to send an empty command buffer to the server.                                           |

| エラー名         | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEASNL     | EXPROGRAM     | Attempt to set fields in a null LOGINREC.                                                                                                                                                                     |
| SYBEASTL     | EXPROGRAM     | Synchronous I/O attempted at AST level.                                                                                                                                                                       |
| SYBEASUL     | EXPROGRAM     | Attempt to set unknown LOGINREC field.                                                                                                                                                                        |
| SYBEAUTN     | EXPROGRAM     | Attempt to update the timestamp of a table that has no timestamp column.                                                                                                                                      |
| SYBEBADPK    | EXINFO        | Packet size of %1 not supported-size of %2 used instead!                                                                                                                                                      |
| SYBEBBCI     | EXINFO        | Batch successfully bulk copied to the server.                                                                                                                                                                 |
| SYBEBBL      | EXPROGRAM     | Bad <i>bindlen</i> parameter passed to <i>dbsetnull</i> .                                                                                                                                                     |
| SYBEBCBC     | EXPROGRAM     | <i>bcp_columns</i> must be called before <i>bcp_colfmt</i> and <i>bcp_colfmt_ps</i> .                                                                                                                         |
| SYBEBCBNPR   | EXPROGRAM     | <i>bcp_bind</i> :if <i>varaddr</i> is NULL, <i>prefixlen</i> must be 0 and no terminator should be specified.                                                                                                 |
| SYBEBCBNTYP  | EXPROGRAM     | <i>bcp_bind</i> :if <i>varaddr</i> is NULL and <i>varlen</i> greater than 0, the table column type must be SYBTEXT or SYBIMAGE and the program variable type must be SYBTEXT, SYBCHAR, SYBIMAGE or SYBBINARY. |
| SYBEBCBPREF  | EXPROGRAM     | Illegal prefix length. Legal values are 0, 1, 2 or 4.                                                                                                                                                         |
| SYBEBCFO     | EXUSER        | <i>bcp</i> host files must contain at least one column.                                                                                                                                                       |
| SYBEBCHLEN   | EXPROGRAM     | <i>host_collen</i> should be greater than or equal to -1.                                                                                                                                                     |
| SYBEBCIS     | EXCONSISTENCY | Attempt to bulk copy an illegally-sized column value to the server.                                                                                                                                           |
| SYBEBCIT     | EXPROGRAM     | It is illegal to use BCP terminators with program variables other than SYBCHAR, SYBBINARY, SYBTEXT, or SYBIMAGE.                                                                                              |
| SYBEBCITBLEN | EXPROGRAM     | <i>bcp_init:tblname</i> parameter is too long.                                                                                                                                                                |

| エラー名        | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEBCTBNM  | EXPROGRAM     | bcp_init:tblname parameter cannot be NULL.                                                                                                           |
| SYBEBCTXT   | EXPROGRAM     | bcp_moretext may be used only when there is at least one text or image column in the Server table.                                                   |
| SYBEBCNL    | EXNONFATAL    | Negative length-prefix found in BCP datafile.                                                                                                        |
| SYBEBCNN    | EXUSER        | Attempt to bulk copy a NULL value into a Server column which does not accept null values.                                                            |
| SYBEBCNT    | EXUSER        | Attempt to use Bulk Copy with a non-existent Server table.                                                                                           |
| SYBEBCOR    | EXCONSISTENCY | Attempt to bulk copy an oversized row to the server.                                                                                                 |
| SYBEBCPB    | EXPROGRAM     | bcp_bind, bcp_moretext and bcp_sendrow may not be used after bcp_init has been passed a non-NULL input file name.                                    |
| SYBEBCPCTYP | EXPROGRAM     | bcp_colfmt:If table_colnum is 0, host_type cannot be 0.                                                                                              |
| SYBEBCPPI   | EXPROGRAM     | bcp_init must be called before any other bcp routines.                                                                                               |
| SYBEBCPN    | EXPROGRAM     | bcp_bind, bcp_collen, bcp_colptr, bcp_moretext and bcp_sendrow may be used only after bcp_init has been called with the copy direction set to DB_IN. |
| SYBEBCPREC  | EXNONFATAL    | Column %1!:Illegal precision value encountered.                                                                                                      |
| SYBEBCPREF  | EXPROGRAM     | Illegal prefix length. Legal values are -1, 0, 1, 2 or 4.                                                                                            |
| SYBEBCRE    | EXNONFATAL    | I/O error while reading bcp datafile.                                                                                                                |
| SYBEBCRO    | EXINFO        | The BCP hostfile '%1!' contains only %2! rows. It was impossible to read the requested %3! rows.                                                     |
| SYBEBCSA    | EXUSER        | The BCP hostfile '%1!' contains only %2! rows.Skipping all of these rows is not allowed.                                                             |

| エラー名         | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEBASET    | EXCONSISTENCY | Unknown character set encountered.                                                                                                                                                                            |
| SYBEBCSI     | EXPROGRAM     | Host-file columns may be skipped only when copying into the Server.                                                                                                                                           |
| SYBEBCSNDROW | EXPROGRAM     | bcp_sendrow may not be called unless all text data for the previous row has been sent using bcp_moretext.                                                                                                     |
| SYBEBCSNTYP  | EXPROGRAM     | column number %!:If <i>varaddr</i> is NULL and <i>varlen</i> greater than 0, the table column type must be SYBTEXT or SYBIMAGE and the program variable type must be SYBTEXT, SYBCHAR, SYBIMAGE or SYBBINARY. |
| SYBEBCUC     | EXRESOURCE    | bcp:Unable to close host datafile.                                                                                                                                                                            |
| SYBEBCUO     | EXRESOURCE    | bcp:Unable to open host datafile.                                                                                                                                                                             |
| SYBEBCVH     | EXPROGRAM     | bcp_exec may be called only after bcp_init has been passed a valid host file.                                                                                                                                 |
| SYBEBCVLEN   | EXPROGRAM     | <i>varlen</i> should be greater than or equal to -1.                                                                                                                                                          |
| SYBEBCWE     | EXNONFATAL    | I/O error while writing bcp datafile.                                                                                                                                                                         |
| SYBEBDIO     | EXPROGRAM     | Bad bulk copy direction. Must be either IN or OUT.                                                                                                                                                            |
| SYBEBEOF     | EXNONFATAL    | Unexpected EOF encountered in bcp datafile.                                                                                                                                                                   |
| SYBEBIHC     | EXPROGRAM     | Incorrect host-column number found in bcp format file.                                                                                                                                                        |
| SYBEBIVI     | EXPROGRAM     | bcp_columns, bcp_colfmt and bcp_colfmt_ps may be used only after bcp_init has been passed a valid input file.                                                                                                 |
| SYBEBNCR     | EXPROGRAM     | Attempt to bind user variable to a non-existent compute row.                                                                                                                                                  |
| SYBEBNUM     | EXPROGRAM     | Bad <i>numbytes</i> parameter passed to dbstrcpy.                                                                                                                                                             |
| SYBEBPKS     | EXPROGRAM     | In DBSETLPACKET, the packet size parameter must be between 0 and 999999.                                                                                                                                      |

| エラー名           | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEBPREC      | EXPROGRAM     | Illegal precision specified.                                                                        |
| SYBEBPROBADDEF | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Illegal default column ID received.                                              |
| SYBEBPROCOL    | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Returned column count differs from the actual number of columns received.        |
| SYBEBPRODEF    | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Expected default information and got none.                                       |
| SYBEBPRODEFID  | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Default column ID and actual column ID are not same.                             |
| SYBEBPRODEFTYP | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Default value datatype differs from column datatype.                             |
| SYBEBPROEXTDEF | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:More than one row of default information received.                               |
| SYBEBPROEXTRES | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Unexpected set of results received.                                              |
| SYBEBPRONODEF  | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Default value received for column that does not have default.                    |
| SYBEBPRONUMDEF | EXCONSISTENCY | bcp protocol error:Expected number of defaults differs from the actual number of defaults received. |
| SYBEBRFF       | EXRESOURCE    | I/O error while reading bcp format file.                                                            |
| SYBEBSCALE     | EXPROGRAM     | Illegal scale specified.                                                                            |
| SYBEBTMT       | EXPROGRAM     | Attempt to send too much text data using the bcp_moretext call.                                     |
| SYBEBTOK       | EXCOMM        | Bad token from the server:Datastream processing out of sync.                                        |
| SYBEBTYP       | EXPROGRAM     | Unknown bind type passed to DB-Library function.                                                    |
| SYBEBTYPDRV    | EXPROGRAM     | Datatype is not supported by the server.                                                            |
| SYBEBUCE       | EXRESOURCE    | bcp:Unable to close error file.                                                                     |
| SYBEBUCF       | EXPROGRAM     | bcp:Unable to close format file.                                                                    |



| エラー名          | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                               |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEBUDF      | EXPROGRAM     | bcp:Unrecognized datatype found in format file.                                                                        |
| SYBEBUFF      | EXPROGRAM     | bcp:Unable to create format file.                                                                                      |
| SYBEBUFL      | EXCONSISTENCY | DB-Library internal error-send buffer length corrupted.                                                                |
| SYBEBUOE      | EXRESOURCE    | bcp:Unable to open error file.                                                                                         |
| SYBEBUOF      | EXPROGRAM     | bcp:Unable to open format file.                                                                                        |
| SYBEBWEF      | EXNONFATAL    | I/O error while writing bcp error file.                                                                                |
| SYBEBWFF      | EXRESOURCE    | I/O error while writing bcp format file.                                                                               |
| SYBECAP       | EXCOMM        | DB-Library capabilities not accepted by the Server.                                                                    |
| SYBECAPTYP    | EXCOMM        | Unexpected capability type in CAPABILITY datastream.                                                                   |
| SYBECDNS      | EXCONSISTENCY | Datastream indicates that a compute column is derived from a non-existent select list member.                          |
| SYBECDOMAIN   | EXCONVERSION  | Source field value is not within the domain of legal values.                                                           |
| SYBECINTERNAL | EXCONVERSION  | Internal Conversion error.                                                                                             |
| SYBECLOS      | EXCOMM        | Error in closing network connection.                                                                                   |
| SYBECLPR      | EXCONVERSION  | Data conversion resulted in loss of precision.                                                                         |
| SYBECNOR      | EXPROGRAM     | Column number out of range.                                                                                            |
| SYBECNOV      | EXCONVERSION  | Attempt to set variable to NULL resulted in overflow.                                                                  |
| SYBECOFL      | EXCONVERSION  | Data conversion resulted in overflow.                                                                                  |
| SYBECONN      | EXCOMM        | Unable to connect: Adaptive Server Enterprise is unavailable or does not exist.                                        |
| SYBECRNC      | EXPROGRAM     | The current row is not a result of compute clause %!!, so it is illegal to attempt to extract that data from this row. |
| SYBECSAGR     | EXPROGRAM     | Aggregate functions are not allowed in a cursor statement.                                                             |

| エラー名           | エラー重大度     | エラー・テキスト                                                                                            |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBECRSBROL    | EXPROGRAM  | Backward scrolling cannot be used in a forward scrolling cursor.                                    |
| SYBECRSBSKEY   | EXPROGRAM  | Keyset cannot be scrolled backward in mixed cursors with a previous fetch type.                     |
| SYBECRSBUFR    | EXPROGRAM  | Row buffering should not be turned on when using cursor APIs.                                       |
| SYBECRSDIS     | EXPROGRAM  | Cursor statement contains one of the disallowed phrases compute, union, for browse, or select into. |
| SYBECRSFLAST   | EXPROGRAM  | Fetch type LAST requires fully keyset driven cursors.                                               |
| SYBECRSFRAND   | EXPROGRAM  | Fetch types RANDOM and RELATIVE can only be used within the keyset of keyset driven cursors.        |
| SYBECRSFROWN   | EXPROGRAM  | Row number to be fetched is outside valid range.                                                    |
| SYBECRSFTYPE   | EXRESOURCE | Unknown fetch type.                                                                                 |
| SYBECRSINV     | EXPROGRAM  | Invalid cursor statement.                                                                           |
| SYBECRSINVALID | EXRESOURCE | The cursor handle is invalid.                                                                       |
| SYBECRSMROWS   | EXRESOURCE | Multiple rows are returned, only one is expected while retrieving dbname.                           |
| SYBECRSNOBIND  | EXPROGRAM  | Cursor bind must be called prior to dbcursor invocation.                                            |
| SYBECRSNOCOUNT | EXPROGRAM  | The DBNOCOUNT option should not be turned on when doing updates or deletes with dbcursor.           |
| SYBECRSNOFREE  | EXPROGRAM  | The DBNOAUTOFREE option should not be turned on when using cursor APIs.                             |
| SYBECRSNOIND   | EXPROGRAM  | One of the tables involved in the cursor statement does not have a unique index.                    |
| SYBECRSNOKEYS  | EXRESOURCE | The entire keyset must be defined for KEYSET type cursors.                                          |
| SYBECRSNOLEN   | EXRESOURCE | No unique index found.                                                                              |
| SYBECRSNOPTCC  | EXRESOURCE | No OPTCC was found.                                                                                 |
| SYBECRSNORDER  | EXRESOURCE | The order of clauses must be from, where, and order by.                                             |

| エラー名           | エラー重大度       | エラー・テキスト                                                                                                      |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBECRSNORES   | EXPROGRAM    | Cursor statement generated no results.                                                                        |
| SYBECRSNROWS   | EXRESOURCE   | No rows returned, at least one is expected.                                                                   |
| SYBECRSNOTABLE | EXRESOURCE   | Table name is NULL.                                                                                           |
| SYBECRSNOUPD   | EXPROGRAM    | Update or delete operation did not affect any rows.                                                           |
| SYBECRSNOWHERE | EXPROGRAM    | A where clause is not allowed in a cursor update or insert.                                                   |
| SYBECRSNUNIQUE | EXRESOURCE   | No unique keys associated with this view.                                                                     |
| SYBECRSORD     | EXPROGRAM    | Only fully keyset driven cursors can have order by, group by, or having phrases.                              |
| SYBECRSRO      | EXPROGRAM    | Data locking or modifications cannot be made in a read-only cursor.                                           |
| SYBECRSSET     | EXPROGRAM    | A set clause is required for a cursor update or insert.                                                       |
| SYBECRSTAB     | EXPROGRAM    | Table name must be determined in operations involving data locking or modifications.                          |
| SYBECRSVAR     | EXRESOURCE   | There is no valid address associated with this bind.                                                          |
| SYBECRSVIEW    | EXPROGRAM    | A view cannot be joined with another table or a view in a cursor statement.                                   |
| SYBECRSVIIND   | EXPROGRAM    | The view used in the cursor statement does not include all the unique index columns of the underlying tables. |
| SYBECRSUPDNB   | EXPROGRAM    | Update or insert operations cannot use bind variables when binding type is NOBIND.                            |
| SYBECRSUPDTAB  | EXPROGRAM    | Update or insert operations using bind variables require single table cursors.                                |
| SYBECSYN       | EXCONVERSION | Attempt to convert data stopped by syntax error in source field.                                              |
| SYBECUFL       | EXCONVERSION | Data conversion resulted in underflow.                                                                        |

| エラー名       | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                           |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEDBPS   | EXRESOURCE    | Maximum number of DBPROCESS already allocated.                                                                     |
| SYBEDDNE   | EXINFO        | DBPROCESS is dead or not enabled.                                                                                  |
| SYBEDIVZ   | EXUSER        | Attempt to divide by \$0.00 in function %!.                                                                        |
| SYBEDNTI   | EXPROGRAM     | Attempt to use dbtxtspnt to put a new text timestamp into a column whose datatype is neither SYBTEXT nor SYBIMAGE. |
| SYBEDPOR   | EXPROGRAM     | Out-of-range <i>datepart</i> constant.                                                                             |
| SYBEDVOR   | EXPROGRAM     | Day values must be between 1 and 7.                                                                                |
| SYBEECAN   | EXINFO        | Attempted to cancel unrequested event notification.                                                                |
| SYBEEINI   | EXINFO        | Must call dbreginit before dbregexec.                                                                              |
| SYBEETD    | EXPROGRAM     | Failure to send the expected amount of text or image data using dbmoretext.                                        |
| SYBEEUNR   | EXCOMM        | Unsolicited event notification received.                                                                           |
| SYBEEVOP   | EXINFO        | Called dbregwatch with a bad options parameter.                                                                    |
| SYBEEVST   | EXINFO        | Must initiate a transaction before calling dbregparam.                                                             |
| SYBEFCON   | EXCOMM        | Adaptive Server Enterprise connection failed.                                                                      |
| SYBEFRES   | EXFATAL       | Challenge-Response function failed.                                                                                |
| SYBEFSHD   | EXRESOURCE    | Error in attempting to find the Sybase home directory.                                                             |
| SYBEFUNC   | EXPROGRAM     | Functionality not supported at the specified version level.                                                        |
| SYBEICN    | EXPROGRAM     | Invalid <i>computeid</i> or compute column number.                                                                 |
| SYBEIDCL   | EXCONSISTENCY | Illegal datetime column length returned by Adaptive Server Enterprise. Legal datetime lengths are 4 and 8 bytes.   |
| SYBEIDECCL | EXCONSISTENCY | Invalid decimal column length returned by the server.                                                              |

| エラー名         | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                     |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEIFCL     | EXCONSISTENCY | Illegal floating-point column length returned by Adaptive Server Enterprise. Legal floating-point lengths are 4 and 8 bytes. |
| SYBEIFNB     | EXPROGRAM     | Illegal field number passed to bcp_control.                                                                                  |
| SYBEIHCL     | EXCONSISTENCY | Illegal integer column length returned by Adaptive Server Enterprise. Legal integer lengths are 1, 2, and 4 bytes.           |
| SYBEIMCL     | EXCONSISTENCY | Illegal money column length returned by Adaptive Server Enterprise. Legal money lengths are 4 and 8 bytes.                   |
| SYBEINLN     | EXUSER        | Interface file:unexpected end-of-line.                                                                                       |
| SYBEINTF     | EXUSER        | Server name not found in interface file.                                                                                     |
| SYBEINUMCL   | EXCONSISTENCY | Invalid numeric column length returned by the server.                                                                        |
| SYBEIPV      | EXINFO        | %1! is an illegal value for the %2! parameter of %3!.                                                                        |
| SYBEISOI     | EXCONSISTENCY | International Release:Invalid sort-order information found.                                                                  |
| SYBEISRVPREC | EXCONSISTENCY | Illegal precision value returned by the server.                                                                              |
| SYBEISRVSCL  | EXCONSISTENCY | Illegal scale value returned by the server.                                                                                  |
| SYBEITIM     | EXPROGRAM     | Illegal timeout value specified.                                                                                             |
| SYBEIVERS    | EXPROGRAM     | Illegal version level specified.                                                                                             |
| SYBEKBCI     | EXINFO        | 1000 rows sent to the server.                                                                                                |
| SYBEKBCO     | EXINFO        | 1000 rows successfully bulk copied to host file.                                                                             |
| SYBEMEM      | EXRESOURCE    | Unable to allocate sufficient memory.                                                                                        |
| SYBEMOV      | EXUSER        | Money arithmetic resulted in overflow in function %1!.                                                                       |
| SYBEMPLL     | EXUSER        | Attempt to set maximum number of DBPROCESSes lower than 1.                                                                   |
| SYBEMVOR     | EXPROGRAM     | Month values must be between 1 and 12.                                                                                       |

| エラー名     | エラー重大度     | エラー・テキスト                                                                             |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBENBUF | EXINFO     | Called dbsendpassthru with a NULL <i>buf</i> parameter.                              |
| SYBENBVP | EXPROGRAM  | Cannot pass dbsetnull a NULL <i>bindval</i> pointer.                                 |
| SYBENDC  | EXPROGRAM  | Cannot have negative component in date in numeric form.                              |
| SYBENDTP | EXPROGRAM  | Called dbdatecrack with NULL datetime parameter.                                     |
| SYBENEG  | EXCOMM     | Negotiated login attempt failed.                                                     |
| SYBENHAN | EXINFO     | Called dbrecvpassthru with a NULL handle parameter.                                  |
| SYBENMOB | EXPROGRAM  | No such member of order by clause.                                                   |
| SYBENOEV | EXINFO     | DBPOLL can not be called when registered procedure notifications have been disabled. |
| SYBENPRM | EXPROGRAM  | NULL parameter not allowed for this dboption.                                        |
| SYBENSIP | EXPROGRAM  | Negative starting index passed to dbstrcpy.                                          |
| SYBENTLL | EXUSER     | Name too long for LOGINREC field.                                                    |
| SYBENTTN | EXPROGRAM  | Attempt to use dbtxtsput to put a new text timestamp into a non-existent data row.   |
| SYBENULL | EXINFO     | NULL DBPROCESS pointer passed to DB-Library.                                         |
| SYBENULP | EXPROGRAM  | Called %s with a NULL %s parameter.                                                  |
| SYBENXID | EXNONFATAL | The Server did not grant us a distributed-transaction ID.                            |
| SYBEONCE | EXPROGRAM  | Function can be called only once.                                                    |
| SYBEOOB  | EXCOMM     | Error in sending out-of-band data to the server.                                     |
| SYBEOPIN | EXNONFATAL | Could not open interface file.                                                       |
| SYBEOPNA | EXNONFATAL | Option is not available with current server.                                         |

| エラー名        | エラー重大度       | エラー・テキスト                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEOREN    | EXINFO       | International Release: Warning: an out-of-range error-number was encountered in <i>dblib.loc</i> . The maximum permissible error-number is defined as DBERRCOUNT in <i>sybdb.h</i> . |
| SYBEORPF    | EXUSER       | Attempt to set remote password would overflow the login record's remote password field.                                                                                              |
| SYBEPOLL    | EXINFO       | There is already an active <i>dbpoll</i> .                                                                                                                                           |
| SYBEPRTF    | EXINFO       | <i>dbtracestring</i> may only be called from a <i>printfunc</i> .                                                                                                                    |
| SYBEPWD     | EXUSER       | Login incorrect.                                                                                                                                                                     |
| SYBERDCN    | EXCONVERSION | Requested data conversion does not exist.                                                                                                                                            |
| SYBERDNR    | EXPROGRAM    | Attempt to retrieve data from a non-existent row.                                                                                                                                    |
| SYBEREAD    | EXCOMM       | Read from the server failed.                                                                                                                                                         |
| SYBERESP    | EXPROGRAM    | Response function address passed to <i>dbresponse</i> must be non-NULL.                                                                                                              |
| SYBERPCS    | EXINFO       | Must call <i>dbrpcinit</i> before <i>dbrpcparam</i> or <i>dbrpcsend</i> .                                                                                                            |
| SYBERPIL    | EXPROGRAM    | It is illegal to pass -1 to <i>dbrpcparam</i> for the <i>datalen</i> of parameters which are of type SYBCHAR, SYBVARCHAR, SYBBINARY, or SYBVARBINARY.                                |
| SYBERPNA    | EXNONFATAL   | The RPC facility is available only when using a server whose version number is 4.0 or later.                                                                                         |
| SYBERPND    | EXPROGRAM    | Attempt to initiate a new Adaptive Server Enterprise operation with results pending.                                                                                                 |
| SYBERPNULL  | EXPROGRAM    | <i>value</i> parameter for <i>dbrpcparam</i> can be NULL, only if the <i>datalen</i> parameter is 0.                                                                                 |
| SYBERPTXTIM | EXPROGRAM    | RPC parameters cannot be of type text or image.                                                                                                                                      |

| エラー名       | エラー重大度     | エラー・テキスト                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBERPUL   | EXPROGRAM  | When passing a SYBINTN, SYBDATETIMN, SYBMONEYN, or SYBFLT parameter using dbrpcparam, it is necessary to specify the parameter's maximum or actual length so that DB-Library can recognize it as a SYINT1, SYBINT2, SYBINT4, SYBMONEY, SYBMONEY4, and so on. |
| SYBERTCC   | EXPROGRAM  | dbreadtext may not be used to receive the results of a query that contains a COMPUTE clause.                                                                                                                                                                 |
| SYBERTSC   | EXPROGRAM  | dbreadtext may be used only to receive the results of a query that contains a single result column.                                                                                                                                                          |
| SYBERXID   | EXNONFATAL | The Server did not recognize our distributed-transaction ID.                                                                                                                                                                                                 |
| SYBESECURE | EXPROGRAM  | Secure Adaptive Server Enterprise function not supported in this version.                                                                                                                                                                                    |
| SYBESEFA   | EXPROGRAM  | DBSETNOTIFS cannot be called if connections are present.                                                                                                                                                                                                     |
| SYBESEOF   | EXCOMM     | Unexpected EOF from the server.                                                                                                                                                                                                                              |
| SYBESFOV   | EXPROGRAM  | International Release:dbsafestr overflowed its destination buffer.                                                                                                                                                                                           |
| SYBESMSG   | EXSERVER   | General Adaptive Server Enterprise error:Check messages from the server.                                                                                                                                                                                     |
| SYBESOCK   | EXCOMM     | Unable to open socket.                                                                                                                                                                                                                                       |
| SYBESPID   | EXPROGRAM  | Called dbspid with a NULL dbproc.                                                                                                                                                                                                                            |
| SYBESYNC   | EXCOMM     | Read attempted while out of synchronization with Adaptive Server Enterprise.                                                                                                                                                                                 |
| SYBETEXS   | EXINFO     | Called dbmoretext with a bad size parameter.                                                                                                                                                                                                                 |
| SYBETIME   | EXTIME     | Adaptive Server Enterprise connection timed out.                                                                                                                                                                                                             |
| SYBETMCF   | EXPROGRAM  | Attempt to install too many custom formats using dbfmtinstall.                                                                                                                                                                                               |



| エラー名     | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                                  |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBETMTD | EXPROGRAM     | Attempt to send too much TEXT data using the dbmoretext call.                                                                             |
| SYBETPAR | EXPROGRAM     | No SYBTEXT or SYBIMAGE parameters were defined.                                                                                           |
| SYBETPTN | EXUSER        | Syntax error:Only two periods are permitted in table names.                                                                               |
| SYBETRAC | EXINFO        | Attempted to turn off a trace flag that was not on.                                                                                       |
| SYBETRAN | EXINFO        | DBPROCESS is being used for another transaction.                                                                                          |
| SYBETRAS | EXINFO        | DB-Library internal error:Trace structure not found.                                                                                      |
| SYBETRSN | EXINFO        | Bad <i>numbytes</i> parameter passed to dbtracestring.                                                                                    |
| SYBETSIT | EXINFO        | Attempt to call dbtspout with an invalid timestamp.                                                                                       |
| SYBETTS  | EXUSER        | The table which bulk copy is attempting to copy to a host file is shorter than the number of rows which bulk copy was instructed to skip. |
| SYBETYPE | EXINFO        | Invalid argument type given to Hyper/DB-Library.                                                                                          |
| SYBEUCPT | EXUSER        | Unrecognized custom-format parameter-type encountered in dbstrbuild.                                                                      |
| SYBEUCRR | EXCONSISTENCY | Internal software error:Unknown connection result reported by dbpasswd.                                                                   |
| SYBEUDTY | EXCONSISTENCY | Unknown datatype encountered.                                                                                                             |
| SYBEUFDS | EXUSER        | Unrecognized format encountered in dbstrbuild.                                                                                            |
| SYBEUFDT | EXCONSISTENCY | Unknown fixed-length datatype encountered.                                                                                                |
| SYBEUHST | EXUSER        | Unknown host machine name.                                                                                                                |
| SYBEUMSG | EXCOMM        | Unknown message-id in MSG datastream.                                                                                                     |
| SYBEUNAM | EXFATAL       | Unable to get current user name from operating system.                                                                                    |

| エラー名     | エラー重大度        | エラー・テキスト                                                                                                                                         |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEUNOP | EXNONFATAL    | Unknown option passed to dbsetopt.                                                                                                               |
| SYBEUNT  | EXUSER        | Unknown network type found in interface file.                                                                                                    |
| SYBEURCI | EXRESOURCE    | International Release:Unable to read copyright information from the DB-Library localization file.                                                |
| SYBEUREI | EXRESOURCE    | International Release:Unable to read error information from the DB-Library localization file.                                                    |
| SYBEUREM | EXRESOURCE    | International Release:Unable to read error mnemonic from the DB-Library localization file.                                                       |
| SYBEURES | EXRESOURCE    | International Release:Unable to read error string from the DB-Library localization file.                                                         |
| SYBEURMI | EXRESOURCE    | International Release:Unable to read money-format information from the DB-Library localization file.                                             |
| SYBEUSCT | EXCOMM        | Unable to set communications timer.                                                                                                              |
| SYBEUTDS | EXCOMM        | Unrecognized TDS version received from the server.                                                                                               |
| SYBEUVBF | EXPROGRAM     | Attempt to read an unknown version of bcp format file.                                                                                           |
| SYBEUVDT | EXCONSISTENCY | Unknown variable-length datatype encountered.                                                                                                    |
| SYBEVDPT | EXUSER        | For bulk copy, all variable-length data must have either a length-prefix or a terminator specified.                                              |
| SYBEWAID | EXCONSISTENCY | DB-Library internal error:ALTFMT following ALTNAME has wrong id.                                                                                 |
| SYBEWRIT | EXCOMM        | Write to the server failed.                                                                                                                      |
| SYBEXOCI | EXNONFATAL    | International Release:A character-set translation overflowed its destination buffer while using bcp to copy data from a host-file to the server. |

| エラー名     | エラー重大度    | エラー・テキスト                                                                                                                                           |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYBEXTDN | EXPROGRAM | Warning: The <i>xlt_todisp</i> parameter to <i>dbfree_xlate</i> was NULL. The space associated with the <i>xlt_tosrv</i> parameter has been freed. |
| SYBEXTN  | EXPROGRAM | The <i>xlt_tosrv</i> and <i>xlt_todisp</i> parameters to <i>dbfree_xlate</i> were NULL.                                                            |
| SYBEXTSN | EXPROGRAM | Warning: The <i>xlt_tosrv</i> parameter to <i>dbfree_xlate</i> was NULL. The space associated with the <i>xlt_todisp</i> parameter has been freed. |
| SYBEZTXT | EXINFO    | Attempt to send zero length text or image to dataserver using <i>dbwritetext</i> .                                                                 |
| UNUSED   | EXINFO    | This error number is unused.                                                                                                                       |

#### エラー重大度

表 2-33 は、各エラー重大度の記号値の意味を示します。

表 2-33 : エラー重大度

| エラー重大度        | 数値 | 説明                                                     |
|---------------|----|--------------------------------------------------------|
| EXINFO        | 1  | 情報。エラーではない。                                            |
| EXUSER        | 2  | ユーザ・エラー。                                               |
| EXNONFATAL    | 3  | 致命的なエラーではない。                                           |
| EXCONVERSION  | 4  | DB-Library のデータ変換エラー。                                  |
| EXSERVER      | 5  | サーバがエラー・フラグを返した。                                       |
| EXTIME        | 6  | サーバからの応答を待っている間にタイムアウトになった。DBPROCESS はまだ有効。            |
| EXPROGRAM     | 7  | ユーザ・プログラムの中にコード・エラーがあった。                               |
| EXRESOURCE    | 8  | リソースを使い果たした。DBPROCESS のステータスが <b>dead</b> の可能性がある。     |
| EXCOMM        | 9  | サーバとの通信で障害が発生した。DBPROCESS のステータスが <b>dead</b> の可能性がある。 |
| EXFATAL       | 10 | 致命的なエラー。DBPROCESS のステータスは <b>dead</b> である。             |
| EXCONSISTENCY | 11 | 内部ソフトウェア・エラー。Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせる。      |

参照

[DBDEAD](#)、[dberrhandle](#)

## オプション

説明

すべての DB-Library オプションのリスト。

構文

```
#include <sybfront.h>
```

```
#include <sybdb.h>
```

使用法

- `dbsetopt` と `dbclopt` を使用してオプションの設定やクリアを行うときは、次に示す、`sybdb.h` で定義されている定数を使用します。すべてのオプションは、デフォルトではオフになっています。次に示すオプションが使用可能です。
- `DBARITHABORT` — このオプションが設定されている場合は、クエリ実行中に算術例外が発生すると、サーバはそのクエリをアボートします。

- **DBARITHIGNORE** — このオプションが設定されている場合は、クエリ実行中に算術例外が起きたときに、サーバは選択された値または更新された値を NULL 値に置き換えます。Adaptive Server Enterprise は警告メッセージを返しません。DBARITHABORT または DBARITHIGNORE のどちらも設定されていない場合は、Adaptive Server Enterprise は NULL 値による置き換えを行い、クエリの実行完了後に警告メッセージを出力します。
- **DBAUTH** — このオプションは、システムの管理権限レベルを設定します。レベルには、「sa」、「sso」、「oper」、「dbcc\_edit」があります。これらのレベルの詳細については、『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。
- **DBBUFFER** — このオプションを使用すると、結果ローをバッファに格納し、**dbgetrow** 関数を使用してランダムな順序で結果ローにアクセスできます。このオプションは DB-Library がローカルに扱うもので、サーバ・オプションではありません。このオプションを設定するときは、バッファに格納するローの数をパラメータとして指定してください。バッファに格納するローの数として 0 を指定すると、バッファはデフォルト・サイズ (現時点では 1000 ロー) に設定されます。

アプリケーションが **dbclropt** を呼び出して **DBBUFFER** オプションをクリアすると、DB-Library はそのロー・バッファに関連付けられているメモリを解放します。

- **DBCHAINXACTS** — このオプションは、連鎖トランザクションまたは非連鎖トランザクションの動作を選択するときに使用します。連鎖トランザクションとは、データを変更または検索する個々の SQL 文が、複数文トランザクションを暗黙的に開始するという意味です。**delete** 文、**insert** 文、**open** 文、**fetch** 文、**select** 文、**update** 文はいずれも暗黙的にトランザクションを開始します。トランザクションを終了するには、**commit** 文または **rollback** 文を明示的に実行する必要があります。連鎖モードを使用すると、ANSI SQL 互換となります。

非連鎖トランザクションとは、データを変更または検索する個々の SQL 文が暗黙的に別のトランザクションになるという意味です。複数文のトランザクションを定義するには、**begin transaction** 文と、**commit** 文または **rollback** 文を明示的に指定する必要があります。

このオプションはデフォルトではオフ (非連鎖) です。このオプションはすべてのクエリの動作に影響するので、連鎖モードで動作するアプリケーションは、接続がオープンされた直後にこのオプションをオンにする必要があります。

- **DBDATEFIRST** — 週の最初の曜日を 1～7 の範囲の数に設定します。us\_english のデフォルトは 1 (日曜日) です。
- **DBDATEFORMAT** — `datetime` または `smalldatetime` の入力に使用する日付要素 (月/日/年) の順序を設定します。有効な引数は、「mdy」、「dmy」、「ymd」、「ydm」、「myd」、「dym」です。us\_english のデフォルトは「mdy」です。

ロー・バッファリングを利用すると、指定した数のサーバ結果ローをプログラムのメモリ内に保持できます。ロー・バッファリングを行わない場合は、新しい `dbnextrow` 呼び出しによって生成される結果ローは、直前の結果ローの内容を上書きします。したがって、ロー・バッファリングは、プログラムでランダムな順序で結果ローにアクセスする場合に便利です。ただし、バッファ内のローごとに割り付けおよび解放を行う必要があるため、メモリおよびパフォーマンスへの影響があります。したがって、この機能は必要な場合にだけ使用してください。特に、`dbgetrow` または `dbsetrow` を呼び出す場合にだけ `DBBUFFER` オプションをオンにしてください。ロー・バッファリングはネットワーク・バッファリングとは無関係であり、まったく別の問題である点に注意してください。( `dbgetrow`、`dbnextrow`、`dbclrbuf` のリファレンス・ページを参照してください)。

- **DBFIPSFLAG** — このオプションを指定すると、標準でない SQL コマンドに対してサーバ側でフラグが設定されます。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
- **DBISOLATION** — このオプションは、トランザクションの独立性レベルを指定するときに使用します。指定できるレベルは 1 と 3 です。デフォルトのレベルは 1 です。レベルを 3 に設定すると、トランザクション内の `select` クエリで指定されたテーブルのすべてのページが、そのトランザクションが終了するまでロックされます。
- **DBNATLANG** — DB-Library の国際化オプションです。指定された `DBPROCESS` (`DBPROCESS` が指定されていない場合は、オープンしているすべての `DBPROCESS`) に、特定の各国言語を関連付けます。 `DBPROCESS` に対する各国言語が設定されていない場合は、デフォルトでは英語が使用されます。

アプリケーションのユーザがアドホック・クエリを行うことができるプログラムでは、DBNATLANG に優先する設定を、Transact-SQL の `set language` コマンドで指定できます。

---

**注意** 特定の LOGINREC を使用してオープンした DBPROCESS はいずれも、その LOGINREC に関連付けられている各国言語を使用します。各国言語を LOGINREC に関連付けるには、DBSETLNATLANG マクロを使用してください。

---

- **DBNOAUTOFREE** — このオプションを設定すると、明示的に `dbfreebuf` が呼び出されたときだけコマンド・バッファがクリアされるようになります。DBNOAUTOFREE が設定されていなければ、`dbsqlxexec` または `dbsqlsend` を呼び出した後の `dbcmd` または `dbfcmd` の最初の呼び出し時に、新しいテキストが入力される前にコマンド・バッファが自動的にクリアされます。
- **DBNOCOUNT** — このオプションを設定すると、個々の SQL 文の影響を受けたローの数に関する情報がサーバから送られなくなります。アプリケーションでこの情報を取得するには、DBCOUNT を呼び出すという方法もあります。
- **DBNOEXEC** — このオプションが設定されている場合は、サーバはコンパイル段階までクエリを処理しますが、クエリの実行はしません。このオプションは、DBSHOWPLAN とともに使用できます。
- **DBOFFSET** — このオプションが設定されている場合は、クエリ内の特定の構成体のオフセットがサーバから返されます。DBOFFSET は、特定の構成体を指定するパラメータを受け取ります。このオプションに指定できるパラメータは、「select」、「from」、「table」、「order」、「compute」、「statement」、「procedure」、「execute」、「param」です（「param」は、ストアド・プロシージャのパラメータを指していることに注意してください）。`dbsetopt` などのルーチンを呼び出すとき、これらのオプション・パラメータは大文字と小文字のどちらで指定してもかまいません。オフセットは、バッチに構文エラーがない場合にだけ返されます。
- **DBPARSEONLY** — このオプションが設定されている場合は、サーバはクエリの構文のみをチェックし、ホストにエラー・メッセージを返します。DBOFFSET オプションが設定されている場合にエラーがなければ、オフセットが返されます。

- **DBPRCOLSEP** — カラム・セパレータ文字を変更します。dbprhead、dbprrow、dbsprhead、dbsprline、dbspr1row によってフォーマットされたクエリ結果ローでは、指定された文字列でカラムが区切られます。デフォルトのセパレータは ASCII 0x20 (スペース) です。3 番目のパラメータである文字列には、null ターミネータは必要ありません。dbsetopt を呼び出すとき、使用する文字列の長さを 4 番目のパラメータとして指定します。デフォルト・セパレータに戻すには、長さとして -1 を指定してください。この場合、3 番目のパラメータは無視されます。
- **DBPRLINELEN** — 1 行の最大文字数を指定します。この値は、dbprhead、dbprrow、dbsprhead、dbsprline、dbspr1row で使用されます。デフォルトは 80 文字です。
- **DBPRLINESEP** — dbprhead、dbprrow、dbsprhead、dbsprline、dbspr1row で使用されるロー・セパレータ文字を指定します。デフォルト・セパレータは、改行です (ASCII 0x0D または 0x0A で、ホスト・システムによって異なる)。3 番目のパラメータである文字列には、null ターミネータは必要ありません。dbsetopt を呼び出すとき、文字列の長さを 4 番目のパラメータとして指定します。デフォルト・セパレータに戻すには、長さとして -1 を指定してください。この場合、3 番目のパラメータは無視されます。
- **DBPRPAD** — dbprhead、dbprrow、dbsprhead、dbsprline、dbspr1row での結果の出力に使用される埋め込み文字を指定します。埋め込みが行われるようにするには、dbsetopt 呼び出しの 4 番目のパラメータとして DBPADON を指定してください。dbsetopt を呼び出すときの 3 番目のパラメータとして埋め込み文字の指定もできます。文字を指定しない場合は、ASCII 文字 0x20 (スペース) が使用されます。埋め込みをオフにするには、4 番目のパラメータとして DBPADOFF を指定して dbsetopt を呼び出してください。埋め込みをオフにするときは、3 番目のパラメータは無視されます。
- **DBROWCOUNT** — このオプションが 0 より大きい値に設定されている場合は、サーバは、select 文に対して返す通常ローの数、update 文または delete 文の影響を受けるテーブル・ローの数を制限します。select 文が返す計算ローの数は制限しません。

DBROWCOUNT の動作は、他のオプションとは多少異なります。DBROWCOUNT は常にオンに設定され、オフになることはありません。DBROWCOUNT を 0 に設定するとデフォルト設定に戻ります。つまり、select 文によって生成されたローはすべて返されます。したがって、DBROWCOUNT をオフにするには、カウントに 0 を指定して DBROWCOUNT をオンにします。



- **DBSHOWPLAN** — このオプションが設定されている場合は、サーバはコンパイル後に処理プランの説明を生成し、クエリの実行を続けます。
- **DBSTAT** — このオプションは、個々のクエリの後で、パフォーマンス情報 (CPU 時間、経過時間、I/O など) をホストにいつ返すかを決定します。DBSTAT には、2 つのパラメータのいずれかを指定します。Adaptive Server Enterprise の内部 I/O に関する統計情報の場合は「io」を使用し、Adaptive Server Enterprise の解析、コンパイル、実行に要する時間の情報の場合は「time」を使用します。DB-Library は、情報メッセージの形式でこれらの統計情報を受け取ります。アプリケーション・プログラムは、ユーザ提供のメッセージ・ハンドラによってこの情報にアクセスできます。
- **DBSTORPROCID** — このオプションが設定されている場合は、サーバは、ストアド・プロシージャが生成したローを送信する前に、そのストアド・プロシージャの ID をホストに送信します。
- **DBTEXTLIMIT** — このオプションが設定されている場合は、返される **text** 値または **image** 値のサイズを DB-Library が制限します。このオプションを設定するときは、パラメータとして、プログラムで処理できる **text** 値または **image** 値の最大長をバイト単位で指定します。**text** 値または **image** 値のうち、この限界を超えた部分も DB-Library は読み込みますが、無視します。デフォルトでは、DB-Library はサーバから送信されたデータをすべて読み込んで返します。このデフォルト動作に戻すには、DBTEXTLIMIT を 1 より小さい値に設定します。非常に大きな **text** 値の場合には、ネットワークを通して **text** 値全体が返されるのに時間がかかることがあります。このような余分な **text** をサーバが送信しなくて済むようにするには、DBTEXTLIMIT の代わりに DBTEXTSIZE オプションを使用してください。
- **DBTEXTSIZE** — このオプションは、サーバのグローバル変数である @@textsize の値を変更します。この変数は、サーバが返す **text** 値または **image** 値のサイズを制限するものです。このオプションを設定するときは、パラメータとして、サーバが返す **text** 値または **image** 値の最大長をバイト単位で指定します。@@textsize のデフォルト値は 32,768 バイトです。アプリケーションのユーザがアドホック・クエリを実行できるプログラムでは、このオプションに優先する値を、Transact-SQL の set textsize コマンドを使用してユーザが上書きできることに注意してください。設定する **text** の制限値をユーザが上書きできないようにするには、DBTEXTSIZE の代わりに DBTEXTLIMIT オプションを使用してください。

- DBBUFFER、DBNOAUTOFREE、DBTEXTLIMIT は DB-Library のオプションです。これらのオプションは DB-Library に反映されますが、サーバには送信されません。その他のオプションは Adaptive Server Enterprise のオプションであり、サーバに送信されます。Adaptive Server Enterprise のオプションは、Transact-SQL コマンドを使用して設定することもできます。
- 前述のとおり、オプションの中には [表 2-34](#) で示すパラメータを指定できるものがあります。

**表 2-34 : オプションのパラメータ値**

| オプション       | パラメータの値                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DBTEXTSIZE  | 「0」～「2,147,483,647」                                                                    |
| DBOFFSET    | 「select」、「from」、「table」、「order」、「compute」、「statement」、「procedure」、「execute」、または「param」 |
| DBSTAT      | 「io」または「time」                                                                          |
| DBROWCOUNT  | 「0」～「2,147,483,647」                                                                    |
| DBBUFFER    | <i>int</i> データ型の長さが 2 バイトの場合は「0」～「32,767」、4 バイトの場合は「0」～「2,147,483,647」                 |
| DBTEXTLIMIT | 「0」～「2,147,483,647」                                                                    |

`dbsetopt` で、前のリストに示したオプションを設定するときは、オプション・パラメータを指定しなければなりません。`dbclopt` と `dbisopt` では、`DBOFFSET` と `DBSTAT` の場合にのみパラメータを指定する必要があります。これは、`DBOFFSET` と `DBSTAT` だけは、同時に複数の設定が存在するオプションであるためです。そのため、これらのオプションをクリアまたはチェックするには詳細な定義が必要になります。

`dbsetopt`、`dbclopt`、`dbisopt` の呼び出しで指定するパラメータは、数値の場合でも常に文字列として渡し、引用符で囲む必要があります。詳細については、[dbsetopt](#) のリファレンス・ページを参照してください。

参照

[dbclopt](#)、[dbisopt](#)、[dbsetopt](#)

## データ型

|     |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明  | DB-Library で使用されるデータ型とデータ型の記号定数。                                                                                                                                                             |
| 構文  | <code>#include &lt;sybfront.h&gt;</code><br><br><code>#include &lt;sybdb.h&gt;</code>                                                                                                        |
| 使用法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>サーバのデータ型の記号定数は表 2-35 に示すとおりです。<br/>dbconvert と dbwillconvert では、これらの定数を使用します。また、dbcoltype、dballtype、および dbrettype の各ルーチンは、これらの型のいずれかを返します。</li> </ul> |

**表 2-35 : サーバ・データ型の記号定数**

| 記号定数           | 内容                                   |
|----------------|--------------------------------------|
| SYBDATETIME    | datetime 型                           |
| SYBDATETIME4   | 4 バイトの datetime 型                    |
| SYBMONEY4      | 4 バイトの money 型                       |
| SYBMONEY       | money 型                              |
| SYBFLT8        | 8 バイトの float 型                       |
| SYBDECIMAL     | decimal 型                            |
| SYBNUMERIC     | numeric 型                            |
| SYBREAL        | 4 バイトの float 型                       |
| SYBINT4        | 4 バイトの integer 型                     |
| SYBINT2        | 2 バイトの integer 型                     |
| SYBINT1        | 1 バイトの integer 型                     |
| SYBIMAGE       | image 型                              |
| SYBTEXT        | text 型                               |
| SYBCHAR        | char 型                               |
| SYBBIT         | bit 型                                |
| SYBBINARY      | binary 型                             |
| SYBBOUNDARY    | セキュリティ sensitivity_boundary 型        |
|                | <b>注意</b> プログラム変数の型として DBCHAR を使用する。 |
| SYBSENSITIVITY | セキュリティ sensitivity 型                 |
|                | <b>注意</b> プログラム変数の型として DBCHAR を使用する。 |

詳細については、Adaptive Server Enterprise の『Transact-SQL ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

- 次に、DB-Library 関数で使用する C データ型のリストを示します。これらの型は、プログラム変数、特に dbbind、dbaltbind、dbconvert、および dbdatecrack とともに使用する変数を定義するときに便利です。

```
/* char, text, boundary, and sensitivity types */
typedef char          DBCHAR;

/* binary and image type */
typedef unsigned char  DBBINARY;

/* 1-byte integer */
typedef unsigned char  DBTINYINT;

/* 2-byte integer */
typedef short         DBSMALLINT;

/* unsigned 2-byte integer */
typedef unsigned short DBUSMALLINT;

/* 4-byte integer */
typedef long          DBINT;

/* 4-byte float type */
typedef float         DBREAL;

typedef struct        dbnumeric
{
    char              precision;
    char              scale;
    unsigned char     val[MAXNUMLEN];
} DBNUMERIC;

typedef DBNUMERIC     DBDECIMAL;

/* 8-byte float type */
typedef double        DBFLT8;

/* bit type */
typedef unsigned char DBBIT;

/* SUCCEED or FAIL */
typedef int           RETCODE;

/* datetime type */
typedef struct        datetime
{
    /* number of days since 1/1/1900 */
```

```
        long            dtdays;
        /* 300ths of a second since midnight */
        unsigned long   dttime;
    } DBDATETIME;

/* 4-byte datetime type */
typedef struct          datetime4
{
    /* number of days since 1/1/1900 */
    unsigned short   numdays;
    /* number of minutes since midnight */
    unsigned short   nummins;
} DBDATETIME4;

typedef struct          dbdaterec
{
    /* 1900 to the future */
    long   dateyear;
    /* 0 - 11 */
    long   datemonth;
    /* 1 - 31 */
    long   datedmonth;
    /* 1 - 366 */
    long   datedyear;
    /* 0 - 6 (day names depend on language */
    long   datedweek;
    /* 0 - 23 */
    long   datehour;
    /* 0 - 59 */
    long   dateminute;
    /* 0 - 59 */
    long   datessecond;
    /* 0 - 997 */
    long   datemsecond;
    /* 0 - 127 -- NOTE:Currently unused.*/
    long   datetzone;
} DBDATEREC;

/* money type */
typedef struct          money
{
    long            mnyhigh;
    unsigned long   mnylow;
} DBMONEY;

/* 4-byte money type */
```

```
typedef signed long      DBMONEY4;

/* Pascal-type string */
typedef struct          dbvarychar
{
    /* character count */
    DBSMALLINT          len;
    /* non-terminated string */
    DBCHAR              str[DBMAXCHAR];
} DBVARYCHAR;

/* Pascal-type binary array */
typedef struct          dbvarybin
{
    /* byte count */
    DBSMALLINT          len;
    /* non-terminated array */
    BYTE               array[DBMAXCHAR];
} DBVARYBIN;

/* Used by DB-Library for indicator variables */
typedef          DBSMALLINT      DBINDICATOR;
```

---

**注意** 記号定数 SYBBOUNDARY と SYBSENSITIVITY は、プログラム変数型 DBCHAR に対応します。

---

参照

[dbaltbind](#)、[dbalttype](#)、[dbbind](#)、[dbcoltype](#)、[dbconvert](#)、[dbprtype](#)、[dbrettype](#)、[dbwillconvert](#)、[オプション](#)

この章では、DB-Library バルク・コピー・ルーチンについて説明します。

| トピック                             | ページ |
|----------------------------------|-----|
| <a href="#">バルク・コピーの概要</a>       | 447 |
| <a href="#">バルク・コピー・ルーチンのリスト</a> | 450 |

## バルク・コピーの概要

バルク・コピーは、データベース・テーブルとプログラム変数またはホスト・ファイルとの間で、データを高速に転送するためのツールです。SQL の `insert` コマンドと `select` コマンドの代わりに使用できます。

DB-Library/C バルク・コピー特殊ライブラリは、DB-Library/C アプリケーションでバルク・コピー機能を実行するためのルーチンの集合です。DB-Library/C アプリケーションで、非データベース・アプリケーションとデータを交換する必要がある場合、新しいデータベースにデータをロードする必要がある場合、または、1つのデータベースから他のデータベースにデータを移動する必要がある場合に、バルク・コピーが役立ちます。

## データベースへのデータの転送

クライアントのホスト・マシン上のフラット・ファイル、またはプログラム変数からデータをデータベースにコピーできます。

データベース・テーブルにデータをコピーするときに、SQL `insert` コマンドの代わりにバルク・コピーを使用する最大の利点はその速さです。また、SQL `insert` では、データは文字列フォーマットでなければなりません。バルク・コピーはネイティブ・データ型を転送できます。

インデックスのないテーブルにデータをコピーするときは、バルク・コピーの「高速バージョン」が使用されます。高速とは、転送中にデータをログに記録しないことを意味します。転送が完了する前にシステムに障害が起きると、データベースには新しいデータは残りません。高速転送はデータベースのリカバリ性に影響を及ぼすため、Adaptive Server Enterprise のオプション `select into/bulkcopy` がオンになっている場合にだけ使用可能です。このオプションがオフの場合に、ユーザがインデックスのないテーブルにデータをコピーしようとする、Adaptive Server Enterprise はエラー・メッセージを生成します。

システム管理者は、バルク・コピーが完了したら、今後のリカバリ性を保証するためにデータベースをダンプする必要があります。

インデックスの付いたテーブルにデータをコピーするときは、`bcp` の低速バージョンが自動的に使用され、ローの挿入がログに記録されます。

DB-Library/C アプリケーションでデータベースにデータをコピーするには、次の基本手順を実行する必要があります。

- `dblogin` を呼び出して、`LOGINREC` 構造体を取得します。これは、後で `dbopen` を呼び出すときに使用します。
- `BCP_SETL` を呼び出して、データベースへのバルク・コピー・オペレーション用に `LOGINREC` を設定します。
- `dbopen` を呼び出して、Adaptive Server Enterprise との接続を確立します。
- `bcp_init` を呼び出して、バルク・コピー・オペレーションを初期化し、プログラム変数からコピーするかホスト・ファイルからコピーするかを Adaptive Server Enterprise に通知します。データベースにデータをコピーするには、`bcp_init` の `direction` パラメータに `DB_IN` を渡します。

ここからは、プログラム変数からデータをコピーするアプリケーションと、ホスト・ファイルからデータをコピーするアプリケーションとは、異なる手順が必要になります。

DB-Library/C アプリケーションでプログラム変数からデータをコピーするには、前述の基本手順に加えて次の手順を実行する必要があります。

- データベース・カラムにバインドするプログラム変数ごとに1回ずつ `bcp_bind` を呼び出します。
- ループ内でデータのバッチを転送します。
  - 転送するデータ値をプログラム変数に割り当てます。
  - `bcp_sendrow` を呼び出して、データのローを送信します。



- ローのバッチが送信されてから、`bcp_batch` を呼び出してローを Adaptive Server Enterprise に保存します。
- すべてのデータが送信されてから、`bcp_done` を呼び出してバルク・コピー・オペレーションを終了します。

DB-Library/C アプリケーションでホスト・ファイルからデータをコピーするには、前述の基本手順に加えて次の手順を実行する必要があります。

- `bcp_control` を呼び出してバッチ・サイズを設定し、制御パラメータのデフォルト設定を変更します。
- `bcp_columns` を呼び出して、ホスト・ファイルにあるカラムの総数を設定します。
- ホスト・ファイルのカラムごとに1回ずつ `bcp_colfmt` を呼び出します。ホスト・ファイルがデータベース・テーブルと完全に一致する場合は、`bcp_colfmt` を呼び出す必要はありません。
- `bcp_exec` を呼び出して、コピー・インを開始します。

## データベースからフラット・ファイルへのデータの転送

データベースからデータをコピー・アウトするときは、オペレーション・システム(ホスト)ファイルへのコピーだけが可能です。バルク・コピーでは、データベースからプログラム変数にデータを転送することはできません。

データベース・テーブルからホスト・ファイルにデータを転送するときに、SQL `select` の代わりにバルク・コピーを使用する最大の利点は、出力ファイル・フォーマットを詳しく指定できることです。速度の点では、バルク・コピーと SQL `select` の間に大きな差はありません。

DB-Library/C アプリケーションでデータベースからデータをコピー・アウトするには、次の手順を実行する必要があります。

- 1 `dblogin` を呼び出して、LOGINREC 構造体を取得します。これは、後で `dbopen` を呼び出すときに使用します。
- 2 `dbopen` を呼び出して、Adaptive Server Enterprise との接続を確立します。
- 3 `bcp_init` を呼び出して、バルク・コピー・オペレーションを初期化します。データベースからデータをコピー・アウトするには、`direction` に `DB_OUT` を渡します。

- 4 `bcp_control` を呼び出してバッチ・サイズを設定し、制御パラメータのデフォルト設定を変更します。
- 5 `bcp_columns` を呼び出して、ホスト・ファイルにあるカラムの総数を設定します。
- 6 ホスト・ファイルのカラムごとに 1 回ずつ `bcp_colfmt` を呼び出します。ホスト・ファイルがデータベース・テーブルと完全に一致する場合は、`bcp_colfmt` を呼び出す必要はありません。
- 7 `bcp_exec` を呼び出して、コピー・アウトを開始します。

## バルク・コピー・ルーチンのリスト

| ルーチン                       | 説明                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>bcp_batch</code>     | 送信済みのローを Adaptive Server Enterprise に保存します。                                                             |
| <code>bcp_bind</code>      | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise テーブルにデータをバインドします。                                                  |
| <code>bcp_colfmt</code>    | バルク・コピー用のホスト・ファイルのフォーマットを指定します。                                                                         |
| <code>bcp_colfmt_ps</code> | バルク・コピー用のホスト・ファイルのフォーマットを指定します。 <code>numeric</code> カラムおよび <code>decimal</code> カラムに対する精度と位取りをサポートします。 |
| <code>bcp_colln</code>     | データベースへの現在のバルク・コピーのプログラム変数データ長を設定します。                                                                   |
| <code>bcp_colptr</code>    | データベースへの現在のバルク・コピーのプログラム変数データ・アドレスを設定します。                                                               |
| <code>bcp_columns</code>   | ホスト・ファイルにあるカラムの総数を設定します。                                                                                |
| <code>bcp_control</code>   | 各種制御パラメータのデフォルト設定を変更します。                                                                                |
| <code>bcp_done</code>      | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise へのバルク・コピーを終了します。                                                   |
| <code>bcp_exec</code>      | データベース・テーブルとホスト・ファイルの間で、データのバルク・コピーを実行します。                                                              |
| <code>bcp_getl</code>      | LOGINREC がバルク・コピー・オペレーション用に設定されているかどうかを判断します。                                                           |
| <code>bcp_init</code>      | バルク・コピーを初期化します。                                                                                         |

| ルーチン                      | 説明                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>bcp_moretext</code> | text 値または image 値の一部を Adaptive Server Enterprise に送信します。                                              |
| <code>bcp_options</code>  | バルク・コピーのオプションを設定します。                                                                                  |
| <code>bcp_readfmt</code>  | データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルから読み込みます。                                                                    |
| <code>bcp_sendrow</code>  | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise にデータのローを送信します。                                                   |
| <code>BCP_SETL</code>     | LOGINREC をデータベースへのバルク・コピー・オペレーション用に設定します。                                                             |
| <code>bcp_setxlate</code> | Adaptive Server Enterprise からデータを取得するとき、または Adaptive Server Enterprise にデータを挿入するときに使用する文字セット変換を指定します。 |
| <code>bcp_writfmt</code>  | データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルに書き込みます。                                                                     |

## bcp\_batch

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 送信済みのローを Adaptive Server Enterprise に保存します。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 構文    | <pre>DBINT bcp_batch(dbproc) DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                               |
| パラメータ | <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                            |
| 戻り値   | <code>bcp_batch</code> の最後の呼び出し以降に保存されたローの数を返します。エラーの場合は -1 です。                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションで、<code>bcp_bind</code> と <code>bcp_sendrow</code> を使用してプログラム変数から Adaptive Server Enterprise テーブルにローをバルク・コピーする場合は、<code>bcp_batch</code> または <code>bcp_done</code> を呼び出したときのみ、ローが Adaptive Server Enterprise に永続的に保存されます。</li> </ul> |

- **bcp\_batch** は、たとえば  $n$  ローごとに呼び出すか、着信データの小休止のとき (遠隔計測アプリケーションなどの場合) に呼び出します。これ以外の基準を選択しても、あるいは **bcp\_batch** をまったく呼び出さなくてもかまいません。**bcp\_batch** を呼び出さない場合は、**bcp\_done** を呼び出したときにローが **Adaptive Server Enterprise** に永続的に保存されます。
- デフォルトでは、**Adaptive Server Enterprise** は指定されたすべてのローを1つのバッチでコピーします。バッチはそれぞれ別の **bcp** オペレーションとみなされます。各バッチは1つの **insert** トランザクションでコピーされ、そのバッチ内のローのいずれかが拒否された場合は、**insert** 全体がロールバックされ、**bcp** は次のバッチの処理に進みます。**bcp\_batch** を使用すると、大きな入力ファイルを、リカバリ可能な小さな単位に分割できます。たとえば、300,000 ローをバルク・コピーするときに、100,000 ローごとに **bcp\_batch** を呼び出すようにすれば、200,000 ローの後に致命的なエラーが発生しても、最初の2つのバッチ (200,000 ロー) は **Adaptive Server Enterprise** へのコピーが完了しています。
- **bcp\_batch** は、実際には2つのコマンドをサーバに送信します。最初のコマンドは、ローを永続的に保存することをサーバに指示します。2つめは、新しいトランザクションの開始をサーバに指示します。ローを保存するコマンドが完了しても、新しいトランザクションを開始するコマンドが完了しないこともありえます。この場合、**bcp\_batch** のエラーの戻り値 **-1** は、ローの保存が正常に終了しなかったことを示しているのではありません。どちらが発生したかを調べるには、**Adaptive Server Enterprise** または **DB-Library/C** によって生成されたメッセージを参照します。

参照

[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_bind

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise テーブルにデータをバインドします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | <pre> RETCODE bcp_bind (dbproc, varaddr, prefixlen, varlen,                   terminator, termilen, type,                   table_column)  DBPROCESS      *dbproc; BYTE           *varaddr; int            prefixlen; DBINT         varlen; BYTE          *terminator; int           termilen; int           type; int           table_column; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/> 特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>varaddr</b><br/> データのコピー元であるプログラム変数のアドレスです。データ型が SYBTEXT または SYBIMAGE の場合は、<i>varaddr</i> に NULL を指定できます。<i>varaddr</i> が NULL の場合は、<i>text</i> 値と <i>image</i> 値を、<i>bcp_sendrow</i> によって一度に送信するのではなく、<i>bcp_moretext</i> によっていくつかのまとまりに分けて Adaptive Server Enterprise に送信することを示します。</p> <p><b>prefixlen</b><br/> このカラムが持つ長さプレフィックスのバイト単位での長さです。たとえば、C 以外のプログラミング言語では、文字列が 1 バイトの長さプレフィックスとそれに続く文字列データから構成されることがあります。データが長さプレフィックスを持たない場合は、<i>prefixlen</i> を 0 に設定してください。</p> |

**varlen**

長さプレフィクスかターミネータ、またはその両方の長さを除いた、プログラム変数のデータの長さです。データが NULL であることを示すには、*varlen* を 0 に設定します。*varlen* を -1 に設定すると、システムはこのパラメータを無視します。

*integer* などの固定長データ型では、データ型自体がそのデータの長さをシステムに対して示します。したがって、固定長データ型では常に *varlen* を -1 に設定します。ただし、データが NULL の場合は、*varlen* を 0 に設定します。

データ型が *char*、*text*、*binary*、*image* の場合は、*varlen* には -1、0、または正の値を指定します。*varlen* が -1 の場合、システムは、長さプレフィクスまたはターミネータ・シーケンスを使用してその長さを決定します (両方とも指定した場合は、コピーされるデータ量が最小になる方が使用されます)。*varlen* が -1 で、プレフィクスの長さもターミネータ・シーケンスも指定しない場合は、エラー・メッセージが返されます。*varlen* が 0 の場合、システムはそのデータが NULL であるとみなします。*varlen* が正の値の場合、システムは *varlen* をそのデータ長として使用します。ただし、*varlen* に正の値を指定して、プレフィクスの長さやターミネータ・シーケンスの両方またはいずれかを指定した場合は、コピーするデータの量が最小になるようにデータ長が決定されます。

**terminator**

このプログラム変数の終わりを示すバイト・パターンがある場合に、そのパターンを指すポインタを指定します。たとえば、C の文字列には通常 1 バイトのターミネータがあり、その値は 0 です。変数にターミネータがない場合は、*terminator* を NULL に設定してください。

プログラム変数ターミネータとして C の NULL ターミネータを指定する場合に最も簡単な方法は、*terminator* として空文字列 ("") を使用し、*termrlen* を 1 に設定することです。これは、NULL ターミネータが 1 バイトで構成されているためです。たとえば、「例」の項にある 2 番目の *bcp\_bind* 呼び出しでは、プログラム変数ターミネータとして 2 つのタブを使用しています。C の NULL ターミネータを代わりに使用するには、次のように書き換えます。

```
bcp_bind (dbproc, co_name, 0, -1, "", 1, 0, 2)
```

**termrlen**

このプログラム変数のターミネータの長さです。変数にターミネータがない場合は、*termrlen* を 0 に設定してください。

**type**

プログラム変数のデータ型を Adaptive Server Enterprise データ型として指定します。プログラム変数のデータはデータベース・カラムの型に自動的に変換されます。このパラメータが0の場合、変換は実行されません。サポートされている変換のリストについては、[dbconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。このページには、Adaptive Server Enterprise データ型のリストも含まれています。

**table\_column**

データのコピー先であるデータベース・テーブルのカラムです。カラム番号は1から始まります。

**戻り値**

SUCCEED または FAIL。

**例**

- 次のコードは、`bcp_bind` の例です。

```

LOGINREC          *login;
DBPROCESS        *dbproc;
char              co_name[MAXNAME];
DBINT             co_id;
DBINT            rows_sent;
DBBOOL           more_data;
char              *terminator = "¥t¥t";

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Install error-handler and message-handler.*/
dberrhandle(err_handler);
dbmsghandle(msg_handler);

/* Open a DBPROCESS.*/
login = dblogin();
BCP_SETL(login, TRUE);
dbproc = dbopen(login, NULL);

/* Initialize bcp.*/
if (bcp_init(dbproc, "comdb..accounts_info",
            NULL, NULL, DB_IN) == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Bind program variables to table columns.*/
if (bcp_bind(dbproc, &co_id, 0, -1,
            (BYTE *)NULL, 0, 0, 1) == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "bcp_bind, column 1, failed.¥n");
}

```

```
        exit (ERREXIT);
    }

    if (bcp_bind
        (dbproc, co_name, 0, -1, (BYTE *)terminator,
         strlen(terminator), 0, 2)
        == FAIL)
    {
        fprintf(stderr, "bcp_bind, column 2, failed.¥n");
        exit (ERREXIT);
    }

    while (TRUE)
    {
        /* Process/retrieve program data.*/
        more_data = getdata(&co_id, co_name);

        if (more_data == FALSE)
            break;

        /* Send the data.*/
        if (bcp_sendrow(dbproc) == FAIL)
            exit (ERREXIT);
    }

    /* Terminate the bulk copy operation.*/
    if ((rows_sent = bcp_done(dbproc)) == -1)
        printf("Bulk-copy unsuccessful.¥n");
    else
        printf("%ld rows copied.¥n", rows_sent);
```

#### 使用法

- 最初にデータをホスト・ファイルとして用意したり、SQL insert コマンドを使用したりすることなく、プログラム変数から Adaptive Server Enterprise のテーブルにデータを直接コピーできます。bcp\_bind 関数はこれを素早く効率的に行うための方法です。
- この関数や他のバルク・コピー関数を呼び出す前に、bcp\_init を呼び出す必要があります。
- コピー先の Adaptive Server Enterprise テーブルのカラムごとに、個別の bcp\_bind 呼び出しが必要です。必要な bcp\_bind 呼び出しを実行した後に、bcp\_sendrow を呼び出して、データのローをプログラム変数から Adaptive Server Enterprise に送信します。コピー先のテーブルは、bcp\_init を呼び出すことによって設定されます。
- bcp\_collen を呼び出すと、現在のコピー・インの特定のカラムのプログラム変数のデータ長 (varlen) を上書きできます。



- Adaptive Server Enterprise によってすでに受信されたローのチェックポイントを実行するには、`bcp_batch` を呼び出します。たとえば、1,000 ロー挿入されるたびに一度ずつなどの間隔で `bcp_batch` を呼び出します。
- すべてのローの挿入が終了したときは、`bcp_done` を呼び出してください。このようにしなければ、エラーになります。
- `bcp_bind` を使用するときは、`bcp_init` の呼び出しでのホスト・ファイル名パラメータ `hfile` を NULL にします。また、方向パラメータ `direction` は `DB_IN` にします。
- プレフィックスの長さは、`integer` や `float` などの固定長データ型では使用しないでください。固定長データ型の場合は、データ型からデータの長さを算出できるので、`prefixlen` には 0、`varlen` には -1 を渡してください。ただし、データが NULL の場合は、`varlen` を 0 にしてください。
- `bcp_control` で指定した制御パラメータ設定は、`bcp_bind` によるロー転送には影響しません。
- `bcp_bind` を使用するときは、`bcp_columns` を呼び出すとエラーになります。

## 参照

[bcp\\_batch](#)、[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_colln](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_control](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_exec](#)、[bcp\\_init](#)、[bcp\\_moretext](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_colfmt

## 説明

バルク・コピー用のホスト・ファイルのフォーマットを指定します。

## 構文

```
RETCODE bcp_colfmt (dbproc, host_colnum, host_type,
                    host_prefixlen, host_colln,
                    host_term, host_termlen,
                    table_colnum)
```

```
DBPROCESS *dbproc;
int        host_colnum;
int        host_type;
int        host_prefixlen;
DBINT     host_colln;
BYTE      *host_term;
int        host_termlen;
int        table_colnum;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## host\_colnum

フォーマットを指定するホスト・ファイルの列です。最初の列の番号は 1 です。

## host\_type

ホスト・ファイル内のこの列のデータ型を Adaptive Server Enterprise データ型として指定します。データベース・テーブルの対応する列 (*table\_colnum*) のデータ型と異なる場合は、自動的に変換が実行されます。可能なデータ変換の表については、[dbconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。このページには、Adaptive Server Enterprise データ型のリストも含まれています。

データベース・テーブルの対応する列 (*table\_colnum*) と同じデータ型を指定する場合は、このパラメータを 0 に設定してください。

---

**注意** bcp\_colfmt は、numeric 型と decimal 型に対する精度と位取りをサポートしていません。numeric または decimal のホスト・列のフォーマットを設定するときは、デフォルトの精度と位取りである 18 と 0 が使用されます。別の精度と位取りを指定するには、bcp\_colfmt\_ps を呼び出します。

---

### host\_prefixlen

ホスト・ファイル内の、このカラムの長さプレフィクスの長さです。有効なプレフィクスの長さは、1バイト、2バイト、および4バイトです。長さプレフィクスが使用されないようにするには、このパラメータを0に設定してください。長さプレフィクスを使用するかどうかの判断を **bcp** に任せるには、このパラメータを -1 に設定してください。この場合、データベース・カラム長が可変であれば、**bcp** は必要な長さの長さプレフィクスを使用します。

ホスト・ファイル・カラム長の指定に複数の方法を使用する場合（長さプレフィクスと最大カラム長、または長さプレフィクスとターミネータ・シーケンスなど）、**bcp** は、これらの方法をすべて調べ、コピーするデータの量が最小になる方法を使用します。

長さプレフィクスの利点の1つに、ホスト・ファイルでの **null** データ値を簡単に指定できることがあります。たとえば、4バイトの整数カラムに1バイトの長さプレフィクスがあるとします。通常、その長さプレフィクスの内容は、4バイトの値が後に続くことを示す値4です。ただし、カラムの値が **NULL** の場合は、長さプレフィクスを0に設定し、プレフィクスに続くカラムが0バイトであることを示せます。

### host\_collen

長さプレフィクスかターミネータ、またはその両方の長さを除いた、ホスト・ファイル内のこのカラムのデータの最大長です。データが **NULL** であることを示すには、**host\_collen** を0に設定します。**host\_collen** を -1 に設定すると、システムはこのパラメータを無視します（デフォルト最大長はありません）。

**integer** などの固定長データ型では、**null** 値の特殊な場合を除いて、そのデータの長さは一定です。したがって、固定長データ型では常に **host\_collen** を -1 に設定します。ただし、データが **null** の場合は、**host\_collen** を0に設定します。

データ型が `char`、`text`、`binary`、`image` の場合は、`host_collen` には -1、0、または正の値を指定します。`host_collen` が -1 の場合は、長さプレフィクスまたはターミネータ・シーケンスのいずれかを使用してデータの長さが決定されます (両方とも指定した場合は、コピーされるデータ量が最小になる方が使用されます)。`host_collen` が -1 で、プレフィクスの長さもターミネータ・シーケンスも指定しない場合は、エラー・メッセージが返されます。`host_collen` が 0 の場合、システムはそのデータが NULL であるとみなします。`host_collen` が正の値の場合、システムは `host_collen` をその最大データ長として使用します。ただし、`host_collen` に正の値を指定して、プレフィクスの長さかターミネータ・シーケンス、またはその両方を指定した場合は、コピーするデータの量が最小になる方法を使用してデータ長が決定されます。

#### host\_term

このコラムに使用するターミネータ・シーケンスです。このパラメータは、主にデータ型が `char`、`text`、`binary`、`image` の場合に使用します。それ以外のデータ型はいずれも固定長です。ターミネータが使用されないようにするには、このパラメータを NULL に設定してください。ターミネータを NULL 文字に設定するには、`host_term` を「¥0」に設定します。タブ文字をターミネータにするには、`host_term` を「¥t」に設定します。改行文字をターミネータにするには、`host_term` を「¥n」に設定します。

ホスト・ファイル・コラム長の指定に複数の方法を使用する場合 (ターミネータと長さプレフィクス、またはターミネータと最大コラム長など)、`bcp` は、これらの方法をすべて調べ、コピーするデータの量が最小になる方法を使用します。

#### host\_termlen

このコラムに使用するターミネータ・シーケンスのバイト単位での長さです。ターミネータが使用されないようにするには、この値を -1 に設定してください。

#### table\_colnum

データベース・テーブルの対応するコラムです。この値が 0 の場合、このコラムはコピーされません。最初のコラムがコラム 1 です。

戻り値

SUCCESS または FAIL。

使用法

- `bcp_colfmt` を使用すると、バルク・コピーのホスト・ファイル・フォーマットを指定することができます。バルク・コピーを行うためのフォーマットには、次の要素が含まれます。
  - ホスト・ファイル・コラムからデータベース・コラムへのマッピング

- 各ホスト・ファイル・カラムのデータ型
  - 各カラムの長さプレフィクス (省略可能) の長さ
  - ホスト・ファイル・カラムのデータの最大長
  - 各カラムの終了バイト・シーケンス (省略可能)
  - この終了バイト・シーケンス (省略可能) の長さ
- `bcp_colfmt` の呼び出しは、それぞれ1つのホスト・ファイル・カラムのフォーマットを指定します。たとえば、5つのカラムを持つテーブルがあり、そのうち3つのカラムのデフォルト設定を変更する場合は、まず `bcp_columns(dbproc, 5)` を呼び出し、次に `bcp_colfmt` を5回呼び出します。このうちの3つの呼び出しで、カスタム・フォーマットを設定します。残りの2つの呼び出しでは、`host_type` を0に設定し、`host_prefixlen`、`host_colln`、および `host_termten` の各パラメータを-1に設定します。この結果、3つのカラムはカスタム・フォーマットで、2つのカラムはデフォルト・フォーマットで、5つのカラムがすべてコピーされます。
  - `bcp_columns` は、`bcp_colfmt` 呼び出しの前に呼び出さなければなりません。
  - デフォルト・フォーマットを使用するカラムや省略されるカラムがあるかどうかに関係なく、ホスト・ファイルのカラムごとに `bcp_colfmt` を呼び出す必要があります。
  - カラムを省略するには、`table_column` パラメータを0に設定してください。

## 参照

[bcp\\_batch](#)、[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colfmt\\_ps](#)、[bcp\\_colln](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_control](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_exec](#)、[bcp\\_init](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_colfmt\_ps

## 説明

バルク・コピー用のホスト・ファイルのフォーマットを指定します。  
numeric カラムと decimal カラムに対する精度と位取りをサポートします。

## 構文

```
RETCODE bcp_colfmt_ps (dbproc, host_colnum, host_type,
                      host_prefixlen, host_collen,
                      host_term, host_termlen,
                      table_colnum, typeinfo)
```

```
DBPROCESS      *dbproc;
int             host_colnum;
int             host_type;
int             host_prefixlen;
DBINT          host_collen;
BYTE           *host_term;
int             host_termlen;
int             table_colnum;
DBTYPEINFO     *typeinfo;
```

---

**注意** `bcp_colfmt_ps` のパラメータは、`numeric` カラムまたは `decimal` カラムの精度と位取りに関する情報を指定する `typeinfo` パラメータが追加されている点を除いて、`bcp_colfmt` のパラメータとまったく同じです。

---

## パラメータ

`dbproc`

特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`host_colnum`

フォーマットを指定するホスト・ファイルのカラムです。最初のカラムの番号は 1 です。

`host_type`

ホスト・ファイル内のこのカラムのデータ型を Adaptive Server Enterprise データ型として指定します。データベース・テーブルの対応するカラム (`table_colnum`) のデータ型と異なる場合は、自動的に変換が実行されます。可能なデータ変換の表については、[dbconvert](#) のリファレンス・ページを参照してください。このページには、Adaptive Server Enterprise データ型のリストも含まれています。

データベース・テーブルの対応するカラム (`table_colnum`) と同じデータ型を指定する場合は、このパラメータを 0 に設定してください。

### host\_prefixlen

ホスト・ファイル内の、このカラムの長さプレフィクスの長さです。有効なプレフィクスの長さは、1バイト、2バイト、および4バイトです。長さプレフィクスが使用されないようにするには、このパラメータを0に設定してください。長さプレフィクスを使用するかどうかの判断を **bcp** に任せるには、このパラメータを-1に設定してください。この場合、データベース・カラム長が可変であれば、**bcp** は必要な長さの長さプレフィクスを使用します。

ホスト・ファイル・カラム長の指定に複数の方法を使用する場合（長さプレフィクスと最大カラム長、または長さプレフィクスとターミネータ・シーケンスなど）、**bcp** は、これらの方法をすべて調べ、コピーするデータの量が最小になる方法を使用します。

長さプレフィクスの利点の1つに、ホスト・ファイルでの **null** データ値を簡単に指定できることがあります。たとえば、4バイトの整数カラムに1バイトの長さプレフィクスがあるとします。通常、その長さプレフィクスの内容は、4バイトの値が後に続くことを示す値4です。ただし、カラムの値が **null** の場合は、長さプレフィクスを0に設定して、プレフィクスに続くカラムが0バイトであることを示すことができます。

### host\_collen

長さプレフィクスかターミネータ、またはその両方の長さを除いた、ホスト・ファイル内のこのカラムのデータの最大長です。データが **NULL** であることを示すには、*host\_collen* を0に設定します。*host\_collen* を-1に設定すると、システムはこのパラメータを無視します（デフォルト最大長はありません）。

**integer** などの固定長データ型では、**null** 値の特殊な場合を除いて、そのデータの長さは一定です。したがって、固定長データ型の場合は、常に *host\_collen* を-1に設定します。ただし、データが **NULL** の場合は、*host\_collen* を0に設定します。

データ型が `char`、`text`、`binary`、`image` の場合は、`host_collen` には -1、0、または正の値を指定します。`host_collen` が -1 の場合は、長さプレフィクスまたはターミネータ・シーケンスのいずれかを使用してデータの長さが決定されます (両方とも指定した場合は、コピーするデータ量が最小になる方が使用されます)。`host_collen` が -1 で、プレフィクスの長さもターミネータ・シーケンスも指定しない場合は、エラー・メッセージが返されます。`host_collen` が 0 の場合、システムはそのデータが `NULL` であるとみなします。`host_collen` が正の値の場合、システムは `host_collen` をその最大データ長として使用します。ただし、`host_collen` に正の値を指定して、プレフィクスの長さかターミネータ・シーケンス、またはその両方を指定した場合は、コピーするデータの量が最小になる方法を使用してそのデータ長が決定されます。

#### `host_term`

このコラムに使用するターミネータ・シーケンスです。このパラメータは、主にデータ型が `char`、`text`、`binary`、`image` の場合に使用します。それ以外のデータ型はいずれも固定長です。ターミネータが使用されないようにするには、このパラメータを `NULL` に設定してください。ターミネータを `null` 文字に設定するには、`host_term` を「¥0」に設定します。タブ文字をターミネータにするには、`host_term` を「¥t」に設定します。改行文字をターミネータにするには、`host_term` を「¥n」に設定します。

ホスト・ファイル・コラム長の指定に複数の方法を使用する場合 (ターミネータと長さプレフィクス、またはターミネータと最大コラム長など)、`bcp` は、これらの方法をすべて調べ、コピーするデータの量が最小になる方法を使用します。

#### `host_termlen`

このコラムに使用するターミネータ・シーケンスのバイト単位での長さです。ターミネータが使用されないようにするには、この値を -1 に設定してください。

#### `table_colnum`

データベース・テーブルの対応するコラムです。この値が 0 の場合、このコラムはコピーされません。最初のコラムがコラム 1 です。



**typeinfo**

**decimal** または **numeric** のホスト・ファイル・カラムの精度と位取りに関する情報が格納されている **DBTYPEINFO** 構造体を指すポインタです。 **DBTYPEINFO** 構造体の精度と位取りの値を設定してから、 **bcp\_colfmt\_ps** を呼び出して **decimal** カラムまたは **numeric** カラムのホスト・ファイル・フォーマットを指定します。

*typeinfo* が **NULL** の場合、 **bcp\_colfmt\_ps** は **bcp\_colfmt** と同じです。つまり、次のようになります。

- サーバ・カラムの型が **numeric** または **decimal** の場合、 **bcp\_colfmt\_ps** は、このカラムから精度と位取りの値を取り出します。
- サーバ・カラムが **numeric** と **decimal** のどちらでもない場合、 **bcp\_colfmt\_ps** はデフォルト値である精度 18 と位取り 0 を使用します。

*host\_type* が 0 以外で、 **SYBDECIMAL** と **SYBNUMERIC** のどちらでもない場合は、 *typeinfo* は無視されます。

*host\_type* が 0 で、対応するサーバ・カラムが **numeric** と **decimal** のどちらでもない場合、 *typeinfo* は無視されます。

**DBTYPEINFO** 構造体は、次のように定義されています。

```
typedef struct typeinfo {
    DBINT    precision;
    DBINT    scale;
} DBTYPEINFO;
```

*precision* の有効な値は、1 から 77 までです。 *scale* の有効な値は、0 から 77 までです。 *scale* の値は *precision* 以下でなければなりません。

**戻り値**

**SUCCESS** または **FAIL**。

**使用法**

- **bcp\_colfmt\_ps** は、**numeric** データ型と **decimal** データ型の精度と位取りをサポートする点を除いて、 **bcp\_colfmt** と同じです。 **bcp\_colfmt** はこれらをサポートしていません。 **bcp\_colfmt** を呼び出すことは、 *typeinfo* に **NULL** を指定して **bcp\_colfmt\_ps** を呼び出すこととまったく同じです。
- **bcp\_colfmt\_ps** を使用すると、バルク・コピーを行うためのホスト・ファイル・フォーマットを指定することができます。バルク・コピーを行うためのフォーマットには、次の要素が含まれます。
  - ホスト・ファイル・カラムからデータベース・カラムへのマッピング

- 各ホスト・ファイル・カラムのデータ型
- 各カラムの長さプレフィクス (省略可能) の長さ
- ホスト・ファイル・カラムのデータの最大長
- 各カラムの終了バイト・シーケンス (省略可能)
- この終了バイト・シーケンス (省略可能) の長さ
- `bcp_colfmt_ps` の呼び出しは、それぞれ 1 つのホスト・ファイル・カラムのフォーマットを指定します。たとえば、5 つのカラムを持つテーブルがあり、そのうち 3 つのカラムのデフォルト設定を変更する場合は、まず `bcp_columns(dbproc, 5)` を呼び出し、次に `bcp_colfmt_ps` を 5 回呼び出します。このうちの 3 つの呼び出しで、カスタム・フォーマットを設定します。残りの 2 つの呼び出しでは、`host_type` を 0 に設定し、`host_prefixlen`、`host_colln`、および `host_term` の各パラメータを -1 に設定します。この結果、3 つのカラムはカスタム・フォーマットで、2 つのカラムはデフォルト・フォーマットで、5 つのカラムがすべてコピーされます。
- `bcp_columns` は、`bcp_colfmt_ps` 呼び出しの前に呼び出さなければなりません。
- デフォルト・フォーマットを使用するカラムや省略されるカラムがあるかどうかに関係なく、ホスト・ファイルのカラムごとに `bcp_colfmt_ps` を呼び出す必要があります。
- カラムを省略するには、`table_column` パラメータを 0 に設定してください。

## 参照

[bcp\\_batch](#)、[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_colln](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_control](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_exec](#)、[bcp\\_init](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_colln

## 説明

データベースへの現在のバルク・コピーのプログラム変数データ長を設定します。

## 構文

```
RETCODE bcp_colln(dbproc, varlen, table_column)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT        varlen;
int          table_column;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b></p> <p>特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>varlen</b></p> <p>長さプレフィクスやターミネータの長さを除いた、プログラム変数の長さです。データが NULL であることを示すには、<i>varlen</i> を 0 に設定します。<i>varlen</i> を -1 に設定すると、そのデータが可変長であることを示すことになり、その長さは長さプレフィクスまたはターミネータによって決定されます。長さプレフィクスとターミネータの両方が存在する場合、<i>bcp</i> は、コピーするデータが最小になる方を使用します。</p> <p><b>table_column</b></p> <p>データのコピー先である Adaptive Server Enterprise テーブルのカラムです。カラム番号は 1 から始まります。</p> |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>bcp_collen</i> 関数を使用すると、<i>bcp_bind</i> を呼び出してコピー・インを実行するときに、特定のカラムのプログラム変数データ長を変更できます。</li><li>• プログラム変数データ長の初期値は、<i>bcp_bind</i> を呼び出したときに決定されます。<i>bcp_sendrow</i> の呼び出しと呼び出しの間にプログラム変数データ長を変更する場合に、長さプレフィクスやターミネータを使用しないときは、<i>bcp_collen</i> を呼び出して、その長さを再設定できます。<i>bcp_sendrow</i> への次の呼び出しでは、設定したこの長さが使用されます。</li><li>• データ長を変更するテーブル・カラムごとに、別の <i>bcp_collen</i> 呼び出しが必要です。</li></ul>                                                                                                                          |
| 参照    | <a href="#">bcp_bind</a> 、 <a href="#">bcp_colptr</a> 、 <a href="#">bcp_sendrow</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## bcp\_colptr

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | データベースへの現在のバルク・コピーのプログラム変数データ・アドレスを設定します。                                         |
| 構文 | RETCODE <i>bcp_colptr</i> ( <i>dbproc</i> , <i>colptr</i> , <i>table_column</i> ) |

```
DBPROCESS  *dbproc;
BYTE       *colptr;
int        table_column;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## colptr

プログラム変数のアドレスです。

## table\_column

データのコピー先である Adaptive Server Enterprise テーブルのカラムです。カラム番号は 1 から始まります。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- `bcp_colptr` 関数を使用すると、`bcp_bind` を呼び出してコピー・インを実行するときに、特定のカラムのプログラム変数データ・アドレスを変更できます。
- プログラム変数データ・アドレスの初期値は、`bcp_bind` を呼び出したときに決定されます。`bcp_sendrow` の呼び出しと呼び出しの間にプログラム変数データ・アドレスを変更する場合は、`bcp_colptr` を呼び出してデータのアドレスを再設定できます。`bcp_sendrow` への次の呼び出しでは、設定したこのアドレスのデータが使用されます。
- データ・アドレスを変更するテーブル・カラムごとに、別の `bcp_colptr` 呼び出しが必要です。

## 参照

[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colln](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_columns

## 説明

ホスト・ファイルにあるカラムの総数を設定します。

## 構文

```
RETCODE bcp_columns(dbproc, host_colcount)
```

```
DBPROCESS  *dbproc;
int        host_colcount;
```

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>host_colcount</b><br/>ホスト・ファイル内のカラムの総数です。ホスト・ファイルから Adaptive Server Enterprise テーブルにデータをバルク・コピーするときに、そのホスト・ファイル内のカラムの一部しかコピーしない場合でも、<i>host_colcount</i> はホスト・ファイル・カラムの総数に設定してください。</p>                                |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>この関数は、バルク・コピーで使用するホスト・ファイルにあるカラムの総数を設定します。<i>bcp_init</i> に有効なファイル名を指定して呼び出した後のみ、このルーチンの呼び出しが可能です。</li> <li>デフォルトと異なるホスト・ファイル・フォーマットを使用する場合だけ、このルーチンを呼び出してください。デフォルトのホスト・ファイル・フォーマットについては、<i>bcp_init</i> のリファレンス・ページで説明しています。</li> <li><i>bcp_columns</i> を呼び出した後に、<i>bcp_colfmt</i> を <i>host_colcount</i> の数だけ呼び出す必要があります。これは、完全なカスタム・ファイル・フォーマットを定義しなければならないからです。</li> </ul> |
| 参照    | <a href="#">bcp_colfmt</a> 、 <a href="#">bcp_init</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## bcp\_control

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 説明 | 各種制御パラメータのデフォルト設定を変更します。                  |
| 構文 | RETCODE bcp_control(dbproc, field, value) |

```
DBPROCESS  *dbproc;
int         field;
DBINT      value;
```

## パラメータ

## dbproc

特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

## フィールド (field)

制御パラメータの識別子で、次の記号値のうちのいずれかです。

| フィールド      | 説明                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCPMAXERRS | 許容されるエラー数。この数を超えると処理を中止する。デフォルトは 10 です。                                                                             |
| BCPFIRST   | コピーする最初のロー。デフォルトは 1。1 より小さい値を指定すると、このフィールドはデフォルト値の 1 にリセットされる。                                                      |
| BCPLAST    | コピーする最後のロー。デフォルトでは、すべてのローがコピーされる。1 より小さい値を指定すると、このフィールドはデフォルト値にリセットされる。                                             |
| BCPBATCH   | バッチ当たりのローの数。デフォルトは 0 で、バルク・コピー全体を 1 つのバッチで行うことを意味する。このフィールドは、ホスト・ファイルから Adaptive Server Enterprise にコピーするときだけ意味がある。 |

## value

対応する制御パラメータの変更後の値です。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- この関数は、バルク・コピー・オペレーションの各種制御パラメータを設定します。このパラメータには、バルク・コピーをアポートする前の許容エラー数、コピーする最初と最後のローの番号、およびバッチ・サイズがあります。
- これらの制御パラメータが意味を持つのは、ホスト・ファイルと Adaptive Server Enterprise テーブルの間でコピーするときだけです。制御パラメータ設定は、bcp\_bind によるロー転送には影響しません。

- デフォルトでは、Adaptive Server Enterprise は指定されたすべてのローを1つのバッチでコピーします。バッチはそれぞれ別の bcp オペレーションとみなされます。各バッチは1つの insert トランザクションでコピーされ、そのバッチ内のローのいずれかが拒否された場合は、insert 全体がロールバックされ、bcp は次のバッチの処理に進みます。bcp\_batch を使用すると、大きな入力ファイルを、リカバリ可能な小さな単位に分割できます。たとえば、300,000 ローを、バッチ・サイズ 100,000 ローでバルク・コピー・インするとき、200,000 ローの後に致命的なエラーが発生しても、最初の2つのバッチ(200,000 ロー)は Adaptive Server Enterprise へのコピーが完了しています。バッチを使用していなければ、Adaptive Server Enterprise にはローがまったくコピーされないこととなります。
- 次のコードは、bcp\_control の例です。

```

LOGINREC      *login;
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT        rowsread;

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Install error-handler and message-handler.*/
dberrhandle(err_handler);
dbmsghandle(msg_handler);

/* Open a DBPROCESS.*/
login = dblogin();
BCP_SETL(login, TRUE);
dbproc = dbopen(login, NULL);

/* Initialize bcp.*/
if (bcp_init(dbproc, "comdb..address", "address.add",
            "addr.error", DB_IN) == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Set the number of rows per batch.*/
if (bcp_control(dbproc, BCPBATCH, 1000) == FAIL)
{
    printf("bcp_control failed to set batching behavior.¥n");
    exit(ERREXIT);
}

/* Set host column count.*/

```

```
if (bcp_columns(dbproc, 1) == FAIL)
{
    printf("bcp_columns failed.¥n");
    exit (ERREXIT);
}

/* Set the host-file format.*/
if (bcp_colfmt(dbproc, 1, 0, 0, -1, (BYTE *)("¥n"), 1, 1) == FAIL)
{
    printf("bcp_colformat failed.¥n");
    exit (ERREXIT);
}

/* Now, execute the bulk copy. */
if (bcp_exec(dbproc, &rowsread) == FAIL)
{
    printf("Incomplete bulk copy. Only %ld row%c copied.¥n",
        rowsread, (rowsread == 1) ? ' ': 's');

    exit (ERREXIT);
}
```

参照 [bcp\\_batch](#)、[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_colln](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_exec](#)、[bcp\\_init](#)

## bcp\_done

|       |                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise へのバルク・コピーを終了します。                                                                                                                       |
| 構文    | DBINT bcp_done(dbproc)<br><br>DBPROCESS*dbproc;                                                                                                                             |
| パラメータ | dbproc<br>特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。 |
| 戻り値   | bcp_batch の最後の呼び出し以降に永続的に保存されたローの数を返します。エラーの場合は -1 です。                                                                                                                      |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用法 | <code>bcp_done</code> は、 <code>bcp_bind</code> と <code>bcp_sendrow</code> で実行されたバルク・コピーを終了します。これは、 <code>bcp_sendrow</code> または <code>bcp_moretext</code> への最後の呼び出しの後で呼び出してください。すべてのデータのコピー・インが完了した後に <code>bcp_done</code> を呼び出さない場合は、予期しないエラーが発生します。 |
| 参照  | <a href="#">bcp_batch</a> 、 <a href="#">bcp_bind</a> 、 <a href="#">bcp_moretext</a> 、 <a href="#">bcp_sendrow</a>                                                                                                                                      |

## bcp\_exec

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | データベース・テーブルとホスト・ファイルの間で、データのバルク・コピーを実行します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 構文    | <pre>RETCODE bcp_exec(dbproc, rows_copied)  DBPROCESS *dbproc; DBINT      *rows_copied;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| パラメータ | <p><b>dbproc</b><br/>特定のフロントエンド／Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p> <p><b>rows_copied</b><br/>DBINT を指すポインタです。<code>bcp_exec</code> は、コピーが正常に完了したローの数をこの DBINT に格納します。このパラメータを NULL に設定した場合は、ロー数は格納されません <code>bcp_exec</code>。</p> |
| 戻り値   | <p>SUCCEED または FAIL。</p> <p>すべてのローがコピーされた場合は、<code>bcp_exec</code> は SUCCEED を返します。部分的または全体的な障害が発生した場合は、<code>bcp_exec</code> は FAIL を返します。コピーが正常に完了したローの数については、<code>rows_copied</code> パラメータを調べてください。</p>                                                                                                                                              |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>このルーチンは、<code>bcp_init</code> の <i>direction</i> パラメータの値に応じて、ホスト・ファイルからデータベース・テーブルに、またはその逆にデータをコピーします。</li> <li>この関数を呼び出す前に、有効なホスト・ファイル名を指定して <code>bcp_init</code> を呼び出す必要があります。このようにしなければ、エラーになります。</li> <li>次のコードは、<code>bcp_exec</code> の例です。</li> </ul>                                                      |

```
LOGINREC      *login;
DBPROCESS    *dbproc;
DBINT        rowsread;

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Install error-handler and message-handler.*/
dberrhandle(err_handler);
dbmsghandle(msg_handler);

/* Open a DBPROCESS.*/
login = dblogin();
BCP_SETL(login, TRUE);
dbproc = dbopen(login, NULL);

/* Initialize bcp.*/
if (bcp_init(dbproc, "pubs2..authors", "authors.save",
            (BYTE *)NULL, DB_OUT) == FAIL)
    exit(ERREXIT);

/* Now, execute the bulk copy. */
if (bcp_exec(dbproc, &rowsread) == FAIL)
    printf("Incomplete bulk copy. Only %ld row%c copied.¥n",
        rowsread, (rowsread == 1) ? ' ': 's');
```

参照

[bcp\\_batch](#)、[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_collen](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_control](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_init](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_getl

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | LOGINREC がバルク・コピー・オペレーション用に設定されているかどうかを判断します。                                                                               |
| 構文    | DBBOOL bcp_getl(loginrec)                                                                                                   |
| パラメータ | LOGINREC     *loginrec;<br><br>loginrec<br>dbopen に引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。<br>LOGINREC 構造体を取得するには、dblogin を呼び出します。 |
| 戻り値   | 「TRUE」または「FALSE」。                                                                                                           |

- 使用法
- `bcp_getl` は、`*loginrec` がバルク・コピー・オペレーションに使用可能な場合は「TRUE」を返し、使用可能でない場合は「FALSE」を返します。
  - バルク・コピー・イン・オペレーションで DBPROCESS 接続を使用するには、その接続をオープンするときに使用した LOGINREC が、バルク・コピーを使用できるように設定されている必要があります。マクロ `BCP_SETL` は、バルク・コピーを使用できるように LOGINREC を設定します。デフォルトでは、DBPROCESS のバルク・コピー・オペレーションが無効に設定されています。
  - ユーザがアドホック・クエリを行うことができるアプリケーションでは、ユーザが SQL コマンドを使用してバルク・コピー・シーケンスを開始できないようにするために、`BCP_SETL` の呼び出しを避ける (または、`enable` パラメータを「false」にして呼び出す) ことを検討します。いったん開始したバルク・コピー・シーケンスを、通常の SQL コマンドによって停止することはできません。
  - LOGINREC が NULL の場合、`bcp_getl` は「FALSE」を返します。
- 参照 [bcp\\_init](#)、[BCP\\_SETL](#)、[dblogin](#)、[dbopen](#)

## bcp\_init

説明 バルク・コピーを初期化します。

構文

```
RETCODE bcp_init(dbproc, tblname, hfile, errfile,
                direction)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
char          *tblname;
char          *hfile;
char          *errfile;
int           direction;
```

パラメータ

`dbproc`  
 特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**tblname**

コピー・インまたはコピー・アウトするデータベース・テーブルの名前です。この名前には、データベース名や所有者名が含まれていてもかまいません。たとえば、`pubs2.gracie.titles`、`pubs2.titles`、`gracie.titles`、`titles` はすべて有効なテーブル名です。

**hfile**

コピー・インまたはコピー・アウトするホスト・ファイルの名前です。ホスト・ファイルを使用しない場合 ( データを変数から直接コピーする場合は、*hfile* には NULL を指定してください。

**errfile**

使用するエラー・ファイルの名前です。このエラー・ファイルには、進行メッセージとエラー・メッセージ、および何らかの理由でホスト・ファイルから Adaptive Server Enterprise テーブルにコピーできなかったローのコピーが出力されます。

*errfile* が NULL の場合、エラー・ファイルは使用されません。

*hfile* が NULL の場合、*errfile* は無視されます。これは、プログラム変数からバルク・コピーを行うときはエラー・ファイルが必要ないためです。

**direction**

コピーの方向です。値は `DB_IN` と `DB_OUT` のいずれかです。

`DB_IN` は、ホストからデータベース・テーブルへのコピーを示し、`DB_OUT` は、データベース・テーブルからホスト・ファイルへのコピーを示します。

データベース・テーブルからのバルク・コピー (`DB_OUT`) を要求するときは、ホスト・ファイル名を指定してください。

**戻り値**

SUCCESS または FAIL。

**使用法**

- `bcp_init` は、フロントエンドと Adaptive Server Enterprise の間でのデータのバルク・コピーに必要な初期化を行います。このルーチンはホスト・ファイルのデフォルトのデータ・フォーマットを設定し、データベース・テーブルの構造を調べます。
- `bcp_init` は、他のすべてのバルク・コピー関数の前に呼び出す必要があります。このようにしなければ、エラーになります。
- ホスト・ファイルを使用する場合 ( 前述の「パラメータ」の *hfile* の説明を参照 ) は、デフォルトのデータ・フォーマットは次のようになります。

- ホスト・ファイルのカラムの順序、型、長さ、数は、データベース・テーブルのカラムの順序、型、数と同一であると見なされます。
- データベース・カラムのデータが固定長の場合は、ホスト・ファイルのデータ・カラムも固定長となります。データベース・カラムのデータが可変長の場合や、NULL 値が可能なカラムの場合は、SYBTEXT データ型と SYBIMAGE データ型ではホスト・ファイルのデータ・カラムに 4 バイトの値がプレフィクスとして付けられ、それ以外のデータ型では 1 バイトのプレフィクスが付けられます。
- ホスト・ファイルのカラム間には、ターミネータはありません。

これらのデフォルトに優先する値を指定するには、`bcp_columns` と `bcp_colfmt` を呼び出します。

- バルク・コピー・ルーチンを使用してデータベース・テーブルにデータをコピーするには、次の条件を満たす必要があります。
  - DBPROCESS 構造体が、バルク・コピーに使用可能でなければなりません。使用可能に設定するには、`BCP_SETL` を呼び出します。

```
login = dblogin();  
BCP_SETL(login, TRUE);
```

- テーブルにインデックスがない場合は、データベース・オプション `select into/bulkcopy` が「true」に設定されている必要があります。次の SQL コマンドでこの設定を行います。

```
sp_dboption 'mydb', 'select into/bulkcopy',  
'true'
```

`sp_dboption` の詳細については、『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。

- ホスト・ファイルを使用しない場合は、`bcp_bind` を呼び出して、各カラムのデータ値のフォーマットとメモリ内でのロケーションを指定する必要があります。
- ホスト・ファイルを使用しない場合は、`errfile` は無視されます。プログラム変数からのバルク・コピーを行うときは、エラーが発生すると `bcp_sendrow` から FAIL が返されるので、エラー・ファイルは不要です。この場合は、バルク・コピーのプログラム変数を調べることによって、エラーを起こしたローの値を特定します。

参照 [bcp\\_batch](#)、[bcp\\_bind](#)、[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_collen](#)、[bcp\\_colptr](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_control](#)、[bcp\\_done](#)、[bcp\\_exec](#)、[bcp\\_sendrow](#)

## bcp\_moretext

説明 text 値または image 値の一部を Adaptive Server Enterprise に送信します。

構文 RETCODE bcp\_moretext(dbproc, size, text)

```
DBPROCESS *dbproc;  
DBINT      size;  
BYTE       *text;
```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

size

text 値または image 値のうち、Adaptive Server Enterprise に送信する部分のサイズです。Adaptive Server Enterprise に送信する text または image のバイト数が、bcp\_bind または bcp\_collen の呼び出し時に指定したバイト数を超過している場合は、エラーになります。

text

書き出す text または image の部分を指すポインタです。

戻り値

SUCCEED または FAIL。

使用法

- このルーチンは、大きな SYBTEXT 値または SYBIMAGE 値を多数の小さなまとまりに分けて Adaptive Server Enterprise に送信するときに、bcp\_bind および bcp\_sendrow とともに使用します。これは、非常に大きなデータ・バッファを割り付けることができないオペレーティング・システムで、特に有効です。

- `bcp_bind` を呼び出すときに、`type` パラメータに `SYBTEXT` または `SYBIMAGE` を指定し、`varaddr` パラメータに `NULL` 以外の値を指定した場合は、`bcp_sendrow` は他のすべてのデータ型と同じように、`text` または `image` のデータ値全体を送信します。ただし、`bcp_bind` の `varaddr` パラメータが `NULL` の場合は、`bcp_sendrow` は `text` と `image` 以外のすべてのカラムを Adaptive Server Enterprise に送信した後で、ただちにアプリケーションに制御を返します。このとき、アプリケーションは、`bcp_moretext` を繰り返し呼び出して `text` カラムと `image` カラムのまとまりを1つずつ Adaptive Server Enterprise に送信します。
- 次のコードは、`bcp_bind` と `bcp_sendrow` とともに `bcp_moretext` を使用する方法を示しています。

```

LOGINREC          *login;
DBPROCESS        *dbproc;

DBINT             id = 5;
char              *part1 = "This text value isn't very long,";
char              *part2 = " but it's broken up into three parts";
char              *part3 = " anyhow.";

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
    exit (ERREXIT);

/* Install error handler and message handler.*/
dberrhandle(err_handler);
dbmsghandle(msg_handler);

/* Open a DBPROCESS */
login = dblogin();
BCP_SETL(login, TRUE);
dbproc = dbopen(login, NULL);

/* Initialize bcp.*/
if (bcp_init(dbproc, "comdb..articles", (BYTE *)NULL,
            (BYTE *)NULL, DB_IN) == FAIL)
    exit (ERREXIT);

/* Bind program variables to table columns.*/
if (bcp_bind(dbproc, (BYTE *)&id, 0, (DBINT)-1,
            (BYTE *)NULL, 0, SYBINT4, 1) == FAIL)
{
    fprintf(stderr, "bcp_bind, column 1, failed.¥n");
    exit (ERREXIT);
}

```

```
    }

    if (bcp_bind
        (dbproc, (BYTE *)NULL, 0,
         (DBINT) (strlen(part1) + strlen(part2) + strlen(part3)),
         (BYTE *)NULL, 0, SYBTEXT, 2)
        == FAIL)
    {
        fprintf(stderr, "bcp_bind, column 2, failed.¥n");
        exit (ERREXIT);
    }

    /*
    ** Now send this row, with the text value broken into
    ** three chunks.
    */
    if (bcp_sendrow(dbproc) == FAIL)
        exit (ERREXIT);
    if (bcp_moretext (dbproc, (DBINT)strlen(part1), part1) == FAIL)
        exit (ERREXIT);
    if (bcp_moretext (dbproc, (DBINT)strlen(part2), part2) == FAIL)
        exit (ERREXIT);
    if (bcp_moretext (dbproc, (DBINT)strlen(part3), part3) == FAIL)
        exit (ERREXIT);

    /* We're all done.*/
    bcp_done (dbproc);
    dbclose (dbproc);
```

- `bcp_moretext` を使用してロー内の `text` カラムまたは `image` カラムを送信する場合は、そのロー内の他のすべての `text` カラムおよび `image` カラムの送信にも `bcp_moretext` を使用する必要があります。
- ローに `text` または `image` のカラムが複数ある場合は、`bcp_moretext` は、番号が最小の (最も左にある) `text` カラムまたは `image` カラムから、カラムの番号順にデータを送信します。
- アプリケーションで多数のデータ・ローを送信するために、通常は、`bcp_sendrow` と `bcp_moretext` をループの内側で呼び出します。2つの `text` カラムを持つテーブルに対してこれを行う方法を次に示します。

```
    while (there are still rows to send)
    {
        bcp_sendrow(...);

        for (all the data in the first text column)
```



```

        bcp_moretext(...);

        for (all the data in the second text column)
            bcp_moretext(...);
    }

```

参照 [bcp\\_bind](#)、[bcp\\_sendrow](#)、[dbmoretext](#)、[dbwritetext](#)

## bcp\_options

説明 バルク・コピー・オプションを設定します。

構文 RETCODE bcp\_options (dbproc, option, value, valuelen)

```

DBPROCESS  *dbproc;
BYTE       *value;
int        valuelen;

```

パラメータ

dbproc

特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

value

指定したオプションの値を指す汎用の BYTE ポインタです。次の表に示すように、value が何を指すかは option によって異なります。

**表 3-1 : value の値 (bcp\_options)**

| option     | *value                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCPLABELED | DBBOOL の値。sensitivity ラベル付きのバルク・コピーを許可するには、*value を「true」に設定する。通常のバルク・コピー・オペレーションでは *value を「false」に設定する。 |

valuelen

value が指すデータの長さです。value が固定長の項目 (DBBOOL、DBINT など) を指す場合は、valuelen に -1 を渡してください。

戻り値 SUCCEED または FAIL。

使用法

- bcp\_options はバルク・コピー・オプションを設定します。
- 現在使用できるバルク・コピー・オプションは、BCPLABELED だけです。

参照 [bcp\\_init](#)、[bcp\\_control](#)

## bcp\_readfmt

**説明** データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルから読み込みます。

**構文** RETCODE bcp\_readfmt(dbproc, filename)

```
DBPROCESS *dbproc;  
char *filename;
```

**パラメータ**

dbproc

特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

filename

フォーマット定義が記述されているファイルのフル・ディレクトリ指定です。

**戻り値** SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- `bcp_readfmt` は、データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルから読み込み、`bcp_columns` と `bcp_colfmt` を呼び出します。これにより、共通データ・フォーマットを共有する複数のファイルのバルク・コピーを自動化します。
- バルク・コピー・ユーティリティである `bcp` は、データベース・テーブルと、ユーザ指定フォーマットのホスト・ファイルの間でコピーを実行します。ユーザ指定フォーマットは、`bcp` によってデータファイル・フォーマット定義ファイルに保存できます。このフォーマットを使用すると、共通フォーマットを持つファイルのバルク・コピーを自動化できます。『Open Client/Server プログラマーズ・ガイド補足』を参照してください。
- `bcp_writfmt` を呼び出すと、データファイル・フォーマット定義のファイルを作成できます。
- 次のコードは、`bcp_readfmt` の使用例です。

```
bcp_init(dbproc, "mytable", "bcpdata", "bcppers", DB_IN);  
bcp_readfmt(dbproc, "my_fmtfile");  
bcp_exec(dbproc, &rows_copied);
```

**参照**

[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_writfmt](#)

## bcp\_sendrow

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | プログラム変数から Adaptive Server Enterprise にデータのローを送信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 構文    | <pre>RETCODE bcp_sendrow(dbproc)  DBPROCESS *dbproc;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| パラメータ | <p>dbproc</p> <p>特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>bcp_sendrow</code> は、プログラム変数からローを構築して Adaptive Server Enterprise に送信します。</li><li>• <code>bcp_sendrow</code> を呼び出す前に、<code>bcp_bind</code> を呼び出して、使用するプログラム変数を指定してください。</li><li>• <code>bcp_bind</code> を呼び出すときに、<code>type</code> パラメータに SYBTEXT または SYBIMAGE を指定し、<code>varaddr</code> パラメータに NULL 以外の値を指定した場合は、<code>bcp_sendrow</code> は他のすべてのデータ型と同じように、<code>text</code> または <code>image</code> のデータ値全体を送信します。ただし、<code>bcp_bind</code> の <code>varaddr</code> パラメータが NULL の場合は、<code>bcp_sendrow</code> は <code>text</code> と <code>image</code> 以外のすべてのカラムを Adaptive Server Enterprise に送信した後で、ただちにアプリケーションに制御を返します。このとき、アプリケーションは、<code>bcp_moretext</code> を繰り返し呼び出して <code>text</code> カラムと <code>image</code> カラムのまとまりを1つずつ Adaptive Server Enterprise に送信します。例については、<a href="#">bcp_moretext</a> のリファレンス・ページを参照してください。</li><li>• 最後の <code>bcp_sendrow</code> の呼び出しの後で、<code>bcp_done</code> を呼び出してください。これは、内部のクリーンアップ処理が正しく行われるようにするためです。</li><li>• <code>bcp_sendrow</code> を使用してプログラム変数から Adaptive Server Enterprise テーブルにローをバルク・コピーした場合は、ユーザが <code>bcp_batch</code> または <code>bcp_done</code> を呼び出したときにのみ、ローが Adaptive Server Enterprise に永続的に保存されます。</li></ul> |

`bcp_batch` は、たとえば  $n$  ローごとに 1 回ずつ呼び出さず、着信データの小休止のとき (遠隔計測アプリケーションなどの場合) に呼び出します。これ以外の基準を選択しても、あるいは `bcp_batch` をまったく呼び出さなくてもかまいません。`bcp_batch` を呼び出さない場合は、`bcp_done` を呼び出したときにローが Adaptive Server Enterprise に永続的に保存されます。

## 参照

`bcp_batch`、`bcp_bind`、`bcp_colfmt`、`bcp_collen`、`bcp_colptr`、`bcp_columns`、`bcp_control`、`bcp_done`、`bcp_exec`、`bcp_init`、`bcp_moretext`

## BCP\_SETL

## 説明

LOGINREC をデータベースへのバルク・コピー・オペレーション用に設定します。

## 構文

```
RETCODE BCP_SETL(loginrec, enable)
```

```
LOGINREC      *loginrec;
DBBOOL        enable;
```

## パラメータ

`loginrec`

`dbopen` の引数として渡される LOGINREC 構造体を指すポインタです。LOGINREC 構造体を取得するには、`dblogin` を呼び出します。

`enable`

作成される DBPROCESS をバルク・コピー・オペレーションに使用可能とすることが指定するブール値 (「true」または「false」) です。デフォルトでは、DBPROCESS はバルク・コピー・オペレーションが使用できないように設定されます。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- このマクロは、DBPROCESS 接続がバルク・コピー・オペレーションに使用可能であることを Adaptive Server Enterprise に通知する、LOGINREC 構造体内のフィールドを設定します。設定を有効にするには、実際に DBPROCESS 構造体を割り付けるルーチンである `dbopen` よりも前にこのマクロを呼び出してください。
- ユーザがアドホック・クエリを行うことができるアプリケーションでは、ユーザが SQL コマンドを使用してバルク・コピー・シーケンスを開始できないようにするために、BCP\_SETL の呼び出しを避ける (または、`enable` パラメータを「false」にして呼び出す) ことを検討します。いったん開始したバルク・コピー・シーケンスを、通常の SQL コマンドによって停止することはできません。

- BCP\_SETL は、「コピー・イン」オペレーションだけに適用されます。

## 参照

[bcp\\_init](#)、[bcp\\_getl](#)、[dblogin](#)、[dbopen](#)、[DBSETLAPP](#)、[DBSETLHOST](#)、[DBSETLPWD](#)、[DBSETLUSER](#)

## bcp\_setxlate

## 説明

Adaptive Server Enterprise からデータを取得するとき、または Adaptive Server Enterprise にデータを挿入するとき使用する文字セット変換を指定します。

## 構文

```
RETCODE bcp_setxlate(dbproc, xlt_tosrv, xlt_todisp)
```

```
DBPROCESS    *dbproc;
DBXLATE      *xlt_tosrv;
DBXLATE      *xlt_todisp;
```

## パラメータ

**dbproc**

特定のフロントエンド / Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド / Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

**xlt\_tosrv**

変換構造体を指すポインタです。変換構造体は、`dbload_xlate` によって割り付けられます。`xlt_tosrv` は、アプリケーション・プログラムから Adaptive Server Enterprise に (「コピー・イン」つまり DB\_IN 方向に) データを移動するとき使用する文字セット変換を示します。

**xlt\_todisp**

変換構造体を指すポインタです。変換構造体は、`dbload_xlate` によって割り付けられます。`xlt_todisp` は、Adaptive Server Enterprise からアプリケーション・プログラムに (「コピー・アウト」つまり DB\_OUT 方向に) データを移動するとき使用する文字セット変換を示します。

## 戻り値

SUCCEED または FAIL。

## 使用法

- `bcp_setxlate` は、`bcp` を使用して Adaptive Server Enterprise とフロントエンド・アプリケーション・プログラムの間で文字データを転送するときに使用される文字セット変換を指定します。

- 指定する文字セット変換は、ユーザの端末でデータの表示や入力に使用されている文字セット変換と同じである必要はありません。この変換は、すぐに表示する必要のない、まったく別の文字セットでデータ・ファイルを読み書きするために使用します。
- 次のコードは、`bcp_setxlate` の例です。

```
bcp_init(dbproc, "mytable", "bcpdata", "bcperrs", DB_OUT);
bcp_setxlate(dbproc, xlt_tosrv, xlt_todisp);
bcp_columns(dbproc, 3);
bcp_colfmt(dbproc, 1, SYBCHAR, 0, -1, "¥t", 1, 1);
bcp_colfmt(dbproc, 2, SYBCHAR, 0, -1, "¥t", 1, 2);
bcp_colfmt(dbproc, 3, SYBCHAR, 0, -1, "¥n", 1, 3);
bcp_exec(dbproc);
```

参照 [dbfree\\_xlate](#)、[dbload\\_xlate](#)、[dbxlate](#)

## bcp\_writfmt

**説明** データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルに書き込みます。

**構文** RETCODE bcp\_writfmt(dbproc, filename)

```
DBPROCESS *dbproc;
char *filename;
```

**パラメータ**

`dbproc`

特定のフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise プロセスを接続するための DBPROCESS 構造体へのポインタです。この構造体には、DB-Library がフロントエンド／ Adaptive Server Enterprise 間の通信およびデータの管理に使用するすべての情報が含まれます。

`filename`

フォーマット定義が格納されるファイルのフル・ディレクトリ指定です。

**戻り値** SUCCEED または FAIL。

**使用法**

- `bcp_writfmt` は、データファイル・フォーマット定義をホスト・ファイルに書き込みます。このフォーマットには、これより前の `bcp_columns` と `bcp_colfmt` の呼び出しが反映されています。

- バルク・コピー・ユーティリティである `bcp` は、データベース・テーブルと、ユーザ指定フォーマットのホスト・ファイルの間でコピーを実行します。ユーザ指定フォーマットは、`bcp` によって「データファイル・フォーマット定義ファイル」に保存できます。このフォーマットを使用すると、共通フォーマットを持つファイルのバルク・コピーを自動化できます。『Open Client/Server プログラマーズ・ガイド補足』を参照してください。
- フォーマット定義ファイルを読み込むには、`bcp_readfmt` を使用します。
- 次のコードは、`bcp_writefmt` の例です。

```
bcp_init(dbproc, "mytable", "bcpdata", "bcperfs", DB_OUT);  
  
bcp_columns(dbproc, 3);  
bcp_colfmt(dbproc, 1, SYBCHAR, 0, -1, "¥t", 1, 1);  
bcp_colfmt(dbproc, 2, SYBCHAR, 0, -1, "¥t", 1, 2);  
bcp_colfmt(dbproc, 3, SYBCHAR, 0, -1, "¥n", 1, 3);  
  
bcp_writefmt(dbproc, "my_fmtfile");  
bcp_exec(dbproc, &rows_copied);
```

参照

[bcp\\_colfmt](#)、[bcp\\_columns](#)、[bcp\\_readfmt](#)





## 2 フェーズ・コミット・サービス

Adaptive Server Enterprise には、2 フェーズ・コミット・サービスの機能があります。2 フェーズ・コミット・サービスを利用すると、クライアント・アプリケーションは、2 つ以上の Adaptive Server Enterprise に分散しているトランザクションを調整できます。

この章では、2 フェーズ・コミット・プロセスと、関連する DB-Library ルーチンについて説明します。

| トピック                                     | ページ |
|------------------------------------------|-----|
| <a href="#">分散トランザクションのプログラミング</a>       | 489 |
| <a href="#">コミット・サービスとアプリケーション・プログラム</a> | 490 |
| <a href="#">probe プロセス</a>               | 492 |
| <a href="#">2 フェーズ・コミット・ルーチン</a>         | 492 |
| <a href="#">コミット・サーバの指定</a>              | 494 |
| <a href="#">2 フェーズ・コミットのサンプル・プログラム</a>   | 495 |
| <a href="#">プログラム注意事項</a>                | 501 |

### 分散トランザクションのプログラミング

2 フェーズ・コミット・サービスによって、アプリケーションは、複数の Adaptive Server Enterprise 間の更新を調整できます。分散トランザクションの初期の実装では、別々のトランザクション (別の Adaptive Server Enterprise にある場合もある) を 1 つのトランザクションのように取り扱っています。コミット・サービスは、1 つの Adaptive Server Enterprise (コミット・サーバ) を中央記録管理サーバとして使用します。アプリケーションは、これを利用して、障害時にトランザクションをコミットするかロールバックするかを判断します。このようにして、2 フェーズ・コミットは、関与するサーバ上のデータベースがすべて更新されるか、まったく更新されないかのどちらかとなることを保証します。

分散トランザクションを実行するには、DB-Library ルーチンを使用して Transact-SQL 文を Adaptive Server Enterprise に渡します。アプリケーション・プログラムは、各サーバとのセッションをオープンし、更新コマンドを発行して、トランザクションをコミットする準備を行います。DB-Library を通じて、アプリケーションは関与するサーバに次のものを発行します。

- アプリケーション、トランザクション、およびコミット・サーバを識別する情報を指定した `begin transaction`
- Transact-SQL 更新文
- 更新が実行され、サーバがコミットの準備ができたことを示す `prepare transaction` 文

分散トランザクションに関与するすべてのサーバで更新が実行されると、2 フェーズ・コミットが開始されます。第 1 フェーズでは、すべてのサーバがコミットの準備ができていることに合意します。第 2 フェーズでは、アプリケーションは、トランザクションが完了したこと（つまり、コミットを実行すること）をコミット・サービスに知らせます。次に `commit transaction` をすべてのサーバに発行し、これによってサーバがコミットを行います。

第 1 フェーズと第 2 フェーズの間でエラーが発生した場合は、すべてのサーバがコミット・サービスとの調整を行い、トランザクションをコミットするか、またはアボートするかを決定します。

---

**注意** 2 フェーズ・トランザクション中にエラーが発生したとき、エラーのタイプによっては、2 フェーズ・プロセスが影響を受けたことを示すマーク (`infected`) が付けられることがあります。これは、プロセスを強制終了するよりも、「`infected`」というマークを付けておいた方が、後にエラーのリカバリをしやすいためです。Adaptive Server Enterprise がプロセスに「`infected`」というマークを付けることができるようにするには、コマンド・ラインでフラグ `-T3620` を指定して Adaptive Server Enterprise をブートしてください。

---

## コミット・サービスとアプリケーション・プログラム

コミット・サービスの目的は、記録を 1 か所で管理して、アプリケーションがトランザクションのコミットまたはアボートを行う判断に役立てることです。

すべての Adaptive Server Enterprise でコミットする準備が整うと、アプリケーションはコミット・サービスに通知して、トランザクションに「committed」というマークを付けます。このマークを付けた後は、障害が発生してもそのトランザクションはコミットされます。

prepare transaction 文の前に Adaptive Server Enterprise またはアプリケーション・プログラムで障害が発生した場合、その Adaptive Server Enterprise はトランザクションを rollback します。

prepare の後で commit の前に Adaptive Server Enterprise またはアプリケーション・プログラムで障害が発生した場合、その Adaptive Server Enterprise は、コミット・サービスとして機能するサーバと通信して、rollback するか commit するかを問い合わせます。

Adaptive Server Enterprise が、コミット・サービスとして機能するサーバと通信できない場合は、Adaptive Server Enterprise のユーザ・タスク・プロセスに「infected」というマークが付けられます。この時点で、システム管理者は、影響を受けたプロセスをただちに強制終了することも、コミット・サービスとの通信が回復するのを待って、影響を受けたプロセスを強制終了することもできます。

- 影響を受けたプロセスをシステム管理者がただちに強制終了した場合は、2 フェーズ・コミット・プロトコル違反が発生し、2 フェーズ・トランザクションの整合性は保証されません。そのトランザクションに関与しているサーバの一貫性が失われることがあります。
- コミット・サービスとの通信が回復した後に、影響を受けたプロセスをシステム管理者が強制終了した場合は、Adaptive Server Enterprise はコミット・サービスと通信し、トランザクションをローカルにコミットするかどうかを決定します。2 フェーズ・トランザクションの整合性は保証されます。

影響を受けたプロセスをただちに強制終了するかどうかを決定するには、システム管理者は、コミット・サービスの予想ダウン時間、影響を受けたプロセスが保持しているロックの数と重要性、および進行中のトランザクションの複雑さを考慮する必要があります。

アプリケーション・プログラムの役割は、正しい DB-Library ルーチンを使用して、Transact-SQL 文を Adaptive Server Enterprise に正しい順序で配信することです。コミット・サービスの役割は、コミット/ロールバックのステータスを 1 か所で管理することです。Adaptive Server Enterprise は、2 フェーズ・コミット中に障害が発生した場合にだけ、コミット・サービスと通信します。

コミット・サービスは、この記録管理のために、分散トランザクションに使用する DBPROCESS とは別に、自分自身の DBPROCESS を必要とします。ただし、コミット・サービスを処理するサーバは、コミット・サービスが自分自身の DBPROCESS を持つかぎり、トランザクションに関与するサーバの 1 つでもあることに注意してください。トランザクションに関与するすべてのサーバが、1 つの同じサーバということもありえます。

## probe プロセス

サーバは、トランザクションをリカバリしなければならない場合に、トランザクションの最後に認識されたステータスを調べるプロセス `probe` を起動します。トランザクションのステータスをコミット・サービスに返すと、`probe` プロセスは終了します。`probe` プロセスは、コミット・サービスが分散トランザクションの進行のチェックに使用するのと同じステータス・チェック・ルーチン `stat_xact` を使用します。

## 2 フェーズ・コミット・ルーチン

2 フェーズ・コミット・サービスを構成するルーチンは、次のとおりです。

| ルーチン                           | 説明                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>abort_xact</code>        | トランザクションのアポートをコミット・サービスに通知する。                                                                                                                                                                    |
| <code>build_xact_string</code> | 関与する各 Adaptive Server Enterprise の <code>begin transaction</code> 文および <code>prepare transaction</code> 文で使用される名前文字列を組み立てる。この文字列は、アプリケーションのトランザクション名、コミット・サービス名、および <code>commid</code> をコード化する。 |
| <code>close_commit</code>      | コミット・サービスとの接続をクローズする。                                                                                                                                                                            |
| <code>commit_xact</code>       | トランザクションのコミットをコミット・サービスに通知する。                                                                                                                                                                    |

| ルーチン                     | 説明                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>open_commit</code> | コミット・サービスとの接続をオープンする。このルーチンには、セッションを開始するユーザのログイン ID とコミット・サービスの名前を指定する。このルーチンは、後続のコミット・サービス・コールに使用される DBPROCESS 構造体へのポインタを返す。                   |
| <code>remove_xact</code> | トランザクションに関与しているサーバのカウンタ数を減らす。                                                                                                                   |
| <code>start_xact</code>  | 分散トランザクションの開始を記録し、そのトランザクションに関する初期情報 (DBPROCESS id、アプリケーション名、トランザクション名、関与するサイトの数) をコミット・サーバのルックアップ・テーブルに保管する。トランザクションを識別する番号 <i>commid</i> を返す。 |

この他に、進行中のステータスをレポートする 2 つのルーチンがあります。

| ルーチン                   | 説明                             |
|------------------------|--------------------------------|
| <code>scan_xact</code> | 1 つまたはすべての分散トランザクションのステータスを返す。 |
| <code>stat_xact</code> | 分散トランザクションの終了ステータスを返す。         |

セッションの進行中に、診断ルーチン `scan_xact` と `stat_xact` を使用して、コミット・サービスが要求を実行したかどうかを調べます。

`scan_xact` ルーチンは、コミット・サービス・ルックアップ・テーブル `spt_committab` を使用します。このテーブルには次の値が保持されています。

- トランザクション ID
- トランザクションを開始した時刻
- ローを最後に更新した時刻
- トランザクションに最初に関与したサーバの数
- まだ完了していないサーバの数
- ステータス : 「a」 (abort)、 「c」 (commit)、 「b」 (begin)
- アプリケーション名
- トランザクション名

2 フェーズ・コミット・ルーチンは、各サーバの master データベース内に作成された内部ストア・プロシージャ (`sp_start_xact` など) を呼び出します。`installmaster` スクリプトを実行すると、コミット・サービス・ルックアップ・テーブルとストア・プロシージャが各サーバの master データベース内に作成されます。これらは、そのサーバがコミット・サーバになったときに使用されます。

## コミット・サーバの指定

分散トランザクションに関与する各マシン上の `interfaces` ファイルに、コミット・サーバのエントリが必要です。コミット・サーバが実際に動作しているマシン上のコミット・サーバのエントリには、『Open Client/Server 設定ガイド』で説明しているように、クエリ・ポートを含む通常ポートが指定されている必要があります。次に例を示します。

```
SERVICE
  master tcp sun-ether rose 2001
  query tcp sun-ether rose 2001
```

分散トランザクションに関与する他のサーバが存在するマシン上では、コミット・サーバのエントリにクエリ・ポートだけを指定する必要があります。

```
SERVICE
  query tcp sun-ether rose 2001
```

```
SITEA
  master tcp sun-ether gaia 2011
  query tcp sun-ether gaia 2011
```

コミット・サーバの名前 (この例では「SERVICE」) は、`open_commit` ルーチン、`build_xact_string` ルーチンの呼び出しのパラメータとして使用されます。コミット・サーバ名は、トランザクションに関与するすべてのマシン上で同じでなければなりません。この名前にはピリオド (.) やコロン (:) を含めることはできません。

## 2 フェーズ・コミットのサンプル・プログラム

2 フェーズ・コミット・サービスの例を示すサンプル・プログラムが、DB-Library のサンプル・プログラムに含まれています。これと同じ例を次に示しますが、ここでは、トランザクションのさまざまな時点で発生する異なるタイプの障害のリカバリ方法を示すコメントが追加されています。

```
/*
**      twophase.c
**
**      Demo of Two-Phase Commit Service
**
**      This example uses the two-phase commit service
**      to perform a simultaneous update on two servers.
**      In this example, one of the servers participating
**      in the distributed transaction also functions as
**      the commit service.
**
**      In this particular example, the same update is
**      performed on both servers. You can, however, use
**      the commit server to perform completely different
**      updates on each server.
**
*/

#include <stdio.h>
#include <sybfront.h>
#include <sybdb.h>
#include "sybdbex.h"

int err_handler();
int msg_handler();

char      cmdbuf[256];
char      xact_string[128];

main()
{

DBPROCESS      *dbproc_server1;
DBPROCESS      *dbproc_server2;
DBPROCESS      *dbproc_commit;
LOGINREC       *login;
int             commid;
```

```
RETCODE      ret_server1;
RETCODE      ret_server2;

/* Initialize DB-Library.*/
if (dbinit() == FAIL)
exit (ERREXIT);

dberrhandle(err_handler);
dbmsghandle(msg_handler);

printf("Demo of Two Phase Commit\n");

/* Open connections with the servers and the
** commit service.*/
login = dblogin();
DBSETLPWD(login, "server_password");
DBSETLAPP(login, "twophase");

dbproc_server1 = dbopen (login, "SERVICE");
dbproc_server2 = dbopen (login, "PRACTICE");
dbproc_commit = open_commit (login, "SERVICE");

if (dbproc_server1 == NULL ||
    dbproc_server2 == NULL ||
    dbproc_commit == NULL)
{
    printf (" Connections failed!\n");
    exit (ERREXIT);
}

/* Use the "pubs2" database.*/
sprintf(cmdbuf, "use pubs2");
dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
dbsqlxexec(dbproc_server1);
dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
dbsqlxexec(dbproc_server2);

/*
** Start the distributed transaction on the
** commit service.
*/
commid = start_xact(dbproc_commit, "demo", "test", 2);
```

---

**注意** ここで、アプリケーションは2フェーズ・コミット・トランザクションの *begin* フェーズに入ります。

---



```
/* Build the transaction name.*/
build_xact_string ("test", "SERVICE", commid, xact_string);

/* Build the first command buffer.*/
sprintf(cmdbuf, "begin transaction %s", xact_string);

/* Begin the transactions on the different servers.*/
dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
dbsqlexec(dbproc_server1);
dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
dbsqlexec(dbproc_server2);

/* Do various updates.*/
sprintf(cmdbuf, " update titles set price = $1.50 where");
strcat(cmdbuf, " title_id = 'BU1032'");
dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
ret_server1 = dbsqlexec(dbproc_server1);
dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
ret_server2 = dbsqlexec(dbproc_server2);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 1」(501 ページ)を参照してください。

---

```
if (ret_server1 == FAIL || ret_server2 == FAIL)
{
    /* Some part of the transaction failed.*/
    printf(" Transaction aborted -- dbsqlexec failed¥n");
    abortall(dbproc_server1, dbproc_server2,
             dbproc_commit, commid);
}

/* Find out if all servers can commit the transaction.*/
sprintf(cmdbuf, "prepare transaction");
dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
ret_server1 = dbsqlexec(dbproc_server1);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 2」(501 ページ)を参照してください。

---

```
ret_server2 = dbsqlexec(dbproc_server2);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 3」(501 ページ)を参照してください。

---

```
if (ret_server1 == FAIL || ret_server2 == FAIL)
```

```
{
    /* One or both of the servers failed to prepare.*/
    printf(" Transaction aborted -- prepare failed¥n");
    abortall(dbproc_server1, dbproc_server2,
            dbproc_commit, commid);
}
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 4」 (501 ページ) を参照してください。

---

```
/* Commit the transaction.*/
if (commit_xact(dbproc_commit, commid) == FAIL)
{
    /* The commit server failed to record the commit.*/
    printf(" Transaction aborted -- commit_xact failed¥n");
    abortall(dbproc_server1, dbproc_server2,
            dbproc_commit, commid);
    exit(ERREXIT);
}
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 5」 (503 ページ) を参照してください。

---

```
/* The transaction has successfully committed.
** Inform the servers.
*/
sprintf(cmdbuf, "commit transaction");
dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
if (dbsqlexec(dbproc_server1) != FAIL)
    remove_xact(dbproc_commit, commid, 1);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 6」 (503 ページ) を参照してください。

---

```
dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
if (dbsqlexec(dbproc_server2) != FAIL)
    remove_xact(dbproc_commit, commid, 1);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 7」 (504 ページ) を参照してください。

---

```
/* Close the connection to the commit server.*/
close_commit(dbproc_commit);
```

---

**注意** 「プログラム注意事項 8」 (505 ページ) を参照してください。

---

```
    printf( "We made it!¥n");
    dbexit();
    exit(STDEXIT);
}

/* Function to abort the distributed transaction.*/

abortall( dbproc_server1, dbproc_server2, dbproc_commit, commid )
DBPROCESS      *dbproc_server1;
DBPROCESS      *dbproc_server2;
DBPROCESS      *dbproc_commit;
int             commid;
{
    /* Some part of the transaction failed.*/

    /* Inform the commit server of the failure.*/
    abort_xact(dbproc_commit, commid);

    /* Roll back the transactions on the different servers.*/
    sprintf(cmdbuf, "rollback transaction");
    dbcmd(dbproc_server1, cmdbuf);
    if (dbsqlxec(dbproc_server1) != FAIL)
        remove_xact(dbproc_commit, commid, 1);
    dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf);
    if (dbsqlxec(dbproc_server2) != FAIL)
        remove_xact(dbproc_commit, commid, 1);

    dbexit();
    exit(ERREXIT);
}

/* Message and error handling functions.*/

int msg_handler(dbproc, msgno, msgstate, severity, msgtext,
               servername, procname, line)

DBPROCESS      *dbproc;
DBINT          msgno;
int            msgstate;
int            severity;
char           *msgtext;
char           *servername;
char           *procname;
DBUSMALLINT    line;

{
```

```

/* Msg 5701 is just a use database message, so skip it.*/
if (msgno == 5701)
    return (0);

/* Print any severity 0 message as is, without extra stuff.*/
if (severity == 0)
{
    (void) fprintf (ERR_CH, "%s\n", msgtext);
    return (0);
}

(void) fprintf (ERR_CH, "Msg %ld, Level %d, State %d\n",
    msgno, severity, msgstate);

if (strlen(servername) > 0)
    (void) fprintf (ERR_CH, "Server '%s', ", servername);
if (strlen(procname) > 0)
    (void) fprintf (ERR_CH, "Procedure '%s',", procname);
if (line > 0)
    (void) fprintf (ERR_CH, "Line %d", line);

(void) fprintf (ERR_CH, "\n\t%s\n", msgtext);

if (severity >= 16)
{
    (void) fprintf (ERR_CH, "Program Terminated!Fatal\n
    Adaptive Server Enterprise error.\n");
    exit (ERREXIT);
}

return (0);
}

int err_handler(dbproc, severity, dberr, oserr, dberrstr, oserrstr)
DBPROCESS    *dbproc;
int          severity;
int          dberr;
int          oserr;
char        *dberrstr;
char        *oserrstr;
{
    if ((dbproc == NULL) || (DBDEAD(dbproc)))
        return (INT_EXIT);
    else
    {
        (void) fprintf (ERR_CH, "DB-Library error:\n

```

```
        ¥n¥t %s¥n", dberrstr);
if (oserr != DBNOERR)
    (void) fprintf (ERR_CH, "Operating system error:¥
        ¥n¥t%s¥n", oserrstr);
}

return(INT_CANCEL);
}
```

## プログラム注意事項

この項では、サンプル・コード内に示した注意事項を説明します。

### プログラム注意事項 1

この時点でなんらかの障害が発生した場合、`abort_xact` を使用してトランザクションをロールバックする処理は、アプリケーションが行います。

### プログラム注意事項 2

アプリケーションは、2 フェーズ・コミット・トランザクションの *prepare* ステージに入ります。ただし、コミット・サーバが認識するまで、アプリケーションは *begin* フェーズにあります。

### プログラム注意事項 3

この時点でなんらかの障害が発生した場合、`abort_xact` を使用してトランザクションをロールバックする処理は、アプリケーションが行います。

### プログラム注意事項 4

この時点では、次の障害が考えられます。

- コミット・サーバへのアプリケーションのリンク、またはコミット・サーバ自体がダウンする

この場合、後に続く `commit_xact` 呼び出しは失敗します。アプリケーションは、`abort_xact` を使用してトランザクションをロールバックする必要があります。

- 関与しているサーバへのアプリケーションのリンクがダウンする

この場合、後に続く `commit_xact` 呼び出しは正常に終了しますが、関与しているサーバに対するアプリケーションの `commit transaction` コマンドは失敗します。ただし、サーバは、アプリケーションとの接続が切断されたことを認識します。サーバは `probe` を使用してコミット・サーバと通信し、トランザクションをローカルにコミットするかどうかを決定します。

- 関与しているサーバがダウンする

この場合、後に続く `commit_xact` 呼び出しは正常に終了しますが、関与しているサーバに対するアプリケーションの `commit transaction` コマンドは失敗します。関与しているサーバは、復帰すると、`probe` を使用してトランザクションをローカルにコミットするかどうかを決定します。

- コミット・サーバへのアプリケーションのリンクと、関与しているサーバへのアプリケーションのリンクの両方がダウンする

この場合、後に続く `commit_xact` 呼び出しは失敗します。アプリケーションは、`abort_xact` を使用してトランザクションをロールバックしますが、関与するサーバと通信することはできません。関与しているサーバは、`probe` を使用してコミット・サーバと通信します。関与するサーバは、トランザクションがコミット・サーバではコミットされなかったことを認識し、トランザクションをローカルにロールバックします。

- 関与するサーバへのアプリケーションのリンクと、コミット・サーバへの関与するサーバのリンクの両方がダウンする

この場合、後に続く `commit_xact` 呼び出しは正常に終了しますが、アプリケーションは、関与するサーバにこれを伝えることができません。アプリケーションとの接続が切断されているとき、関与するサーバは、トランザクションをローカルにコミットするかどうかを決定するために `probe` を使用してコミット・サーバと通信しようとしています。しかし、コミット・サーバとのリンクはダウンしているので、コミット・サーバと通信することはできません。

トランザクションを解決することができないので、関与しているサーバは、ユーザ・タスク・プロセスに、影響を受けたことを示すマーク (*infected*) を付けます。

コミット・サーバがダウンしている間に、影響を受けたプロセスをシステム管理者が強制終了した場合は、2 フェーズ・コミット・プロトコル違反が発生し、トランザクションの整合性は保証されません。

システム管理者が、コミット・サーバが復帰するのを待って影響を受けたプロセスを強制終了する場合は、そのプロセスを強制終了しようとしたときに *probe* が自動的に起動されます。*probe* はコミット・サーバと通信して、関与するサーバにトランザクションをローカルにコミットさせるかどうかを決定します。トランザクションの整合性は保証されます。

## プログラム注意事項 5

アプリケーションは、2 フェーズ・コミット・トランザクションの *committed* フェーズに入ります。つまり、*probe* プロセスがコミット・サーバに問い合わせると、トランザクションをローカルにコミットするという指示を受け取ることになります。これ以降、アプリケーションは、トランザクションのアボートを考慮する必要はありません。

## プログラム注意事項 6

サーバ 1 へのアプリケーションのリンクがダウンしているために前述のサーバ 1 への *dbqlxexec* が失敗した場合、サーバ 1 は *probe* を使用してコミット・サーバと通信します。*probe* は、トランザクションがコミット・サーバでコミットされたことを認識し、ローカルにコミットするようにサーバ 1 に指示します。

*probe* がコミット・サーバと通信できない場合は、Adaptive Server Enterprise のユーザ・タスク・プロセスはサーバ 1 の影響を受けた状態になります。コミット・サーバとの通信が再確立される前に、影響を受けたプロセスをシステム管理者が強制終了した場合、トランザクションはロールバックされます。したがって、2 フェーズ・プロトコル違反が生じ、データベースの一貫性が失われます。システム管理者は、可能なかぎりコミット・サーバとの通信が再確立されるまで待つてから、影響を受けたプロセスを強制終了してください。

サーバ1がダウンしているためにサーバ1への **dbsexec** が失敗した場合、ローカル・トランザクションはサーバ1がリストアされるまで無視されます。リカバリ処理の一部として、サーバ1は **probe** を使用してコミット・サーバと通信します。**probe** は、トランザクションがコミット・サーバでコミットされたことを認識し、ローカルにコミットするようにサーバ1に指示します。

**probe** がコミット・サーバと通信できない場合、サーバ1は、データベースに疑わしいことを示すマーク (**suspect**) を付けます。コミット・サーバとの通信が再確立された後で、この **suspect** データベースを再度リカバリします。

## プログラム注意事項 7

サーバ2へのアプリケーションのリンクがダウンしているために上記のサーバ2への **dbsexec** が失敗した場合、サーバ2は **probe** を使用してコミット・サーバと通信します。**probe** は、トランザクションがコミット・サーバでコミットされたことを認識し、ローカルにコミットするようにサーバ2に指示します。

**probe** がコミット・サーバと通信できない場合は、**Adaptive Server Enterprise** のユーザ・タスク・プロセスはサーバ2の影響を受けた状態になります。コミット・サーバとの通信が再確立される前に、影響を受けたプロセスをシステム管理者が強制終了した場合、トランザクションはロールバックされます。したがって、2フェーズ・プロトコル違反が生じ、データベースの一貫性が失われます。システム管理者は、可能なかぎりコミット・サーバとの通信が再確立されるまで待つてから、影響を受けたプロセスを強制終了してください。

サーバ2がダウンしているためにサーバ2への **dbsexec** が失敗した場合、ローカル・トランザクションはサーバ2がリストアされるまで無視されます。リカバリ処理の一部として、サーバ2は **probe** を使用してコミット・サーバと通信します。**probe** は、トランザクションがコミット・サーバでコミットされたことを認識し、ローカルにコミットするようにサーバ2に指示します。

**probe** がコミット・サーバと通信できない場合、サーバ2は、データベースに疑わしいことを示すマーク (**suspect**) を付けます。コミット・サーバとの通信が再確立された後で、この **suspect** データベースを再度リカバリします。



## プログラム注意事項 8

`close_commit` は、コミット・サーバ上の `spt_committab` テーブル内で、トランザクションに完了したことを示すマーク (`complete`) を付けます。`close_commit` で障害が発生した場合は、トランザクションに「`complete`」というマークは付けられません。これによる実害はありませんが、この場合、システム管理者は `spt_committab` を手動で更新します。

## abort\_xact

|       |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 分散トランザクションに、アボートされたことを示すマーク ( <code>aborted</code> ) を付けます。                                                                                                            |
| 構文    | <pre>RETCODE abort_xact(connect, commid)  DBPROCESS    *connect; DBINT        commid;</pre>                                                                            |
| パラメータ | <p><code>connect</code><br/>コミット・サービスとの通信に使用する <code>DBPROCESS</code> を指すポインタです。</p> <p><code>commid</code><br/>コミット・サービスがトランザクションを識別するための <code>commid</code> です。</p> |
| 戻り値   | SUCCESS または FAIL。                                                                                                                                                      |
| 使用法   | このルーチンは、分散トランザクションのステータスを「 <code>begin</code> 」から「 <code>abort</code> 」に変更するようにコミット・サービスに通知します。                                                                        |
| 参照    | <a href="#">commit_xact</a> 、 <a href="#">remove_xact</a> 、 <a href="#">scan_xact</a> 、 <a href="#">start_xact</a> 、 <a href="#">stat_xact</a>                         |

## build\_xact\_string

|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 分散トランザクションの名前を組み立てます。                                                                                                                        |
| 構文 | <pre>void build_xact_string(xact_name, service_name,                       commid, result)  char    *xact_name; char    *service_name;</pre> |

```
DBINT  commid;  
char   * result;
```

**パラメータ****xact\_name**

トランザクションのアプリケーション名またはユーザ名です。この名前は名前文字列内ではコード化されますが、コミット・サービスや Adaptive Server Enterprise が使用するものではありません。これは、デバッグのためにトランザクションを識別するものです。

**service\_name**

コミット・サービスと通信するために Adaptive Server Enterprise によって使用される名前で、トランザクションのリカバリに必要です。*service\_name* が NULL の場合は、DSCOMMIT が使用されます。

*service\_name* は、コミット・サービスの *interfaces* ファイル・エントリ名と対応していなければなりません。*service\_name* が NULL の場合は、*interfaces* ファイルに DSCOMMIT のエントリがなければなりません。

**commid**

コミット・サービスがトランザクションを識別するために使用する番号です。*commid* は、*start\_xact* の呼び出しによって返された番号です。

**result**

文字列を組み立てるバッファのアドレスです。この領域は、呼び出し側が割り付けなければなりません。

**戻り値**

なし。

**使用法**

- このルーチンは、Adaptive Server Enterprise トランザクションの SQL *begin transaction* と *prepare transaction* に使用する名前文字列を組み立てます。Adaptive Server Enterprise は、トランザクションをリカバリしなければならない場合に、この名前の中のコード化された情報を使用して、どのコミット・サービスと通信するかと、そのサービスのどのトランザクションについて問い合わせるかを決定します。アプリケーションは、*build\_xact\_string* を使用して組み立てた文字列を使用して、SQL *begin transaction* を発行します。
- *build\_xact\_string* によって組み立てられる文字列は、*commid*、*xact\_name*、*service\_name*、2つの追加文字、null ターミネータの ASCII 表現を保持できる大きさにしてください。

**参照**

[commit\\_xact](#)、[start\\_xact](#)

## close\_commit

|       |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | コミット・サービスとの接続を終了します。                                                                                       |
| 構文    | void close_commit(connect)<br><br>DBPROCESS *connect;                                                      |
| パラメータ | connect<br>open_commit によって最初に返された DBPROCESS 構造体を指すポインタです。                                                 |
| 戻り値   | なし。                                                                                                        |
| 使用法   | このルーチンは、dbclose を呼び出してコミット・サービスとの接続を終了します。アプリケーションがコミット・サービスの利用を終了するときは、リソースを解放するために close_commit を呼び出します。 |
| 参照    | <a href="#">dbclose</a>                                                                                    |

## commit\_xact

|       |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 分散トランザクションに、コミットされたことを示すマーク (committed) を付けます。                                                                                                |
| 構文    | RETCODE commit_xact(connect, commid)<br><br>DBPROCESS *connect;<br>DBINT commid;                                                              |
| パラメータ | connect<br>コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS を指すポインタです。<br><br>commid<br>コミット・サービスがトランザクションを識別するための <i>commid</i> です。                              |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。<br><br>commit_xact が失敗した場合は、必ずトランザクションをロールバックしてください。                                                                        |
| 使用法   | このルーチンは、分散トランザクションのステータスを「begin」から「commit」に変更するようにコミット・サービスに通知します。                                                                            |
| 参照    | <a href="#">abort_xact</a> 、 <a href="#">remove_xact</a> 、 <a href="#">scan_xact</a> 、 <a href="#">start_xact</a> 、 <a href="#">stat_xact</a> |

## open\_commit

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | コミット・サービスとの接続を確立します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 構文    | DBPROCESS *open_commit(login, servename)<br><br>LOGINREC *login;<br>char *servename;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パラメータ | <p><b>login</b><br/>ログイン名、パスワード、希望するオプションなどの、セッションを開始するユーザに関する情報を持つ LOGINREC です。LOGINREC は、DB-Library ルーチン <a href="#">dblogin</a> の呼び出しで事前に取得していなければなりません。呼び出し側は、LOGINREC のフィールドを初期化できます。詳細については、<a href="#">dblogin</a> のリファレンス・ページを参照してください。</p> <p><b>servename</b><br/>コミット・サービスの名前です。たとえば DSCOMMIT_SALESNET などです。<i>servename</i> が NULL の場合は、DSCOMMIT が使用されます。この名前にはピリオド (.) やコロン (:) を含めることはできません。</p>                                                                                    |
| 戻り値   | 後続のコミット・サービス・コールに使用する DBPROCESS 構造体を指すポインタを返します。オープンできなかった場合は NULL です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>このルーチンは、<a href="#">dbopen</a> を呼び出してコミット・サービスとの接続を確立します。<a href="#">open_commit</a> は、<a href="#">start_xact</a>、<a href="#">commit_xact</a>、<a href="#">abort_xact</a>、<a href="#">remove_xact</a>、<a href="#">scan_xact</a> などの、他のコミット・サービス・ルーチンよりも前に呼び出す必要があります。コミット・サービスとのセッションをクローズするには、<a href="#">close_commit</a> を呼び出します。</li><li>このルーチンは、コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS 構造体を返します。この DBPROCESS はコミット・サービス専用とし、分散トランザクションの他の用途に使用しないでください。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">dblogin</a> 、 <a href="#">dbopen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## remove\_xact

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明    | 分散トランザクションでアクティブになっているサイトのカウント数を減らします。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構文    | <pre>RETCODE remove_xact(connect, commid, n)</pre><br><pre>DBPROCESS    *connect; DBINT         commid; int           n;</pre>                                                                                                                                                                        |
| パラメータ | <p><b>connect</b><br/>コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS を指すポインタです。</p> <p><b>commid</b><br/>コミット・サービスがトランザクションを識別するための <i>commid</i> です。</p> <p><b>n</b><br/>トランザクションから削除するサイトの数です。</p>                                                                                                                    |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用法   | <ul style="list-style-type: none"><li>• コミット・サービスは、分散トランザクションに関与しているサイトの数のカウントを保持します。このルーチンは、1つまたは複数のサイトが、トランザクションに対してローカル・コミットまたはアボートを行ったために、トランザクションに関与しなくなったことをコミット・サービスに通知します。コミット・サービスは、サイトのカウント数を減らすことによって、そのサイトをトランザクションから削除します。</li><li>• このカウント数がゼロになった場合は、トランザクション・レコード全体が削除されます。</li></ul> |
| 参照    | <a href="#">abort_xact</a> 、 <a href="#">commit_xact</a> 、 <a href="#">scan_xact</a> 、 <a href="#">start_xact</a> 、 <a href="#">stat_xact</a>                                                                                                                                                         |

## scan\_xact

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 分散トランザクションのコミット・サービス・レコードを出力します。                                                                         |
| 構文 | <pre>RETCODE scan_xact(connect, commid)</pre><br><pre>DBPROCESS    *connect; DBINT         commid;</pre> |

|       |                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>connect</b></p> <p>コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS を指すポインタです。</p> <p><b>commid</b></p> <p>コミット・サービスがトランザクションを識別するための <i>commid</i> です。<i>commid</i> が -1 の場合、すべてのコミット・サービス・レコードが表示されます。</p> |
| 戻り値   | SUCCEED または FAIL。                                                                                                                                                                              |
| 使用法   | このルーチンは、特定の分散トランザクション、またはコミット・サービスが認識しているすべての分散トランザクションのコミット・サービス・レコードを表示します。                                                                                                                  |
| 参照    | <a href="#">abort_xact</a> 、 <a href="#">commit_xact</a> 、 <a href="#">remove_xact</a> 、 <a href="#">start_xact</a> 、 <a href="#">stat_xact</a>                                                |

## start\_xact

|    |                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | コミット・サービスを使用して分散トランザクションを開始します。                                                                                                                                                                  |
| 構文 | <pre>DBINT start_xact(connect, application_name, xact_name,                  site_count)  DBPROCESS  *connect; char       *application_name; char       *xact_name; int        site_count;</pre> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータ | <p><b>connect</b></p> <p>コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS を指すポインタです。</p> <p><b>application_name</b></p> <p>アプリケーションの名前です。アプリケーション名は、アプリケーションの開発者が任意に選択できます。これはコミット・サービスが管理するテーブルに表示されますが、コミット・サービスや Adaptive Server Enterprise リカバリ・システムがこの名前を使用することはありません。</p> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**xact\_name**

トランザクションの名前です。この名前は、コミット・サービスが管理するテーブルに表示されます。また、`build_xact_string` で組み立てられるトランザクションの名前文字列の一部として指定される必要があります。この名前にはピリオド (.) やコロン (:) を含めることはできません。

**site\_count**

トランザクションに関与するサイトの数です。

## 戻り値

`commid` と呼ばれる整数です。この番号は、コミット・サービスへのこれ以降の呼び出しでトランザクションの識別に使用されます。エラーの場合、このルーチンは 0 を返します。

## 使用法

このルーチンは、コミット・サービスを使用する分散トランザクションの開始を記録します。コミット・サービスの内部にレコードが置かれ、この中に `commid` が含まれています。この `commid` は、これ以降、呼び出し側がコミット・サービスに対するトランザクションの識別に使用する番号です。

## 参照

[abort\\_xact](#)、[build\\_xact\\_string](#)、[commit\\_xact](#)、[remove\\_xact](#)、[scan\\_xact](#)、[stat\\_xact](#)

## stat\_xact

## 説明

分散トランザクションの現在のステータスを返します。

## 構文

```
int stat_xact(connect, commid)
```

```
DBPROCESS *connect;
DBINT      commid;
```

## パラメータ

**connect**

コミット・サービスとの通信に使用する DBPROCESS を指すポインタです。

**commid**

コミット・サービスがトランザクションを識別するための `commid` です。`commid` が -1 の場合、すべてのコミット・サービス・レコードが表示されます。

## 戻り値

文字コード: 「a」 (abort)、「b」 (begin)、「c」 (commit)、「u」 (unknown)、または -1 (要求が失敗)

**使用法**                    このルーチンは、指定された分散トランザクションのトランザクション・ステータスを返します。

**参照**                    [abort\\_xact](#)、[commit\\_xact](#)、[remove\\_xact](#)、[scan\\_xact](#)、[start\\_xact](#)



# カーソル

この章では、DB-Library のカーソルについて説明します。

| トピック                                            | ページ |
|-------------------------------------------------|-----|
| <a href="#">カーソルの概要</a>                         | 513 |
| <a href="#">変更に対する感度</a>                        | 515 |
| <a href="#">DB-Library カーソル関数</a>               | 519 |
| <a href="#">ロックの保持</a>                          | 519 |
| <a href="#">DB-Library カーソルが使用するストアド・プロシージャ</a> | 520 |

## カーソルの概要

リレーショナル・データベースはセット指向なので、次のローという概念は存在しません。これは、セット内のローを個別には操作できないことを意味します。カーソル機能は、ディスク上のファイルを読み込んで更新する方法と同様に、結果セットを1ローずつ処理することによって、この問題を解決します。DB-Library カーソルは、画面上のカーソルがテキストのブロック内の現在位置を示すのとまったく同じように、結果セット内の現在位置を示します。

DB-Library カーソルは「クライアント側」のカーソルです。これは Adaptive Server Enterprise のカーソルには対応していませんが、ユーザからはサーバ側のカーソルのように見えます。DB-Library カーソルは、キーセットの管理、ローの位置付け、および同時実行制御をクライアント側で透過的に行います。

## DB-Library カーソルの機能

DB-Library カーソル・ルーチンは次の機能を備えていますが、多少の制限があります。

- 前方スクロールと後方スクロール (`dbcursoropen` でキーセットがどのように定義されたかによって異なる)
- 結果セット内の位置指定による直接アクセス

- 位置指定の更新 (結果セットが `order by` 付きで定義された場合も可能)
- 他のユーザによる変更に対する感度の調整
- オプションによる同時実行の制御

## DB-Library カーソルとブラウズ・モードの相違

カーソルを使用して結果セットをスクロールしたり更新したりするときは、ブラウズ・モードよりも制約は少なくなります。カーソルを使用する場合は、ユニーク・インデックスが必要ですが、更新のためのタイムスタンプやデータベースへの別の接続は必要ありません。また、カーソルは、結果セット全体のコピーも作成しません。次の表に、これらの違いを要約します。

**表 A-1: カーソルとブラウズ・モード**

| 項目          | カーソル      | ブラウズ・モード    |
|-------------|-----------|-------------|
| ロー・タイムスタンプ  | 不要        | 必須          |
| 更新のための複数の接続 | 不要        | 必要          |
| テーブルの使用     | 元のテーブルを使用 | テーブルのコピーを使用 |

## DB-Library カーソルと Client-Library カーソルの相異

DB-Library カーソルは実際の Adaptive Server Enterprise のカーソルには対応していません。代わりに、`dbcursoropen` でカーソルを宣言するとき、DB-Library は Adaptive Server Enterprise からキーセットを「暗黙的に」フェッチします。次に、現在のローのキーに基づいて修飾子を構築し、Adaptive Server Enterprise に送ります。サーバはクエリを解析し、結果セットを返します。さらにデータを取り出すために `dbcursorfetch` が呼び出されると、DB-Library カーソルは別の選択を行わなければならない場合もあります。さらに、Adaptive Server Enterprise は `dbcursorfetch` が呼び出されるたびにクエリを解析しなければならない場合があります。

Client-Library カーソルは Adaptive Server Enterprise の実際のカーソルに対応します。このため、「ネイティブ・カーソル」と呼ばれることがあります。新しい TDS プロトコルにより、Client-Library はサーバと対話してカーソルを管理することが可能になりました。

Client-Library カーソルは DB-Library カーソルより高速です。これは、SQL コマンドをサーバに送る必要がなく、クエリが何度も再解析されることがないからです。しかし、結果セットがサーバ側に残るため、DB-Library カーソルと同様の同時実行制御のオプションはありません。

2つのカーソルの相違点を次の表にまとめます。

**表 A-2 : DB-Library カーソルと Client-Library カーソルの違い**

| DB-Library カーソル                                                                        | Client-Library カーソル                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| カーソル・ローの位置はクライアントによって定義される。                                                            | カーソル・ローの位置はサーバによって定義される。                                          |
| オプティミスティック同時実行制御を定義できる (ダーティ・リードができる)。                                                 | オプティミスティック同時実行制御を定義できない (ダーティ・リードができない)。                          |
| 後方フェッチができる (dbcursoropen の <i>scrollopt</i> に CUR_KEYSET または CUR_DYNAMIC が指定されている場合)。  | 前方フェッチだけが可能。                                                      |
| dbcursoropen の実行時に指定するフェッチ・バッファのロー数を少なくしないで、ロー・サイズの大きいクエリを行うと、必要なメモリ量が増えることがある。        | ロー・サイズに関係なく、余分なメモリを必要としない。                                        |
| Open Server アプリケーションにアクセスするには、そのアプリケーションが必要な DB-Library スタアド・プロシージャをインストールしていなければならない。 | カーソルをサポートするようにコーディングされたリリース 10.0以降の Open Server アプリケーションにアクセスできる。 |
| パフォーマンスが低い。                                                                            | パフォーマンスが高い。                                                       |

## 変更に対する感度

変更に対する感度に応じて、カーソルは3つのカテゴリに分類されます。

- **静的** — カーソルがオープンされている間は、結果セットの値、順序、メンバシップは変わりません。
- **キーセット駆動型** — 値は変更できますが、結果セットの順序とメンバシップは「オープン時」(カーソルがオープンされたとき)に決定され、固定されます。
- **動的** — 結果セットの値、順序、メンバシップはすべて変更できます。

## 静的カーソル

静的カーソルでは、カーソルがオープンされている間は、カーソル所有者も他のユーザも結果セットを変更することはできません。値、メンバシップ、および順序は、カーソルがクローズされるまで固定されます。アプリケーションでは、結果セットのスナップショットを作成するか(更新が行われるとスナップショットと結果セットは異なるものになります)、または、更新を防ぐために結果セット全体をロックします。

カーソル・ルーチンが静的カーソルを直接サポートする必要はありません。静的動作は、次の方法のいずれかによって行うことができます。

- `select...into` を使用して結果セットのスナップショット・コピーを作成し、そのスナップショット(テンポラリ・テーブル)に対して `dbcursoropen` を呼び出します。
- `select` 文にキーワード `holdlock` を指定して `dbcursoropen` を呼び出すことにより、結果セットをロックします。ただし、この方法では同時実行性が大幅に低下します。

## キーセット駆動型カーソル

キーセット駆動型カーソルでは、結果セット内のローのメンバシップと順序はオープン時に固定されますが、値はカーソル所有者が変更できます。他のユーザによってコミットされた変更も反映されます。変更によってローの順序が変わった場合や、ローがメンバシップの条件を満たさなくなった場合も、カーソルをクローズして再オープンしないかぎり、そのローが消失することも移動することはありません。カーソルがオープンしたままの状態、削除されたローにアクセスすると、そのローが見つからないことを示す特別なエラー・コードが返されます。キーが更新されたときも、ローは「見つからない」状態になります。

挿入されたデータは反映されませんが、既存のデータに対する変更は、バッファがリフレッシュされたときに反映されます。`orderby`の有無に関わらず、ユーザは「相対位置」でも「絶対位置」でもローにアクセスすることができます。

相対位置でローにアクセスするには、現在の位置を基準としてカーソルを移動します。たとえば、カーソルの位置がロー3のときに、ロー8にアクセスするには、現在の位置からロー5つ分ジャンプするようカーソルに指示してください。カーソルは、ロー5つ分ジャンプしてロー8へ移動します。

絶対位置でローにアクセスするには、アクセスするローの番号をカーソルに指示します。たとえば、カーソルの位置がロー 3 のときに、ロー 8 にアクセスするには、ロー 8 にジャンプするようカーソルに指示してください。

## 動的カーソル

動的カーソルでは、カーソル所有者によるコミットされていない変更と、任意のユーザによってコミットされた変更は、ユーザが次にスクロールしたときに反映されます。変更には、挿入と削除の他に、順序とメンバシップの変更もあります (ローの削除によって間隔があくことはありません)。ローにアクセスするには、結果セット内の相対位置を指定します (絶対位置ではアクセスできません)。動的カーソルでは、`order by` 句を使用することはできません。

## 同時実行制御

カーソルは、いくつかのオプションを通して「同時実行アクセス」を制御します。同時実行アクセスとは、複数のユーザが同時に同じデータにアクセスして更新するときに発生します。同時実行アクセスが行われるときは、なんらかの制御がなければ、データの信頼性が失われます。特定の同時実行制御をアクティブにするには、カーソルをオープンするときに次のオプションのいずれかを指定してください。

**表 A-3：同時実行制御オプション**

| オプション                      | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUR_READONLY               | 更新を受け付けない。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUR_LOCKCC                 | 現在クライアント・バッファにあるローのセットは、ユーザが開始したトランザクションの中でフェッチされたときにロックされる。他のユーザがこのローを更新したり読み込んだりすることはできない。カーソル所有者が行う更新は完了が保証される。<br><br>アプリケーションが最初に <code>begin transaction</code> を発行しないかぎり、ローがロックされることはない。ロックは、アプリケーションが <code>commit transaction</code> を発行するまで保持される。次のフェッチが実行されても、ロックは自動的に解放されない。 |
| CUR_OPTCC および CUR_OPTCCVAL | 現在バッファにあるローはロックされない。他のユーザは、ローを自由に更新したり読み込んだりできる。                                                                                                                                                                                                                                         |

カーソル所有者が発行した更新と他のユーザが発行した更新の間の競合を検出するために、カーソルは、タイムスタンプまたはカラム値を保存して比較します。したがって、オプティミスティック同時実行制御オプション (CUR\_OPTCC または CUR\_OPTCCVAL) を指定した場合は、他の更新との競合が原因で更新に失敗することがあります。更新に失敗した場合はバッファをリフレッシュしてからリトライするように、アプリケーションを設計してください。

2つのオプティミスティック同時実行制御オプションは、競合を検出する方法が異なります。

**表 A-4：同時実行競合の検出**

| オプション        | 検出の方法                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUR_OPTCC    | タイムスタンプ値を基にオプティミスティック同時実行制御を行う。タイムスタンプを使用できる場合はその値を比較する。使用できない場合は、テーブル内の <code>text</code> と <code>image</code> を除くすべてのカラムの値を保存して、前の値と比較する。 |
| CUR_OPTCCVAL | 値を基にオプティミスティック同時実行制御を行う。タイムスタンプが使用できるかどうかに関わらず、選択された値を比較する。                                                                                 |

## DB-Library カーソル関数

次の一覧は、DB-Library カーソル・ルーチンの要約です。

| ルーチン                            | 説明                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">dbcursoropen</a>    | カーソルの宣言とオープン、フェッチ・バッファのサイズの指定とキーセットの定義、および同時実行制御オプションの設定を行う。 |
| <a href="#">dbcursorinfo</a>    | オープン・カーソル内のカラムとローの数を返す。                                      |
| <a href="#">dbcursorcolinfo</a> | オープン・カーソル内の指定カラム番号のカラム情報を返す。                                 |
| <a href="#">dbcursorbind</a>    | プログラム変数をカラムに関連付ける。                                           |
| <a href="#">dbcursorfetch</a>   | フェッチ・バッファをスクロールする。                                           |
| <a href="#">dbcursor</a>        | フェッチ・バッファ内のローを更新、削除、挿入、およびリフレッシュする。                          |
| <a href="#">dbcursorclose</a>   | カーソルをクローズする。                                                 |

それぞれのルーチンの詳細については、各ルーチンのリファレンス・ページを参照してください。

## ロックの保持

Adaptive Server Enterprise トランザクション・モデルの柔軟性を保つために、カーソルは、`begin transaction` または `commit transaction` を自動的に発行しません。カーソル・オペレーション中に取得されたロックの持続期間は、完全にアプリケーションの制御下にあります。つまり、`dbcursoropen` ルーチンまたは `dbcursor` ルーチンのいずれかで `CUR_LOCKCC` を使用する場合に、そのロックを有効にするには、`begin transaction` も発行しなければなりません。

`dbcursoropen` で `CUR_LOCKCC` を使用する場合に、現在バッファ内にあるローのロックを保持するには、ローカル・バッファをスクロールする `dbcursorfetch` の前に `commit transaction` と `begin transaction` を発行しなければなりません (ただし、最初の `dbcursorfetch` は例外で、この前には `begin transaction` だけを発行します)。

短期間のロック機能を使用するには、`begin transaction` を発行してから、更新するローを `dbcursor` の `CUR_LOCKCC` オプションでロックしてください。更新がそれぞれ独立している場合は、各更新の後に `commit transaction` を発行してください。同じ画面のデータに対する複数の更新が相互に依存している場合は、その画面がスクロールされるときに `commit transaction` を発行してください。

繰り返し可能読み出しの一貫性を保つために、`dbcursoropen` の `select` 文に `holdlock` を指定し、最初の `dbcursorfetch` の前に `begin transaction` を発行してください。ロックは、データがフェッチされたときに取得され、アプリケーションが `commit transaction` または `rollback transaction` を発行するまで保持されます。

繰り返し可能読み出しのカーソルをクローズして再オープンすると同じ効果を、`FETCH_FIRST` によって得ることができます。

他の組み合わせも可能です。`begin transaction` が有効でないかぎりロックは保持されないということに注意してください。`begin transaction` が有効な間に取得されたロックは、`commit transaction` または `rollback transaction` が発行されるまで保持されます。

## DB-Library カーソルが使用するストアド・プロシージャ

DB-Library のカーソル・ルーチンは、Adaptive Server Enterprise のカタログ・ストアド・プロシージャを呼び出して、テーブル・フォーマットを検出し、キー・カラムを識別します。

『ASE リファレンス・マニュアル』を参照してください。



# DB-Library エラー・メッセージ

## 20001

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBESYNC                                             |
| メッセージ     | Adaptive Server Enterprise と同期化されていない状態で読み込みが行われました。 |
| 考えられる原因   |                                                      |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。             |
| 追加情報      | 廃止                                                   |
| バージョン     | なし                                                   |

## 20002

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEFCON                                 |
| メッセージ     | サーバ接続に失敗しました。                            |
| 考えられる原因   | 内部 I/O エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | 15.7 ESD #3 より前のバージョン                    |

## 20003

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETIME                                                |
| メッセージ       | サーバ接続がタイム・アウトしました。                                      |
| 考えられる原因     | ネットワーク I/O オペレーションがタイム・アウトになっている。                       |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。                |
| 追加情報        | dbsettime() を使用して、アプリケーションがサーバからの応答を待機する時間を長くすることができます。 |
| バージョン       | すべて                                                     |

## 20004

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEREAD                                 |
| メッセージ       | サーバからの読み込みに失敗しました。                       |
| 考えられる原因     | 内部 I/O エラー。                              |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20005

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUFL                                  |
| メッセージ       | DB-Library 内部エラー - 送信バッファ長が壊されています。      |
| 考えられる原因     | 内部メモリ・エラー。                               |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20006

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEWRIT                              |
| メッセージ     | サーバへの書き込みに失敗しました。                     |
| 考えられる原因   | 接続が使用できなくなっている。サーバが応答を停止している可能性があります。 |
| アクション/解決法 | 接続をいったん閉じて再確立してください。                  |
| 追加情報      |                                       |
| バージョン     | すべて                                   |

## 20008

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBESOCK                                 |
| メッセージ     | ソケットをオープンできません。                          |
| 考えられる原因   | 内部 I/O エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | 15.7 ESD #3 より前のバージョン。                   |

## 20009

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECONN                                 |
| メッセージ     | ソケットを接続できません -- サーバが利用できないか、存在しません。      |
| 考えられる原因   | 内部 I/O エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20010

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 記号定数      | SYBEMEM                  |
| メッセージ     | 十分なメモリの割り当てができません。       |
| 考えられる原因   | ヒープ・メモリを取得できない。          |
| アクション/解決法 | ヒープ・メモリのシステム設定を確認してください。 |
| 追加情報      |                          |
| バージョン     | すべて                      |

## 20011

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDBPS                                       |
| メッセージ     | 最大数の <code>DBPROCESS</code> がすでに割り当てられています。    |
| 考えられる原因   | 設定されている <code>DBPROCESS</code> の最大数を超えている。     |
| アクション/解決法 | <code>dbsetmaxprocs()</code> を使用して、上限を上げてください。 |
| 追加情報      | デフォルト値は 25 です。                                 |
| バージョン     | すべて                                            |

## 20012

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEINTF                                              |
| メッセージ     | <code>interfaces</code> ファイル内にサーバ名がありません。             |
| 考えられる原因   | <code>DSQUERY</code> が正しく設定されていない。                    |
| アクション/解決法 | サーバ名が <code>interfaces</code> ファイルに含まれていることを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                       |
| バージョン     | すべて                                                   |

## 20013

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 記号定数      | SYBEUHST                    |
| メッセージ     | ホスト・マシン名がわかりません。            |
| 考えられる原因   | interfaces ファイルに未知のマシン名がある。 |
| アクション/解決法 | interfaces ファイルを修正してください。   |
| 追加情報      |                             |
| バージョン     | すべて                         |

## 20014

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 記号定数      | SYBEPWD                   |
| メッセージ     | ログインが正しくありません。            |
| 考えられる原因   | ユーザ名またはパスワードが正しくありません。    |
| アクション/解決法 | 正しいユーザ名またはパスワードを指定してください。 |
| 追加情報      |                           |
| バージョン     | すべて                       |

## 20015

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEOPIN                                                     |
| メッセージ     | interfaces ファイルをオープンできない。                                    |
| 考えられる原因   | interfaces ファイルをオープンできない。                                    |
| アクション/解決法 | interfaces ファイルがあるかないか、または interfaces ファイルのパーミッションを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                              |
| バージョン     | すべて                                                          |

## 20016

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEINLN                               |
| メッセージ       | interfaces ファイル： 予期しない行の終わりです。         |
| 考えられる原因     | interfaces ファイルに予期しない行の終わり (EOL) がある。  |
| アクション / 解決法 | interfaces ファイルのフォーマットが正しいことを確認してください。 |
| 追加情報        |                                        |
| バージョン       | すべて                                    |

## 20017

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 記号定数        | SYBESEOF               |
| メッセージ       | 予期しない行の終わりです。          |
| 考えられる原因     | サーバが停止している。            |
| アクション / 解決法 | サーバのステータスを確認してください。    |
| 追加情報        |                        |
| バージョン       | 15.7 ESD #3 より前のバージョン。 |

## 20018

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 記号定数        | SYBESMSG                      |
| メッセージ       | サーバの一般エラー： サーバからのメッセージを確認します。 |
| 考えられる原因     | サーバ上でエラーが発生している。              |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。     |
| 追加情報        |                               |
| バージョン       | すべて                           |

## 20019

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数         | SYBERPND                                                    |
| Message Text | 保留されている結果に対して新しいサーバ・オペレーションを開始しようとした。                       |
| 考えられる原因      | すべての前の結果がまだ処理されていない状態で <code>dbsqlxexec()</code> が呼び出されている。 |
| アクション / 解決法  | 新しいクエリを実行する前に <code>dbresults()</code> ですべての結果を処理してください。    |
| 追加情報         |                                                             |
| バージョン        | すべて                                                         |

## 20020

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEDBPS                                 |
| メッセージ       | サーバからの不正なトークン： データ・ストリーム処理が同期化されていません。   |
| 考えられる原因     | 内部のクライアント / サーバ通信エラー。                    |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20021

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEITIM                                                                 |
| メッセージ       | 不正な <code>timeout</code> 値が指定されました。                                      |
| 考えられる原因     | <code>dbsettime()</code> または <code>dbsetlogintime()</code> に渡された値が無効だった。 |
| アクション / 解決法 | <code>seconds</code> パラメータが正の整数値であることを確認します。                             |
| 追加情報        |                                                                          |
| バージョン       | すべて                                                                      |

## 20022

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEOOB                                                     |
| メッセージ     | 帯域外データをサーバに送信中にエラーが発生しました。                                  |
| 考えられる原因   | ネットワークから送信された帯域外データでエラーが発生している。                             |
| アクション/解決法 | DBPROCESS をいったんクローズして、オープンしてください。                           |
| 追加情報      | 帯域外データが <code>dbcancel()</code> を呼び出した結果として送信されている可能性があります。 |
| バージョン     | すべて                                                         |

## 20023

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBTYP                                                            |
| メッセージ     | DB-Library 関数に渡されたバインド・タイプがわかりません。                                  |
| 考えられる原因   | <code>dbbind()</code> (またはその他のバインド関数) が <i>vartype</i> に未知の値を渡している。 |
| アクション/解決法 | 関数ドキュメントから有効なバインド・タイプを確認して、アプリケーション・コーディングを修正してください。                |
| 追加情報      |                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                 |

## 20024

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBNCR                                                                        |
| メッセージ     | 存在しない <code>compute</code> ローにユーザ変数をバインドしようとしてしました。                             |
| 考えられる原因   | 結果セットに <code>compute</code> ローが含まれていない。                                         |
| アクション/解決法 | <code>dbaltbind()</code> の呼び出し時に、クエリから <code>compute</code> ローが返されることを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                             |



## 20025

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEIICL                                                            |
| メッセージ     | サーバから返された整数カラム長が正しくありません。                                           |
| 考えられる原因   | 受信した整数長が正しくない(1、2、4 以外)。                                            |
| アクション/解決法 | 発生頻度は高くありませんが、Open Server からの受信である場合は、Open Server のコーディングを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                 |

## 20026

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECNOR                              |
| メッセージ     | 範囲外のカラム番号です。                          |
| 考えられる原因   | dbdata() に指定されているカラム番号が結果セットに含まれていない。 |
| アクション/解決法 | 使用可能なカラムを参照するようにコードを修正してください。         |
| 追加情報      |                                       |
| バージョン     | すべて                                   |

## 20027

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 記号定数      | SYBENPRM                         |
| メッセージ     | この dboption には NULL パラメータは使えません。 |
| 考えられる原因   | NULL パラメータが dbsetopt() に指定されている。 |
| アクション/解決法 | 有効なパラメータを指定するようにコードを修正してください。    |
| 追加情報      |                                  |
| バージョン     | すべて                              |

## 20028

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUVDT                                                                           |
| メッセージ       | 不明な可変長データ型を検出しました。                                                                 |
| 考えられる原因     | 不明な可変長データ型をサーバから受信した。                                                              |
| アクション / 解決法 | 発生頻度は高くありませんが、サーバが <b>Open Server</b> である場合は、 <b>Open Server</b> のコーディングを確認してください。 |
| 追加情報        |                                                                                    |
| バージョン       | すべて                                                                                |

## 20029

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUFDT                                                                           |
| メッセージ       | 不明な固定長データ型を検出しました。                                                                 |
| 考えられる原因     | 不明な固定長データ型をサーバから受信した。                                                              |
| アクション / 解決法 | 発生頻度は高くありませんが、サーバが <b>Open Server</b> である場合は、 <b>Open Server</b> のコーディングを確認してください。 |
| 追加情報        |                                                                                    |
| バージョン       | すべて                                                                                |

## 20030

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEWAID                                              |
| メッセージ       | DB-Library 内部エラー: ALTNAME の後の ALTFMT に正しくない ID があります。 |
| 考えられる原因     | サーバが <b>compute</b> ローに対して正しくない ID を送信している。           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。              |
| 追加情報        |                                                       |
| バージョン       | すべて                                                   |

## 20031

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECDNS                                                          |
| メッセージ     | データストリームは存在しない選択リストのメンバから <code>compute</code> カラムが得られたことを示しています。 |
| 考えられる原因   | 存在しない選択リストのメンバから <code>compute</code> カラムが抽出されている。                |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                          |
| 追加情報      |                                                                   |
| バージョン     | すべて                                                               |

## 20033

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEABMT                                                                   |
| メッセージ     | 正しくないカラムと変数タイプで <code>dbbind()</code> を実行しようとしてしました。                       |
| 考えられる原因   | <code>dbbind()</code> (またはその他のバインド関数) が互換性のないカラムと <i>vartype</i> 値で呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                  |
| 追加情報      |                                                                            |
| バージョン     | すべて                                                                        |

## 20034

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEABNP                                         |
| メッセージ     | NULL ポインタを使ってバインドしようとしてしました。                     |
| 考えられる原因   | <code>dbbind()</code> の <i>varaddr</i> 引数が不正だった。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                        |
| 追加情報      |                                                  |
| バージョン     | すべて                                              |

## 20035

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEAAMT                                             |
| メッセージ     | 正しくないカラムと変数タイプで <code>dbbind()</code> を実行しようとしてしました。 |
| 考えられる原因   | プログラムのデータ型がカラムのデータ型と一致していない。                         |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                            |
| 追加情報      |                                                      |
| バージョン     | すべて                                                  |

## 20036

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENXID                                           |
| メッセージ     | サーバが分散トランザクション ID を付与しませんでした。                      |
| 考えられる原因   | コミット・サービスの初期化中に問題が発生した。                            |
| アクション/解決法 | <code>interfaces</code> ファイル内のエントリが正しいことを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                    |
| バージョン     | すべて                                                |

## 20037

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERXID                                                              |
| メッセージ     | サーバがクライアントの分散トランザクション ID を認識しませんでした。                                  |
| 考えられる原因   | プログラミング・エラー。                                                          |
| アクション/解決法 | <code>stat_xact()</code> に指定されている <code>commid</code> パラメータを確認してください。 |
| 追加情報      |                                                                       |
| バージョン     | すべて                                                                   |

## 20038

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEICN                                                                                     |
| メッセージ     | <code>compute ID</code> または <code>compute</code> カラム番号が正しくありません。                            |
| 考えられる原因   | 無効な <code>computeid</code> または <code>compute</code> カラム番号が <code>dbalt*()</code> ルーチンに渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                   |
| 追加情報      |                                                                                             |
| バージョン     | すべて                                                                                         |

## 20039

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENMOB                                     |
| メッセージ     | 'ORDER BY' 句のそのようなメンバはありません。                 |
| 考えられる原因   | 無効なカラム ID が <code>dbordercol()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                    |
| 追加情報      |                                              |
| バージョン     | すべて                                          |

## 20040

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEAPUT                                                    |
| メッセージ     | 不明なトークンを印刷しようとしてしました。                                       |
| 考えられる原因   | 未知の <code>type</code> パラメータが <code>dbprtype()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                   |
| 追加情報      |                                                             |
| バージョン     | すべて                                                         |

## 20041

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEASNL                                   |
| メッセージ       | NULL の loginrec にフィールドを設定しようとしてしました。       |
| 考えられる原因     | LOGINREC ポインタが NULL。                       |
| アクション / 解決法 | dblogin() を呼び出してログイン・レコードを割り当ててください。       |
| 追加情報        | メモリが割り当てられない場合、dblogin() は NULL ポインタを返します。 |
| バージョン       | すべて                                        |

## 20042

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBENTLL                                                    |
| メッセージ       | loginrec フィールドには名前が長すぎます。                                   |
| 考えられる原因     | DBSETL* ルーチンに渡された <i>name</i> パラメータが <i>DBMAXNAME</i> より長い。 |
| アクション / 解決法 | 違う名前を使用してください。                                              |
| 追加情報        |                                                             |
| バージョン       | すべて                                                         |

## 20043

loginrec==>loginrec

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEASUL                                               |
| メッセージ       | 設定しようとした loginrec フィールドがわかりません。                        |
| 考えられる原因     | 内部関数 dbsetName が、存在しない <i>loingrec</i> フィールドを設定しようとした。 |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。               |
| 追加情報        |                                                        |
| バージョン       | すべて                                                    |

## 20044

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERDNR                                          |
| メッセージ       | Attempt to retrieve data from a non-existent row. |
| 考えられる原因     | 使用できるデータがない状態で <code>dbdata()</code> が呼び出された。     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                         |
| 追加情報        |                                                   |
| バージョン       | すべて                                               |

## 20045

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBENSI                                                         |
| メッセージ       | 負の開始インデックスが <code>dbstrcpy()</code> に渡されました。                    |
| 考えられる原因     | <code>dbstrcpy()</code> に渡された <code>start</code> パラメータがゼロ未満だった。 |
| アクション / 解決法 | 値を修正してください。                                                     |
| 追加情報        |                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                             |

## 20046

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEABNV                                                        |
| メッセージ       | NULL のプログラム変数にバインドしようとしてしました。                                   |
| 考えられる原因     | <code>dbbind</code> に渡された <code>destvar</code> パラメータが NULL だった。 |
| アクション / 解決法 | プログラム変数にメモリのポインタを指定してください。                                      |
| 追加情報        |                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                             |

## 20047

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEDDNE                                 |
| メッセージ       | DBPROCESS が dead であるかまたは使えません。           |
| 考えられる原因     | DBPROCESS でエラーが発生して、使用できなくなっている。         |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20048

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECUFL                                                                       |
| メッセージ       | データ変換がアンダフローしました。                                                              |
| 考えられる原因     | dbconvert() の結果、アンダフローが発生した。                                                   |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                      |
| 追加情報        | 変換の結果、精度が損なわれています。この結果を受け入れられない場合、送信先変数が送信元の値を完全に表現できるようにアプリケーションを修正する必要があります。 |
| バージョン       | すべて                                                                            |

## 20049

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECOFL                              |
| メッセージ       | データ変換がオーバフローしました。                     |
| 考えられる原因     | dbconvert() の結果、オーバフローが発生した。          |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。             |
| 追加情報        | デスティネーション・バッファのサイズが小さくて変換後の値を格納できません。 |
| バージョン       | すべて                                   |



## 20050

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECSYN                                                            |
| メッセージ       | Attempt to convert data stopped by syntax error in source field.    |
| 考えられる原因     | 変換エラーが発生している。                                                       |
| アクション / 解決法 | dbconvert() の引数が正しいことを確認してください。関数ドキュメントで、変換元の型が変換先の型に変換できることを確認します。 |
| 追加情報        |                                                                     |
| バージョン       | すべて                                                                 |

## 20051

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 記号定数        | SYBECLPR                         |
| メッセージ       | データ変換で総桁数が失われました。                |
| 考えられる原因     | dbconvert() を呼び出した結果、総桁数が失われている。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。        |
| 追加情報        |                                  |
| バージョン       | すべて                              |

## 20052

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECNOV                           |
| メッセージ       | オーバフローした変数を NULL に設定しようとしてしました。    |
| 考えられる原因     | dbconvert() src パラメータは NULL にできない。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。          |
| 追加情報        |                                    |
| バージョン       | すべて                                |

## 20053

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERDCN                                                             |
| メッセージ     | 要求されたデータ変換は存在しません。                                                   |
| 考えられる原因   | <code>dbconvert()</code> が <i>srctype</i> を <i>desttype</i> に変換できない。 |
| アクション/解決法 | データ型変換テーブルで、有効な型の組み合わせを確認してください。                                     |
| 追加情報      |                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                  |

## 20054

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBESFOV                                             |
| メッセージ     | <code>dbsafestr()</code> でデスティネーション・バッファがオーバフローしました。 |
| 考えられる原因   | デスティネーション・バッファのサイズが小さい。                              |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                            |
| 追加情報      |                                                      |
| バージョン     | すべて                                                  |

## 20055

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEUNT                                           |
| メッセージ     |                                                   |
| 考えられる原因   | <code>interfaces</code> ファイルにあるネットワーク・タイプがわかりません。 |
| アクション/解決法 | <code>interfaces</code> ファイルに適切なサーバ・エントリがない。      |
| 追加情報      | <code>interfaces</code> ファイルを修正してください。            |
| バージョン     | 15.7 ESD #3 より前のバージョン。                            |

## 20056

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECLOS                                 |
| メッセージ     | ネットワーク接続をクローズ中にエラーが発生しました。               |
| 考えられる原因   | ネットワーク・エンドポイントのクローズ中にエラーが発生した。           |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20060

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECSYN                             |
| メッセージ     | 不明な datatype を検出しました。                |
| 考えられる原因   | DB-Library ルーチンが呼び出されて、不明なデータ型が渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。            |
| 追加情報      |                                      |
| バージョン     | すべて                                  |

## 20061

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 記号定数      | SYBETSIT                              |
| メッセージ     | 正しくないタイムスタンプで dbtsput () を呼び出そうとしました。 |
| 考えられる原因   | Adaptive Server カラムにタイムスタンプがない。       |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。             |
| 追加情報      |                                       |
| バージョン     | すべて                                   |

## 20062

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECSYN                                     |
| メッセージ     | タイムスタンプ・カラムを持たないテーブルのタイムスタンプを更新しようとした。       |
| 考えられる原因   | ブラウザできないローで <code>dbtspout()</code> が呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                    |
| 追加情報      |                                              |
| バージョン     | すべて                                          |

## 20063

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBDIO                                                    |
| メッセージ     | バルク・コピーの方向が正しくありません。IN か OUT のどちらかでなければなりません。               |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> が無効な <i>direction</i> パラメータで呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                   |
| 追加情報      |                                                             |
| バージョン     | すべて                                                         |

## 20064

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCNT                                                   |
| メッセージ     | 存在しないサーバ・テーブルでバルク・コピーを使用しようとした。                            |
| 考えられる原因   | サーバで無効な <i>table</i> パラメータが <code>bcp_init()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                  |
| 追加情報      |                                                            |
| バージョン     | すべて                                                        |

## 20065

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEIFNB                                      |
| メッセージ     | bcp_control() に渡されたフィールド番号が正しくありません。          |
| 考えられる原因   | bcp_control() に渡された <i>field</i> パラメータが適切でない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                     |
| 追加情報      |                                               |
| バージョン     | すべて                                           |

## 20066

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBETTS                                                                   |
| メッセージ     | バルク・コピーを使ってホスト・ファイルにコピーしようとしているテーブルの長さが、スキップするようにバルク・コピーに指示したロー数を下回っています。 |
| 考えられる原因   | テーブル内のロー数より多いBCPFIRST値でdbcontrol() が呼び出された。                               |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                 |
| 追加情報      |                                                                           |
| バージョン     | すべて                                                                       |

## 20067

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEKBCO                                      |
| メッセージ     | 1000 ローがホスト・ファイルにバルク・コピーされました。                |
| 考えられる原因   | 1000 ローがコピーされた。                               |
| アクション/解決法 | 対処する必要はありません。                                 |
| 追加情報      | これは、ホスト・ファイルにローがコピーされる進捗状況をユーザに通知する情報メッセージです。 |
| バージョン     | すべて                                           |

## 20068

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBBCI                        |
| メッセージ     | バッチによって、サーバへのバルク・コピーが正常に行われました。 |
| 考えられる原因   | バッチのコピーが正常に行われた。                |
| アクション/解決法 | 対処する必要はありません。                   |
| 追加情報      | これは、コピーの進捗情報をユーザに通知する情報メッセージです。 |
| バージョン     | すべて                             |

## 20069

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 記号定数      | SYBEKBCI                        |
| メッセージ     | Bcp: 1000 ローがサーバに送信されました。       |
| 考えられる原因   | ローがサーバに送信された。                   |
| アクション/解決法 | 対処する必要はありません。                   |
| 追加情報      | これは、コピーの進捗情報をユーザに通知する情報メッセージです。 |
| バージョン     | すべて                             |

## 20070

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCRE                                 |
| メッセージ     | BCP データ・ファイルを読み込み中に I/O エラーが発生しました。      |
| 考えられる原因   | システム I/O ルーティングに失敗した。                    |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20071

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 記号定数        | SYBETPTN                        |
| メッセージ       | 構文エラー： テーブル名には 2 つのピリオドしか使えません。 |
| 考えられる原因     | テーブル参照構文が正しくない。                 |
| アクション / 解決法 | クエリを修正してください。                   |
| 追加情報        |                                 |
| バージョン       | すべて                             |

## 20072

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBWCWE                                |
| メッセージ       | BCP データ・ファイルを書き込み中に I/O エラーが発生しました。      |
| 考えられる原因     | システム I/O ルーティングに失敗した。                    |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20073

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCNN                                                       |
| メッセージ       | NULL 値を受け入れないサーバ・カラム <colname> に NULL 値をバ<br>ルク・コピーしようとして失敗した。 |
| 考えられる原因     | 挿入 / 更新クエリが正しくない。                                              |
| アクション / 解決法 | クエリを修正してください。                                                  |
| 追加情報        |                                                                |
| バージョン       | すべて                                                            |

## 20074

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCOR                             |
| メッセージ       | サイズが大きすぎるローをサーバにバルク・コピーしようとしてしました。   |
| 考えられる原因     | コピーするデータがサーバ・カラムに対して大きすぎる。           |
| アクション / 解決法 | <i>bcp</i> ファイル / サーバ・スキーマを調整してください。 |
| 追加情報        |                                      |
| バージョン       | すべて                                  |

## 20075

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEB CIS                            |
| メッセージ       | 正しくないサイズのカラム値をサーバにバルク・コピーしようとしてしました。 |
| 考えられる原因     | コピーするデータがサーバ・カラムに対して大きすぎる。           |
| アクション / 解決法 | <i>bcp</i> ファイル / サーバ・スキーマを調整してください。 |
| 追加情報        |                                      |
| バージョン       | すべて                                  |

## 20076

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEB CPI                                             |
| メッセージ       | <code>bcp_init()</code> は他の BCP ルーチンの前に呼び出さなければなりません。 |
| 考えられる原因     | <code>bcp_init()</code> が呼び出されていない。                   |
| アクション / 解決法 | <code>bcp_init()</code> を呼び出してください。                   |
| 追加情報        |                                                       |
| バージョン       | すべて                                                   |



## 20077

|           |                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCOR                                                                                                                                                             |
| メッセージ     | <code>bcp_bind()</code> 、 <code>bcp_collen()</code> 、および <code>bcp_colptr()</code> は、コピー方向を <code>DB_IN</code> に設定して <code>bcp_init()</code> を呼び出した後にだけ、呼び出すことができます。 |
| 考えられる原因   | 上記の関数が <code>bcp_init()</code> の前に呼び出された。                                                                                                                            |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                                            |
| 追加情報      |                                                                                                                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                                                                                                                  |

## 20078

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCPB                                                                                        |
| メッセージ     | <code>NULL</code> 以外の入力ファイル名を <code>bcp_init()</code> に渡した後では <code>bcp_bind()</code> を使用できません。 |
| 考えられる原因   | 入力ファイルが指定されている状態でプログラム変数からコピーしようとした。                                                            |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                       |
| 追加情報      |                                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                                             |

## 20079

|           |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEVDPT                                                                                            |
| メッセージ     | For bulk copy, all variable-length data must have either a length-prefix or a terminator specified. |
| 考えられる原因   | <i>length-prefix</i> または <i>terminator</i> がない。                                                     |
| アクション/解決法 | <code>bcp_colfmt()</code> に渡すパラメータを修正してください。                                                        |
| 追加情報      |                                                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                                                 |

## 20080

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBIVI                                                                                                    |
| メッセージ     | <code>bcp_columns()</code> と <code>bcp_colfmt()</code> は、正しい入力ファイルを <code>bcp_init()</code> に渡した後だけに使用できます。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> が無効な <i>hfile</i> パラメータで呼び出された。                                                     |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                   |
| 追加情報      |                                                                                                             |
| バージョン     | すべて                                                                                                         |

## 20081

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBBCBC                                                                |
| メッセージ     | <code>bcp_columns()</code> は <code>bcp_colfmt()</code> の前に呼び出さなければなりません。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_columns()</code> が呼び出される前に、 <code>bcp_colfmt()</code> が呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                |
| 追加情報      |                                                                          |
| バージョン     | すべて                                                                      |

## 20082

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBBCFO                                                          |
| メッセージ     | BCP ホスト・ファイルは少なくとも 1 つのカラムを持たなければなりません。                            |
| 考えられる原因   | <code>bcp_columns()</code> が無効な <i>host_colcount</i> パラメータで呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                          |
| 追加情報      |                                                                    |
| バージョン     | すべて                                                                |

## 20083

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCVH                                                                           |
| メッセージ     | <code>bcp_exec()</code> は正しいホスト・ファイルを <code>bcp_init()</code> に渡した後にだけ呼び出すことができます。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> が無効な <i>hfile</i> パラメータで呼び出された。                            |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                          |
| 追加情報      |                                                                                    |
| バージョン     | すべて                                                                                |

## 20084

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCUO                                                |
| メッセージ     | BCP: ホスト・データ・ファイルをオープンできません。                            |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> が無効な <i>hfile</i> パラメータで呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                               |
| 追加情報      |                                                         |
| バージョン     | すべて                                                     |

## 20085

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCUC                                 |
| メッセージ     | BCP: ホスト・データ・ファイルをクローズできません。             |
| 考えられる原因   | システムのクローズ・ルーチンが失敗した。                     |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20086

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBUOE                                     |
| メッセージ     | BCP: エラー・ファイルをオープンできません。                     |
| 考えられる原因   | bcp_init() が無効な <i>errfile</i> パラメータで呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                    |
| 追加情報      |                                              |
| バージョン     | すべて                                          |

## 20087

open==>close

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBUCE                                 |
| メッセージ     | BCP: エラー・ファイルをオープンできません。                 |
| 考えられる原因   | システムのクローズ・ルーチンが失敗した。                     |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20088

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBWEF                                 |
| メッセージ     | bcp 入力ファイルへの書き込み中に I/O エラーが発生しました。       |
| 考えられる原因   | システム I/O ルーチンに失敗した。                      |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20091

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEASEC                                         |
| メッセージ     | 空のコマンド・バッファをサーバに送信しようとしてしました。                    |
| 考えられる原因   | <code>dbcmd()</code> が呼び出されていないか、空の文字列で呼び出されている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                        |
| 追加情報      |                                                  |
| バージョン     | すべて                                              |

## 20092

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBETMTD                                                                                                                                                        |
| メッセージ     | <code>dbmoretext()</code> 呼び出しで送信しようとした TEXT データが多すぎます。                                                                                                         |
| 考えられる原因   | <code>dbwritetext()</code> が、設定する合計テキスト長を指定している。このエラーは、 <code>dbmoretext()</code> の呼び出しで送信される合計テキスト長が <code>dbwritetext()</code> の呼び出しで指定されている値を超えていることを示しています。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                                       |
| 追加情報      |                                                                                                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                                                                                                             |

## 20093

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENTTN                                                               |
| メッセージ     | <code>dbtxtsput()</code> を使用して新しいテキスト・タイムスタンプを存在しないデータ・ローに入れようとしてしました。 |
| 考えられる原因   | <code>dbtxtsput()</code> の呼び出しが正しくない。                                  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                              |
| 追加情報      |                                                                        |
| バージョン     | すべて                                                                    |

## 20094

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDNTI                                                                                                           |
| メッセージ     | <code>dbtxtsput()</code> を使用して新しいテキスト・タイムスタンプをデータ型が <code>SYBTEXT</code> でも <code>SYBIMAGE</code> でもないカラムに入れようとした。 |
| 考えられる原因   | <code>dbtxtsput()</code> の呼び出しが正しくない。                                                                              |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                          |
| 追加情報      |                                                                                                                    |
| バージョン     | すべて                                                                                                                |

## 20095

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBTMT                                                                |
| メッセージ     | <code>bcp_moretext()</code> 呼び出しで、送信しようとした <code>TEXT</code> データが多すぎます。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_moretext()</code> の呼び出しで送信されたテキストのサイズがカラム・サイズより大きい。           |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                               |
| 追加情報      |                                                                         |
| バージョン     | すべて                                                                     |

## 20096

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEORPF                                                                                   |
| メッセージ     | リモート・パスワードを設定すると、ログイン・レコードのリモート・パスワード・フィールドがオーバーフローする可能性があります。                             |
| 考えられる原因   | リモート・パスワードが長すぎる。                                                                           |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                  |
| 追加情報      | リモート・パスワード・バッファ長は 255 バイトです。バッファ内の各パスワードのエントリは、パスワード自体と、関連付けられているサーバ名、および追加の 2 バイトで構成されます。 |
| バージョン     | すべて                                                                                        |

## 20097

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUVBF                                 |
| メッセージ       | 読み込もうとした BCP フォーマット・ファイルのバージョンがわかりません。   |
| 考えられる原因     | フォーマット・ファイルが破損している。                      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20098

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBUOF                                                      |
| メッセージ       | BCP: フォーマット・ファイルをオープンできません。                                   |
| 考えられる原因     | 不適切な <i>filename</i> パラメータが <code>bcp_readfmt()</code> に渡された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                     |
| 追加情報        |                                                               |
| バージョン       | すべて                                                           |

## 20099

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBUCF                                 |
| メッセージ       | BCP: フォーマット・ファイルをクローズできません。              |
| 考えられる原因     | システムの <code>close</code> ルーチンが失敗した。      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20100

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBRFF                                 |
| メッセージ       | bcp フォーマット・ファイルの読み取り中に I/O エラーが発生しました。   |
| 考えられる原因     | システム I/O ルーチンに失敗した。                      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20101

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBWFF                                 |
| メッセージ       | bcp フォーマット・ファイルを書き込み中に I/O エラーが発生しました。   |
| 考えられる原因     | システム I/O ルーチンに失敗した。                      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20102

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBUDF                                 |
| メッセージ       | BCP: フォーマット・ファイルで、認識できないデータ型が検出されました。    |
| 考えられる原因     | 入力ファイルが破損している。                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |



## 20103

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBIHC                                 |
| メッセージ       | bcp フォーマット・ファイル内で不正なホストカラム番号が検出されました。    |
| 考えられる原因     | 入力ファイルが破損している。                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20104

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBEOF                                 |
| メッセージ       | BCP データ・ファイル内で予期しない EOF を検出しました。         |
| 考えられる原因     | 入力ファイルが破損している。                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20105

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCNL                                 |
| メッセージ       | BCP データ・ファイル内で値が負の長さプレフィクスを検出しました。       |
| 考えられる原因     | 入力ファイルが破損している。                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20106

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCSI                                  |
| メッセージ     | ホスト・ファイル・カラムは、サーバにコピーするときだけスキップすることができます。 |
| 考えられる原因   | プログラミング・エラー。                              |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                 |
| 追加情報      |                                           |
| バージョン     | すべて                                       |

## 20107

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBKIT                                                                    |
| メッセージ     | SYBCHAR、SYBBINARY、SYBTEXT、または SYBIMAGE 以外のプログラム変数では、BCP ターミナータの使用は正しくありません。 |
| 考えられる原因   | bcp_bind() の呼び出しが正しくない。                                                     |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                   |
| 追加情報      |                                                                             |
| バージョン     | すべて                                                                         |

## 20108

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCSA                                                             |
| メッセージ     | BCP ホスト・ファイル <filename> には <n> ローしか含まれていません。これらのすべてのローを省略することはできません。 |
| 考えられる原因   | bcp_control() が、BCPFIRST を入力ファイル内のロー数より大きい値に設定している。                  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                            |
| 追加情報      |                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                  |

## 20109

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENULL                                   |
| メッセージ     | NULL の DBPROCESS ポインタが DB-Library に渡されました。 |
| 考えられる原因   | DB-Library ルーチンが NULL DBPROCESS ポインタを渡した。  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                  |
| 追加情報      |                                            |
| バージョン     | すべて                                        |

## 20110

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 記号定数      | SYBEUNAM                         |
| メッセージ     | カレント・ユーザ名をオペレーティング・システムから得られません。 |
| 考えられる原因   | getpwuid() システム・コールが失敗した。        |
| アクション/解決法 | システム管理者に連絡してください。                |
| 追加情報      |                                  |
| バージョン     | すべて                              |

## 20111

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRO                                                                   |
| メッセージ     | BCP ホスト・ファイル <filename> には <n> ローしか含まれていません。要求された <m> ローを読み込むことはできませんでした。 |
| 考えられる原因   | bcp_control() が、BCPLAST を入力ファイル内のロー数より大きい値に設定している。                        |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                 |
| 追加情報      |                                                                           |
| バージョン     | すべて                                                                       |

## 20112

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEMPLL                             |
| メッセージ       | DBPROCESS の最大数を 1 より小さく設定しようとしてしました。 |
| 考えられる原因     | dbsetmaxprocs() が 1 未満の値で呼び出された。     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。            |
| 追加情報        |                                      |
| バージョン       | すべて                                  |

## 20113

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERPIL                                                                                              |
| メッセージ       | タイプが SYBCHAR、SYBVARCHAR、SYBBINARY、または SYBVARBINARY のパラメータの datalen として -1 を dbrpcparam() に渡すことはできません。 |
| 考えられる原因     | 可変長データ型に不適切なデータ長が指定された。                                                                               |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                             |
| 追加情報        |                                                                                                       |
| バージョン       | すべて                                                                                                   |

## 20114

|             |                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERPUL                                                                                                                                                                 |
| メッセージ       | rpcparam() で SYBINTN、SYBDATETIMN、SYBMONEYN、または SYBFLTN パラメータを渡すとき、DB-Library がそれを SYBINT1、SYBINT2、SYBINT4、SYBMONEY、SYBMONEY4 などとして認識できるようにパラメータの最大長または実際の長さを指定する必要があります。 |
| 考えられる原因     | dbrpcparam() が不適切な datlen 値で呼び出された。                                                                                                                                      |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                                                |
| 追加情報        |                                                                                                                                                                          |
| バージョン       | すべて                                                                                                                                                                      |

## 20115

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUNOP                                   |
| メッセージ       | <code>dbsetopt()</code> に渡されたオプションがわかりません。 |
| 考えられる原因     | <code>dbsetopt()</code> の呼び出しが正しくない。       |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                  |
| 追加情報        |                                            |
| バージョン       | すべて                                        |

## 20116

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRNC                                                                            |
| メッセージ       | 現在のローは COMPUTE 句 <code>&lt;computeid&gt;</code> の結果ではないため、このローからそのデータを抽出することはできません。 |
| 考えられる原因     | <code>dbadata()</code> が、ALTER ROW 句の結果ではないローで呼び出された。                               |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                           |
| 追加情報        |                                                                                     |
| バージョン       | すべて                                                                                 |

## 20117

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERTCC                                                        |
| メッセージ       | <code>dbreadtext()</code> は COMPUTE 句を持つクエリーの結果を受信するために使用できません。 |
| 考えられる原因     | <code>dbreadtext()</code> が呼び出されて、ALTER ROW 句の結果からテキストが取得された。   |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                       |
| 追加情報        |                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                             |

## 20118

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERTSC                                                         |
| メッセージ       | <code>dbreadtext()</code> は 1 つの結果カラムを持つクエリーの結果を受信するためにだけ使用できます。 |
| 考えられる原因     | 複数のカラムを含む結果セットで <code>dbreadtext()</code> が呼び出された。               |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                        |
| 追加情報        |                                                                  |
| バージョン       | すべて                                                              |

## 20119

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUCRR                                                              |
| メッセージ       | <code>Internal software error:dbpasswd()</code> によって報告された接続結果がわかりません。 |
| 考えられる原因     | サーバとの接続に問題がある。                                                        |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                              |
| 追加情報        |                                                                       |
| バージョン       | すべて                                                                   |

## 20120

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERPNA                                       |
| メッセージ       | RPC 機能は、バージョン番号が 4.0 以上のサーバを使用しているときにのみ利用できます。 |
| 考えられる原因     | このバージョンの Adaptive Server が RPC をサポートしていない。     |
| アクション / 解決法 | Adaptive Server をアップグレードします。                   |
| 追加情報        |                                                |
| バージョン       | すべて                                            |

## 20121

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEOBNA                                             |
| メッセージ       | テキスト / イメージ機能は、バージョン番号が 4.0 以上のサーバを使用しているときのみ利用できます。 |
| 考えられる原因     | このバージョンの Adaptive Server がテキスト / イメージをサポートしていない。     |
| アクション / 解決法 | Adaptive Server をアップグレードします。                         |
| 追加情報        |                                                      |
| バージョン       | すべて                                                  |

## 20122

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEFGTL                                                       |
| メッセージ       | BCP: コピーする最初のローのロー番号はコピーする最後のローのロー番号より大きくてはいけません。              |
| 考えられる原因     | bcp_control() が、矛盾する <i>BCPFIRST</i> と <i>BCPLAST</i> で呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                      |
| 追加情報        |                                                                |
| バージョン       | すべて                                                            |

## 20123

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECWLL                                 |
| メッセージ       | カラム幅を 1 より小さく設定しようとしてしました。               |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        | 廃止                                       |
| バージョン       | なし                                       |

## 20124

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUFDS                                                                                        |
| メッセージ       | <code>dbstrbuild()</code> で認識できないフォーマットがありました。                                                  |
| 考えられる原因     | 旧式関数 <code>dbfmtinstall()</code> でカスタムインストールされているどのフォーマット指定子とも一致しないフォーマット指定子がフォーマット文字列で指定されている。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                       |
| 追加情報        |                                                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                                                             |

## 20125

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUCPT                                                      |
| メッセージ       | <code>dbstrbuild()</code> に認識できないカスタム・フォーマットのパラメータ・タイプがありました。 |
| 考えられる原因     | <code>dbstrbuild()</code> がフォーマット文字列の無効なパラメータ・タイプで呼び出された。     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                     |
| 追加情報        |                                                               |
| バージョン       | すべて                                                           |

## 20126

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETMCF                                                                      |
| メッセージ       | <code>dbfmtinstall()</code> (廃止関数) でインストールしようとしたカスタム・フォーマットが多すぎます。            |
| 考えられる原因     | <code>MAXFMTS (20)</code> の指定を超えるフォーマットで <code>dbfmtinstall()</code> が呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                     |
| 追加情報        |                                                                               |
| バージョン       | すべて                                                                           |



## 20127

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEAICF                                      |
| メッセージ       | Error in attempting to install custom format. |
| 考えられる原因     | dbfmtinstall() の一般エラー。                        |
| アクション / 解決法 | アプリケーション・コードを検証してください。                        |
| 追加情報        |                                               |
| バージョン       | すべて                                           |

## 20128

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEADST                                                                   |
| メッセージ       | Error in attempting to determine the size of a pair of translation tables. |
| 考えられる原因     | dbload_xlate() が無効な <i>srv_charset</i> で呼び出された。                            |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                  |
| 追加情報        | 指定されている文字セットが <i>\$\$SYBASE/charsets</i> に存在しているか確認してください。                 |
| バージョン       | すべて                                                                        |

## 20129

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEALTT                                                  |
| メッセージ       | Error in attempting to load a pair of translation tables. |
| 考えられる原因     | 変換テーブルのロード中に内部エラーが発生した。                                   |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                  |
| 追加情報        |                                                           |
| バージョン       | すべて                                                       |

## 20130

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 記号定数        | SYBEAPCT                     |
| メッセージ       | 文字セット変換を実行しようとしてエラーが発生しました。  |
| 考えられる原因     | dbxlate() が失敗した。             |
| アクション / 解決法 | dbxlate() に渡すパラメータを確認してください。 |
| 追加情報        |                              |
| バージョン       | すべて                          |

## 20131

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEXOCI                                                            |
| メッセージ       | バルク・コピーを使用してホスト・ファイルからサーバにデータをコピーするときに、文字セット変換で出力先バッファがオーバーフローしました。 |
| 考えられる原因     | 内部変換エラー。                                                            |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                            |
| 追加情報        |                                                                     |
| バージョン       | すべて                                                                 |

## 20132

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEFSHD                                               |
| メッセージ       | Error in attempting to find the Sybase home directory. |
| 考えられる原因     | \$\$SYBASE 環境変数が正しくない。                                 |
| アクション / 解決法 | 設定を修正してください。                                           |
| 追加情報        |                                                        |
| バージョン       | すべて                                                    |

## 20133

記号定数

メッセージ

ローカライゼーション・ファイルをオープンしようとして、エラーが発生しました。

考えられる原因

ローカライゼーション・ファイルをオープンできない。

アクション / 解決法

`$SYBASE` が正しいか確認してください。

追加情報

バージョン

すべて

## 20134

記号定数

SYBEARDI

メッセージ

Error in attempting to read datetime information from a localization file.

考えられる原因

*locales* ファイルが破損している。

アクション / 解決法

Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。

追加情報

バージョン

すべて

## 20135

記号定数

SYBEURCI

メッセージ

コピーライト情報を DBLIB ローカライゼーション・ファイルから読み込めません。

考えられる原因

*locales* ファイルが破損している。

アクション / 解決法

Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。

追加情報

バージョン

すべて

## 20136

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEARDL                                      |
| メッセージ       | dblib.loc ローカライゼーション・ファイルを読み込もうとしてエラーが発生しました。 |
| 考えられる原因     | <i>locales</i> ファイルが破損している。                   |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。      |
| 追加情報        |                                               |
| バージョン       | すべて                                           |

## 20137

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEURMI                                        |
| メッセージ       | money フォーマット情報を DBLIB ローカライゼーション・ファイルから読み込めません。 |
| 考えられる原因     | <i>locales</i> ファイルが破損している。                     |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。        |
| 追加情報        |                                                 |
| バージョン       | すべて                                             |

## 20138

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUREM                                   |
| メッセージ       | エラー・ニモニックを DBLIB ローカライゼーション・ファイルから読み込めません。 |
| 考えられる原因     | <i>locales</i> ファイルが破損している。                |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。   |
| 追加情報        |                                            |
| バージョン       | すべて                                        |

## 20139

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEURES                                 |
| メッセージ     | エラー文字列を DBLIB ローカライゼーション・ファイルから読み込めません。  |
| 考えられる原因   | <i>locales</i> ファイルが破損している。              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20140

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEUREI                                 |
| メッセージ     | エラー情報を DBLIB ローカライゼーション・ファイルから読み込めません。   |
| 考えられる原因   | <i>locales</i> ファイルが破損している。              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20141

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEOREN                                                                                          |
| メッセージ     | 警告： 範囲外のエラー番号が <i>dblib.loc</i> に見つかりました。最大許容エラー番号は <i>sybdb.h</i> の <i>DBERRCOUNT</i> で定義されています。 |
| 考えられる原因   | <i>locales</i> ファイルが破損している。                                                                       |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                                                          |
| 追加情報      |                                                                                                   |
| バージョン     | すべて                                                                                               |

## 20142

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEISOI                                 |
| メッセージ       | 無効なソート順の情報を検出しました。                       |
| 考えられる原因     | <i>locales</i> ファイルが破損している。              |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20143

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEIDCL                                                                           |
| メッセージ       | サーバによって返された <i>datetime</i> カラム長が正しくありません。有効な <i>datetime</i> カラム長は 4 および 8 バイトです。 |
| 考えられる原因     | 内部 Adaptive Server エラー。                                                            |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。                                           |
| 追加情報        |                                                                                    |
| バージョン       | すべて                                                                                |

## 20144

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEIMCL                                                                     |
| メッセージ       | サーバによって返された <i>money</i> カラム長が正しくありません。有効な <i>money</i> カラム長は 4 および 8 バイトです。 |
| 考えられる原因     | 内部 Adaptive Server エラー。                                                      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。                                     |
| 追加情報        |                                                                              |
| バージョン       | すべて                                                                          |

## 20145

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEIFCL                                                   |
| メッセージ       | サーバによって返された浮動小数点カラム長が正しくありません。有効な浮動小数点カラム長は 4 および 8 バイトです。 |
| 考えられる原因     | 内部 Adaptive Server エラー。                                    |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                   |
| 追加情報        |                                                            |
| バージョン       | すべて                                                        |

## 20146

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEUTDS                                 |
| メッセージ       | サーバから受信した TDS バージョンが認識できません。             |
| 考えられる原因     | 内部エラー。                                   |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20147

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBUCF                         |
| メッセージ       | BCP: フォーマット・ファイルを作成できません。        |
| 考えられる原因     | アクセス権限が十分でない。                    |
| アクション / 解決法 | アクセス権限を確認してください。                 |
| 追加情報        | このエラーは、作成時とクローズ時の両方の失敗に対して発生します。 |
| バージョン       | すべて                              |

## 20148

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEACNV                                       |
| メッセージ     | NULL のデスティネーション変数でデータ変換を実行しようとした。              |
| 考えられる原因   | dbconvert() または dbdatechar() に NULL ポインタが渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                      |
| 追加情報      |                                                |
| バージョン     | すべて                                            |

## 20149

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDPOR                                  |
| メッセージ     | datepart 定数が範囲外です。                        |
| 考えられる原因   | 無効な <i>datepart</i> が dbdatechar() に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                 |
| 追加情報      |                                           |
| バージョン     | すべて                                       |

## 20150

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENDC                                |
| メッセージ     | 負の構成要素を数値フォームの日付に持つことはできません。           |
| 考えられる原因   | 無効な <i>value</i> が dbdatechar() に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。              |
| 追加情報      |                                        |
| バージョン     | すべて                                    |



## 20151

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEMVOR                                             |
| メッセージ     | Month 値は 1 から 12 です。                                 |
| 考えられる原因   | 無効な <i>month</i> 値が <code>dbdatechar()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                            |
| 追加情報      |                                                      |
| バージョン     | すべて                                                  |

## 20152

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDVOR                                           |
| メッセージ     | Day 値は 1 から 7 です。                                  |
| 考えられる原因   | 無効な <i>day</i> 値が <code>dbdatechar()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                          |
| 追加情報      |                                                    |
| バージョン     | すべて                                                |

## 20153

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENBVP                                                          |
| メッセージ     | <code>dbsetnull()</code> に NULL の <i>bindval</i> ポインタを渡すことはできません。 |
| 考えられる原因   | <i>bindval</i> として NULL ポインタが渡された。                                |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                         |
| 追加情報      | NULL 値が検出されたときに、 <i>bindval</i> が代わりに使用される値になります。NULL はここでは不適切です。 |
| バージョン     | すべて                                                               |

## 20154

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBESPID                                                                  |
| メッセージ     | <code>dbspid()</code> を <code>NULL</code> の <code>dbproc</code> で呼び出しました。 |
| 考えられる原因   | コーディングが正しくない。                                                             |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                 |
| 追加情報      |                                                                           |
| バージョン     | すべて                                                                       |

## 20155

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENDTP                                                                              |
| メッセージ     | <code>dbdatecrack()</code> を <code>NULL</code> の <code>datetime</code> パラメータで呼び出しました。 |
| 考えられる原因   | コーディングが正しくない。                                                                         |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                             |
| 追加情報      |                                                                                       |
| バージョン     | すべて                                                                                   |

## 20156

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEXTN                                                                                                         |
| メッセージ     | <code>dbfree_xlate()</code> への <code>xlt_tosrv</code> および <code>xlt_todisp</code> パラメータが <code>NULL</code> でした。 |
| 考えられる原因   | 無効な <code>NULL</code> パラメータが渡された。                                                                               |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                       |
| 追加情報      |                                                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                                                             |

## 20157

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEXTDN                                                                            |
| メッセージ       | 警告 : dbfree_xlate() への xlt_todisp パラメータが NULL でした。xlt_tosrv パラメータに関連する空き領域は解放されました。 |
| 考えられる原因     | NULL <i>xlt_todisp</i> パラメータが dbfree_xlate() に渡された。                                 |
| アクション / 解決法 | <i>xlt_tosrv</i> を解放しないでください。                                                       |
| 追加情報        |                                                                                     |
| バージョン       | すべて                                                                                 |

## 20158

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEXTSN                                                                            |
| メッセージ       | 警告 : dbfree_xlate() への xlt_tosrv パラメータが NULL でした。xlt_todisp パラメータに関連する空き領域は解放されました。 |
| 考えられる原因     | NULL <i>xlt_tosrv</i> パラメータが dbfree_xlate() に渡された。                                  |
| アクション / 解決法 | <i>xlt_todisp</i> を解放しないでください。                                                      |
| 追加情報        |                                                                                     |
| バージョン       | すべて                                                                                 |

## 20159

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 記号定数        | SYBENUM                         |
| メッセージ       | DB-Library に渡された引数の数が正しくありません。  |
| 考えられる原因     | 間違った数の引数が DB-Library ルーチンに渡された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。       |
| 追加情報        |                                 |
| バージョン       | すべて                             |

## 20160

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETYPE                              |
| メッセージ       | Hyper/DB-Library に渡された引数タイプが正しくありません。 |
| 考えられる原因     | dbregparam() が無効なタイプで呼び出された。          |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。             |
| 追加情報        |                                       |
| バージョン       | すべて                                   |

## 20161

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEGENOS                                |
| メッセージ       | オペレーティング・システムの一般エラーです。                   |
| 考えられる原因     | 内部状態変数の作成に失敗した。                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20162

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEPAGE                                        |
| メッセージ       | dbpage??() オペレーションに指定されたリソース・タイプまたは長さが正しくありません。 |
| 考えられる原因     |                                                 |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。        |
| 追加情報        | 廃止                                              |
| バージョン       | なし                                              |

## 20163

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEOPTNO                                |
| メッセージ     | オプションは使用できません。                           |
| 考えられる原因   | セキュリティ・オプションの設定に失敗した内部エラー。               |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20164

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEETD                                               |
| メッセージ     | dbmoretext() で期待された量の TEXT または IMAGE データの送信ができませんでした。 |
| 考えられる原因   | テキスト・データの送信が完了する前にアプリケーションがサーバから結果を読み込もうとした。          |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                             |
| 追加情報      |                                                       |
| バージョン     | すべて                                                   |

## 20165

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERTYPE                                |
| メッセージ     | Hyper/DB-Library に渡されたリソース・タイプが正しくありません。 |
| 考えられる原因   |                                          |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      | 廃止                                       |
| バージョン     | なし                                       |

## 20166

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBERFILE                                |
| メッセージ       | リソース・ファイルをオープンできません。                     |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        | 廃止                                       |
| バージョン       | なし                                       |

## 20167

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEFMODE                                    |
| メッセージ       | 読み込み / 書き込み / 追加モードがファイルに対して拒否されました。         |
| 考えられる原因     | dbstrbuild() がフォーマット文字列の無効なパラメータ・タイプで呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                    |
| 追加情報        | 廃止                                           |
| バージョン       | なし                                           |

## 20168

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBESLCT                                 |
| メッセージ       | 指定されたフィールドを選択またはコピーできませんでした。             |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        | 廃止                                       |
| バージョン       | なし                                       |

## 20169

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEZTXT                                                      |
| メッセージ       | dbwritetext() で、長さがゼロの TEXT または IMAGE を dataserber に送信しようとした。 |
| 考えられる原因     | dbwritetext() 呼び出しの引数が無効。                                     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                     |
| 追加情報        |                                                               |
| バージョン       | すべて                                                           |

## 20170

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| メッセージ・タイプ   | エラー                                       |
| 記号定数        | SYBENTST                                  |
| メッセージ       | VMS: オープンされているファイルは stream_lf でなければなりません。 |
| 考えられる原因     |                                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。  |
| 追加情報        | 廃止                                        |
| バージョン       | なし                                        |

## 20171

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEOSSL                                                       |
| メッセージ       | 不正なログイン : オペレーティング・システムのログイン・セキュリティ・レベルが secure サーバの範囲内にありません。 |
| 考えられる原因     |                                                                |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                       |
| 追加情報        | 廃止                                                             |
| バージョン       | なし                                                             |

## 20172

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEESSL                                               |
| メッセージ       | 不正なログイン：入力されたログイン・セキュリティ・レベルがオペレーティング・システムのレベルと一致しません。 |
| 考えられる原因     |                                                        |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。               |
| 追加情報        | 廃止                                                     |
| バージョン       | なし                                                     |

## 20173

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBENLNL                                 |
| メッセージ       | プログラムが指定のネットワーク・ライブラリとリンクされていません。        |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        | 廃止                                       |
| バージョン       | なし                                       |

## 20174

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBENHAN                                        |
| メッセージ       | dbrecvpassthru() を NULL の handle パラメータで呼び出しました。 |
| 考えられる原因     | dbrecvpassthru() が無効なパラメータで呼び出された。              |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                       |
| 追加情報        |                                                 |
| バージョン       | すべて                                             |



## 20175

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENBUF                                                                            |
| メッセージ     | <code>dbsendpassthru()</code> を <code>NULL</code> の <code>buf</code> パラメータで呼び出しました。 |
| 考えられる原因   | <code>dbsendpassthru()</code> が無効なパラメータで呼び出された。                                     |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                           |
| 追加情報      |                                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                                 |

## 20176

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENULP                                                                                              |
| メッセージ     | <code>&lt;paramname&gt;</code> パラメータに <code>NULL</code> を指定して <code>&lt;routine&gt;</code> が呼び出されました。 |
| 考えられる原因   | DB-Library ルーチンが無効な <code>NULL</code> パラメータで呼び出された。                                                   |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                             |
| 追加情報      |                                                                                                       |
| バージョン     | すべて                                                                                                   |

## 20177

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENOTI                                 |
| メッセージ     | イベント・ハンドラは通知要求を行う前にインストールしなければなりません。     |
| 考えられる原因   |                                          |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      | 廃止                                       |
| バージョン     | なし                                       |

## 20178

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEEVOP                                              |
| メッセージ     | <code>dbregwatch()</code> を呼び出したオプション・パラメータが正しくありません。 |
| 考えられる原因   | 無効なオプション値が <code>dbregwatch()</code> に渡された。           |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                             |
| 追加情報      |                                                       |
| バージョン     | すべて                                                   |

## 20179

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENEHA                                                   |
| メッセージ     | <code>dbreghandle()</code> を NULL の handler パラメータで呼び出しました。 |
| 考えられる原因   |                                                            |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                   |
| 追加情報      | 廃止                                                         |
| バージョン     | なし                                                         |

## 20180

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 記号定数      | SYBETRAN                            |
| メッセージ     | DBPROCESS が別のトランザクションで使用されています。     |
| 考えられる原因   | この DBPROCESS に対する前のコマンドの処理が完了していない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。           |
| 追加情報      |                                     |
| バージョン     | すべて                                 |

## 20181

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEEVST                                                                                              |
| メッセージ     | <code>dbregparam()</code> を呼び出す前にトランザクションを開始しなければなりません。                                               |
| 考えられる原因   | <code>dbreginit()</code> または <code>dbregparam()</code> が、 <code>dbregparam()</code> の呼び出し前に呼び出されていない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                             |
| 追加情報      |                                                                                                       |
| バージョン     | すべて                                                                                                   |

## 20182

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEEINI                                                              |
| メッセージ     | <code>dbregexec()</code> の前に <code>dbreginit()</code> を呼び出さなければなりません。 |
| 考えられる原因   | <code>dbreginit()</code> が <code>dbregexec()</code> の呼び出し前に呼び出されていない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                             |
| 追加情報      |                                                                       |
| バージョン     | すべて                                                                   |

## 20183

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEECRT                                                                |
| メッセージ     | <code>dbnpcreate()</code> の前に <code>dbnpdefine()</code> を呼び出さなければなりません。 |
| 考えられる原因   |                                                                         |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                                |
| 追加情報      | 廃止                                                                      |
| バージョン     | なし                                                                      |

## 20184

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEECAN                                                                         |
| メッセージ     | Attempted to cancel unrequested event notification.                              |
| 考えられる原因   | 以前に <code>dbregwatch()</code> が実行されていないのに <code>dbregnowatch()</code> が呼び出されている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                        |
| 追加情報      |                                                                                  |
| バージョン     | すべて                                                                              |

## 20185

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEEUNR                                                                                                                                                        |
| メッセージ     | Unsolicited event notification received.                                                                                                                        |
| 考えられる原因   | <code>dbreghandle()</code> が呼び出されてイベント・ハンドラがアンインストールされているが、 <code>dbregnowatch()</code> の呼び出しによりノーティフィケーション・リクエストがキャンセルされていない。イベントが発生しても、インストールされているハンドラがありません。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                                       |
| 追加情報      |                                                                                                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                                                                                                             |

## 20186

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERPCS                                                                                             |
| メッセージ     | <code>dbrpcparam()</code> または <code>dbrpcsend()</code> の前に <code>dbrpcinit()</code> を呼び出さなければなりません。  |
| 考えられる原因   | <code>dbrpcinit()</code> が、 <code>dbrpcparam()</code> または <code>dbrpcsend()</code> を呼び出す前に呼び出されていない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                            |
| 追加情報      |                                                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                                                  |

## 20187

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETPAR                                                                                              |
| メッセージ       | SYBTEXT または SYBIMAGE パラメータが定義されませんでした。                                                                |
| 考えられる原因     | テキスト / イメージパラメータが定義されていない RPC の実行中に <code>dbwritetext()</code> または <code>dbmoretext()</code> が呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                             |
| 追加情報        |                                                                                                       |
| バージョン       | すべて                                                                                                   |

## 20188

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETEXS                                                                                          |
| メッセージ       | <code>dbmoretext()</code> を呼び出したサイズ・パラメータが正しくありません。                                               |
| 考えられる原因     | 負の <code>bufsize</code> パラメータ値で、 <code>dbmoretext()</code> または <code>dbreadtext()</code> が呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                         |
| 追加情報        |                                                                                                   |
| バージョン       | すべて                                                                                               |

## 20189

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETRAC                                                 |
| メッセージ       | オンではないトレース・フラグをオフしようとしてしました。                             |
| 考えられる原因     | <code>dbtraceoff()</code> が無効な <i>flag</i> パラメータで呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                |
| 追加情報        |                                                          |
| バージョン       | すべて                                                      |

## 20190

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETRAS                                 |
| メッセージ       | DB-Library 内部エラー - トレース構造体が見つかりません。      |
| 考えられる原因     | DBPROCESS 構造体にトレース・レコードがない。              |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20191

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEPRTF                                                        |
| メッセージ       | dbtracestring() は printfunc() からだけ呼び出すことができます。                  |
| 考えられる原因     | dbtraceon() で設定された printfunc() からでなく、dbtracestring() が直接呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                       |
| 追加情報        |                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                             |

## 20192

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBETRASN                                      |
| メッセージ       | dbtracestring() に渡された numbytes パラメータが正しくありません。 |
| 考えられる原因     | dbtracestring() に渡された num パラメータに負の値が設定されている。   |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                      |
| 追加情報        |                                                |
| バージョン       | すべて                                            |

## 20193

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPKS                                                   |
| メッセージ     | DBSETLPACKET() ではパケット・サイズ・パラメータは 256 から 9999 まででなければなりません。 |
| 考えられる原因   | 無効なサイズが DBSETLPACKET() に渡された。                              |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                  |
| 追加情報      |                                                            |
| バージョン     | すべて                                                        |

## 20194

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEIPV                                            |
| メッセージ     | <value> は <routine> の <paramname> パラメータには正しくない値です。 |
| 考えられる原因   | パラメータ値がそのパラメータの範囲外である。                             |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                          |
| 追加情報      |                                                    |
| バージョン     | すべて                                                |

## 20195

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 記号定数      | SYBEMOV                           |
| メッセージ     | 関数 <routine> で通貨算術演算がオーバーフローしました。 |
| 考えられる原因   | 無効なパラメータが dbmny*() 関数に渡された。       |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。         |
| 追加情報      |                                   |
| バージョン     | すべて                               |

## 20196

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDIVZ                               |
| メッセージ     | 関数 <routine> の中で \$0.00 で除算しようとしてしました。 |
| 考えられる原因   | 無効な値が dbmydiv() または dbmny4div() に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。              |
| 追加情報      |                                        |
| バージョン     | すべて                                    |

## 20197

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEASTL                                 |
| メッセージ     | AST レベルで同期 I/O をしようとしてしました。              |
| 考えられる原因   |                                          |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      | 古い形式の VMS 固有のエラー・メッセージ                   |
| バージョン     | なし                                       |

## 20198

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBESEFA                                 |
| メッセージ     | 接続が存在する場合、DB_SETEVENT_VMS を呼び出すことはできません。 |
| 考えられる原因   |                                          |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      | 古い形式の VMS 固有のエラー・メッセージ                   |
| バージョン     | なし                                       |



## 20199

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEPOLL                                 |
| メッセージ       | アクティブな <code>dbpoll()</code> がすでにあります。   |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        | 古い形式の VMS 固有のエラー・メッセージ                   |
| バージョン       | なし                                       |

## 20200

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBENOEV                                                               |
| メッセージ       | レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケーションが使用できないので、 <code>DBPOLL</code> を呼び出すことはできません。 |
| 考えられる原因     |                                                                        |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。                               |
| 追加情報        | 古い形式の VMS 固有のエラー・メッセージ                                                 |
| バージョン       | なし                                                                     |

## 20201

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBADPK                                                                                                 |
| メッセージ       | パケット・サイズ <code>&lt;requested size&gt;</code> はサポートされていません。代わりにサイズ <code>&lt;other size&gt;</code> を使用します。 |
| 考えられる原因     | DB-Library はリクエストされたパケット・サイズを格納できない。                                                                      |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                 |
| 追加情報        |                                                                                                           |
| バージョン       | すべて                                                                                                       |

## 20202

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 記号定数        | SYBESECURE                          |
| メッセージ       | このバージョンでは、secure サーバ機能はサポートされていません。 |
| 考えられる原因     | 古い形式のルーチン DBSETLHIER() が呼び出された。     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。           |
| 追加情報        |                                     |
| バージョン       | すべて                                 |

## 20203

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECAP                                  |
| メッセージ       | DB-Library 機能は、サーバによって受け入れられませんでした。      |
| 考えられる原因     | 無効な TDS をサーバから受信した。                      |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20204

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEFUNC                                                    |
| メッセージ       | Functionality not supported at the specified version level. |
| 考えられる原因     | このバージョンでサポートされていない DB-Library ルーチンが呼び出された。                  |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                   |
| 追加情報        |                                                             |
| バージョン       | すべて                                                         |

## 20205

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERESP                                                                                                 |
| メッセージ     | <code>dbresponse()</code> に渡す応答関数アドレスは <code>NULL</code> 以外でなければなりません。                                   |
| 考えられる原因   | ドキュメント化されていない関数 <code>dbresponse()</code> に渡された <code>response_func</code> パラメータが <code>NULL</code> だった。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                |
| 追加情報      |                                                                                                          |
| バージョン     | すべて                                                                                                      |

## 20206

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEIVERS                                                          |
| メッセージ     | 無効な <code>version</code> レベルが指定されました。                              |
| 考えられる原因   | 無効な <code>version</code> パラメータが <code>dbsetversion()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                          |
| 追加情報      |                                                                    |
| バージョン     | すべて                                                                |

## 20207

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEONCE                                |
| メッセージ     | 関数の呼び出しは 1 回のみです。                       |
| 考えられる原因   | <code>dbsetversion()</code> が複数回呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。               |
| 追加情報      |                                         |
| バージョン     | すべて                                     |

## 20208

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERPNULL                                                    |
| メッセージ     | dbprcparam() の値パラメータは datalen パラメータが 0 の場合だけ NULL にすることができます。 |
| 考えられる原因   | dbprcparam() のパラメータが一致しない。                                    |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                     |
| 追加情報      |                                                               |
| バージョン     | すべて                                                           |

## 20209

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBERPTXTIM                                                       |
| メッセージ     | RPC パラメータはタイプをテキスト/イメージにすることはできません。                               |
| 考えられる原因   | dbprcparam() に渡される <i>type</i> パラメータは SYBTEXT または SYBIMAGE にできない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                         |
| 追加情報      |                                                                   |
| バージョン     | すべて                                                               |

## 20210

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENEG                                           |
| メッセージ     | Negotiated login attempt failed.                  |
| 考えられる原因   | サーバへのセキュア・ログインに失敗した。                              |
| アクション/解決法 | セキュリティ資格情報と、アプリケーションによって提供されているセキュリティ設定を確認してください。 |
| 追加情報      |                                                   |
| バージョン     | すべて                                               |

## 20211

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBELBLEN                                                                                      |
| メッセージ     | セキュリティ・ラベルの長さは 256 文字より短くしてください。                                                               |
| 考えられる原因   | ドキュメント化されていないルーチン <code>dbsetsecurity()</code> に渡されたラベル値が <code>DB_MAX_LABELLEN</code> を超えている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                      |
| 追加情報      |                                                                                                |
| バージョン     | すべて                                                                                            |

## 20212

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEUMSG                                 |
| メッセージ     | Unknown message-id in MSG datastream.    |
| 考えられる原因   | 内部 TDS エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20213

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECAPTYP                               |
| メッセージ     | CAPABILITY データストリームに予期しない機能タイプがあります。     |
| 考えられる原因   | 内部 TDS エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20214

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBNUM                                                             |
| メッセージ     | <code>dbstrcpy()</code> に渡された <code>numbytes</code> パラメータが正しくありません。  |
| 考えられる原因   | 無効な <code>numbytes</code> パラメータ値が <code>dbstrcpy()</code> ルーチンに渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                            |
| 追加情報      |                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                  |

## 20215

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBBL                                                                         |
| メッセージ     | <code>dbsetnull()</code> に渡された <code>bindlen</code> パラメータが正しくありません。             |
| 考えられる原因   | DB-Library ルーチン <code>dbsetnull()</code> の <code>bindlen</code> パラメータに負の値が渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                       |
| 追加情報      |                                                                                 |
| バージョン     | すべて                                                                             |

## 20216

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPREC                                                   |
| メッセージ     | <code>Illegal precision specified.</code>                   |
| 考えられる原因   | 数値または 10 進数カラムの <code>DBTYPEINFO</code> 構造体に無効な総桁数が指定されている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                   |
| 追加情報      |                                                             |
| バージョン     | すべて                                                         |

## 20217

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBSCALE                                         |
| メッセージ       | 無効な桁数が指定されました。                                     |
| 考えられる原因     | 数値または 10 進数カラムの DBTYPEINFO 構造体に無効な小数点以下桁数が指定されている。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                          |
| 追加情報        |                                                    |
| バージョン       | すべて                                                |

## 20218

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECDOMAIN                                                  |
| メッセージ       | Source field value is not within the domain of legal values. |
| 考えられる原因     | dbconvert() DB-Library ルーチンを使用した変換のソース値が無効。                  |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                    |
| 追加情報        |                                                              |
| バージョン       | すべて                                                          |

## 20219

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECINTERNAL                            |
| メッセージ       | 内部変換エラーです。                               |
| 考えられる原因     |                                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20220

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBTYP SRV                        |
| メッセージ       | サーバがサポートしていない Datatype です。          |
| 考えられる原因     | サーバが、このバージョンの TDS に対してこのデータ型を認識しない。 |
| アクション / 解決法 | サーバをアップグレードしてください。                  |
| 追加情報        |                                     |
| バージョン       | すべて                                 |

## 20221

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEB CSET                               |
| メッセージ       | 文字セットがわかりません。                            |
| 考えられる原因     | サーバによって、認識されていない文字セットが指定された。             |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20222

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEF ENC                                                      |
| メッセージ       | パスワード暗号化ができませんでした。                                             |
| 考えられる原因     | dbsechandle() によってインストールされている暗号化ハンドラまたはデフォルトの暗号化ハンドラが失敗した。     |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正するか、Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                                                |
| バージョン       | すべて                                                            |



## 20223

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEFRES                                                                                     |
| メッセージ       | Challenge-Response function failed.                                                          |
| 考えられる原因     | ドキュメント化されていない関数 <code>dbresponse()</code> によってインストールされているログイン応答ハンドラまたはデフォルトのログイン応答ハンドラが失敗した。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正するか、Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。                               |
| 追加情報        |                                                                                              |
| バージョン       | すべて                                                                                          |

## 20224

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEISRVPREC                             |
| メッセージ       | サーバによって返された総桁数が正しくありません。                 |
| 考えられる原因     | 10 進数または数値カラムの総桁数値が、有効な総桁数値の範囲外です。       |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20225

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEISRVSCL                                |
| メッセージ       | サーバによって返された小数点以下桁数が正しくありません。               |
| 考えられる原因     | 10 進数または数値カラムの小数点以下桁数値が、有効な小数点以下桁数値の範囲外です。 |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。   |
| 追加情報        |                                            |
| バージョン       | すべて                                        |

## 20226

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEINUMCL                                            |
| メッセージ       | Invalid numeric column length returned by the server. |
| 考えられる原因     | サーバによって正しくない値が送信された。                                  |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。              |
| 追加情報        |                                                       |
| バージョン       | すべて                                                   |

## 20227

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEIDECCL                                            |
| メッセージ       | Invalid decimal column length returned by the server. |
| 考えられる原因     | サーバによって正しくない値が送信された。                                  |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。              |
| 追加情報        |                                                       |
| バージョン       | すべて                                                   |

## 20228

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCTXT                                                        |
| メッセージ       | bcp_moretext() は少なくとも 1 つのテキストまたはイメージ・カラムがサーバ・テーブルにあるときだけ使用できます。 |
| 考えられる原因     | bcp_moretext() の呼び出しが正しくない。                                      |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                        |
| 追加情報        |                                                                  |
| バージョン       | すべて                                                              |

## 20229

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCPREC                               |
| メッセージ       | カラム <column>: 不正な精度値を検出しました。             |
| 考えられる原因     | ホスト・ファイルで検出された精度値が無効だった。                 |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20230

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCBNPR                                                           |
| メッセージ       | bcp_bind():varaddr が NULL の場合は prefixlen を 0 にするか、ターミネータを指定しないでください。 |
| 考えられる原因     | bcp_bind() の呼び出しが正しくない。                                              |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                            |
| 追加情報        |                                                                      |
| バージョン       | すべて                                                                  |

## 20231

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBCBNTYP                                                                                                                                        |
| メッセージ       | bcp_bind():varaddr が NULL で varlen が 0 より大きい場合、テーブル・カラム・タイプは SYBTEXT または SYBIMAGE で、プログラム変数タイプは SYBTEXT、SYBCHAR、SYBIMAGE、または SYBBINARY でなければなりません。 |
| 考えられる原因     | bcp_bind() の呼び出しが正しくない。                                                                                                                            |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                          |
| 追加情報        |                                                                                                                                                    |
| バージョン       | すべて                                                                                                                                                |

## 20232

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCSNTYP                                                                                                                                            |
| メッセージ     | カラム番号 <colnum>:varaddr が NULL で varlen が 0 より大きい場合、テーブル・カラム・タイプは SYBTEXT または SYBIMAGE で、プログラム変数タイプは SYBTEXT、SYBCHAR、SYBIMAGE、または SYBBINARY でなければなりません。 |
| 考えられる原因   | bcp_bind() の呼び出しが正しくない。                                                                                                                                |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                                                              |
| 追加情報      |                                                                                                                                                        |
| バージョン     | すべて                                                                                                                                                    |

## 20233

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCPCTYP                                                             |
| メッセージ     | bcp_colfmt():table_colnum が 0 の場合、host_type は 0 ではありません。                |
| 考えられる原因   | bcp_colfmt() の呼び出しが正しくなかった。table_colnum が 0 ということは、カラムがコピーされないことを意味します。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                               |
| 追加情報      |                                                                         |
| バージョン     | すべて                                                                     |

## 20234

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCVLEN                                            |
| メッセージ     | varlen は -1 以上にしてください。                                |
| 考えられる原因   | bcp_bind() または bcp_collen() が -1 未満の varlen 値で呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                             |
| 追加情報      |                                                       |
| バージョン     | すべて                                                   |

## 20235

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCHLEN                                                          |
| メッセージ     | <code>host_collen</code> は -1 以上にしてください。                            |
| 考えられる原因   | 無効な <code>host_collen</code> 値が <code>bcp_colfmt_ps()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                           |
| 追加情報      |                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                 |

## 20236

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCBPREF                                                  |
| メッセージ     | 無効な <code>prefix</code> 値です。有効な値は 0、1、2 または 4 です。            |
| 考えられる原因   | 無効な <code>prefixlen</code> 値が <code>bcp_bind()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                    |
| 追加情報      |                                                              |
| バージョン     | すべて                                                          |

## 20237

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCBPREF                                                            |
| メッセージ     | 無効なプレフィックス値です。正しい値は 0、1、2、または 4 です。                                    |
| 考えられる原因   | 無効な <code>host_prefixlen</code> 値が <code>bcp_colfmt_ps()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                              |
| 追加情報      |                                                                        |
| バージョン     | すべて                                                                    |

## 20238

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCTBNM                                                        |
| メッセージ     | <code>bcp_init():tblname</code> パラメータは <code>NULL</code> ではありません。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> の呼び出しが正しくない。                              |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                         |
| 追加情報      |                                                                   |
| バージョン     | すべて                                                               |

## 20239

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCTBLEN                                  |
| メッセージ     | <code>bcp_init():tblname</code> パラメータが長すぎます。 |
| 考えられる原因   | <code>bcp_init()</code> の呼び出しが正しくない。         |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                    |
| 追加情報      |                                              |
| バージョン     | すべて                                          |

## 20240

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBCTNDROW                                                                                         |
| メッセージ     | 前のローのすべてのテキスト・データが <code>bcp_moretext()</code> で送信されないかぎり、 <code>bcp_sendrow()</code> を呼び出すことはできません。 |
| 考えられる原因   | 送信されていないテキスト/イメージ・データがある。                                                                            |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                            |
| 追加情報      |                                                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                                                  |

## 20241

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPROCOL                               |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：返されたカラム数と受信した実際のカラム数が異なります。 |
| 考えられる原因     | カラムの内部不一致。                                |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。  |
| 追加情報        |                                           |
| バージョン       | すべて                                       |

## 20242

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPRODEF                                  |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：デフォルト情報が想定されていましたが、取得されませんでした。 |
| 考えられる原因     | カラムの内部不一致。                                   |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。     |
| 追加情報        |                                              |
| バージョン       | すべて                                          |

## 20243

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPRONUMDEF                                   |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：想定されたデフォルトの数と実際に受信されたデフォルトの数異なります。 |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                                  |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。         |
| 追加情報        |                                                  |
| バージョン       | すべて                                              |

## 20244

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPRODEFID                                 |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：デフォルトのカラム ID と実際のカラム ID が異なります。 |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                               |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。      |
| 追加情報        |                                               |
| バージョン       | すべて                                           |

## 20245

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPRONODEF                              |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：デフォルトを持たないカラムのデフォルト値を受信しました。 |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                            |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。   |
| 追加情報        |                                            |
| バージョン       | すべて                                        |

## 20246

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPRODEFTYP                            |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：デフォルト値のデータ型がカラムのデータ型と異なります。 |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                           |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。  |
| 追加情報        |                                           |
| バージョン       | すべて                                       |



## 20247

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPROEXTDEF                           |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：複数のローのデフォルト情報を受信しました。      |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20248

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPROEXTRES                           |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：予期しない結果のセットを受信しました。        |
| 考えられる原因     | サーバから余分な結果セットが送信された。                     |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20249

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBPROBADDEF                           |
| メッセージ       | bcp プロトコル・エラー：正しくないデフォルト・カラム ID を受信しました。 |
| 考えられる原因     | カラムのデフォルト内部不一致。                          |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | すべて                                      |

## 20250

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPROBADTYP                           |
| メッセージ     | bcp プロトコル・エラー：不明なカラム・データ型です。             |
| 考えられる原因   | サーバから不明なデータ型が送信された。                      |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20251

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPROBADLEN                           |
| メッセージ     | bcp プロトコル・エラー：受信したデータ型の長さが正しくありません。      |
| 考えられる原因   | サーバから受信したデータ型の長さが正しくない。                  |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20252

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPROBADPREC                          |
| メッセージ     | bcp プロトコル・エラー：正しくない精度値を受信しました。           |
| 考えられる原因   | サーバから受信した精度値が正しくない。                      |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20253

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBPROBADSCL                           |
| メッセージ     | bcp プロトコル・エラー：正しくない位取り値を受信しました。          |
| 考えられる原因   | 正しくない位取り値をサーバから受信した。                     |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20254

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBADTYPE                                    |
| メッセージ     | <routine> に指定された <i>type</i> パラメータの値が正しくありません。 |
| 考えられる原因   | 無効な <i>type</i> が <i>dbsechandle()</i> に渡された。  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                      |
| 追加情報      |                                                |
| バージョン     | すべて                                            |

## 20255

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNORES        |
| メッセージ     | カーソル文は結果を生成しませんでした。 |
| 考えられる原因   | カーソル文が結果を返さなかった。    |
| アクション/解決法 | アクションは不要です。         |
| 追加情報      |                     |
| バージョン     | すべて                 |

## 20256

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| メッセージ・タイプ | エラー                                                                              |
| 記号定数      | SYBECRSNOIND                                                                     |
| メッセージ     | One of the tables involved in the cursor statement does not have a unique index. |
| 考えられる原因   | 不適切なスキーマ。                                                                        |
| アクション/解決法 | データベース・スキーマを修正してください。                                                            |
| 追加情報      |                                                                                  |
| バージョン     | すべて                                                                              |

## 20257

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSVIEW                                                                 |
| メッセージ     | A view cannot be joined with another table or a view in a cursor statement. |
| 考えられる原因   | カーソル文がビューの結合を実行した。                                                          |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                   |
| 追加情報      |                                                                             |
| バージョン     | すべて                                                                         |

## 20258

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSVIIND                                                                                                  |
| メッセージ     | The view used in the cursor statement does not include all the unique index columns of the underlying tables. |
| 考えられる原因   | カーソル文が正しくない。                                                                                                  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                                     |
| 追加情報      |                                                                                                               |
| バージョン     | すべて                                                                                                           |

## 20259

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSORD                                                          |
| メッセージ     | 'ORDER BY'、'GROUP BY'、または 'HAVING' 句を持つことができるのは、完全なキーセット方式カーソルだけです。 |
| 考えられる原因   | カーソル文が正しくない。                                                        |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                           |
| 追加情報      |                                                                     |
| バージョン     | すべて                                                                 |

## 20260

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSBUFR                                                 |
| メッセージ     | カーソル API を使用しているときはロー・バッファリングを行わないでください。                    |
| 考えられる原因   | ロー・バッファリングを <code>dbsetopt(...DBBUFFER...)</code> で有効にしている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                   |
| 追加情報      | ロー・バッファリングはカーソルと互換性がありません。                                  |
| バージョン     | すべて                                                         |

## 20261

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOFREE                                                                |
| メッセージ     | カーソル API を使用しているときは <code>DBNOAUTOFREE</code> オプションを使用しないでください。              |
| 考えられる原因   | <code>dbsetopt</code> が <code>dbsetopt(...DBNOAUTOFREE...)</code> で有効になっている。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                    |
| 追加情報      |                                                                              |
| バージョン     | すべて                                                                          |

## 20262

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSDIS                                                                       |
| メッセージ     | カーソル文が使用できない句 'COMPUTE'、'UNION'、'FOR BROWSE'、<br>または 'SELECT INTO' の 1 つを含んでいます。 |
| 考えられる原因   | カーソル文が正しくない。                                                                     |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                        |
| 追加情報      |                                                                                  |
| バージョン     | すべて                                                                              |

## 20263

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSAGR                                                    |
| メッセージ     | Aggregate functions are not allowed in a cursor<br>statement. |
| 考えられる原因   | カーソル文が正しくない。                                                  |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                     |
| 追加情報      |                                                               |
| バージョン     | すべて                                                           |

## 20264

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSFRAND                                                   |
| メッセージ     | フェッチ・タイプ RANDOM と RELATIVE はキーセット方式カーソルの<br>キーセットのなかでだけ使用できます。 |
| 考えられる原因   | dbcursorfetch() の呼び出しが正しくない。                                   |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                      |
| 追加情報      |                                                                |
| バージョン     | すべて                                                            |

## 20265

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSFLAST                                              |
| メッセージ       | フェッチ・タイプ LAST には完全なキーセット方式カーソルが必要です。                      |
| 考えられる原因     | dbcursoropen() が CUR_KEYSET 以外の <i>scrollopt</i> で呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                 |
| 追加情報        |                                                           |
| バージョン       | すべて                                                       |

## 20266

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSBROL                                                      |
| メッセージ       | Backward scrolling cannot be used in a forward scrolling cursor. |
| 考えられる原因     | scrollopt CUR_FORWARD でオープンしたカーソルで FETCH_PREV を実行しようとした。         |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                        |
| 追加情報        |                                                                  |
| バージョン       | すべて                                                              |

## 20267

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSFROWN                                              |
| メッセージ       | フェッチするロー番号が正しい範囲外です。                                      |
| 考えられる原因     | <i>firstrow</i> より前、または <i>lastrow</i> より後のローをフェッチしようとした。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                 |
| 追加情報        |                                                           |
| バージョン       | すべて                                                       |

## 20268

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSBSKEY                                                                    |
| メッセージ       | Keyset cannot be scrolled backward in mixed cursors with a previous fetch type. |
| 考えられる原因     | キーセット方式カーソルで <i>firstrow</i> より前のローをフェッチしようとした。                                 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                       |
| 追加情報        |                                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                                             |

## 20269

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSRO                                                                                  |
| メッセージ       | READONLY カーソルではデータのロッキングまたは変更を行うことはできません。                                                  |
| 考えられる原因     | <code>dbcursor()</code> が読み込み専用カーソルで <code>CRS_REFRESH</code> 以外の <i>optype</i> により呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                  |
| 追加情報        |                                                                                            |
| バージョン       | すべて                                                                                        |

## 20270

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSNOCOUNT                                                                                    |
| メッセージ       | <code>dbcursor()</code> で更新または削除を行っているときは <code>DBNOCOUNT</code> オプションを使用しないでください。                |
| 考えられる原因     | <code>DBNOCOUNT</code> オプションが <code>dbsetopt()</code> で設定されている。これは、カーソルの更新 / 削除オペレーションと互換性がありません。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                                         |
| 追加情報        |                                                                                                   |
| バージョン       | すべて                                                                                               |



## 20271

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSTAB                                                                           |
| メッセージ     | Table name must be determined in operations involving data locking or modifications. |
| 考えられる原因   | dbcursor() が無効な <i>table</i> 値で呼び出された。                                               |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                            |
| 追加情報      |                                                                                      |
| バージョン     | すべて                                                                                  |

## 20272

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSUPDNB                                            |
| メッセージ     | バインディング・タイプが NOBIND のとき、更新または挿入オペレーションではバインド変数を使用できません。 |
| 考えられる原因   | dbcursorfetch() が以前 <i>vartype NOBIND</i> で呼び出されている。    |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                               |
| 追加情報      |                                                         |
| バージョン     | すべて                                                     |

## 20273

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOWHERE                            |
| メッセージ     | カーソル更新または挿入では WHERE 句を使用できません。            |
| 考えられる原因   | dbcursor() が不適切な <i>values</i> 引数で呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                 |
| 追加情報      |                                           |
| バージョン     | すべて                                       |

## 20274

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSSET                                       |
| メッセージ       | カーソル更新または挿入では SET 句が必要です。                        |
| 考えられる原因     | dbcursor() 引数 <i>values</i> に SET 句が含まれている必要がある。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                        |
| 追加情報        |                                                  |
| バージョン       | すべて                                              |

## 20275

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSUPDTAB                                  |
| メッセージ       | バインド変数を用いた更新または挿入オペレーションでは 1 つのテーブル・カーソルが必要です。 |
| 考えられる原因     | dbcursoropenl() stmt 引数が複数のテーブルに影響している。        |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                      |
| 追加情報        |                                                |
| バージョン       | すべて                                            |

## 20276

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSNOUPD                                                    |
| メッセージ       | 更新または削除オペレーションはどのローも該当しませんでした。                                  |
| 考えられる原因     | CRS_UPDATE または CRS_DELETE optype 引数の dbcursor() がどのローにも影響しなかった。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                       |
| 追加情報        |                                                                 |
| バージョン       | すべて                                                             |

## 20277

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSINV                              |
| メッセージ     | カーソル文が正しくありません。                         |
| 考えられる原因   | dbcursoropen() stmt に SELECT 句が含まれていない。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。               |
| 追加情報      |                                         |
| バージョン     | すべて                                     |

## 20278

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOKEYS                                              |
| メッセージ     | The entire keyset must be defined for KEYSET type cursors. |
| 考えられる原因   | KEYSET カーソルに含まれるテーブルではキーの存在が必要である。                         |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングまたはデータベース・スキーマを修正してください。                    |
| 追加情報      |                                                            |
| バージョン     | すべて                                                        |

## 20279

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOBIND                              |
| メッセージ     | カーソル・バインドは dbcursor 呼び出しより先に呼び出さなければなりません。 |
| 考えられる原因   | dbcursor() が NULL values 引数で呼び出された。        |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                  |
| 追加情報      |                                            |
| バージョン     | すべて                                        |

## 20280

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSFTYPE                                                 |
| メッセージ       | 未知の <code>fetch type</code> です。                              |
| 考えられる原因     | <code>dbcursorfetch()</code> が未知の <i>fetchtype</i> 値で呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                    |
| 追加情報        |                                                              |
| バージョン       | すべて                                                          |

## 20282

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSMROWS                                |
| メッセージ       | 複数のローが返されています。DBNAME の検索中は 1 つのローだけが要求されます。 |
| 考えられる原因     | 内部カーソル初期化エラー。                               |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。    |
| 追加情報        |                                             |
| バージョン       | すべて                                         |

## 20283

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECRSNROWS                                |
| メッセージ       | No rows returned, at least one is expected. |
| 考えられる原因     |                                             |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。    |
| 追加情報        | 予期しない内部エラー。                                 |
| バージョン       | すべて                                         |

## 20284

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOLEN          |
| メッセージ     | ユニーク・インデックスがありません。    |
| 考えられる原因   | テーブルのユニーク・インデックスがない。  |
| アクション/解決法 | データベース・スキーマを修正してください。 |
| 追加情報      |                       |
| バージョン     | すべて                   |

## 20285

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOPTCC                            |
| メッセージ     | OPTCC が検出できません。                          |
| 考えられる原因   | CUR_OPTCC が設定されているカラムを検出できなかった。          |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20286

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNORDER                             |
| メッセージ     | 句の順序は FROM、WHERE、および ORDER BY でなければなりません。 |
| 考えられる原因   | dbcursoropen() に渡された stmt 内の句の順序が正しくない。   |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                 |
| 追加情報      |                                           |
| バージョン     | すべて                                       |

## 20287

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNOTABLE                          |
| メッセージ     | テーブル名が NULL です。                         |
| 考えられる原因   | 無効なテーブルが <code>dbcursor()</code> に渡された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。               |
| 追加情報      |                                         |
| バージョン     | すべて                                     |

## 20288

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSNUNIQUE                    |
| メッセージ     | このビューに関連付けされているユニーク・キーはありません。     |
| 考えられる原因   | このビューの基になっているテーブルに関連付けられているキーがない。 |
| アクション/解決法 | データベース・スキーマを修正してください。             |
| 追加情報      |                                   |
| バージョン     | すべて                               |

## 20289

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECRSVAR                                                                        |
| メッセージ     | このバインドに関連付けられている有効なアドレスはありません。                                                    |
| 考えられる原因   | <code>dbcursorbind()</code> が <i>vartype NOBIND</i> と無効な <i>pvaraddr</i> で呼び出された。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                         |
| 追加情報      |                                                                                   |
| バージョン     | すべて                                                                               |

## 20290

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBENOVALUE                                                                 |
| メッセージ     | セキュリティ・ラベルには名前と値の両方が必要です。                                                   |
| 考えられる原因   | セキュリティ・ラベル・ハンドラが <i>namelen</i> または <i>valuelen</i> のいずれかを値 $\leq 0$ に設定した。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                   |
| 追加情報      |                                                                             |
| バージョン     | すべて                                                                         |

## 20291

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEVOIDRET                                                        |
| メッセージ     | リターン・パラメータのタイプは SYBVOID 以外です。                                      |
| 考えられる原因   | <code>dbrpcparam()</code> がリターン・パラメータを <i>SYBVOID</i> として定義しようとした。 |
| アクション/解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                          |
| 追加情報      |                                                                    |
| バージョン     | すべて                                                                |

## 20292

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBECLOSEIN                              |
| メッセージ     | インタフェース・ファイルをクローズできません。                  |
| 考えられる原因   | 内部クローズ・エラー。                              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20293

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBOOL                                                                         |
| メッセージ       | BOOL 型パラメータの値は TRUE または FALSE です。                                                |
| 考えられる原因     | bcp_options() がオプション <i>BCPLABELED</i> で呼び出され、*value が TRUE または FALSE に設定されていない。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                        |
| 追加情報        |                                                                                  |
| バージョン       | すべて                                                                              |

## 20294

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEBBCPOPT                                                          |
| メッセージ       | <option> オプションは、バルク・コピー・オペレーションの実行中には呼び出せません。                        |
| 考えられる原因     | バルク・コピー・オペレーションの実行中に bcp_options() がオプション <i>BCPLABELED</i> で呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                            |
| 追加情報        |                                                                      |
| バージョン       | すべて                                                                  |

## 20295

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEERRLABEL                                                                            |
| メッセージ       | セキュリティ・ラベル・ハンドラから返された値が不正です。                                                            |
| 考えられる原因     | セキュリティ・ラベル・ハンドラが <i>DMORELABEL</i> 、 <i>DBENDLABLE</i> 、または <i>DBERRLABEL</i> 以外の値を返した。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                                                               |
| 追加情報        |                                                                                         |
| バージョン       | すべて                                                                                     |



## 20296

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEATTNACK                                 |
| メッセージ     | サーバからのアテンション承認までの待機時間がタイムアウトしました。           |
| 考えられる原因   | サーバが <code>dbcancel()</code> リクエストに応答しなかった。 |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。    |
| 追加情報      |                                             |
| バージョン     | すべて                                         |

## 20297

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEBBFL                                 |
| メッセージ     | サーバへのバルク・コピーでバッチが失敗しました。                 |
| 考えられる原因   | バルク・コピーでサーバがエラーを報告した。                    |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20298

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 記号定数      | SYBEDCL                                  |
| メッセージ     | ディレクトリ制御レイヤ (DCL) エラーが発生しました。            |
| 考えられる原因   | ディレクトリ・サービスの読み込み中にエラーが発生した。              |
| アクション/解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報      |                                          |
| バージョン     | すべて                                      |

## 20299

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBECS                                   |
| メッセージ       | CS コンテキスト・エラーが発生しました。                    |
| 考えられる原因     | 廃止                                       |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | なし                                       |

## 20300

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEVERENV                                  |
| メッセージ       | SYBOCS_DBVERSION に無効な値が使用されました。             |
| 考えられる原因     | dbsetversion() が無効な <i>version</i> で呼び出された。 |
| アクション / 解決法 | アプリケーションのコーディングを修正してください。                   |
| 追加情報        |                                             |
| バージョン       | すべて                                         |

## 20301

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBCOPNOV                                          |
| メッセージ       | dbcursoropen():scrollopt と nrows の乗算結果がオーバーフローします。 |
| 考えられる原因     |                                                    |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタにお問い合わせください。           |
| 追加情報        | 内部カーソル・エラー。                                        |
| バージョン       | 15.7 以降                                            |

## 20302

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 記号定数        | SYBEINTOVFL                              |
| メッセージ       | DB-Library 内部エラー：算術演算子結果が整数オーバーフローしました。  |
| 考えられる原因     | 文字セット変換を行うにはバッファのサイズが小さすぎた。              |
| アクション / 解決法 | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタに問い合わせてください。 |
| 追加情報        |                                          |
| バージョン       | 15.7 以降                                  |



# 索引

## 数字

- 2 フェーズ・コミット・サービス 489, 505
  - DBPROCESS 491
  - interfaces ファイル 494
  - サイトのカウンタ数を減らす 509
  - 診断ルーチン 509, 511
  - 接続のオープン 508
  - 接続の終了 507
  - デバッグ 506
  - トランザクションに aborted というマークを付ける 505
  - トランザクションに committed というマークを付ける 507
  - 分散トランザクションの開始 510
  - 分散トランザクションのステータスを返す 511
  - 分散トランザクションのレコードの出力 509
  - リカバリのための名前の組み立て 505
  - ルーチン 41

## A

- abort\_xact 505
- Adaptive Server
  - 複数のサーバの更新 489
- Adaptive Server の保護
  - bcp 481
  - ルーチン 39

## B

- bcp
  - Adaptive Server の保護 481
  - BCPLABELED オプション 481

- LOGINREC の設定 484
- text 値または image 値の送信 478
- オプションの設定 481
- 許容エラー数の変更 470
- コピーする最後のローの変更 470
- コピーする最初のローの変更 470
- コピーするロー数の変更 470
- 実行 473
- 初期化 475
- 送信済みのローを Adaptive Server に保存 451
- デフォルト・データ・フォーマットの上書き 457, 468
- デフォルト・データ・フォーマットの上書き 461
- デフォルト・データ・フォーマットの変更 469
- デフォルトのデータ・フォーマット 476
- バインド、データ 453
- フォーマット定義のファイルへの書き込み 486
- フォーマット定義の読み込み 482
- 複数ファイルのコピー 482, 486
- プログラム変数からのデータの送信 483
- プログラム変数からのバルク・コピーの終了 472
- プログラム変数のデータ・アドレスの変更 467
- プログラム変数のデータ長の変更 466
- ホスト・ファイル内のカラム総数の指定 468
- ホスト・ファイルのフォーマット 457, 461
- ホスト・ファイルのフォーマットの指定 457, 461
- 文字セット変換 485
- 有効化 484
- bcp\_batch 451, 452

bcp\_bind 453, 457  
bcp\_colfmt 457, 461  
bcp\_colfmt\_ps 461, 466  
bcp\_colln 466, 467  
bcp\_colptr 467, 468  
bcp\_columns 468, 469  
    bcp\_bind 455  
bcp\_control 469, 472  
bcp\_done 472, 473  
    bcp\_bind 457  
bcp\_exec 473, 474  
bcp\_getl 474, 475  
bcp\_init 475, 478  
bcp\_moretext 478, 481  
bcp\_options 481  
bcp\_readfmt 482  
bcp\_sendrow 483, 484  
BCP\_SETL 484, 485  
bcp\_setxlate 485, 486  
bcp\_writefmt 486, 487  
build\_xact\_string 505, 506  
bylist 88  
    返送 87

## C

Client-Library

    定義 4  
close\_commit 507  
commit\_xact 507  
compute 句  
    結果内の数を返す 239

CS-Library

    定義 5

## D

DATEFIRST オプション 436  
DATEFORMAT オプション、set コマンド 438  
datetime 値  
    比較 136  
datetime ルーチン 38, 39  
db12hour 52, 53  
dbadata 54, 56  
    dbaltbind の代替 63, 69

    dbadlen 56, 58  
    dbaltbind 58, 64  
        dbadata の代替 55  
    dbaltbind\_ps 64, 69  
    dbaltcolid 70  
    dbaltlen 71  
    dbaltop 72  
    dbalttype 73, 74  
    dbaltutype 74, 75  
    dbanullbind 75, 76  
DBARITHABORT オプション 436  
DBARITHIGNORE オプション 437  
DBAUTH オプション 437  
dbbind 76, 81  
    dbdata の代替 135  
dbbind\_ps 81, 86  
DBBUFFER オプション 437  
    DBFIRSTROW 161  
    dbgetrow 175  
    DBLASTROW 185  
    結果ローの読み込み 229  
dbbufsize 87  
dbbylist 87, 88  
dbcancel 89, 90  
dbcancquery 90, 91  
DBCHAINXACTS オプション 437  
dbchange 91, 92  
dbcharsetconv 92  
dbclose 92, 93  
dbclrbuf 93, 94  
dbcropt 94, 96  
dbcmd 96, 98  
DBCMDROW 98  
dbccolbrowse 99, 100  
dbcolln 100, 101  
dbcolname 101, 102  
    bylist を返す 88  
dbcsource 102, 103  
dbcotype 104, 105  
dbcotypeinfo 105, 106  
dbcotype 106, 108  
dbconvert 108, 112  
dbconvert\_ps 112, 118  
DBCOUNT 118, 119  
DBCURCMD 120  
DBCURROW 120, 121  
dbcursor 121, 123

- dbcursorbind 123, 125
- dbcursorclose 125, 126
- dbcursorcolinfo 126, 127
- dbcursorfetch 127, 129
- dbcursorinfo 129, 130
- dbcursoropen 130, 134
- dbdata 134, 135
  - dbbind の代替 80, 86
- dbdate4cmp 136
- dbdate4zero 136, 137
- dbdatechar 137, 138
- dbdatecmp 138, 139
- dbdatecrack 139, 141
- dbdatename 142, 144
- dbdateorder 144, 145
- dbdatepart 145, 146
- DBDATEREC 構造体 140
- DBDATEIME 構造体 140
  - 各部分を数値として返す 145
  - 構成要素を表す整数の文字フォーマットへの変換 137
  - 使用可能なフォーマットへの値の変換 139
  - 日付の各部分の文字列への変換 142
- dbdatezero 146, 147
- dbdatlen 147, 148
- dbdayname 149
- DBDEAD 150
- dberrhandle 150, 155
- dbexit 156
- dbfcmd 156, 160
- DBFIRSTROW 160, 161
  - dbgetrow 175
- dbfree\_xlate 161, 162
- dbfreebuf 162, 163
- dbfreequal 163
- dbfreesort 164, 165
- dbgetchar 165, 166
- dbgetcharset 166
- dbgetlogininfo 167, 169
- dbgetusername 169, 170
- dbgetmaxprocs 170
- dbgetnatlang 170, 171
- dbgetoff 171, 173
- dbgetpacket 173, 174
- dbgetrow 174, 176
- DBGETIME 176
- dbgetuserdata 177
- dbhasretstat 177, 179
- dbinit 180
  - dbexit 156
- DBIORDESC (UNIX) 180, 181
- DBIOWDESC (UNIX) 181, 182
- DBISAVAIL 183
- dbisopt 183, 184
- DBLASTROW 184, 185
- DB-Library 4
  - 使用しているバージョンを調べる 407
  - 初期化 180
- dbload\_xlate 185, 187
  - 変換テーブルの解放 161
- dbloadsort 187
- dblogin 188, 189
- dbloginfree 189, 190
- dbmny4add 190, 191
- dbmny4cmp 191, 192
- dbmny4copy 192
- dbmny4divide 193
- dbmny4minus 194
- dbmny4mul 195
- dbmny4sub 196
- dbmny4zero 197
- dbmnyadd 197, 198
- dbmnycmp 198, 199
- dbmnycopy 199, 200
- dbmnydec 200, 201
- dbmnydivide 201, 202
- dbmnydown 202, 203
- dbmnyinc 203, 204
- dbmnyinit 204, 206
- dbmnymaxneg 206, 207
- dbmnymaxpos 207
- dbmnyminus 208
- dbmnymul 209
- dbmnyndigit 210, 216
- dbmnyyscale 216, 217
- dbmnysub 218
- dbmnyzero 219
- dbmonthname 219, 220
- DBMORECMDS 221
- dbmoretext 221, 222
- dbmsghandle 222, 227
  - dberrhandle 154

- dbname 228
- DBNATLANG オプション 438
- dbnextrow 228, 231
  - DBROWS 308
  - DBROWTYPE 309
- DBNOAUTOFREE オプション
  - dbfcmd 159
  - dbfreebuf 162
- DBNOCOUNT オプション
  - DBCOUNT 119
- dbncreate 231, 233
- dbnpdefine 233, 235
- dbnullbind 236
- dbnumalts 237
- dbnumcols 237, 238
- dbnumcompute 239
- DBNUMORDERS 239, 240
- dbnumrets 240, 241
- DBOFFSET オプション
  - dbgetoff 172
- dbopen 242, 246
  - LOGINREC の取得 188
  - ログイン応答時間の設定 348
- dbordercol 246
- DBPARSEONLY オプション 439
- dbpoll 246, 252
- DBPRCOLSEP オプション
  - dbspr1row 367
- dbprhead 253
- DBPRLINELEN オプション 440
- DBPRLINESEP オプション 440
- Transact-SQL コマンド
  - DBPROCESS 6
- DBPROCESS 構造体 6, 7
  - 2 フェーズ・コミット・サービス 491
  - dead 状態の確認 150
  - 各国言語の取得 170
  - 共用する 183
  - クライアント文字セットの取得 166
  - クローズ 92
  - 現在の最大数の確認 170
  - サーバ・プロセス ID の取得 365
  - 最大数の設定 352
  - 使用可能かどうかを調べる 183
  - 使用可能のマークを付ける 327
  - 初期化 242
  - すべてクローズ 156
  - すべて割り付け解除 156
  - 複数 6
  - ユーザ割り付けデータの取得 177
  - ユーザ割り付けデータの保存 361
  - 割り付け 242
  - 割り付け解除 92
- DBPRPAD オプション 440
  - dbspr1row 367
- dbprow 253, 254
- dbprtype 254, 256
- dbqual 256, 260
  - 割り付けられたメモリの解放 163
- dbreadpage 261, 262
- dbreadtext 263, 265
- dbrectfos 265
- dbrecvpassthru 266, 268
- dbregdrop 268, 269
- dbregexec 269, 272
- dbreghandle 272, 277
- dbreginit 277, 278
- dbreglist 279, 280
- dbregnowatch 280, 281
- dbregparam 281, 286
- dbregwatch 286, 291
- dbregwatchlist 291, 292
- dbresults 292, 295
- dbretdata 296, 299
- dbretlen 300, 301
- dbretname 302, 303
- dbretstatus 304, 305
- dbrettype 305, 308
- DBROWCOUNT オプション 440
- DBROWS 308
- DBROWTYPE 309
- dbrpcinit 309, 311
- dbrpcparam 311, 314
  - リターン・パラメータ値 240
- dbrpcsend 314, 315
- dbrpwclr 315, 316
- dbrpwset 316, 317
- dbsafestr 318, 319
- dbsechandle 319, 323
- dbsendpassthru 323, 326



- dbservcharset 326
- dbsetavail 327
- dbsetbusy 327, 330
- dbsetconnect 330
- dbsetdefcharset 332
- dbsetdeflang 333
- dbsetidle 333, 334
- dbsetifile 334, 335
- dbsetinterrupt 335, 339
  - 結果ローのキャンセル 90
- DBSETLAPP 340
- DBSETLCHARSET 340, 341
- DBSETLENCRYPT 341, 342
- DBSETLHOST 343
- DBSETLMUTUALAUTH 343
- DBSETLNATLANG 344
- DBSETLNETWOKRAUTH 345
- dbsetloginfo 345, 347
- dbsetlogintime 348
- DBSETLPACKET 349, 350
- DBSETLPWD 350, 351
- DBSETLSERVERPRINCIPAL 351
- DBSETLUSER 352
- dbsetmaxprocs 352, 353
- dbsetnull 353, 355
- dbsetopt 356, 357
- dbsetrow 357, 359
- dbsettime 360
- dbsetuserdata 361, 363
- dbsetversion 364, 365
- DBSHOWPLAN オプション 441
- dbspid 365
- dbspr1row 366, 368
  - dbspr1rowlen 368
- dbspr1rowlen 368, 369
- dbsprhead 369, 371
  - dbspr1rowlen 368
  - dbsprline 371
- dbsprline 371, 372
  - dbspr1rowlen 368
- dbsqlexec 372, 374
- dbsqlok 374, 380
- dbsqlsend 380, 381
- DBSTAT オプション 441
- DBSTORPROCID オプション 441
- dbstrbuild 381, 383
- dbstrcmp 383, 385
  - dbstrsort 389
- dbstrcpy 385, 387
- dbstrlen 387, 388
- dbstrsort 388, 390
- dbtabbrowse 390, 391
- dbtabcount 391, 392
  - dbtabname 392, 393
  - dbtabcount 392
- dbtabsource 394, 395
- DBTDS 395
- dbtextsize 396
- DBTEXTSIZE オプション 441
- dbtsnewlen 396, 397
- dbtsnewval 397, 398
- dbtspout 398, 400
- dbtxptr 400, 401
- dbtxtimestamp 401, 402
- dbtxtsnewval 403
- dbtxtspout 404, 405
- dbuse 405, 406
- dbvarylen 406, 407
- dbversion 407
- dbwillconvert 407, 409
- dbwritepage 409, 410
- dbwritetext 410, 416
- dbxlate 416, 418
- decimal データ型
  - 通常カラムの精度と位取りの取得 105

## E

### Embedded SQL

- Client-Library との比較 5

## I

### image 値

- 一部の読み込み 263
- 更新 221, 410
- サイズの制限 441
- テキスト・タイムスタンプ 401
- テキスト・ポインタ 400
- 残りのバイト数 396
- バルク・コピー 478

interfaces ファイル

dbopen 242

名前とロケーションの指定 334

## L

LOGINREC 構造体 7

bcp 用の設定 484

アプリケーション名の設定 340

解放 189

クライアント文字セットの設定 340

パケット・サイズ・フィールド 173, 349

パスワードの設定 350

ホスト名の設定 343

ユーザの言語名を設定 344

ユーザ名を設定 352

リモート・パスワードのクリア 315

リモート・パスワードの追加 316

割当 188

## M

MIT Kerberos 41

money ルーチン 38, 39

## N

null 値

定義 353

デフォルト 354

バインド 353

numeric データ型

通常カラムの精度と位取りの取得 105

## O

offsets

種類 172

open\_commit 508

order by 句

カラム ID 246

カラム数 239

## R

remove\_xact 509

## S

scan\_xact 509, 510

sprintf 関数 156

SQL テキスト

記録 265

start\_xact 510, 511

stat\_xact 511, 512

sybdb.h ヘッダ・ファイル 10, 151, 172

DB-Library オプション 436

エラー処理 418

syberror.h ヘッダ・ファイル 10, 154

エラー重大度 418

SYBESMSG

エラー処理 154

sybfront.h ヘッダ・ファイル 10

割り込み処理 337

## T

Tabular Data Stream

プロトコル 395

ルーチン 38, 173, 266, 323, 349

TDS

パケット・サイズの設定 349

パケット・サイズを調べる 173

パススルー・オペレーション 266, 323

ルーチン 38

TDS パケット

受信 266

送信 323

TDS パケット・サイズの設定 349

TDS パケット・サイズを返す 173

TDS バッファ  
ポーリング 246  
text および image データ 173, 349

text 値  
一部の読み込み 263  
更新 221, 410  
サイズの制限 441  
テキスト・タイムスタンプ 401  
テキスト・ポインタ 400  
残りのバイト数 396  
バルク・コピー 478

text/image データ  
更新 222

time  
12 時間制または 24 時間制の判定 52  
DB-Library がサーバの応答を待つ時間の  
設定 360  
DB-Library がサーバの応答を待つ秒数 176  
ステータスを返す 441  
ログイン時にサーバの応答を待つ時間の  
設定 348

timestamp カラム 29  
新しい値を DBPROCESS に入れる 398  
更新後の値を返す 397  
更新後の長さを返す 396  
ローの更新 257

typedefs  
DB-Library/C 13  
DB-Library/C、リスト 443

## W

where 句  
ブラウザ可能なテーブルの更新 256

## あ

アプリケーション  
DB-Library/C 7, 8, 13  
ゲートウェイ 266, 323  
アプリケーション名  
LOGINREC 構造体内に設定 340

暗号化パスワード 341  
暗号化ハンドラ  
インストール 320

## い

インクルード・ファイル 10  
引用符  
文字列 318

## う

埋め込み  
使用する文字の指定 440

## え

エラー 418, 436  
DB-Library 418  
エラー重大度値 10  
エラー処理  
エラーのリスト 418  
DBDEAD 150  
データ型の変換 109, 115  
ハンドラのインストール解除 153  
メッセージの言語の変換 381  
ユーザ関数のインストール 150, 155

## お

オプション 436, 442  
DB-Library 436  
クリア 94  
ステータスのチェック 183  
設定 356  
パラメータ値 442

## か

- カーソル
  - オープン 130
  - カラム情報の検索 126
  - クローズ 125
  - 更新 121
  - 情報の検索 130
  - バインド 123
  - フェッチ 127
- 各国言語を返す 170
- カラム
  - order by 句内のカラム ID 246
  - order by 句に指定された数 239
  - 通常。「通常カラム」参照 76
  - 計算「計算カラム」参照 54
- 関数
  - ユーザ提供、サーバの読み込み 327
  - ユーザ提供、サーバの読み込み終了の通知 333
  - ユーザ提供、割り込み処理 335

## き

- 行の長さ
  - ローの指定 440

## く

- クエリ
  - 算術例外時のアボート 436
  - 算術例外の無視 437
- クライアント
  - 種類 2
- クライアント文字セットの設定 340
- クライアント文字セットを返す 166
- クライアント／サーバ
  - アーキテクチャ 1, 2

## け

- 計算カラム
  - select リスト ID 70
  - インジケータ変数との対応 75
  - 返される順序 54
  - 合計値または平均値の算出 55
  - サーバ・データ型 73
  - データの最大長 71
  - データの取得 54
  - データの長さ 56
  - プログラム変数へのバインド 58, 64
  - ユーザ定義データ型 74
  - ロー集合のタイプ 72
  - ロー内の数 237
- 計算ロー 18
  - bylist を返す 87
  - カラム数 237
  - カラムのデータの取得 55
  - 決定 228
  - 次の読み込み 228
- ゲートウェイ・アプリケーション 38, 266, 323
- 結果
  - 次のクエリの設定 292
- 結果カラム
  - ソース・テーブルの名前と番号 394
  - 通常。「通常カラム」参照 76
  - 計算「計算カラム」参照 54
- 結果カラムのプログラム変数へのバインド 76, 81
- 結果ロー 18
  - 印刷 253
  - カラム見出しの出力 253
  - キャンセル 90
  - 計算 18
  - 処理 18, 25
  - 通常 18
  - 次の読み込み 228
  - バッファ 437
  - バッファからの削除 93
  - バッファに1つ入れる 366
  - バッファにヘッダを入れる 369

## 言語

- DBPROCESS 構造体からの取得 170
- LOGINREC 内に設定 344
- 各国言語の設定 438
- デフォルト設定 333

## I

- 更新、データベース 29, 31
  - text/image データ 222
  - 複数サーバ 489
  - 複数ユーザの場合 29

## 構文

- 確認 439

## コマンド

- 影響を受けたローの数 118
- 現在の番号 120
- 処理 16, 18
- 処理するプロセスの確認 221
- ストアド・プロシージャ・ステータス番号の取得 304
- 次のクエリの結果の設定 292
- バッチのキャンセル 89
- ローを返したかどうかの確認 308
- ローを返せるかどうかの確認 98

## コマンド・バッチ 16

- キャンセル 89
- サーバへの送信 372, 380
- 正当性の確認 374
- 次のコマンドの結果の設定 292
- データベースの切り換え 91
- まだ処理する結果があるかどうかの確認 221

## コマンド・バッファ 6, 16

- Transact-SQL 構成体があるかどうかの検査 171
- クリア 162
- クリアしない設定 98
- コピー 385
- テキストの追加 96, 156
- 長さ 387
- メッセージ処理 225
- 文字の取得 165

## n

- サーバ 89, 176
  - text 値および image 値の送信 221
  - 応答時間の設定 348
  - 送信された SQL テキストの記録 265
  - タイプ 2
  - 通信 6, 7
  - データ型 110, 115
  - データの書き込み (UNIX) 181
  - データの読み取り (UNIX) 180
  - トークン値の変換 254
  - 複数 6
  - ユーザ・パスワードの設定 350
  - ログイン 242
- サーバの文字セットを返す 326
- サーバへのログイン 242
- 算術例外 436, 437
- サンプル・プログラム
  - DB-Library/C 8

## し

- 集合演算子
  - 計算カラム 72
- 終了値 10
- 出力ストリーム
  - 複数の使用 (UNIX) 182, 380
- 取得
  - 各国言語 170
  - クライアント文字セット 166
  - サーバの文字セット 326
- 処理プラン
  - 説明の生成 441

## す

- ステータス番号
  - 現在のコマンド 304
  - 生成されたかどうかの確認 178

ストアド・プロシージャ  
 ID の送信 441  
 ステータス番号 178  
 ステータス番号を返す 304  
 リターン・パラメータ値の数 240  
 リターン・パラメータ値、取得 296  
 リターン・パラメータ値、データ型の  
 取得 305  
 リターン・パラメータ値、長さの取得 300  
 リターン・パラメータ値、パラメータ名の  
 取得 302  
 リモートでの呼び出し 34

## せ

セキュア・ログイン  
 ユーザ関数のインストール 319  
 セキュリティ・ラベル・ハンドラ  
 インストール 321  
 セパレータ文字  
 ローの指定 440

## そ

ソート順 164  
 2つの文字列の順番を決める 388  
 2つの文字列の比較 383  
 解放 164  
 ロード 187

## つ

通常カラム  
 dbcoltypeinfo を使用した精度と位取りの取得 105  
 インジケータ変数を関連付ける 236  
 可変長 406  
 結果内の数を返す 237  
 ソース・カラムの名前 102  
 ソース・カラムをブラウザ・モードで更新できる  
 かどうかの確認 99  
 データ型 104  
 データの最大長 100

データの取得 134  
 データの長さ 147  
 名前を返す 101  
 プログラム変数へのバインド 76, 81  
 ユーザ定義データ型 106  
 通常ロー 18  
 返される数の制限 440  
 決定 228  
 次の読み込み 228  
 通知  
 レジスタード・プロシージャ 272  
 レジスタード・プロシージャのリスト 291  
 月  
 言語の指定 219

## て

データ  
 サーバからの読み取り (UNIX) 180  
 サーバへの書き込み (UNIX) 181  
 バイナリ・データの書き込み 409  
 バイナリの読み込み 261  
 ユーザ割り付けデータの取得 177  
 ユーザ割り付けの保存 361

### データ型

Adaptive Server 13  
 dbaltbind がサポートする変換 59  
 dbaltbind\_ps がサポートする変換 65  
 dbbind がサポートする変換 77  
 dbbind\_ps がサポートする変換 82  
 DB-Library 443, 446  
 DB-Library/C 13  
 同じ型への変換 111, 118  
 計算カラム 73, 74  
 計算カラムのバインド 58, 64  
 サーバ 110, 115  
 サーバ、リスト 443  
 サポートされている変換 110, 116, 407  
 通常カラムの精度と位取りの取得 105  
 通常カラムのバインド 76, 81  
 通常カラムを返す 104  
 変換 108, 112  
 ユーザ定義、計算カラム 74  
 ユーザ定義、通常カラム 106

データベース  
 現在の名前 228  
 更新 29, 31  
 更新、複数サーバ 489  
 指定 405  
 複数ユーザによる更新 29  
 ページの読み込み 261  
 変更されたかどうかの確認 91

テーブル  
 select クエリ 391  
 結果カラムに関連する名前と番号 394  
 サーバのワーク・テーブル 392  
 名前を返す 392  
 名前を調べる 392  
 ブラウズ可能の識別 390

テキスト・タイムスタンプ 402  
 値を返す 401  
 新しい値を DBPROCESS に入れる 404  
 更新後の値を返す 403

テキスト・ポインタ 400  
 値を返す 400

デッドロック (deadlock)  
 処理 177, 361

デバッグ  
 2 フェーズ・コミット・サービス 506  
 dbprhead 253  
 dbprrow 253  
 dbsprlrow 366  
 dbsprlrowlen 368  
 dbsprhead 370  
 dbsprline 372  
 サーバへ送信された SQL テキストの記録  
 265

デフォルト言語  
 アプリケーションのデフォルトの設定 333

デフォルト文字セット  
 アプリケーションのデフォルトの設定 332

## と

統計  
 パフォーマンス、いつ返すかを決定 441

トークン値  
 文字列への変換 254

トランザクション  
 分散。「2 フェーズ・コミット・サービス」  
 参照 489

## に

入力ストリーム  
 ネットワーク・バッファ内の読み込んでいない  
 バイト (UNIX) 261  
 複数の使用 (UNIX) 182, 380  
 複数への応答 (UNIX) 181

## ね

ネットワーク接続  
 interfaces ファイルの指定 334  
 クローズ 92

ネットワーク・バッファ  
 ポーリング 246  
 読み込んでいないバイト (UNIX) 260  
 ネットワーク・バッファのポーリング 246

## の

ノーティフィケーション・ハンドラ 272

ノーティフィケーション要求  
 キャンセル 280  
 リスト作成 291

ノーティフィケーション・プロシージャ  
 作成 231, 233  
 定義 233

ノーティフィケーション・プロシージャの  
 作成 231, 233

ノーティフィケーション・プロシージャの  
 定義 233

## は

- バージョン
  - DB-Library 407
- バイナリ・データ
  - サーバへの書き込み 409
  - ページの読み込み 261
- パケット・サイズ
  - TDS 173, 349
- パススルー・オペレーション 266, 323
- パスワード
  - サーバの設定 350
  - リモート、クリア 315
  - リモート、追加 316
- バッチ
  - コマンド。「コマンド・バッチ」参照 89
- バッファ
  - クエリ結果のヘッダ 369
  - コマンド。「コマンド・バッファ」参照 6
  - サイズを決定する 368
  - ロー。「ロー・バッファ」参照 6
- パラメータ
  - レジスタード・プロシージャ 281
- バルク・コピー 447, 450
- ハンドラ
  - エラー 25
  - ノーティフィケーション 272
  - メッセージ 25

## ひ

- 比較
  - datetime 値 136
- 日付
  - DB-Library が認識する記号値 138
  - 各部分の文字列への変換 142
  - 各部分を数値として返す 145
  - 指定した言語で月名を返す 219
  - 指定した言語での順序を返す 144
  - 指定した言語で曜日を返す 149
  - 使用可能なフォーマットへの値の変換 139
  - パーツ 138
  - 文字フォーマットへの変換 137
- 日付フォーマット
  - 入力 438

## ふ

- ファイル
  - ヘッダ 10
- ファイル記述子 (UNIX)
  - アクセス 180, 181
- 複数の入カストリーム 246
- ブラウザ・モード 29, 31
  - DBPROCESS 30
  - 関係するテーブルの数を調べる 391
  - 通常カラムのソースを更新できるかどうかの確認 99
  - ブラウザ可能テーブルの識別 390
- プログラミング
  - DB-Library/C 7, 13
- プロセス ID
  - 取得 365
- 分散トランザクション。「2 フェーズ・コミット・サービス」参照 489

## へ

- ヘッダ・ファイル 10
- 変換テーブル
  - 解放 161
  - ロード 185

## ほ

- ホスト名
  - LOGINREC 構造体内に設定 343

## め

- メッセージ処理 25
  - dberrhandle 154
  - dbreadpage 262
  - デッドロック 361
- ハンドラのインストール解除 226
- ユーザ関数のインストール 222, 227



## も

- 文字
  - コマンド・バッファからの取得 165
- 文字セット
  - クライアント 166
  - サーバ 326
  - 設定 340
  - デフォルト設定 332
  - 変換 92
- 文字セット変換
  - bcp の指定 485
  - テーブル 161
  - テーブルの解放 161
  - テーブルのロード 185
  - 文字列 416
- 文字列
  - 引用符 318
  - 別の文字セットへの変換 416

## ゆ

- ユーザ定義データ型
  - 計算カラム 74
  - 通常カラム 106
- ユーザ提供関数
  - サーバ・アクセスを示す 327
  - サーバからの読み込み終了の通知 333
  - 割り込み処理のための呼び出し 335
- ユーザ提供データ
  - DBPROCESS からの取得 177
  - DBPROCESS 内に保存 361
- ユーザ名
  - 設定 352

## よ

- 要求されたレジスタード・プロシージャ・ノー  
ティフィケーションのリスト 291
- 曜日
  - 指定した言語で名前を返す 149

## り

- リターン・パラメータ値 240
  - 数 240
  - 取得 296
  - データ型 305
  - 長さの取得 300
  - パラメータ名 302
- リモート・プロシージャ・コール 34, 310
  - 終わりを知らせる 314
  - 初期化 309
  - 処理 34, 295
  - ステータス番号 304
  - ステータス番号を生成したかどうかの  
判断 177
  - パスワードのクリア 315
  - パスワードの追加 316
  - パラメータの追加 311
  - メリット 310
  - リターン・パラメータ値の長さ 300
  - リターン・パラメータ値の数 240
  - リターン・パラメータ値の取得 296
  - リターン・パラメータ値のデータ型 305
  - リターン・パラメータ名 302

## る

- ルーチン 13, 41
  - エラー処理 25
  - 2 フェーズ・コミット・サービス 41
  - image の処理 31
  - TDS 38
  - text の処理 31
  - 結果の処理 18
  - コマンドの処理 16
  - 情報の検索 27
  - 初期化 14
  - ブラウザ・モード 30
  - プロセス制御 33
  - メッセージ処理 25
  - リモート・プロシージャ・コール 34
  - レジスタード・プロシージャ 37

## れ

レジスタード・プロシージャ 35, 37  
現在定義されているレジスタード・プロシージャ  
のリスト 279  
削除 268  
作成 231, 233  
実行 269, 277  
使用 35  
通知 246, 269, 272  
定義 233  
ノーティフィケーションの要求 286  
ノーティフィケーション要求のキャンセル 280  
パラメータ 281  
ハンドラ・ルーチン 272  
要求されたノーティフィケーションの  
リスト 291  
ルーチン 37  
例 35  
レジスタード・プロシージャ・ノーティフィケ  
ーションの要求 286  
レジスタード・プロシージャの削除 268  
レジスタード・プロシージャの作成 231, 233  
レジスタード・プロシージャの実行 269, 277  
レジスタード・プロシージャの定義 233  
レジスタード・プロシージャのリスト 279  
連鎖トランザクション 437

## ろ

ロー  
印刷 253  
返される数の制限 440  
返したかどうかの確認 308  
カラム見出しの出力 253  
計算 18  
結果。「結果ロー」参照 18  
現在の番号 120  
コマンドによって返されるかどうかの確認 98  
コマンドの影響を受けたローの数 118  
セパレータ文字の指定 440  
タイプの判定 228  
タイプを返す 309

通常 19  
次の読み込み 228  
長さの指定 440  
バッファ 437  
バッファからの削除 93  
バッファ内の最後の番号を返す 184  
バッファ内の最初の番号を返す 160  
バッファ内の指定したローの読み取り 174  
ブラウザ可能なテーブルの現在のローの  
更新 256  
ロー集合  
計算カラム 72  
ロー・バッファ 175, 358  
クリア 93  
最後のロー番号を返す 184  
最初のローの番号を返す 160  
指定したローの読み取り 174  
ログイン・レコード。「LOGINREC 構造体」  
参照 7  
ログイン、セキュア 319

## わ

割り込み処理 335



